## Включить вложенную виртуализацию в Proxmox VE



## Включение вложенной виртуализации в Proxmox

Опубликовано: 25.10.2022

Чаще всего, виртуализация в виртуализации нужна для развертывания тестовых стендов, например, когда мы хотим познакомиться с технологией виртуализации, но у нас нет под рукой свободного железа. Также некоторые приложения могут потребовать технологии виртуализации.

Мы рассмотрим процесс включения вложенной виртуализации в Proxmox для процессоров Intel и AMD.

<u>Настройка для Proxmox</u> <u>Включение для виртуальной машины</u>

## Поддержка вложенной виртуализации для Proxmox

Для начала, нужно чтобы сам гипервизор поддерживал технологию вложенной виртуализации.

Для процессоров Intel и AMD процесс настройки немного отличается. Уточнить процессор, на котором работает Proxmox можно командой:

Iscpu | egrep --color -i "Vendor ID|Model name"

Для удобства мы создадим переменные, которые нам помогут выполнить универсальные команды для разных процессоров.

а) Для процессоров Intel:

export CPU=intel

export nested val=Y

б) Для процессоров АМD:

export CPU=amd

export nested val=1

Теперь тип процессора не имеет значения для наших дальнейших действий.

Проверяем, включена ли поддержка вложенной виртуализации:

cat /sys/module/kvm \${CPU}/parameters/nested

Если мы видим:

Ν

То создаем файл с модулем ядра командой:

echo "options kvm-\${CPU} nested=\${nested val}" > /etc/modprobe.d/kvm-\${CPU}.conf

И применяем изменения:

modprobe -r kvm \${CPU}

modprobe kvm \${CPU}

Еще раз проверяем:

cat /sys/module/kvm \${CPU}/parameters/nested

Мы должны увидеть:

Υ

Идем дальше.


## Включение VT-X для виртуальной машины

Чтобы виртуальная машина поддерживала технологии виртуализации, выполняем команду:

qm set <ID> --cpu host

\* где **<ID>** — идентификатор виртуальной машины.

Чтобы настройка применилась, необходимо выключить и включить виртуальную машину. При этом тип процессора для виртуальной машины станет **host**:



Подключаемся к консоли виртуальной машины и вводим команду:

egrep --color -i "svm|vmx" /proc/cpuinfo

Мы должны увидеть большой вывод информации.

Вложенная виртуализация включена.

# Linux # Виртуализация # Серверы

Дмитрий Моск — IT-специалист. <u>Настройка серверов</u>, <u>услуги DevOps</u>. Нужна бесплатная консультация?

Написать в телеграм-чат

Мини-инструкции

Как установить платформу контейнеризации podman на назличные версии Linux

Как настроить автоматический запуск конвейера CI/CD в Jenkins при коммитах в Subversion

<u>Развертывание OpenStack для тестовых целей с помощью DevStack</u>

Как настроить возможность виртуализации внутри виртуализации Ргохтох

Как настроить связку почтовой системы iRedMail c MS Active Directory

<u> Настройка отказоустойчивого кластера Postgres + Patroni на Linux CentOS</u>

Как обновить версию СУБД PostgreSQL на CentOS

Другие инструкции

Все статьи

Нужна помощь? Пишите: