

Изменение локали и региональных настроек в Debian

 jakondo.ru/izmenenie-lokali-i-regionalnyh-nastroek-v-debian

Евгений

В этой статье рассмотрим, как управлять локалями в Debian, включая просмотр текущих настроек, установку новых языков, изменение локали по умолчанию и использование утилиты `dpkg-reconfigure` для настройки локали.

Посмотреть текущие настройки локали

Перед изменением локали важно проверить текущие настройки системы. Для этого можно использовать команду:

```
locale
```

В выводе будет список переменных сред, относящихся к локали:

```
LANG=ru_RU.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
```

Если локаль `LC_ALL` не установлена, система использует значения из `LANG` и других переменных.

Также можно проверить, какие локали установлены в системе:

```
locale -a
```

Этот вывод покажет список всех доступных локалей.

Установка русской или английской локали

Чтобы установить новую локаль (например, русскую или английскую), нужно выполнить несколько шагов.

В файле `/etc/locale.gen` включаем нужную локаль путем раскомментирования (убираем `#`) нужную строку, например:

```
ru_RU.UTF-8 UTF-8
```

После этого применяем изменения:

```
locale-gen
```

Изменение локали по умолчанию на другую

После генерации локалей можно изменить локаль по умолчанию. Это делается с помощью команды:

```
update-locale LANG=ru_RU.UTF-8
```

Или для английского:

```
update-locale LANG=en_US.UTF-8
```

Чтобы изменения вступили в силу, можно перезагрузить систему или выполнить:

```
source /etc/default/locale
```

Изменение отдельных параметров локали

Помимо полной смены локали, можно изменить отдельные параметры, такие как `LC_CTYPE`, `LC_COLLATE`, `LC_TIME` и другие.

Примеры изменения отдельных параметров:

- Установить кодировку для обработки символов (`LC_CTYPE`): `update-locale LC_CTYPE=en_US.UTF-8`
- Изменить порядок сортировки (`LC_COLLATE`): `update-locale LC_COLLATE=C`
- Изменить формат времени (`LC_TIME`): `update-locale LC_TIME=ru_RU.UTF-8`

Изменения вступят в силу после перезагрузки системы или выполнения:

```
source /etc/default/locale
```

Если нужно временно изменить параметр только для текущего сеанса, используйте команду `export`. Например:

```
export LC_COLLATE=C
```

После выхода из терминала настройки вернуться к значениям по умолчанию.

Настройки локали с помощью dpkg-reconfigure

Утилита `dpkg-reconfigure` позволяет удобно изменить локали через текстовый интерфейс. Для запуска мастера выполняем команду:

```
dpkg-reconfigure locales
```

Далее выбираем локали, которые хотим сгенерировать, и указываем основную локаль системы. После применения изменений система обновит локали и применит их автоматически.