Добавление образов mikrotik chr, cisco и windows 7 в eve-ng эмулятор

mikrotiklab.ru/emulyator/dobavlenie-obrazov

Добавление образов Cisco L2, L3 и Микротик в Eve-NG эмулятор

Сегодня мы с вами поговорим о том, как добавляются образы устройств в эмулятор Eve-NG, рассмотрим это на примере Cisco L2, L3 и mikrotik. Напомню, что в предыдущей статья я рассказывал, как установить эмулятор eve.

Добавление образов Cisco

Первым делом подключаемся через WinSCP к нашей VM с eve, вводим ip логин и пароль. Далее переходим в каталог /opt/unetlab/addons/qemu/.

В нем создаем две папки с названием:

1. viosl2-15 – это для L2 образа 15 версии;
2. vios-15 – это для L3 образа 15 версии.



Сами образы внутри папок нужно назвать **virtioa.qcow2** – как на рисунке ниже.



●

Далее для удобной работы можно также скачать и установить утилиты (если они еще у вас не стоят) которые предлагают разработчики там, putty, vnc, wireshark и тд.



После заходим по ssh на нашу виртуальную машину и вводим команду «/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions» для того чтобы система увидела наши добавленные образа.



Теперь можно идти в web-интерфейс EVE-NG и в нодах выбирать cisco роутер и свитч.



Соединять между собой устройства можно только выключенными, при наведении появляется маленькая вилочка, которую нужно дотянуть до другого устройства, выбрать порт которому будет подсоединено.





Зайти на устройство можно кликнув на него мышкой. Проверим командой «**show cdp neighbor**» видят ли устройства друг друга.



Как видим все отлично работает, образ cisco успешно добавлены в эмулятор eve.

Добавление CHR MikroTik

Добавления микротика происходит почти аналогичным образом. Заходим также на виртуалку через winscp, переходим в каталог /opt/unetlab/addons/qemu/ и создаем там папку с именем mikrotik-X где X можно писать что угодно, главное, чтобы все что до него было так.



Далее идем на mikrotik.com/download и качаем образ mikrotik CHR (Cloud Hosted Router). Скаченный файл переименовываем в «hda.qcow2» и закидываем в созданную папку.



Не забываем в консоли выполнить команду «/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions». Добавляем нашу виртуальную os микротика в эмулятор соединяем с реальной сетью (перед этим назначив ip интерфейсу CHR). Теперь можем зайти на него через winbox и проверить.



Ну и на вкусное, windows в eve-ng

Также в eve-ng можно добавить ос windows для этого нужно провести несколько манипуляций таких как установка, конвертация виртуалки и тд. Я это уже все сделал и предоставлю вам готовый образ windows 7×32 который нужно:

1. Скачать здесь (*ссылка удалена по авторским правам*) и переименовать в hda.qcow2
2. Создать и скопировать в папку /opt/unetlab/addons/qemu/win-7
3. В терминале выполнить команду «/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions».

Все, спокойно добавляйте win7 как обычную ноду и стройте топологии.



Всем спасибо за внимание! Если есть вопросы пишите в комментариях.