HoneyPot – защита MikroTik от злоумышленников

mikrotiklab.ru/honeypot_mikrotik



Honeypot — это «ловушка» или приманка для хакеров, созданная для выявления и блокировки попыток несанкционированного доступа.

Принцип работы Honeypot

Идея проста: вы открываете на маршрутизаторе один или несколько **неиспользуемых портов** и используете их как приманку. Когда злоумышленник пытается подключиться к такому порту, он тем самым раскрывает свой IP-адрес. После этого система автоматически добавляет этот адрес в **список блокировки**, обеспечивая защиту сети от потенциальных угроз.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Наша команда советует изучить [углубленный курс по администрированию сетевых устройств MikroTik](#).
В курсе много лабораторных работ по итогам которых вы получите обратную связь.

После обучения вы получите диплом гос. образца РФ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно тут.

Настройка Honeypot на MikroTik

1. Подключитесь к маршрутизатору и перейдите в **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**.
2. В качестве примера используем порт **TCP 3389 (RDP)**, но вы можете выбрать любой другой неиспользуемый порт.
3. Рекомендуется выбирать **популярные порты**, так как злоумышленники чаще пытаются их сканировать.

Правило №1 — фиксация злоумышленников

Нажмите **«+»** и создайте правило:

- **Chain:** input
- **Protocol:** tcp
- **Dst. Port:** 3389
- **In. Interface:** ether1 (интерфейс, подключенный к интернету)

На вкладке **Action** выберите **add src to address list** — добавляем IP-адрес источника в список.
Присвойте списку имя, например **honeypot**, и задайте **Timeout** — срок хранения адреса:

- none dynamic — до перезагрузки устройства;
- none static — навсегда, до ручного удаления;
- 14d 00:00:00 — на 14 дней (пример).


New Firewall Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Chain: input
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol: 6 (tcp)
Src. Port:
Dst. Port: 3389
Any. Port:
In. Interface: ether1
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark:
Routing Mark:
Routing Table:
Connection Type:
Connection State:
Connection NAT State:
enabled


New Firewall Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Src. Address List: Admin
Dst. Address List:
Layer7 Protocol:
Content:
Connection Bytes:
Connection Rate:
Per Connection Classifier:
Src. MAC Address:
Out. Bridge Port:



●

Не рекомендуется использовать статическую запись без необходимости — частая запись во Flash-память может ускорить её износ.

Правило №2 — блокировка злоумышленников

1. Перейдите в **IP** → **Firewall** → **Raw**.
2. Создайте новое правило, которое блокирует пакеты от адресов, внесённых в **Src. Address List = honeypot**.

Это предотвратит доступ злоумышленников к вашему маршрутизатору.







Правило №3 — двусторонняя блокировка

1. В том же разделе **Raw** добавьте ещё одно правило.
2. Укажите **Dst. Address List = honeypot**, чтобы заблокировать не только входящий, но и исходящий трафик к этим адресам.

Таким образом, вы полностью изолируете злоумышленников от своей сети.





Рекомендации по настройке Honeypot

Добавьте исключения для доверенных IP:
!src-address-list=Admin В список **Admin** внесите IP-адреса системных администраторов, провайдера и других разрешённых устройств — это предотвратит случайную блокировку важных адресов.

После выполнения этих шагов Honeypot будет активно отслеживать и блокировать подозрительные подключения, обеспечивая дополнительный уровень защиты вашего маршрутизатора **MikroTik** от внешних угроз.