Chapitre 8:

Segmentation des réseaux IP en sous-réseaux

Présentation des réseaux Lawrence BENEDICT Janvier 2017



Plan du chapitre

- 8.0 Introduction
- 8.1 Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux
- 8.2 Les schémas d'adressage
- 8.3 Critères de conception à prendre en compte pour les réseaux IPv6
- 8.4 Résumé

Section 8.1 : Segmentation d'un réseau IPv4 en sous-réseaux

À la fin de cette section, vous saurez :

- Expliquer en quoi la segmentation d'un réseau permet d'améliorer la communication
- Expliquer comment calculer les sous-réseaux IPv4 pour le préfixe /24
- Expliquer comment calculer les sous-réseaux IPv4 pour les préfixes /16 et /8
- À partir d'un ensemble de critères de segmentation, implémenter un schéma d'adressage IPv4
- Expliquer comment créer un schéma d'adressage flexible grâce au masque de sous-réseaux à longueur variable (VLSM).


© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Rubrique 8.1.1 : Segmentation du réseau




Domaines de diffusion

Chaque interface de routeur se connecte à un domaine de diffusion, et les diffusions sont uniquement propagées dans leur domaine de diffusion spécifique.




Problèmes liés aux domaines de diffusion importants

- Ralentissement des opérations sur le réseau en raison d'une quantité importante de trafic de diffusion.
- Ralentissement du fonctionnement de l'équipement dans la mesure où chaque périphérique doit accepter et traiter les paquets de diffusion un à un.




Problèmes liés aux domaines de diffusion importants (suite)

- Solution : réduire la taille du réseau en créant de plus petits domaines de diffusion grâce à une technique appelée segmentation.
- Ces espaces réseau plus petits sont appelés des sous-réseaux.



Pourquoi créer des sous-réseaux ?

Les administrateurs réseau peuvent regrouper les périphériques et les services dans des sous-réseaux déterminés par : emplacement.




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco


Pourquoi créer des sous-réseaux ? (suite)

Les administrateurs réseau peuvent regrouper les périphériques et les services dans des sous-réseaux déterminés par : division.



Pourquoi créer des sous-réseaux ? (suite)

Les administrateurs réseau peuvent regrouper les périphériques et les services dans des sous-réseaux déterminés par : type de périphérique.



Rubrique 8.1.2 : Segmentation d'un réseau IPv4 en sous-réseaux



Limites d'octet

Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet

| Longueur du préfixe | Masque de sous- réseau | Nombre d'hôtes | |
|------------------------|---------------------------|--|------------|
| /8 | 255.0.0.0 | nnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh . hhhhhhhh | 16,777,214 |
| /16 | 255.255.0.0 | nnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh | 65,534 |
| /24 | 255.255.255.0 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh | 254 |

Création de sous-réseaux au niveau d'une limite d'octet

Création de sousréseaux 10.x.0.0/16

| Adresse des sous-réseaux (256 sous-réseaux possibles) | Plage d'hôtes (65 534 hôtes possibles par sous- réseau) | Diffusion |
|--|---|----------------------|
| <u>10.0</u> .0.0/16 | <u>10.0</u> .0.1 - <u>10.0</u> .255.254 | <u>10.0</u> .255.255 |
| <u>10.1</u> .0.0/16 | <u>10.1</u> .0.1 - <u>10.1</u> .255.254 | <u>10.1</u> .255.255 |
| <u>10.2</u> .0.0/16 | <u>10.2</u> .0.1 - <u>10.2</u> .255.254 | <u>10.2</u> .255.255 |
| <u>10.3</u> .0.0/16 | <u>10.3</u> .0.1 - <u>10.3</u> .255.254 | <u>10.3</u> .255.255 |
| <u>10.4</u> .0.0/16 | <u>10.4</u> .0.1 - <u>10.4</u> .255.254 | <u>10.4</u> .255.255 |
| <u>10.5</u> .0.0/16 | <u>10.5</u> .0.1 - <u>10.5</u> .255.254 | <u>10.5</u> .255.255 |
| <u>10.6</u> .0.0/16 | <u>10.6</u> .0.1 - <u>10.6</u> .255.254 | <u>10.6</u> .255.255 |
| <u>10.7</u> .0.0/16 | <u>10.7</u> .0.1 - <u>10.7</u> .255.254 | <u>10.7</u> .255.255 |
| | | |
| <u>10.255</u> .0.0/16 | <u>10.255</u> .0.1 - <u>10.255</u> .255.254 | 10.255.255.255 |

Création de sousréseaux 10.x.x.0/24

| Adresse des sous-réseaux (65 536 sous-réseaux possibles) | Plage d'hôtes (254 hôtes possibles par sous-réseau) | Diffusion |
|---|--|------------------------|
| 10.0.0.0/24 | <u>10.0.0</u> .1 - <u>10.0.0</u> .254 | <u>10.0.0</u> .255 |
| <u>10.0.1</u> .0/24 | <u>10.0.1</u> .1 - <u>10.0.1</u> .254 | <u>10.0.1</u> .255 |
| 10.0.2.0/24 | <u>10.0.2</u> .1 - <u>10.0.2</u> .254 | <u>10.0.1</u> .255 |
| | | |
| <u>10.0.255</u> .0/24 | <u>10.0.255</u> .1 - <u>10.0.255</u> .254 | <u>10.0.255</u> .255 |
| <u>10.1.0</u> .0/24 | <u>10.1.0</u> .1 - <u>10.1.0</u> .254 | <u>10.1.0</u> .255 |
| <u>10.1.1</u> .0/24 | <u>10.1.1</u> .1 - <u>10.1.1</u> .254 | <u>1.1.1.0</u> .255 |
| <u>10.1.2</u> .0/24 | <u>10.1.2</u> .1 - <u>10.1.2</u> .254 | <u>10.1.2.0</u> .255 |
| | | |
| <u>10.100.0</u> .0/24 | <u>10.100.0</u> .1 - <u>10.100.0</u> .254 | <u>10.100.0</u> .255 |
| | | |
| <u>10.255.255</u> .0/24 | <u>10.255.255</u> .1 - <u>10.255.255</u> .254 | <u>10.255.255</u> .255 |

Sous-réseaux sans classe

- /25 L'emprunt d'un bit du quatrième octet crée 2 sous-réseaux, chacun prenant en charge 126 hôtes.
- /26 L'emprunt de deux bits crée 4 sous-réseaux, chacun prenant en charge 62 hôtes.
- /27 L'emprunt de trois bits crée 8 sous-réseaux, chacun prenant en charge 30 hôtes.
- /28 L'emprunt de quatre bits crée 16 sous-réseaux, chacun prenant en charge 14 hôtes.
- /29 L'emprunt de cinq bits crée 32 sous-réseaux, chacun prenant en charge 6 hôtes.
- /30 L'emprunt de six bits crée 64 sous-réseaux, chacun prenant en charge 2 hôtes.


| Longue ur du préfixe | Masque de sous- réseau | Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte) | Nombre de sous- réseaux | Nombre d'hôtes |
|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| /25 | 255.255.255.128 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000 | 2 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnn . nnhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 | 4 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnn . nnnhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000 | 8 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnn . nnnnhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnn . nnnnhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000 | 32 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnn . nnnnnnhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100 | 64 | 2 |

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Exemples de sous-réseaux sans classe

Réseau 192.168.1.0/25

Empruntez 1 bit à la partie hôte de l'adresse.



La valeur du bit emprunté est 0 pour l'adresse Net 0.




Les nouveaux sous-réseaux ont le MÊME masque de sous-réseau.

Masque 255. 255. 1 000 0000

Exemples de sous-réseaux sans classe (suite)


Adresses décimales à point



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés

Créer 2 sous-réseaux

Topologie de sous-réseaux /25




Plage d'adresses du sous-réseau 192.168.1.0/25

Plage d'adresses du sous-réseau 192.168.1.128/25

| Adress | e réseau | | | | |
|---------|------------|----------|---|----------|-----------------|
| 192. | 168. | 1. | 0 | 000 0000 | = 192.168.1.0 |
| Premiè | re adress | e d'hôte | | | _ |
| 192. | 168. | 1. | 0 | 000 0001 | = 192.168.1.1 |
| Dernièr | e adresse | d'hôte | | | |
| 192. | 168. | 1. | 0 | 111 1110 | = 192.168.1.126 |
| Adress | e de diffu | sion | | | |
| | | 1. | 0 | 111 1111 | = 192.168.1.127 |
| | | _, | | | |


| Adress | e réseau | | | | _ |
|---------|------------|----------|---|----------|-----------------|
| 192. | 168. | 1. | 1 | 000 0000 | = 192.168.1.128 |
| Premiè | re adress | e d'hôte | | | |
| 192. | 168. | 1. | 1 | 000 0001 | = 192.168.1.129 |
| Dernièr | e adresse | e d'hôte | | | |
| 192. | 168. | 1. | 1 | 111 1110 | = 192.168.1.254 |
| | | | | | |
| Adress | e de diffu | sion | | | _ |
| 192. | 168. | 1. | 1 | 111 1111 | = 192.168.1.255 |

Configurer les interfaces Gigabit de R1



```
R1(config) #interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R1(config-if) #exit
R1(config) #interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if) #ip address 192.168.1.129 255.255.255.128
```

Attribuer une adresse IP d'hôte valide



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Les formules de calcul des sous-réseaux

2[^]n

Pour calculer le nombre de sous-réseaux

192 . 168 . 1 .

nnnnnnn.nnnnnn.nnnnnn.hhhhhhh


Emprunt de 1 bit : 2^1 = 2 Emprunt de 2 bits : 2^2 = 4 Emprunt de 3 bits : 2^3 = 8 Emprunt de 4 bits : 2^4 = 16 Emprunt de 5 bits : 2^5 = 32 Emprunt de 6 bits : 2^6 = 64

Formules de calcul des sous-réseaux (suite)

Pour calculer le nombre d'hôtes



n= le nombre de bits restants dans le champ d'hôte




2^7 = 128 hôtes par sous-réseau 2^7 - 2 = 126 hôtes valides par sous-réseau

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.


Document public de Cisco

Créer 4 sous-réseaux

Topologie de sous-réseaux /26




Emprunt de 2 bits




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco



Plage d'adresses du sous-réseau 192.168.1.0/26




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Plages d'adresses réseaux 0 - 2

| | Réseau | 192. | 168. | 1. | 00 | 00 | 0000 | 192.168.1.0 |
|-------|-----------|------|------|----|----|----|------|---------------|
| Note | Premier | 192. | 168. | 1. | 00 | 00 | 0001 | 192.168.1.1 |
| Net 0 | Dernier | 192. | 168. | 1. | 00 | 11 | 1110 | 192.168.1.62 |
| | Diffusion | 192. | 168. | 1. | 00 | 11 | 1111 | 192.168.1.63 |
| Net 1 | Réseau | 192. | 168. | 1. | 01 | 00 | 0000 | 192.168.1.64 |
| | Premier | 192. | 168. | 1. | 01 | 00 | 0001 | 192.168.1.65 |
| Net i | Demier | 192. | 168. | 1. | 01 | 11 | 1110 | 192.168.1.126 |
| | Diffusion | 192. | 168. | 1. | 01 | 11 | 1111 | 192.168.1.127 |
| | Réseau | 192. | 168. | 1. | 10 | 00 | 0000 | 192.168.1.128 |
| N-+ O | Premier | 192. | 168. | 1. | 10 | 00 | 0001 | 192.168.1.129 |
| Net 2 | Dernier | 192. | 168. | 1. | 10 | 11 | 1110 | 192.168.1.190 |
| | Diffusion | 192. | 168. | 1. | 10 | 11 | 1111 | 192.168.1.191 |

Configurer les interfaces avec des adresses /26



```
R1 (config) #interface gigabitethernet 0/0
R1 (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
R1 (config-if) #exit
R1 (config) #interface gigabitethernet 0/1
R1 (config-if) #ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
R1 (config-if) #exit
R1 (config) #interface serial 0/0/0
R1 (config-if) #ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

Rubrique 8.1.3 : Création de sous-réseaux avec les préfixes /16 et /8



Création de sous-réseaux avec le préfixe /16

| Longueur du préfixe | Masque de sous- réseau | Adresse réseau (n = réseau, h = hôte) | Nombre de sous- réseaux | Nombre d'hôtes |
|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| /17 | 255.255.128.0 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.1000000.00000000 | 2 | 32 564 |
| /18 | 255.255.192.0 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.11000000.00000000 | 4 | 16 282 |
| /19 | 255.255.224.0 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8 | 8 190 |
| /20 | 255.255.240.0 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.11110000.00000000 | 16 | 4 094 |
| /21 | 255.255.248.0 | nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnhhh.hhhhhhh 11111111.11111111.11111000.00000000 | 32 | 2 046 |
| /22 | 255.255.252.0 | nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnhh.hhhhhhh 11111111.11111111.11111100.00000000 | 64 | 1 022 |
| /23 | 255.255.254.0 | nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnh.hhhhhhh 11111111.11111111.11111110.00000000 | 128 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn.nhhhhhh 11111111.11111111.111111111.10000000 | 512 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.111111111.11000000 | 1 024 | 62 |

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Création de 100 sous-réseaux avec le réseau /16


172 . 16 . 0 . 0

nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhh

```
Emprunt de 1 bit : 2^1 = 2
 Emprunt de 2 bits : 2^2 = 4
 Emprunt de 3 bits : 2^3 = 8
 Emprunt de 4 bits : 2<sup>4</sup> = 16 ←
 Emprunt de 5 bits : 2^5 = 32
                       2<sup>6</sup> = 64 <del></del>
 Emprunt de 6 bits :
 Emprunt de 7 bits :
                        2<sup>7</sup> = 128 <
 Emprunt de 8 bits :
                        2<sup>8</sup> = 256 <
 Emprunt de 9 bits :
                        2<sup>9</sup> = 512 <del></del>
Emprunt de 10 bits : 2^10 = 1 024 -
Emprunt de 11 bits : 2^11 = 2 048 -
Emprunt de 12 bits : 2<sup>12</sup> = 4 096 ←
Emprunt de 13 bits : 2^13 = 8 192 -
Emprunt de 14 bits : 2^14 = 16 384 -
```

Création de 100 sous-réseaux avec le réseau /16 (suite)


Sous-réseaux /23 ainsi créés



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Calculer le nombre d'hôtes

Nombre d'hôtes = 2^n (où n = nombre de bits d'hôte restants)



2⁹ = 512 hôtes par sous-réseau 2⁹ - 2 = 510 hôtes valides par sous-réseau

Plage d'adresses du sous-réseau 172.16.0.0/23

Adresse réseau

| 172. | 16. | 00 | 00 | 00 | 00. | 0000 | 0000 | = 172.16.0.0/23 |
|------|-----|----|----|----|-----|------|------|-----------------|
|------|-----|----|----|----|-----|------|------|-----------------|

Première adresse d'hôte

| 172. | 16. | 00 | 00 | 00 | 00. | 0000 | 0001 | = 172.16.0.1/23 |
|------|-----|----|----|----|-----|------|------|-----------------|
|------|-----|----|----|----|-----|------|------|-----------------|

Dernière adresse d'hôte

```
172. 16. 00 00 00 01. 1111 1110 = 172.16.1.254/23
```

Adresse de diffusion

172. 16. 00 00 00 0 1. 1111 1111 = 172.16.1.255/23

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Création de 1 000 sous-réseaux avec le réseau /8




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

Création de 1 000 sous-réseaux avec le réseau /8 (suite)

Calculer les hôtes



2¹⁴ = 16 384 hôtes par sous-réseau 2¹⁴ - 2 = 16 382 hôtes valides par sous-réseau

Plage d'adresses du sous-réseau 10.0.0.0/18

| réseau | | | | | | |
|------------|---|--|---|--|--|---|
| 00 00 | 00 00. | 0000 | 0000. | 0000 | 0000 | = 10.0.0.0/18 |
| adress | e d'hôte | | | | | |
| 00 00 | 00 00. | 0000 | 0000. | 0000 | 0001 | = 10.0.0.1/18 |
| adresse | e d'hôte | | | | | |
| 00 00 | 00 00. | 0011 | 1111. | 1111 | 1110 | = 10.0.63.254/18 |
| مام مائلات | | | | | | |
| ae amu | SION | | | | | |
| 00 00 | 00 00. | 0011 | 1111. | 1111 | 1111 | = 10.0.63.255/18 |
|) | adress adress adress adress dediffu | 0 00 00 00. adresse d'hôte 0 00 00 00. adresse d'hôte 0 00 00 00. de diffusion | 0 00 00 00. 0000 adresse d'hôte 0 00 00 00. 0000 adresse d'hôte 0 00 00 00. 0011 de diffusion | 0 00 00 00. 0000 0000. adresse d'hôte 0 00 00 00. 0000 0000. adresse d'hôte 0 00 00 00. 0011 1111. | 0 00 00 00. 0000 0000. 0000 adresse d'hôte 0 00 00 00. 0000 0000. 0000 adresse d'hôte 0 00 00 00. 0011 1111. 1111 de diffusion | 0 00 00 00. 0000 0000. 0000 0000 adresse d'hôte 0 00 00 00. 0000 0000. 0000 0001 adresse d'hôte 0 00 00 00. 0011 1111. 1111 1110 de diffusion |

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Rubrique 8.1.4 : Segmentation du réseau pour répondre à ses besoins



Segmenter le réseau en sous-réseaux en fonction des besoins des hôtes

Deux considérations sont à prendre en compte lors de la planification de sous-réseaux :


- Le nombre d'adresses d'hôte nécessaires pour chaque réseau.
- Le nombre de sous-réseaux nécessaires.

| Longue ur du préfixe | Masque de sous- réseau | Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte) | Nombre de sous- réseaux | Nombre d'hôtes |
|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| /25 | 255.255.255.128 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000 | 2 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 | 4 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000 | 8 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000 | 32 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | nnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100 | 64 | 2 |

Plus les bits empruntés pour créer des sous-réseaux sont nombreux, moins il y a de bits d'hôte disponibles.

Segmentation du réseau en sousréseaux en fonction de ses besoins


Sous-réseaux basés sur la structure de l'entreprise



Réseau d'entreprise

Exemple de besoin du réseau

Réseau d'entreprise



Exemple de besoin du réseau (suite)




Réseaux 7 à 13 non illustrés

```
14 10101100.00010000.000000 11.10 000000 172.16.3.128/26
15 10101100.00010000.000000 11.11 000000 172.16.3.192/26
```

4 bits empruntés à la partie hôte pour créer des sous-réseaux

Exemple de besoin du réseau (suite)


172.16.0.0/22




Rubrique 8.1.5 : Avantages des masques de sous-réseaux à longueur variable




La segmentation traditionnelle en sousréseaux n'est pas efficace





La segmentation traditionnelle en sous-réseaux entraîne un gaspillage d'adresses (suite)


Adresses inutilisées sur les sous-réseaux WAN



Masques de sous-réseau de longueur variable


Sous-réseaux de tailles variables

Un sous-réseau a été à nouveau divisé pour créer 8 sous-réseaux plus petits de 4 hôtes chacun



VLSM de base


Schéma de sous réseaux avec VLSM



Segmentation d'un sousréseau

Le VLSM dans la pratique


Topologie du réseau : sous-réseaux VLSM



```
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if) # ip address 192.168.20.1 255.255.255.224
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface serial 0/0/0
R1(config-if) # ip address 192.168.20.225 255.255.252
R1(config-if) # end
R1#
```

Le VLSM dans la pratique (suite)


Topologie du réseau : sous-réseaux VLSM



```
R2(config) # interface gigabitethernet 0/0
R2(config-if) # ip address 192.168.20.33 255.255.255.224
R2(config-if) # exit
R2(config) # interface serial 0/0/0
R2(config-if) # ip address 192.168.20.226 255.255.252
R2(config-if) # exit
R2(config) # interface serial 0/0/1
R2(config) # interface serial 0/0/1
R2(config) # ip address 192.168.20.229 255.255.252
R2(config-if) # end
R2#
```

Le VLSM dans la pratique (suite)


Topologie du réseau : sous-réseaux VLSM



```
R3(config) # interface gigabitethernet 0/0
R3(config-if) # ip address 192.168.20.65 255.255.224
R3(config-if) # exit
R3(config) # interface serial 0/0/0
R3(config-if) # ip address 192.168.20.230 255.255.252
R3(config-if) # exit
R3(config) # interface serial 0/0/1
R3(config) # interface serial 0/0/1
R3(config) # ip address 192.168.20.233 255.255.252
R3(config-if) # end
R3#
```

Le VLSM dans la pratique (suite)

Topologie du réseau : sous-réseaux VLSM



```
R4(config) # interface gigabitethernet 0/0
R4(config-if) # ip address 192.168.20.97 255.255.255.224
R4(config-if) # exit
R4(config) # interface serial 0/0/0
R4(config-if) # ip address 192.168.20.234 255.255.252
R4(config-if) # end
R4#
```

Diagramme VLSM

Segmentation en sous-réseaux VLSM de 192.168.20.0/24

| Segmentation en sous-reseaux vesivi de 132.100.20.0/24 | | | | |
|--|------------|---------|--|--|
| | Réseau /27 | Hôtes | | |
| Bât. A | .0 | .130 | | |
| Bât. B | .32 | .3362 | | |
| Bât. C | .64 | .6594 | | |
| Bât. D | .96 | .97126 | | |
| Capacités | .128 | .129158 | | |
| Capacités | .160 | .161190 | | |
| Capacités | .192 | .193222 | | |
| | .224 | .225254 | | |
| | Y | ¥ | | |
| | Réseau /30 | Hôtes | | |

| | Réseau /30 | Hôtes |
|-----------|------------|---------|
| WAN R1-R2 | .224 | .225226 |
| WAN R2-R3 | .228 | .229230 |
| WAN R3-R4 | .232 | .233234 |
| Capacités | .236 | .237238 |
| Capacités | .240 | .241242 |
| Capacités | .244 | .245246 |
| Capacités | .248 | .249250 |
| Capacités | .252 | .253254 |

Section 8.2 : Schémas d'adressage

À la fin de cette section, vous saurez :

Implémenter un schéma d'adressage VSLM


Rubrique 8.2.1 : Conception structurée



Planification de l'adressage réseau

Planifier l'attribution des adresses IP










La planification nécessite la prise de décisions concernant chaque sous-réseau, notamment leur taille, le nombre d'hôtes par sous-réseau et l'attribution des adresses d'hôte.

Préparation de l'adressage d'un réseau

Critères principaux à prendre en compte lors de la planification de l'attribution des adresses



Attribution d'adresses à des périphériques

Plages d'adresses IP

| Réseau : 192.168.1.0/24 | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--|--|
| Utilisation | Premier | Dernier | | |
| Périphériques hôtes | .1 | .229 | | |
| Serveurs | .230 | .239 | | |
| Imprimantes | .240 | .249 | | |
| Périphériques intermédiaires | .250 | .253 | | |
| Passerelle (interface LAN du routeur) | .254 | | | |

Section 8.3 : Critères de conception à prendre en compte pour les réseaux IPv6

À la fin de cette section, vous saurez :

 Expliquer comment implémenter l'attribution d'adresses IPv6 dans un réseau d'entreprise


Rubrique 8.3.1 : Segmentation d'un réseau IPv6 en sous-réseaux



Adresse de monodiffusion globale IPv6

L'adresse de monodiffusion globale IPv6 se compose en principe d'un préfixe de routage global /48, d'un ID de sous-réseau 16 bits et d'un ID d'interface 64 bits.

Structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6



Segmenter le réseau en sous-réseaux à l'aide d'ID de sous-réseau

Bloc d'adresses : 2001:0DB8:ACAD::/48


Incrémenter l'ID de sous-réseau pour créer 65 536 sousréseaux 2001:0DB8:ACAD:0000::/64 2001:0DB8:ACAD:0001::/64 2001:0DB8:ACAD:0002::/64 2001:0DB8:ACAD:0003::/64 2001:0DB8:ACAD:0004::/64 2001:0DB8:ACAD:0005::/64 2001:0DB8:ACAD:0006::/64 2001:0DB8:ACAD:0007::/64 2001:0DB8:ACAD:0008::/64 2001:0DB8:ACAD:0008::/64 2001:0DB8:ACAD:0008::/64 2001:0DB8:ACAD:0008::/64

Sous-réseaux 13 à 65 534 non illustrés

2001:0DB8:ACAD:FFFF::/64

Attribution de sous-réseaux IPv6

Exemple de topologie



Attribution de sous-réseaux IPv6 (suite)

Sous-réseaux IPv6

Bloc d'adresses : 2001:0DB8:ACAD::/48

5 sous-réseaux attribués parmi 65 536 sousréseaux disponibles

```
- 2001:0DB8:ACAD:0000::/64

2001:0DB8:ACAD:0001::/64

2001:0DB8:ACAD:0002::/64

2001:0DB8:ACAD:0003::/64

2001:0DB8:ACAD:0004::/64

2001:0DB8:ACAD:0005::/64

2001:0DB8:ACAD:0006::/64


2001:0DB8:ACAD:0007::/64

2001:0DB8:ACAD:0008::/64
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Attribution de sous-réseaux IPv6 (suite)

Attribution de sous-réseaux IPv6



Attribution de sous-réseaux IPv6 (suite)

Configuration des adresses IPv6



```
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface serial 0/0/0
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if) # end
R1#
```

Section 8.4 : Résumé

Objectifs du chapitre :

- Mettre en œuvre un schéma d'adressage IPv4 pour permettre la connectivité de bout en bout dans un réseau de PME
- Selon un ensemble de critères, implémenter un schéma d'adressage VLSM pour fournir une connectivité aux utilisateurs finaux d'un réseau de PME
- Détailler les facteurs à prendre en considération pour la mise en œuvre d'IPv6 dans un réseau d'entreprise

Merci.

CISCO Cisco Networking Academy
Mind Wide Open