# Chapitre 7: Adressage IP

Présentation des réseaux Lawrence BENEDICT Janvier 2017



## Plan du chapitre

- 7.0 Introduction
- 7.1 Adresses réseau IPv4
- 7.2 Adresses réseau IPv6
- 7.3 Vérification de la connectivité
- 7.4 Résumé

## Section 7.1 : Adresses réseau IPv4

À la fin de cette section, vous saurez :


- Convertir des valeurs entre les systèmes de numération binaire et décimal
- Décrire la structure d'une adresse IPv4, y compris la partie hôte, la partie réseau et le masque de sous-réseau
- Comparer les caractéristiques et les utilisations des adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion
- Expliquer ce que sont les adresses IPv4 publiques, privées et réservées

## Rubrique 7.1.1 : Conversion de valeurs binaires et décimales



### Adresses IPv4


### Adresses IPv4 au format binaire



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.


## Adresses IPV4 (suite)

### Adresses IPv4 au format décimal à point




## Adresses IPV4 (suite)

### Adresse décimale




192.168.10.10 est une adresse IP attribuée à un ordinateur.

### **Octets**



Cette adresse se compose de quatre octets différents.

### Adresse 32 bits



L'ordinateur stocke l'adresse sous forme de flux de données complet de 32 bits.

## Numération pondérée

### Numération pondérée décimale

Base	10	10	10	10
Position	3	2	1	0
Calcul	(10^3)	(10^2)	(10^1)	(10^ <mark>0</mark> )
Valeur pondérée	1 000	100	10	1

### Valeur pondérée

La première ligne identifie la base numérale. Ainsi, les valeurs indiquées de gauche à droite représentent les milliers, les centaines, les dizaines et les unités.

## Numération pondérée (suite)

Application de la numération pondérée décimale

1234

	Milliers	Centaines	Dizaines	Unités		
Valeur pondérée	1 000	100	10	1		
Nombre décimal	1	2	3	4		
Calcul	1 x1 000	2 x100	3 x10	4 x1		
Produit	1 000	+ 200	+ 30	+ 4		
Le résultat	1 234					

## Numération pondérée (suite)

### Numération pondérée binaire

Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Position	7	6	5	4	3	2	1	0
Calcul	(2 <mark>^7</mark> )	(2 <mark>^6</mark> )	(2 <b>^5</b> )	(2^ <mark>4</mark> )	(2^3)	(2 <mark>^2</mark> )	(2 <b>^1</b> )	(2 <mark>^0</mark> )
Valeur pondérée	128, 0	64	32	16	8	4	2	1

Base

Le système de notation binaire est en base de 2, donc la base est 2.

## Numération pondérée (suite)

Application de la numération pondérée binaire


### 11000000

Valeur pondérée	128,0	64	32	16	8	4	2	1
Nombre binaire	1	1	0	0	0	0	0	0
Calcul	1 x 128	1 x 64	0 x 32	0 x 16	0 x 8	0 x 4	0 x 2	0 x 1
Produit	128,0	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Le résultat	192							


### Conversion binaire vers décimal

Pour convertir une adresse IPv4 binaire en son équivalent décimal :

- Divisez l'adresse IPv4 en quatre octets de 8 bits. Appliquez la valeur de position binaire au nombre binaire du premier octet et calculez conséquemment.
- Recommencez pour chaque octet.




## Conversion binaire vers décimal (suite)



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

## Conversion binaire vers décimal (suite)

11000000.10101000.00001011.00001010



192.168.11.\_\_\_

Notation en décimale à point

## Conversion binaire vers décimal (suite)

11000000.10101000.00001011.00001010

Valeur pondérée	128,0	64	32	16	8	4	2	1
Nombre binaire	0	0	0	0	1	0	1	0
Calcul	0 x 128	0 x 64	0 x 32	0 x 16	1 x 8	0 x 4	1 x 2	0 x 1
Produit	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 0
Le résultat	10							


192.168.11.10

Notation en décimale à point

### Conversion décimal vers binaire


L'illustration suivante montre comment utiliser le tableau des valeurs de position binaires pour convertir une valeur décimale en valeur binaire.

Le nombre décimal (n) est-il supérieur ou égal à 128 ?




## Conversion décimal vers binaire (suite)

Le nombre décimal (n) est-il supérieur ou égal à 64?



## Conversion décimal vers binaire (suite)


Le nombre décimal (n) est-il supérieur ou égal à 32 ?



Continuez à évaluer la valeur décimale jusqu'à ce que toutes les valeurs de position aient été entrées. Vous obtenez alors la valeur binaire équivalente.


## Exemple de conversion décimal vers binaire

192 est-il >= 128?



## Exemple de conversion décimal vers binaire (suite)


64 est-il >= 64?



## Exemple de conversion décimal vers binaire (suite)

192 = 11000000

Exemple: 192.168.10.11



11000000


### Se reporter à la DÉMONSTRATION VIDÉO

## Rubrique 7.1.2 : Structure d'une adresse IPv4




### Parties réseau et hôte

Une partie de l'adresse IPv4 de 32 bits identifie le réseau et une autre détermine l'hôte.




## Masque de sous-réseau

### Configuration IP sur un hôte



## Masque de sous-réseau (suite)

- Comparaison entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau
- Les 1 dans le masque de sous-réseau identifient la partie réseau, et les 0 représentent la partie hôte.



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

## **Opération AND**

- L'opérateur logique AND est la comparaison des deux bits.
- L'application de l'opération AND entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau permet de déterminer l'adresse réseau.

1 AND 1 = 1 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0 1 AND 0 = 0


Adresse IP	192 .	. 168	. 10	. 10
Binaire	11000000	10101000	00001010	00001010
Masque de sous- réseau	255 .	255	. 255	. 0
	11111111	11111111	11111111	00000000
Résultats AND	11000000	10101000	00001010	00000000
Adresse réseau	192 .	. 168	. 10	. 0

## Longueur de préfixe

- Raccourci qui permet d'identifier un masque de sous-réseau.
- La longueur de préfixe correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau.
- Elle est notée au moyen de la « notation de barre oblique », c'est-à-dire une barre oblique, « / », suivie du nombre de bits définis sur 1.


Masque de sous- réseau	Adresse 32 bits	Longueur de préfixe
<b>255</b> .0.0.0	1111111.00000000.00000000.00000000	/8
<b>255.255</b> .0.0	1111111.11111111.00000000.00000000	/16
<b>255.255.255</b> .0	1111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.111111111111111111110000000	/25
255.255.255.192	1111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.111111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.111111111110000	/28
255.255.255.248	11111111.111111111111111111111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.111111111111111111111	/30

Les différents types d'adresse du réseau 192.168.10.0 /24





© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

#### Adresse réseau




#### Adresse de l'hôte






#### Dernière adresse d'hôte



#### Adresse de diffusion




Se reporter à la DÉMONSTRATION VIDÉO

## Rubrique 7.1.3 : Monodiffusion, diffusion et multidiffusion IPv4




## Attribution d'une adresse IPv4 statique à un hôte


### Attribution statique



## Attribution d'une adresse IPv4 dynamique à un hôte



### Communication IPv4



### Transmission monodiffusion


 La communication monodiffusion est utilisée dans la communication normale d'hôte à hôte.

 L'adresse monodiffusion appliquée à **Transmission monodiffusion** un périphérique final est désignée Source: 172.16.4.1 Destination: 172.16.4.253 sous le nom d'adresse d'hôte. L'adresse source d'un paquet quelconque est toujours l'adresse monodiffusion de l'hôte qui l'envoie. 172.16.4.253 172,16,4,2 172.16.4.3

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco


### Transmission de diffusion

#### Transmission de diffusion limitée



### Transmission multidiffusion

- Un hôte envoie un seul paquet à un ensemble précis d'hôtes qui sont abonnés à un groupe de multidiffusion.
- La plage d'adresses 224.0.0.0 à 239.255.255.255 est réservée à la multidiffusion.



# Rubrique 7.1.4 : Types d'adresses IPv4




## Adresses IPv4 publiques et privées

### Adresses privées :

- 10.0.0.0/8 ou 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- 172.16.0.0 /12 ou 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- 192.168.0.0 /16 ou 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Les adresses privées ne sont pas routables sur Internet



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

### Adresses IPv4 réservées

- Adresses de bouclage 127.0.0.0 /8 ou 127.0.0.1 à 127.255.255.254
- Adresses link-local ou adresses APIPA (Automatic Private IP Addressing) 169.254.0.0 /16 ou 169.254.0.1 à 169.254.255.254
- Adresses TEST-NET 192.0.2.0 /24 ou 192.0.2.0 à 192.0.2.255

#### Envoi d'une requête ping sur l'interface de bouclage

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\Users\NetAcad> ping 127.1.1.1
Pinging 127.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\Users\NetAcad>
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés Document public de Cisco

## Ancien système d'adressage par classe

Spécifications de la classe A	
Bloc d'adresses	0.0.0.0 à 127.0.0.0*
Masque de sous-réseau par défaut	/8 (255.0.0.0)
Nombre maximal de réseaux	128
Nombre d'hôtes par réseau	16 777 214
Bit d'ordre haut	0xxxxxxx

<sup>\* 0.0.0.0</sup> et 127.0.0.0 sont réservées et ne peuvent pas être attribuées

Spécifications de la classe B	
Bloc d'adresses	128.0.0.0 à 191.255.0.0
Masque de sous-réseau par défaut	/16 (255.255.0.0)
Nombre maximal de réseaux	16 384
Nombre d'hôtes par réseau	65 534
Bit d'ordre haut	10xxxxxx

Spécifications de la classe C	
Bloc d'adresses	192.0.0.0 à 223.255.255.0
Masque de sous-réseau par défaut	/24 (255.255.255.0)
Nombre maximal de réseaux	2 097 152
Nombre d'hôtes par réseau	254
Bit d'ordre haut	110xxxxx

## Adressage sans classe

- Le nom officiel est Routage interdomaine sans classe (CIDR, Classless Inter-Domain Routing).
- Un nouvel ensemble de normes a été créé pour permettre aux fournisseurs de services d'allouer les adresses IPv4 sur n'importe quelle limite binaire (longueur de préfixe) plutôt qu'avec une adresse de classe A, B ou C seulement.

## L'attribution des adresses IP



## Section 7.2 : Adresses IPv6

À la fin de cette section, vous saurez :


- Expliquer la nécessité de l'adressage IPv6
- Décrire la représentation d'une adresse IPv6
- Décrire les types d'adresses réseau IPv6
- Configurer les adresses de monodiffusion globale
- Décrire les adresses de multidiffusion

## Rubrique 7.2.1 : Problèmes liés à IPv4




## Ce qui rend IPv6 nécessaire

### Dates d'épuisement des adresses IPv4 selon les RIR



## La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6


- Les techniques de migration peuvent être regroupées sous trois catégories : dual-stack, tunneling et traduction.
- La technologie dual-stack (double pile) permet aux adresses IPv4 et IPv6 de coexister sur un même réseau. Les périphériques utilisent les deux piles de protocoles, IPv4 et IPv6, en même temps.



# Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6 (suite)


• Tunneling : méthode qui consiste à transporter un paquet IPv6 sur un réseau IPv4 en l'encapsulant dans un paquet IPv4.

#### Transmission tunnel



# Coexistence des protocoles IPv4 et IPv6 (suite)

 Traduction: le NAT64 (Network Address Translation 64) permet aux périphériques IPv6 de communiquer avec des périphériques IPv4 à l'aide d'une technique de traduction analogue au NAT pour IPv4. Un paquet IPv6 est traduit en un paquet IPv4, et inversement.




## Rubrique 7.2.2 : Structure d'une adresse IPv6



## Représentation de l'adresse IPv6

Hextets – 4 caractères hexadécimaux = 16 caractères binaires



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

## Représentation de l'adresse IPv6 (suite)

#### Numérotation hexadécimale

Équivalents décimaux et binaires des caractères hexadécimaux 0 à F

Décimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Binaire
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Hexadécimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
В
С
D
Е
F

## Représentation de l'adresse IPv6 (suite)

### Exemples de formats privilégiés

2001	:	0DB8	:	0000	:	1111	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
2001	:	0DB8	:	0000	:	00A3	:	ABCD	:	0000	:	0000	:	1234
2001	:	0DB8	:	000A	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0100
2001	:	0DB8	:	AAAA	:	0001	:	0000	:	0000	:	0000	:	0200
FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0123	:	4567	:	89AB	:	CDEF
FE80	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
FF02	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001	:	FF00	:	0200
0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0001
0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000	:	0000

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

## Règle n°1 : omettre les zéros du début

### Exemple 1

Recommandé	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:000							
Sans zéros en début de segment	2001: DB8:	0:1111:	0:	0:	0: 200			

### Exemple 2


Recommandé	2001:0DB8:0000:A300:ABCD:0000:0000:						
Sans zéros en début de segment	2001: DB8:	0:A300:ABCD:	0:	0:1234			

### Exemple 3


Recommandé	FF02:0000:0000:0000:0000:FF00:02						
Sans zéros en début de segment	FF02:	0:	0:	0:	0:	1:FF00: 200	

# Règle n° 2 : omettre tous les segments comportant des zéros

### Exemple 1




### Exemple 2



# Règle n° 2 : omettre tous les segments comportant des zéros (suite)

#### Exemple 3



#### Exemple 4

Recommandé	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000										
Sans zéros en début de segment	0: 0: 0: 0: 0: 0:								0		
Compressé	::										

# Rubrique 7.2.3 : Types d'adresses IPv6



## Types d'adresses IPv6


Il existe trois types d'adresses IPv6 :

- Monodiffusion
- Multidiffusion
- Anycast


Remarque: IPv6 n'a pas d'adresses de diffusion.

## Longueur de préfixe IPv6

- Le protocole IPv6 n'utilise pas la notation décimale à point du masque de sous-réseau.
- La longueur de préfixe indique la partie réseau d'une adresse IPv6 au format suivant:
  - Adresse IPv6/longueur de préfixe
  - La longueur de préfixe peut aller de 0 à 128
  - La longueur de préfixe est généralement /64



## Les adresses de monodiffusion globale IPv6




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

### Les adresses de monodiffusion link-local IPv6


#### Paquet IPv6

Adresse IPv6 source FE80::AAAA Adresse IPv6 de destination FE80::DDDD



# Adresses de monodiffusion link-local IPv6 (suite)

Cas d'utilisation d'adresses link-local IPv6




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.


Document public de Cisco

## Rubrique 7.2.4 : Adresses de monodiffusion IPv6



# La structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6






Un préfixe de routage /48 + un ID de sous-réseau de 16 bits = un préfixe /64.

# La structure d'une adresse de monodiffusion globale IPv6 (suite)

Lecture d'une adresse de monodiffusion globale






```
Préfixe de routage global = 2001:0DB8:ACAD

ID de sous-réseau = 0001

ID d'interface = 0000:0000:0000:0200
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

# La configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale




```
R1 (config) #interface gigabitethernet 0/0
R1 (config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1 (config-if) #no shutdown
R1 (config-if) #exit
R1 (config) #interface gigabitethernet 0/1
R1 (config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1 (config-if) #no shutdown
R1 (config-if) #exit
R1 (config-if) #exit
R1 (config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1 (config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1 (config-if) #clock rate 56000
R1 (config-if) #no shutdown
```

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

# Configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale (suite)




© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco

## Configuration dynamique – SLAAC

#### Messages de sollicitation et d'annonce de routeur



#### Options d'annonce de routeur


Option 1 (SLAAC uniquement) : « J'ai tout ce dont vous avez besoin (préfixe, longueur de préfixe, passerelle par défaut) »

Option 2 (SLAAC et DHCPv6) : « Voici mes informations. Vous devez quand même obtenir d'autres informations telles que les adresses DNS auprès d'un serveur DHCPv6. »

Option 3 (DHCPv6 uniquement) : « Je ne peux pas vous aider. Demandez toutes ces informations à un serveur DHCPv6. »

## Configuration dynamique – SLAAC (suite)


#### Adresse de diffusion globale et SLAAC



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

## Configuration dynamique – DHCPv6

#### Messages de sollicitation et d'annonce de routeur




**Remarque:** une annonce de routeur avec l'option 3 (DHCPv6 uniquement) nécessite que le client obtienne toutes les informations à partir du serveur DHCPv6, sauf l'adresse de la passerelle par défaut. L'adresse de la passerelle par défaut est l'adresse IPv6 source de l'annonce de routeur.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Document public de Cisco


## Génération aléatoire et à l'aide de la méthode EUI-64



EUI-64 ou nombre à 64 bits aléatoire

## Génération aléatoire et à l'aide de la méthode EUI-64

#### Processus de EUI-64



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

## Génération aléatoire et à l'aide de la méthode EUI-64

#### Processus de EUI-64

```
PCA> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection: d'annonce de routeur(RA)

Connection-specific DNS Suffix:

IPv6 Address. . . . : 2001:db8:acad:1:fc99:47ff:Ffe75:cee0

Link-local IPv6 Address . . . : fe80::fc99:47FF:FE75:CEE0

Default Gateway . . . . : fe80::1
```

### ID d'interface généré aléatoirement

```
PCB> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection: d'annonce de routeur(RA)

Connection-specific DNS Suffix:

IPv6 Address. . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1

Link-local IPv6 Address . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1

Default Gateway . . . . : fe80::1
```

### Adresses link-local dynamiques

#### ID d'interface généré par la méthode EUI-64

#### ID d'interface généré par le nombre à 64 bits aléatoire

```
PCB> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . . . . . . 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . . . . . . . . fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . . . . . . . . fe80::1
```

### Adresses link-local dynamiques (suite)

Adresse link-local générée par l'EUI-64 du routeur

```
R1# show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
(bia fc99.4775.c3e0)
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0
                        [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1
                        [up/up]
                                         Adresses link-local utilisant
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
                                         l'EUI-64
    2001:DB8:ACAD:2::1
Seria10/0/0
                        [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Seria10/0/1
                        [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

### Adresses Link-Local statiques


### Configuration des adresses link-local sur R1

```
Router(config-if)#
ipv6 address link-local-address link-local
```

```
R1(config) #interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 ?
link-local Use link-local address

R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) #exit
R1(config) #interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) #exit
R1(config-if) #exit
R1(config) #interface serial 0/0/0
R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local
```

### Vérifier la configuration des adresses IPv6



```
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0
                        [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1
                        [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0
                        [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1
                        [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

# Vérification de la configuration des adresses IPv6 (suite)

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static
<résultat omis>
   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
    via Serial0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
    via Serial0/0/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
     via NullO, receive
R1#
```

```
R1# ping 2001:db8:acad:1::10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD:1::10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
R1#
```


### Rubrique 7.2.5 : Adresses de multidiffusion IPv6




### Les adresses de multidiffusion IPv6 attribuées

- Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FF00::/8.
- Il existe deux types d'adresses de multidiffusion IPv6 :
  - Les adresses de multidiffusion attribuées
  - Les adresses de multidiffusion de nœud sollicité

#### Communications multidiffusion avec tous les nœuds IPv6



## Les adresses de multidiffusion IPv6 de nœud sollicité



### Section 7.3 : Vérification de la connectivité

À la fin de cette section, vous saurez :


- Expliquer comment le protocole ICMP sert à tester la connectivité réseau
- Utiliser les utilitaires ping et traceroute pour tester la connectivité réseau

# Rubrique 7.3.1 : Protocole ICMP



### ICMPv4 et ICMPv6

### Requête ping ICMPv4 vers un hôte distant




### ICMPv4 et ICMPv6 (suite)

- Les messages ICMP communs à ICMPv4 et à ICMPv6 sont notamment les suivants :
  - Host confirmation (Confirmation de l'hôte)
  - Destination or Service Unreachable (destination ou service inaccessible)
  - Time exceeded (Délai dépassé)
  - Route redirection (Redirection de la route)
- Bien que le protocole IP ne soit pas un protocole fiable, la suite TCP/IP permet d'envoyer des messages si certaines erreurs se produisent. Ces messages sont envoyés via les services du protocole ICMP.

© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

# Les messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6


#### Messages envoyés entre un routeur IPv6 et un périphérique IPv6



Les messages d'annonce de routeur sont envoyés par les routeurs pour fournir les informations d'adressage aux hôtes via la SLAAC. Un message d'annonce de routeur peut inclure les informations d'adressage pour l'hôte telles que le préfixe, la longueur de préfixe, l'adresse DNS et le nom de domaine. Un routeur envoie un message d'annonce de routeur régulièrement ou en réponse à un message de sollicitation. Un hôte utilisant la SLAAC utilise l'adresse link-local du routeur qui a envoyé le message d'annonce de routeur en tant que passerelle par défaut.

# Les messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6


#### Messages envoyés entre un routeur IPv6 et un périphérique IPv6



© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

### Messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6 (suite)


#### Messages envoyés entre des périphériques IPv6



Les messages de sollicitation de voisin sont envoyés lorsqu'un périphérique connaît l'adresse IPv6 d'un périphérique, mais pas son adresse MAC. Le principe est comparable à une requête ARP pour IPv4.

# Messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6 (suite)


#### Messages envoyés entre des périphériques IPv6



Des messages d'annonce de routeur sont envoyés en réponse à un message de sollicitation de voisin. Ils correspondent à l'adresse IPv6 cible de la sollicitation de voisin. Le message d'annonce de routeur contient l'adresse MAC Ethernet du périphérique Le principe est comparable à une réponse ARP pour IPv4.

### Messages de sollicitation et d'annonce de routeur ICMPv6 (suite)

#### Détection des adresses dupliquées (DAD)




# Rubrique 7.3.2 : Tests et vérification




### Ping - Tester la pile locale

#### Test de la pile TCP/IP locale




# Ping – Test de la connectivité au réseau local

#### Test de la connectivité IPv4 au réseau local




# Ping – Test de la connectivité à un réseau distant

Test de connectivité à un réseau local distant Requête ping vers un hôte distant



### Traceroute – Test du chemin

Traceroute (tracert): test du chemin



# Section 7.4 : Résumé

### Objectifs du chapitre :

- Expliquer en quoi l'utilisation des adresses IPv4 assure la connectivité des réseaux de PME
- Configurer des adresses IPv6 permettant de fournir la connectivité dans des réseaux de PME
- Appliquer des utilitaires de test pour vérifier la connectivité réseau

Merci.

CISCO Cisco Networking Academy
Mind Wide Open