

Chapitre 9 : listes de contrôle d'accès



Routage et commutation

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™

Chapitre 9

- 9.1 Fonctionnement des listes de contrôle d'accès IP
- 9.2 Listes de contrôle d'accès IPv4 standard
- 9.3 Listes de contrôle d'accès IPv4 étendues
- 9.4 Module contextuel : le débogage avec les listes de contrôle d'accès
- 9.5 Dépannage des listes de contrôle d'accès
- 9.6 Module contextuel : listes de contrôle d'accès IPv6
- 9.7 Résumé

Chapitre 9 : objectifs


- Expliquer comment les listes de contrôle d'accès sont utilisées pour filtrer le trafic
- Comparer les listes de contrôle d'accès IPv4 standard et étendues
- Expliquer comment les listes de contrôle d'accès utilisent des masques génériques
- Expliquer les directives concernant la création des listes de contrôle d'accès
- Expliquer les directives concernant le placement des listes de contrôle d'accès
- Configurer des listes de contrôle d'accès IPv4 standard pour filtrer le trafic en fonction des besoins du réseau
- Modifier une liste de contrôle d'accès IPv4 standard à l'aide de numéros d'ordre
- Configurer une liste de contrôle d'accès standard pour sécuriser l'accès vty

Chapitre 9 : objectifs (suite)


- Expliquer la structure d'une entrée de contrôle d'accès (ACE) étendue
- Configurer des listes de contrôle d'accès IPv4 étendues pour filtrer le trafic en fonction des besoins du réseau
- Configurer une liste de contrôle d'accès pour limiter le résultat de débogage
- Expliquer comment un routeur traite les paquets lorsqu'une liste de contrôle d'accès est appliquée
- Résoudre des erreurs de liste de contrôle d'accès courantes à l'aide de commandes de l'interface en ligne de commande
- Comparer la création de listes de contrôle d'accès IPv4 et IPv6
- Configurer des listes de contrôle d'accès IPv6 pour filtrer le trafic en fonction des besoins du réseau

Objectif des listes de contrôle d'accès

Qu'est-ce qu'une liste de contrôle d'accès ?



Objectif des listes de contrôle d'accès Conversation TCP






Filtrage des paquets

- Le filtrage des paquets, parfois appelé filtrage statique des paquets, contrôle l'accès à un réseau en analysant les paquets entrants et sortants et en les transmettant ou en rejetant selon des critères spécifiques, tels que l'adresse IP source, les adresses IP de destination et le protocole transporté dans le paquet.
- Un routeur filtre les paquets lors de leur transmission ou de leur refus conformément aux règles de filtrage.
- Une liste de contrôle d'accès est un ensemble séquentiel d'instructions d'autorisation ou de refus, appelées entrées de contrôle d'accès (ACE).

Objectif des listes de contrôle d'accès

Filtrage des paquets (suite)

Exemple de filtrage des paquets





Fonctionnement des listes de contrôle d'accès

Liste de contrôle d'accès entrante



Liste de contrôle d'accès sortante

Les listes de contrôle d'accès entrantes filtrent les paquets entrant dans une interface spécifique avant qu'ils ne soient acheminés vers l'interface de sortie. Les listes de contrôle d'accès sortantes filtrent les paquets après qu'ils ont été routés, et ce, quelle que soit l'interface de sortie.

La dernière instruction d'une liste de contrôle d'accès est toujours implicit deny. Cette instruction est automatiquement ajoutée à la fin de chaque liste de contrôle d'accès, même si elle n'est pas physiquement présente. L'instruction implicit deny bloque l'ensemble du trafic. En raison de ce refus implicite, une liste de contrôle d'accès qui n'a pas au moins une instruction d'autorisation bloquera tout le trafic.



Types de listes de contrôle d'accès IPv4 Cisco

Listes de contrôle d'accès standard

access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

Les listes de contrôle d'accès standard filtrent les paquets IP en fonction de l'adresse source uniquement.

Listes de contrôle d'accès étendues

access-list 103 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq 80

Les listes de contrôle d'accès étendues filtrent les paquets IP en fonction de plusieurs attributs, notamment :

- Les adresses IP source et de destination
- Les ports TCP et UDP source et de destination
- Le type ou le numéro de protocole (exemple : IP, ICMP, UDP, TCP, etc.).



Comparaison des listes de contrôle d'accès IPv4 standard et étendues

Numérotation et nom des listes de contrôle d'accès

Liste de contrôle d'accès numérotée :

Attribution d'un numéro en fonction du protocole à filtrer.

- Plages 1 à 99 et 1 300 à 1 999 : listes de contrôle d'accès IP standard
- Plages 100 à 199 et 2 000 à 2 699 : listes de contrôle d'accès IP étendue

Liste de contrôle d'accès nommée :

Attribution d'un nom à la liste de contrôle d'accès.

- Les noms doivent se composer de caractères alphanumériques.
- Il est conseillé d'écrire le nom en MAJUSCULES.
- Les noms ne doivent pas contenir d'espaces ni de signes de ponctuation.
- Il est possible d'ajouter et de supprimer des entrées de la liste de contrôle d'accès.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 11



Présentation des masques génériques des listes de contrôle d'accès

Les masques génériques et les masques de sous-réseau diffèrent dans leur méthode de mise en correspondance des 1 et des 0 binaires. Les masques génériques respectent les règles suivantes pour faire correspondre les chiffres binaires 1 et 0 :

- Bit 0 de masque générique : permet de vérifier la valeur du bit correspondant dans l'adresse.
- Bit 1 de masque générique : permet d'ignorer la valeur du bit correspondant dans l'adresse.

Les masques génériques sont souvent appelés masques inverses. En effet, contrairement à un masque de sous-réseau, où le chiffre binaire 1 équivaut à une correspondance et le chiffre binaire 0 à une non-correspondance, les masques génériques procèdent de façon inverse.



Exemples de masques génériques : hôtes/sous-réseaux

Exemple 1

	Décimal	Binaire
Adresse IP	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
Masque générique	0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000
Résultats	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001

Exemple 2

	Décimal	Binaire
Adresse IP	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
Masque générique	255.255.255.255	11111111.11111111.111111111.11111111
Résultats	0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000

Exemple 3

	Décimal	Binaire
Adresse IP	192.168.1.1	11000000.10101000.00000001.00000001
Masque générique	0.0.0.255	00000000.00000000.00000000.11111111
Résultats	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000



Exemples de masques génériques : correspondance avec des plages

Exemple 1

	Décimal	Binaire
Adresse IP	192.168.16.0	11000000.10101000.00010000.00000000
Masque générique	0.0.15.255	0000000.00000000.00001111.11111111
Plage de résultats	192.168.16.0 à 192.168.31.255	11000000.10101000.00010000.00000000000

Exemple 2

	Décimal	Binaire
Adresse IP	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
Masque générique	0.0.254.255	00000000.00000000.111111110.11111111
Résultat	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
	Tous les sous-réseaux impairs sur le réseau principal 192.168.0.0	



Calcul du masque générique

Le calcul des masques génériques peut être complexe. La méthode la plus rapide consiste à soustraire le masque de sous-réseau de 255.255.255.255.

Exemple 1

	255.255.255.255
-	255.255.255.000
	000.000.000.255

Exemple 2

	255.255.255.255
-	255.255.255.240
	000.000.000.015

Exemple 3

	255.255.255.255
	255.255.254.000
	000.000.001.255



Mots-clés des masques génériques

Exemple 1

- 192.168.10.10 0.0.0.0 correspond à tous les bits d'adresse
- Abrégez ce masque générique à l'aide de l'adresse IP précédée du mot-clé host (host 192.168.10.10)



Masque générique :

(Correspondance complète des bits)

Exemple 2

- 0.0.0.0 255.255.255.255 ignore tous les bits d'adresse
- Abrégez l'expression avec le mot-clé any



Masque générique :

255.255.255.25

(Ignorer tous les bits)



Masques génériques dans les listes de contrôle d'accès

Exemples de mots-clés de masque générique

Exemple 1:

```
R1(config) #access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255
R1(config) #access-list 1 permit any
```

Exemple 2:

```
R1 (config) #access-list 1 permit 192.168.10.10 0.0.0.0 R1 (config) #access-list 1 permit host 192.168.10.10
```

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 17



Directives générales concernant la création des listes de contrôle d'accès

- Utilisez des listes de contrôle d'accès sur les routeurs parefeu situés entre votre réseau interne et un réseau externe, par exemple Internet.
- Utilisez des listes de contrôle d'accès sur un routeur situé entre deux parties de votre réseau pour contrôler le trafic entrant ou sortant sur une portion donnée du réseau interne.
- Configurez des listes de contrôle d'accès sur les routeurs périphériques situés à la périphérie de vos réseaux.
- Configurez des listes de contrôle d'accès pour tout protocole réseau configuré sur les interfaces de routeur périphérique.

esentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco



Directives générales concernant la création des listes de contrôle d'accès

Règle des trois P

- Une liste de contrôle d'accès par protocole : pour contrôler le flux du trafic sur une interface, définissez une liste de contrôle d'accès pour chaque protocole activé sur l'interface.
- Une liste de contrôle d'accès par direction : les listes de contrôle d'accès contrôlent le trafic dans une seule direction à la fois sur une interface. Vous devez créer deux listes de contrôle d'accès, la première pour contrôler le trafic entrant et la seconde pour contrôler le trafic sortant.
- Une liste de contrôle d'accès par interface : les listes de contrôle d'accès contrôlent le trafic dans une seule interface, par exemple, Gigabit Ethernet 0/0.

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco



Méthodes recommandées pour les listes de contrôle d'accès

Directive	Avantage	
Créez vos listes de contrôle d'accès conformément à la stratégie de sécurité de votre entreprise.	Vous serez ainsi certain d'implémenter les instructions relatives à la sécurité organisationnelle.	
Préparez une description des tâches que devront effectuer les listes de contrôle d'accès.	Vous éviterez ainsi de créer d'éventuels problèmes d'accès par mégarde.	
Utilisez un éditeur de texte pour créer, modifier et enregistrer les listes de contrôle d'accès.	Vous pourrez ainsi créer une bibliothèque de listes de contrôle d'accès réutilisables.	
Testez vos listes de contrôle d'accès sur un réseau de développement avant de les implémenter sur un réseau de production.	Vous éviterez ainsi de commettre des erreurs coûteuses.	

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco




Où placer les listes de contrôle d'accès

Chaque liste de contrôle d'accès doit être placée là où elle aura le plus grand impact sur les performances. Règles de base :


- Listes de contrôle d'accès étendues : placez les listes de contrôle d'accès étendues le plus près possible de la source du trafic à filtrer.
- Listes de contrôle d'accès standard : étant donné qu'elles ne spécifient pas les adresses de destination, placez-les le plus près possible de la destination.

L'emplacement de la liste de contrôle d'accès et donc son type peuvent aussi dépendre de l'étendue du contrôle de l'administrateur réseau, de la bande passante des réseaux concernés et de la facilité de configuration.


Directives concernant l'emplacement des listes de contrôle d'accès Emplacement d'une liste de contrôle d'accès standard



Directives concernant l'emplacement des listes de contrôle d'accès Emplacement d'une liste de contrôle d'accès étendue







ACL 1

R1(config) #access-list 1 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255


ACL 2

R1(config) #access-list 2 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config) #access-list 2 deny any

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard

Configuration d'une liste de contrôle d'accès standard



access-list 2 permit 192.0.0.0 0.255.255.255

d'accès:

Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard

Configuration d'une liste de contrôle d'accès standard (suite)

La syntaxe complète de la commande des listes de contrôle d'accès standard est la suivante :

```
Router(config) # access-list access-list-number
deny permit remark source [ source-wildcard ] [
log ]
```

Pour supprimer la liste de contrôle d'accès, la commande de configuration globale no access-list est utilisée.

Le mot-clé **remark** est utilisé à des fins de documentation et rend les listes de contrôle d'accès bien plus simples à comprendre.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco



 Cisco IOS applique une logique interne lors de l'acceptation et du traitement des instructions des listes de contrôle d'accès standard. Comme nous l'avons vu, les instructions des listes de contrôle d'accès sont traitées dans l'ordre. Par conséquent, l'ordre dans lequel elles sont fournies est important.

```
R1(config) #access-list 3 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config) #access-list 3 permit host 192.168.10.10
% Access rule can't be configured at higher sequence num as it is part of the existing rule at sequence num 10
R1(config) #
```

ACL 3 : l'instruction d'hôte est en conflit avec l'instruction de plage précédente.

Configuration des listes de contrôle d'accès IPv4 standard

Application de listes de contrôle d'accès standard aux interfaces

Une fois qu'une liste de contrôle d'accès standard est configurée, elle est associée à une interface à l'aide de la commande ip access-group en mode de configuration d'interface :


```
Router(config-if)# ip access-group {
  access-list-number | access-list-name } {
  in | out }
```

Pour supprimer une liste de contrôle d'accès d'une interface, entrez d'abord la commande no ip access-group sur l'interface, puis la commande globale no access-list pour supprimer l'ensemble de la liste.



Application de listes de contrôle d'accès standard aux interfaces (suite)

Refuser un certain hôte



R1(config) #access-list 1 deny host 192.168.10.10

R1(config) #access-list 1 permit any

R1(config)#interface g0/0

R1(config-if) #ip access-group 1 in



Création des listes de contrôle d'accès standard nommées

```
Router (config) # ip access-list [standard | extended] name
```

La chaîne du nom alphanumérique doit être unique et ne peut pas commencer par un nombre.

```
Router(config-std-nacl)# [permit | deny | remark] {source [source-wildcard]} [log]
```

```
Router(config-if)# ip access-group name [in | out]
```

Active la liste de contrôle d'accès IP nommée sur une interface.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco



Commentaires dans les listes de contrôle d'accès

Exemple 1 : Commentaires sur une liste de contrôle d'accès numérotée

```
R1(config)# access-list 1 remark Do not allow Guest workstation through
R1(config)# access-list 1 deny host 192.168.10.10
R1(config)# access-list 1 remark Allow devices from all other
192.168.x.x subnets
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 1 out
R1(config-if)#
```

Exemple 2 : Commentaires sur une liste de contrôle d'accès nommée

```
R1(config)# ip access-list standard NO_ACCESS
R1(config-std-nacl)# remark Do not allow access from Lab
workstation
R1(config-std-nacl)# deny host 192.168.11.10
R1(config-std-nacl)# remark Allow access from all other networks
R1(config-std-nacl)# permit any
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config-std-nacl)# interface G0/0
R1(config-if)# ip access-group NO_ACCESS out
R1(config-if)#
```



Modification des listes de contrôle d'accès numérotées

Modification des listes de contrôle d'accès numérotées dans un éditeur de texte

```
R1(config) # access-list 1 deny host 192.168.10.99
Configuration
            R1(config) # access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
           R1# show running-config | include access-list 1
    Étape 1
           access-list 1 deny host 192.168.10.99
            access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
            <Éditeur de texte>
           access-list 1 deny host 192.168.10.10
            access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
            R1# config t
           Enter configuration commands, one per line. End with
            CNTL/Z.
    Étape 3
           R1 (config) # no access-list 1
            R1(config) # access-list 1 deny host 192.168.10.10
            R1(config) # access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
            R1# show running-config | include access-list 1
    Étape 4
           access-list 1 deny host 192.168.10.10
            access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```



Modification des listes de contrôle d'accès numérotées (suite)

Modification des listes de contrôle d'accès numérotées à l'aide des numéros d'ordre

```
R1 (config) #access-list 1 deny host 192.168.10.99
Configuration
            R1(config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
            R1#show access-lists 1
            Standard IP access list 1
    Étape 1
                10 deny 192.168.10.99
                20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
            R1#
            R1#conf t
            R1 (config) #ip access-list standard 1
            R1 (config-std-nacl) #no 10
    Étape 2
            R1 (config-std-nacl) #10 deny host 192.168.10.10
            R1 (config-std-nacl) #end
            R1#
            R1#show access-lists
            Standard IP access list 1
    Étape 3
                10 deny 192.168.10.10
                20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
            R1#
```



Modification des listes de contrôle d'accès nommées standard

Ajout d'une ligne à une liste de contrôle d'accès nommée

```
R1# show access-lists
Standard IP access list NO ACCESS
    10 deny 192.168.11.10
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
R1(config) # ip access-list standard NO ACCESS
R1(config-std-nacl) # 15 deny host 192.168.11.11
R1(config-std-nacl)# end
R1# show access-lists
Standard IP access list NO ACCESS
   10 deny 192.168.11.10
   15 deny 192.168.11.11
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Remarque : la commande d'ACL nommée no sequence-number permet de supprimer des instructions spécifiques.

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 34

Modification des listes de contrôle d'accès IPv4

Vérification des listes de contrôle d'accès

```
R1# show ip interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.1/30
<output omitted>
Outgoing access list is 1
Inbound access list is not set
<output omitted>

R1# show ip interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
<output omitted>
Outgoing access list is NO_ACCESS
Inbound access list is not set
<output omitted>
<output omitted>

Outgoing access list is not set
output omitted>
```

```
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny 192.168.10.10
    20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
Standard IP access list NO_ACCESS
    15 deny 192.168.11.11
    10 deny 192.168.11.10
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Modification des listes de contrôle d'accès IPv4

Statistiques des listes de contrôle d'accès

```
R1#show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny 192.168.10.10 (4 match(es))
    20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
Standard IP access list NO ACCESS
    15 deny 192.168.11.11
   10 deny 192.168.11.10 (4 match (es))
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
                                                      Les
                Output after pinging PC3 from PC1.
                                                correspondances
                                                    ont été
                                                 incrémentées.
R1#show access-lists
Standard IP access list 1
   10 deny 192.168.10.10 (8 match(es))
    20 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.255.255
Standard IP access list NO ACCESS
    15 deny 192.168.11.11
    10 deny 192.168.11.10 (4 match (es))
    20 permit 192.168.11.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```



Numéros d'ordre des listes de contrôle d'accès standard

- Une autre partie de la logique interne IOS comprend le séquençage interne des instructions des listes de contrôle d'accès standard. Les instructions de plage qui refusent trois réseaux sont configurées en premier et sont suivies de cinq instructions d'hôte. Les instructions d'hôte sont toutes des instructions valides car leurs adresses IP d'hôte ne font pas partie des instructions de plage précédemment entrées.
- Les instructions d'hôte apparaissent avec la commande show en premier, mais pas nécessairement dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. IOS classe les instructions d'hôte à l'aide d'une fonction de hachage spéciale. Le classement résultant permet d'optimiser la recherche d'une entrée de liste de contrôle d'accès d'hôte.

Sécurisation des ports VTY à l'aide d'une liste de contrôle d'accès IPv4 standard

Configuration d'une liste de contrôle d'accès standard pour sécuriser un port VTY


Le filtrage du trafic Telnet ou SSH est généralement considéré comme une fonction de liste de contrôle d'accès IP étendue parce qu'il s'agit de filtrer un protocole de niveau plus élevé. Cependant, étant donné que la commande access-class permet de filtrer les sessions Telnet/SSH entrantes ou sortantes par adresse source, une liste de contrôle d'accès standard peut être utilisée.

Router(config-line)# access-class accesslist-number { in [vrf-also] | out }

esentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco




Vérification d'une liste de contrôle d'accès standard utilisée pour sécuriser un port VTY





Listes de contrôle d'accès étendues



Les listes de contrôle d'accès étendues peuvent filtrer en fonction des paramètres suivants :

- Adresse source
- Adresse de destination
- Protocole
- Numéros de port



Listes de contrôle d'accès étendues (suite)

Avec les numéros de port

```
access-list 114 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 23 access-list 114 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 21 access-list 114 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 20
```

Avec des mots-clés

```
access-list 114 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq telnet access-list 114 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq ftp access-list 114 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
```

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco




Configuration des listes de contrôle d'accès étendues

Les procédures de configuration des listes de contrôle d'accès étendues sont les mêmes que pour les listes de contrôle d'accès standard. La liste de contrôle d'accès étendue est d'abord configurée, puis elle est activée sur une interface. La syntaxe et les paramètres de commande sont plus complexes, car ils prennent en charge des fonctions supplémentaires fournies par les listes de contrôle d'accès étendues.

```
access-list access-list-number {deny | permit | remark}
protocol source [source-wildcard] [operator operand]
[port port-number or name] destination [destination-wildcard]
[operator operand] [port port-number or name] [established]
```



Application des listes de contrôle d'accès étendues aux interfaces



R1(config) #access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80

R1(config)#access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443

R1(config) #access-list 104 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established

R1(config)#interface g0/0


R1(config-if) #ip access-group 103 in

R1(config-if) #ip access-group 104 out



Filtrage du trafic avec des listes de contrôle d'accès étendues

Liste de contrôle d'accès étendue pour refuser le trafic FTP



```
R1 (config) # access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255

192.168.10.0 0.0.0.255 eq ftp

R1 (config) # access-list 101 deny tcp 192.168.11.0 0.0.0.255

192.168.10.0 0.0.0.255 eq ftp-data

R1 (config) # access-list 101 permit ip any any


R1 (config) # interface g0/1

R1 (config-if) # ip access-group 101 in
```



Création des listes de contrôle d'accès étendues nommées

Création de listes de contrôle d'accès étendues nommées



```
R1(config) #ip access-list extended SURFING
R1(config-ext-nacl) #permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl) #permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl) #exit
R1(config) #ip access-list extended BROWSING
R1(config-ext-nacl) #permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
R1(config-ext-nacl) #exit
R1(config) #interface g0/0
R1(config-if) #ip access-group SURFING in
R1(config-if) #ip access-group BROWSING out
```



Vérification des listes de contrôle d'accès étendues

```
R1#show access-lists
Extended IP access list BROWSING
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
Extended IP access list SURFING
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1#
R1#show ip interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/24
<output omitted for brevity>
  Outgoing access list is BROWSING
  Inbound access list is SURFING
<output omitted for brevity>
```



Modification des listes de contrôle d'accès étendues

La modification d'une liste de contrôle d'accès étendue peut être effectuée de la même manière qu'avec une liste standard. Une liste de contrôle d'accès étendue peut être modifiée comme suit :

- Méthode 1 : éditeur de texte
- Méthode 2 : numéros d'ordre



Objectif de la limitation des résultats du débogage avec les listes de contrôle d'accès

- Les commandes debug sont des outils destinés à vérifier et à dépanner le réseau.
- Si vous les utilisez avec des options, les résultats risquent de contenir beaucoup plus d'informations que nécessaire ou d'être difficiles à lire.
- Dans un environnement de production, cela risque de saturer le réseau et d'entraîner des interruptions.
- Certaines commandes debug peuvent être associées à une liste d'accès pour limiter les résultats et afficher uniquement les informations requises pour la vérification ou la résolution d'un problème.

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 4



Configuration des listes de contrôle d'accès pour limiter les résultats du débogage

L'administrateur de R2 souhaite s'assurer que le trafic est acheminé correctement grâce à la commande debug ip packet. Pour limiter les résultats du débogage et inclure uniquement le trafic ICMP entre R1 et R3, la liste de contrôle d'accès ACL 101 sera appliquée.



```
R2(config) #ip access-list extended 101
R2(config-ext-nacl) #permit icmp host 10.1.1.1 host 10.1.2.2
R2(config-ext-nacl) #permit icmp host 10.1.2.2 host 10.1.1.1
R2(config-ext-nacl) #exit
R2(config) #interface s0/0/0
R2(config-if) #no ip route-cache
R2(config-if) #exit
R2(config-if) #no ip route-cache
R2(config-if) #no ip route-cache
R2(config-if) #no ip route-cache
R2(config-if) #end
R2#
R2#debug ip packet 101
IP packet debugging is on for access list 101
R2#
```



Vérification des listes de contrôle d'accès qui limitent les résultats du débogage



Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 5



Logique d'une liste de contrôle d'accès pour le trafic entrant

- Les paquets sont comparés à une liste de contrôle d'accès pour le trafic entrant, s'il en existe une, avant d'être acheminés.
- Si un paquet entrant correspond à une instruction de la liste de contrôle d'accès avec une autorisation, il est envoyé pour être acheminé.
- Si un paquet entrant correspond à une instruction de la liste de contrôle d'accès avec un refus, il est abandonné et pas acheminé.
- Si un paquet entrant ne correspond à aucune instruction de la liste de contrôle d'accès, il est « implicitement refusé » et abandonné sans être acheminé.



Logique d'une liste de contrôle d'accès pour le trafic sortant

- Une route est d'abord cherchée pour les paquets avant leur envoi à une interface sortante. En l'absence de route, les paquets sont abandonnés.
- Si une interface de sortie n'a pas de liste de contrôle d'accès, les paquets sont envoyés directement vers celle-ci.
- S'il existe une liste de contrôle d'accès sur l'interface de sortie, il y a une vérification avant l'envoi à cette interface.
- Si un paquet sortant correspond à une instruction de la liste de contrôle d'accès avec une autorisation, il est envoyé à l'interface.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Traitement des paquets avec les listes de contrôle d'accès

Logique d'une liste de contrôle d'accès pour le trafic sortant (suite)

- Si un paquet sortant correspond à une instruction de la liste de contrôle d'accès avec un refus, il est abandonné.
- Si un paquet sortant ne correspond à aucune instruction de la liste de contrôle d'accès, il est « implicitement refusé » et abandonné.

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco



Opérations logiques de la liste de contrôle d'accès

- Lorsqu'un paquet parvient à l'interface d'un routeur, le processus de ce dernier est identique, que des listes de contrôle d'accès soient utilisées ou non. Lorsqu'une trame arrive dans l'interface, le routeur détermine si l'adresse de couche 2 de la destination correspond à l'adresse de couche 2 de l'interface ou si la trame est une trame de diffusion.
- Si l'adresse de la trame est acceptée, les informations sur la trame sont éliminées et le routeur recherche une liste de contrôle d'accès sur l'interface d'entrée. Le cas échéant, le paquet est vérifié pour déceler des correspondances avec les instructions de la liste.

Traitement des paquets avec les listes de contrôle d'accès

Opérations logiques de la liste de contrôle d'accès (suite)

- Si le paquet est accepté, il est ensuite comparé aux entrées de la table de routage afin de déterminer l'interface de destination. S'il existe une entrée de table de routage pour la destination, le paquet est alors transmis à l'interface sortante. Dans le cas contraire, le paquet est abandonné.
- Le routeur vérifie ensuite si l'interface sortante possède une liste de contrôle d'accès. Le cas échéant, le paquet est vérifié pour déceler des correspondances avec les instructions de la liste.
- En l'absence d'une liste de contrôle d'accès ou si le paquet est autorisé, ce dernier est encapsulé dans le nouveau protocole de couche 2 et acheminé par l'interface jusqu'au périphérique suivant.



Processus de décision avec les listes de contrôle d'accès standard

- Les listes de contrôle d'accès standard examinent uniquement l'adresse IPv4 source. La destination du paquet et les ports concernés ne sont pas pris en compte.
- Le logiciel Cisco IOS vérifie les correspondances d'adresses dans les listes de contrôle d'accès les unes après les autres. La première correspondance détermine si le logiciel accepte ou refuse l'adresse. Dans la mesure où le logiciel ne vérifie plus les conditions après la première correspondance, l'ordre des conditions est primordial. En cas de nonconcordance des conditions, l'adresse est rejetée.



Processus de décision avec les listes de contrôle d'accès étendues

Dans cet exemple, la liste de contrôle d'accès filtre en fonction de l'adresse source avant de passer au port et au protocole de la source. Elle filtre en fonction de l'adresse de destination, du port et du protocole de destination, avant de prendre une décision finale d'autorisation ou de refus.


esentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Erreurs courantes avec les listes de contrôle d'accès

Résolution des erreurs courantes avec listes de contrôle d'accès – Exemple 1

L'hôte 192.168.10.10 n'a aucune connectivité avec

192.168.30.12.




R3#show access-lists

Extended IP access list 110

- 10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any (12 match(es))
- 20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq telnet
- 30 permit ip any any

Erreurs courantes avec les listes de contrôle d'accès Résolution des erreurs courantes avec listes de contrôle d'accès – Exemple 2

Le réseau 192.168.10.0 /24 ne peut pas utiliser TFTP pour se connecter au réseau 192.168.30.0 /24.



R1#show access-lists 120

Extended IP access list 120

10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq telnet


20 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.31.12 eq smtp

30 permit tcp any any

Erreurs courantes avec les listes de contrôle d'accès


Résolution des erreurs courantes avec listes de contrôle d'accès – Exemple 3

Le réseau 192.168.11.0 /24 peut utiliser Telnet pour se connecter à 192.168.30.0 /24 alors que cette connexion doit être interdite.




Erreurs courantes avec les listes de contrôle d'accès Résolution des erreurs courantes avec listes de contrôle d'accès – Exemple 4

L'hôte 192.168.30.12 peut utiliser Telnet pour se connecter à 192.168.31.12, mais la politique de l'entreprise stipule que cette connexion ne doit pas être autorisée.



Erreurs courantes avec les listes de contrôle d'accès Résolution des erreurs courantes avec listes de contrôle d'accès – Exemple 5

L'hôte 192.168.30.12 peut utiliser Telnet pour se connecter à 192.168.31.12, mais selon la stratégie de sécurité, cette connexion ne doit pas être autorisée.





Types de listes de contrôle d'accès IPv6



Listes de contrôle d'accès IPv4

- Standard
 - Numérotées
 - Nommées
- Étendues
 - Numérotées
 - Nommées

Listes de contrôle d'accès IPv6

- Nommées uniquement
- Fonctionnent comme les listes de contrôle d'accès ACL IPv4 étendues



Comparaison des listes de contrôle d'accès IPv4 et IPv6


Bien que les adresses IPv4 et IPv6 liste sont très similaires, il existe trois différences entre eux.

- Application d'une liste de contrôle d'accès IPv6
 IPv6 utilise la commande ipv6 traffic-filter pour effectuer la même tâche sur les interfaces IPv6.
- Aucun masque générique
 La longueur de préfixe est utilisée pour indiquer dans quelle mesure l'adresse IPv6 source ou de destination doit correspondre.
- Instructions supplémentaires par défaut permit icmp any any nd-na permit icmp any any nd-ns

Configuration des listes de contrôle d'accès IPv6

Configuration de la topologie IPv6

Topologie IPv6



esentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco



Configuration des listes de contrôle d'accès IPv6


Il existe trois étapes de base pour configurer une liste de contrôle d'accès IPv6 :

- En mode de configuration globale, utilisez la commande ipv6 access-listname pour créer une liste de contrôle d'accès IPv6.
- En mode de configuration des listes de contrôle d'accès nommées, utilisez les instructions permit ou deny pour spécifier une ou plusieurs conditions pour déterminer si un paquet est transféré ou abandonné.
- Retournez au mode d'exécution privilégié à l'aide de la commande end.

```
R1(config)# ipv6 access-list access-list-name
R1(config-ipv6-acl)# deny | permit protocol {source-ipv6-
prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} [operator
[port-number]] {destination-ipv6-prefix/ prefix-length | any |
host destination-ipv6-address} [operator [port-number]]
```



Application d'une liste de contrôle d'accès IPv6 à une interface



R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ipv6 traffic-filter NO-R3-LAN-ACCESS in

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

Configuration des listes de contrôle d'accès IPv6

Exemples de listes de contrôle d'accès IPv6

Refuser FTP

Restriction de l'accès

```
R1(config) #ipv6 access-list NO-FTP-TO-11
R1(config-ipv6-acl) #deny tcp any 2001:db8:cafe:11::/64 eq ftp
R1(config-ipv6-acl) #deny tcp any 2001:db8:cafe:11::/64 eq ftp-data
R1(config-ipv6-acl) #permit ipv6 any any
R1(config-ipv6-acl) #exit
R1(config) #interface g0/0
R1(config-if) #ipv6 traffic-filter NO-FTP-TO-11 in
R1(config-if) #
```

```
R3 (config) #ipv6 access-list RETRICTED-ACCESS
R3(config-ipv6-acl) #remark Permit access only HTTP and HTTPS to Network 1
R3(config-ipv6-acl) #permit tcp any host 2001:db8:cafe:10::10 eq 80
R3(config-ipv6-acl) #permit tcp any host 2001:db8:cafe:10::10 eq 443-
R3(config-ipv6-acl) #remark Deny all other traffic to Network 10
R3(config-ipv6-acl)#deny ipv6 any 2001:db8:cafe:10::/64
R3(config-ipv6-acl) #remark Permit PC3 telnet access to PC2
R3(config-ipv6-acl) #permit tcp host 2001:DB8:CAFE:30::12 host 2001:DB8:CA
R3(config-ipv6-acl) #remark Deny telnet access to PC2 for all other device
R3(config-ipv6-acl) #deny tcp any host 2001:db8:cafe:11::11 eq 23 4
R3(config-ipv6-acl) #remark Permit access to everything else
R3(config-ipv6-acl)#permit ipv6 any any [5]
R3(config-ipv6-acl)#exit
R3(config)#interface g0/0
R3(config-if) #ipv6 traffic-filter RESTRICTED-ACCESS in
R3(config-if)#
```

Configuration des listes de contrôle d'accès IPv6

Vérification des listes de contrôle d'accès IPv6

```
R3#show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Global unicast address(es):
   2001:DB8:CAFE:30::1, subnet is 2001:DB8:CAFE:30::/64
Input features: Access List
Inbound access list RESTRICTED-ACCESS

<some output omitted for brevity>
```

```
R3#show access-lists
IPv6 access list RESTRICTED-ACCESS

permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:10::10 eq www sequence 20
permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:10::10 eq 443 sequence 30
deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:10::/64 sequence 50
permit tcp host 2001:DB8:CAFE:30::12 host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq
telnet sequence 70
deny tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq telnet sequence 90
permit ipv6 any any sequence 110
R3#
```

Chapitre 9 : résumé

- Par défaut un routeur ne filtre pas le trafic. Le trafic qui entre dans le routeur est routé uniquement en fonction des informations de la table de routage.
- Le filtrage des paquets consiste à contrôler l'accès à un réseau en analysant les paquets entrants et sortants et en les transmettant ou en les rejetant selon des critères spécifiques, tels que l'adresse IP source, les adresses IP de destination et le protocole transporté dans le paquet.
- Un routeur de filtrage de paquets utilise des règles pour déterminer s'il doit autoriser ou refuser le trafic. Un routeur peut également effectuer le filtrage des paquets au niveau de la couche 4, la couche transport.
- Une liste de contrôle d'accès est un ensemble séquentiel d'instructions d'autorisation ou de refus.

resentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco

- La dernière instruction d'une liste de contrôle d'accès est toujours une instruction deny implicite bloquant tout le trafic. Pour empêcher l'instruction deny any implicite à la fin de la liste de contrôle d'accès de bloquer tout le trafic, vous pouvez ajouter l'instruction permit ip any any.
- Lorsque le trafic réseau traverse une interface configurée avec une liste de contrôle d'accès, le routeur compare les informations du paquet à chaque entrée, dans l'ordre séquentiel, afin de déterminer si le paquet correspond à l'une des instructions. Si une correspondance est trouvée, le paquet est traité en conséquence.
- Les listes de contrôle d'accès sont configurées pour s'appliquer au trafic entrant ou sortant.

- Les listes de contrôle d'accès standard peuvent être utilisées pour autoriser ou refuser le trafic uniquement depuis les adresses IPv4 source. La destination du paquet et les ports concernés ne sont pas évalués. La règle de base pour le placement des listes de contrôle d'accès standard consiste à les placer aussi près que possible de la destination.
- Les listes de contrôle d'accès étendues filtrent les paquets en fonction de plusieurs attributs : type de protocole, adresse IPv4 source ou de destination et ports source ou de destination. La règle de base pour le placement des listes de contrôle d'accès étendues consiste à les placer aussi près que possible de la source.

- La commande de configuration globale access-list définit une liste de contrôle d'accès standard avec un numéro compris entre 1 et 99 ou une liste de contrôle d'accès étendue avec des nombres compris entre 100 et 199, et 2000 et 2699. Les listes de contrôle d'accès standard et étendues peuvent être nommées.
- La commande name ip access-list standard permet de créer une liste de contrôle d'accès standard nommée, tandis que la commande name ip access-list extended permet de créer une liste de contrôle d'accès étendue. Les instructions des listes de contrôle d'accès IPv4 incluent l'utilisation des masques génériques.
- Une fois qu'une liste de contrôle d'accès est configurée, elle est associée à une interface à l'aide de la commande ip access-group en mode de configuration d'interface.

- Rappelez-vous de la règle des trois P, une liste de contrôle d'accès par protocole, par direction, par interface.
- Pour supprimer une liste de contrôle d'accès d'une interface, entrez d'abord la commande no ip accessgroup sur l'interface, puis la commande globale no access-list pour supprimer l'ensemble de la liste.
- Les commandes show running-config et show access-lists permettent de vérifier la configuration des listes de contrôle d'accès. La commande show ip interface permet de vérifier la liste de contrôle d'accès sur l'interface et la direction dans laquelle elle a été appliquée.

- La commande access-class configurée en mode de configuration de ligne limite les connexions entrantes et sortantes entre un VTY spécifique et les adresses renseignées dans une liste de contrôle d'accès.
- Comme avec les ACL IPv4 nommées, les noms IPv6 sont alphanumériques et sensibles à la casse. Ils doivent également être uniques. Contrairement aux listes de contrôle d'accès IPv4, l'option standard ou étendue n'est pas nécessaire.
- En mode de configuration globale, utilisez la commande name ipv6 access-list pour créer une liste de contrôle d'accès IPv6. La longueur de préfixe est utilisée pour indiquer dans quelle mesure l'adresse IPv6 source ou de destination doit correspondre.
- Une fois qu'une liste de contrôle d'accès IPv6 est configurée, elle est associée à une interface à l'aide de la commande ipv6 trafficfilter.

Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™