## com daohonglei

3985@qq.com daohonglei QopMap 前文我们说到, JVM 采用的可达性分析法有个缺点, 就是从 GC Roots 找引用链耗时。 都说他耗时,他究竟耗时在哪里?

> GC 进行扫描时,需要查看每个位置存储的是不是引用类型,如果是,其所引用的对象就 不能被回收;如果不是,那就是基本类型,这些肯定是不会引用对象的;这种对 GC 无用 3@dd.com daohoudlei 的基本类型的数据非常多,每次 GC 都要去扫描,显然是非常浪费时间的。

而且迄今为止,所有收集器在 GC Roots 枚举这一步骤都是必须暂停用户线程的。

那有没有办法减少耗时呢?

一个很自然的想法,能不能用空间换时间? 把栈上的引用类型的位置全部记录下来,这样 到 GC 的时候就可以直接读取,而不用一个个扫描了。Hotspot 就是这么实现的,这个用 于存储引用类型的数据结构叫 OopMap。

OopMap 这个词可以拆成两部分: Oop 和 Map, Oop 的全称是 Ordinary Object 3883985@qq.com daohonglei Pointer 普通对象指针, Map 大家都知道是映射表, 组合起来就是 普通对象指针映射表。 在 OopMap 的协助下,HotSpot 就能快速准确地完成 GC Roots 枚举啦。

## 858883985<u>1</u> 安全点

OopMap 的更新,从直观上来说,需要在对象引用关系发生变化的时候修改。不过导致 引用关系变化的指令非常多,如果对每条指令都记录 OopMap 的话 ,那将会需要大量的 额外存储空间,空间成本就会变得无法忍受的高昂。选用一些特定的点来记录就能有效的 缩小需要记录的数据量,这些特定的点就称为 安全点 (Safepoint)。

<sub>Jaohonglei</sub> 有了安全点,当 GC 回收需要停止用户线程的时候,将设置某个中断标志位,各个线程不 断轮询这个标志位,发现需要挂起时,自己跑到最近的安全点,更新完 OopMap 才能挂 .3月 3985@00 928883982@00

com dsohonglei com daohonglei 起。这主动式中断的方式是绝大部分现代虚拟机选择的方案,另一种抢占式就不介绍了。 安全点不是任意的选择,既不能十小以一一 安全点不是任意的选择,既不能太少以至于让收集器等待时间过长,也不能过多以至于过 分增大运行时的内存负荷。通常选择一些执行时间较长的指令作为安全点,如**方法调用**、 循环跳转和异常跳转等。

## 安全区域

题了。但是,如果此时线程正处于 Sleep 或者 Blocked 状态, 该怎么办? 这些线程他不 会自己走到安全点,就停不下来了。这个时候,安全点解决不了问题,需要引入 安全区域 (Safe Region).

安全区域指的是,在某段代码中,引用关系不会发生变化,线程执行到这个区域是可以安 全停下进行 GC 的。因此,我们也可以把 安全区域 看做是扩展的安全点。

当用户线程执行到安全区域里面的代码时,首先会标识自己已经进入了安全区域。那样当 这段时间里虚拟机要发起 GC 时,就不必去管这些在安全区域内的线程了。当线程要离开 安全区域时,它要检查虚拟机是否处于 STW 状态,如果是,则需要等待直到恢复。 958883985<sup>@C</sup>

## 总结

HotSpot 使用 OopMap 把引用类型的指针记录下来,让 GC Roots 的枚举变得快速准确。 为了减少更新 OopMap 的开销,引入了 安全点。GC STW 时,线程需要跑到距离自己最 近的安全点,更新完 OopMap 才能挂起。

处于 Sleep 或者 Blocked 状态的线程无法跑到安全点,需要引入安全区域。GC 的时候, 不会去管处于安全区域的线程,线程离开安全区域的时候,如果处于 STW 则需要等待直 358883985@00 858883985@qQ

至恢复。

o E 8883982@dd.com dao.,

a58883985@qq.com daohonglei

028883982@dd:com qsopongio

358883985@qq.com daohonglei

258883985@dd.com daohony

358883985@qq.com daohonglei

828883982@dd.com qsopougle