预览概述

- 1. 为什么自定义控件
- 2. 自定义控件的几种方式
- 3. onDraw() 画笔 抗锯齿 设置颜色 笔触 叠加模式 xfermode
- 4. canvas的几种方法 drawPath 旋转、缩放、 保存状态 回复状态钟表控件
- 5. onMeasure() onLayout()
- 6. 向上翻滚的文本控件(自定义属性)
- 7. 可拖动的标签
- 8. ViewPager 切换效果

自定义控件

1 什么是控件

- 1. 在屏幕区域展示特定的内容。
- 2. 能够与用户交互的特殊类。

2 常见的控件

我们常见的控件分成两种,一种是作为容器来放置其他的控件,一种主要的作用是显示内容和交互。

- 1. LinearLayout、RelativeLayout、FrameLayout...
- 2. Button、ImageView、TextView、CheckBox...

第一类的父类是ViewGroup,常用来装载各种其他控件。

第二类的父类是View。用于显示或交互的特殊类。

3 为什么要学习自定义控件

- 1. 为了实现复杂的页面效果。
- 2. 目前的系统控件无法满足需求,如圆形的ImageView。
- 3. 了解Android系统控件显示的流程。为进阶准备。

4 自定义控件的方式

- 1. 组合各种控件,组合各种控件。
- 2. 修改已有控件, 达到需求。
- 3. 继承View,实现需要的方法,完成自定义控件的设计。

实验: 创建一个圆形的按钮

1 OnDraw


onDraw是View进行显示界面的方法,我们常常在这个方法内部进行绘制控件的外观。涉及到几个比较重要的类:

- 1. Paint 画笔类,可设置颜色线条宽度等.
- 2. Canvas 画布类,提供了画各种图形的api
- 3. Bitmap 位图类,用它来获取图片信息
- 4. matrix 矩阵类,用它来控制图片的显示

1.1 Paint

Paint 类是一个辅助类,我们常常使用来设置画布的显示效果,如颜色、遮照,图形的线的宽度等等。我们常用的api有:

- setFlags(int flags)设置画笔的一些属性,如抗锯齿
- setColor(int color)设置画笔的颜色
- setStrokeWidth(float width)设置画笔的线宽
- setStyle(Paint.Style style)设置画笔的样式,比如说是否填充图形
- setTextSize(float textSize)设置画文字的大小
- setXfermode(Xfermode xfermode)设置叠加模式



setXfermode 是Paint提供给我们的一个非常重要的api,我们可以使用这个api来开发出酷炫的遮照效果。

上图是叠加效果的示意图,如何看这个图呢? Src是前景,也就是放在前面的图片,Dst是背景,也就是放在背后的图片。使用setXfermode有两点需要注意:

- 1. 记得打开硬件加速,否者会出现黑色的内容
- 2. 画完后记得setXfermode(null);

1.2 Canvas

CanVas画布类,提供画出2D图形以及相关操作的api,我们常使用的三类api和一些辅助类:

第一类,2d图形绘制: - canvas.drawRect 画正方形

- canvas.drawBitmap画图片
- canvas.drawLine 画线
- canvas.drawText 画文字
- canvas.drawOval 画椭圆
- canvas.draArc 画圆弧
- canvas drawCircle 画圆
- canvas.drawPath 画自定义路径

第二类,画布编辑: - canvas. translate 平移

- canvas.scale 缩放
- canvas.rotate 旋转

第三类, 画布状态:

- canvas Save 保持画布状态
- canvas.restore 恢复画布状态

辅助类: 屏幕的一个区域

- · Rect(int left, int top, int right, int bottom)
- RectF(float left, float top, float right, float bottom)

初识View的绘制流程

View作为所有控件的父类, View将提供了View显示所有的方法, 我们将复写View的方法达到我们需要的功能, View 有点类似 Java 的Object 类, Object 也是提供了很多方法, 如equals(Object obj)、toString()

等方法, 我们可以重写重写这些方法, 达到我们需要实现的功能。

我们可以理解View的绘制过程是一个定制家具的过程,我们可以这么理解如果我们需要定制家具的话,需要这样几个流程:

- 1. 测量,先测量房间的大小,再根据房间的大小进行计算家具的大小。(onMeasure)
- 2. 开始定制,根据测量出来的尺寸进行生产。(onDraw)
- 3. 生产完成,要将定制的家具放置在指定位置。(ViewGroup onLayout)
- 4. 生产、运输完成后,我们就能使用定制的家具了。(onTouch)

大致的流程是如下: viewGroup会逐一的去调用子控件的测量方法,叫子控件去测量一下自己的宽度与高度,每个控件都会在onMeasure方法完成自己的大小的测量。测量完成后父控件会告诉子控件显示自己的内容出来,而控件的显示内容的方法就在onDraw中实现。最后viewGroup 会在onLayout 中将控件按照一定的规则排列,到现在,控件的内容就展示在我们眼前了,如果我们需要控件能够和我们的手指进行交互,还需要实现onTouch。

2 onMeasure

在自定义控件的时候,我们常常需要确定一个控件的显示边界,onMeasure是android提供给我们的一个计算控件大小的方法,父控件会通过onMeasure 将他希望的布局参数传递给当前的View。

2.1 onMeasure的流程

首先根节点的measure方法会被调用,由于measure是view的final方法,子类是无法重写的,measure的方法体内会回调onMeasure,所以实际上测量的工作是在onMeasure内完成的,而且由此我们可以知道measure是提供给外部调用的一个测量自己的方法。由于根节点大部分是ViewGroup,如LinerLayout等,所以ViewGroup会在onMeasure方法内部逐一的调用子控件的measure方法,一直到最后的一个子控件。实际上是一个自顶向下的过程。

2.2 LinearLayout onMeasure 流程分析

根据上面的流程我们知道了,onMeasure是完成控件大小测量的实际操作的步骤,下面我们来分析一下平常使用最多的LinearLayout是如何完成onMeasure的。

```
@Override
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
   if (mOrientation == VERTICAL) {
     measureVertical(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
   } else {
     measureHorizontal(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
   }
}
```

LinearLayout根据设置水平对齐还是垂直对齐分别不同的计算方式 measureVertical 计算垂直高度,measureHorizontal 计算水平宽度。下面我们以 measureVertical为例子进行分析

```
void measureVertical(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
   mTotalLength = 0;
    int maxWidth = 0;
    int childState = 0;
    int alternativeMaxWidth = 0;
    int weightedMaxWidth = 0:
    boolean allFillParent = true;
    float totalWeight = 0;
    //获取所有子控件的个数
    final int count = getVirtualChildCount();
    //获取宽度布局的模式
     final int widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
     //获取高度布局的模式
    final int heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureS);
 //开始遍历每一个子控件
for (int i = 0; i < count; ++i) {
   final View child = getVirtualChildAt(i);</pre>
        //如果子控件为空,到下一个子控件
        if (child == null) {
            mTotalLength += measureNullChild(i);
            continue;
        //如果子控件为不可见,直接到下一个子控件
if (child.getVisibility() == View.GONE) {
           i += getChildrenSkipCount(child, i);
           continue;
        //获取到子控件的布局参数
        LinearLayout.LayoutParams lp = (LinearLayout.LayoutParams) child.getLayoutParams();
       //测量子控件的核心方法
      {\tt measureChildBeforeLayout(}
           {\it child, i, width Measure Spec, 0, height Measure Spec,}\\
                   totalWeight == 0 ? mTotalLength : 0);
    }
```

看完measureVertical方法后,我们发现实际上进行测量的方法是measureChildBeforeLayout,我们再看看这个的方法实现。

```
void measureChildBeforeLayout(View child, int childIndex,int widthMeasureSpec, int totalWidth, int heightMeasureSpec,int totalHeight) {

//测量子控件的核心方法
measureChildWithMargins(child, widthMeasureSpec, totalWidth,heightMeasureSpec, totalHeight);
}
```

看完measureChildBeforeLayout方法后,我们发现实际上进行测量的方法是measureChildWithMargins,这个是一个ViewGroup提供的方法,也就是说,每一个viewGroup的继承类都能使用这个方法。接着我们继续往下看。

最后我们发现在measureChildWithMargins,实际上还是调用了child.measure(childWidthMeasureSpec, childHeightMeasureSpec);所以也就验证了我们关于view的测量的流程,控件从ViewGroup开始,逐一的找到它的子控件,根据子控件的布局参数,进行封装,最后调用measure,然后在子控件的onMeasure方法完成测量。

2.3 onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec)

既然刚刚我们根据查看源码发现,控件的大小是需要在onMeasure方法内部完成测量,那widthMeasureSpec与heightMeasureSpec这两个形参是什么呢?我们在layout的布局文件内部的定义的layout_width与layout_height,与这两个参数有什么关联呢?在进行测量之前我们要弄清楚几个问题:

- 1. 子控件显示在父控件的内部,大部分子控件的宽高被父控件的宽高限制。
- 2. 如ScrollView等控件,由于能够滑动,就不限制子控件的高度。

实际上layout_width, layout_height是控件向父控件申请的空间。我们常常有以下几种值可以选择:

- · match parent
- wrap content
- xxxdpi

这三种模式,我们可以分成两种模式,第一种是固定大小,match_parent,xxxdpi,match_parent是指与父控件一样大。另外一种是不固定大小的,wrap_content,根据内容的大小进行显示。

我们设置在xml上面时,控件就能够根据这个设置进行更改大小,控件到底是如何获取到这个值得呢?

实际上控件是通过widthMeasureSpec和heightMeasureSpec获取到layout_width, layout_height, widthMeasureSpec和heightMeasureSpec是对layout_width进行了一次包装,这个int值里面包含了两个值,一个是mode(模式),一个是size(大小)。

我们可以使用以下方法获取到widthMeasureSpec和heightMeasureSpec的值

- MeasureSpec.getMode(measureSpec);//得到模式
- MeasureSpec.getSize(measureSpec);//得到大小

MeasureSpec提供了三种类型:

- 1. MeasureSpec.AT MOST
- 2. MeasureSpec.EXACTLY
- 3. MeasureSpec.UNSPECIFIED

这三种模式分别对应: MeasureSpec.AT_MOST--wrap_content, 由控件内容来决定大小, 但是最大不能超过父控件的大小。

MeasureSpec.EXACTLY--match_parent,xxxdpi,已经指定了特定的大小。match_parent 与父控件一样大,所以也是已经知道指定的大小

MeasureSpec.UNSPECIFIED,对控件的大小不做限制,控件可以要多大都行,比如说ScrollView的子控件。

最后根据widthMeasureSpec 和 heightMeasureSpec 计算出需要的大小后,需调用setMeasuredDimension才能起效。

2.4 View 常见的 onMeasuere 写法

```
private int resolveAdjustedSize(int desiredSize, int maxSize, int measureSpec) {
  int result = desiredSize;
  int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
  int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
  switch (specMode) {
    case MeasureSpec.UNSPECIFIED:
    result = Math.min(desiredSize, maxSize);
    break;
    case MeasureSpec.AT_MOST:
    result = Math.min(Math.min(desiredSize, specSize), maxSize);
    break;
    case MeasureSpec.EXACTLY:
    result = specSize;
    break;
    }
    return result;
}
```

desiredSize 是需要使用的尺寸,maxSize 是最大使用的尺寸,measureSpec 是onMeasure传进来的参数。

- UNSPECIFIED,无限制尺寸,只要能满足控件的需求即可,所以比较 desiredSize 和 maxSize 的大小,去最小的即可
- AT_MOST,wrapContent,也就是说这个控件最大不能超过父控件的大小,所以先比较desiredSize和specSize的大小,去最小的,再和maxSize比较。

• EXACTLY, 指定尺寸的, 直接返回specSize即可。

2.5 ViewGroup 常见的 onMeasuere 写法

viewGroup有义务对子控件的大小进行测量,ViewGroup提供了一下几个方法来调用子控件的自我测量

- 1. measureChildren(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec);
- 2. measureChild(View child, int parentWidthMeasureSpec, int parentHeightMeasureSpec);
- 3. measureChildWithMargins(View child, int parentWidthMeasureSpec, int widthUsed, int parentHeightMeasureSpec, int heightUsed)

ViewGroup 的 onMeasuere 常常需要和onLayout一起使用,原因是在放置子控件的时候,我们常常是需要知道子控件的大小,才能够放到合适的位置上

3 onLayout

该方法是提供给ViewGroup来放置每个子控件的。通常我们需要配onMeasure来一起使用。

这个方法是每次布局大小变化,或者位置改变的时候都会本调用。

onLayout(boolean changed, int I, int t, int r, int b) changed 这个控件是否更改位置或者尺寸了

- I相对于父控件的左边的位置
- t 相对于父控件的顶部的位置
- r 相对于父控件的右边的位置
- b 相对于父控件的下部的位置

我们必须在这个方法内部将子控件有序的放置在合适的位置。View 提供了llayout(int I, int t, int r, int b)方法给我们。

综合练习 01: 向上翻滚的文本

- 新建一个类继承ViewFlipper
- 重写这个类的构造方法
- 编写文字进入和退出的动画 进入动画,从底部进入,并带有渐变的效果

退出动画

• 在构造方法内部初始化viewFlipper的参数

```
public void init(Context mContext){
    setFlipInterval(2000);

    Animation animIn = AnimationUtils.loadAnimation(mContext, R.anim.anim_marquee_in);
    animIn.setDuration(200);
    setInAnimation(animIn);

    Animation animOut = AnimationUtils.loadAnimation(mContext, R.anim.anim_marquee_out)
    animOut.setDuration(200);
    setOutAnimation(animOut);
}
```

setFlipInterval(); 设置翻牌的间隔 加载翻牌显示的动画 setInAnimation(); 设置进入的动画 setOutAnimation(); 设置出去的动画


• 编写创建各个子TextView的方法

```
// 创建ViewFlipper下的TextView
private TextView createTextView(String text, int position) {
   TextView tv = new TextView(mContext);
   tv.setGravity(Gravity.CENTER);
   tv.setText(text);
   tv.setTextColor(Color.BLACK);
   tv.setTextSize(23);
   tv.setTag(position);
   return tv;
}
```

• 往TextFlipper内部添加数据

removeAllViews() 首先删除控件的子控件 addView() 接着把需要添加的TextView 逐一添加到控件中 startflipping() 开始滚动

• 定义自定义属性 在values文件夹下创建attrs.xml



• 在attrs.xml文件内部添加需要添加的属性

declare-styleable name 定义的是属性集合的名称

attr name 定义的是某一个属性的名称

• 使用属性 如果我们需要使用自动属性,我们需自定义命名空间

xmlns app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

红框的是命名空间的名称

```
<com.it520.textfliper.TextFlipper
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/flipper"
    app:textColor="@color/colorPrimary"
    app:textSize="10sp"
    app:texts="@a ray/title"
    />
```

使用自定义的属性

命名空间:属性名称= "format 类型"

• 接收属性值

TypedArray array = context.obtainStyledAttributes(a
mTextColor = array.getColor(R.styleable.TextFlipper
mTextSize = array.getDimensionPixelSize(R.styleable.int titles = array.getResourceId(R.styleable.TextFlipper)

接收属性使用TypedArry类进行获取

自定义控件的属性

我们在使用系统控件的时候,常常能够在xml上面进行配置,提供了这类属性的控件能够更加便于开发者的使用和维护,所以我们学习如何定义控件的属性非常有必要。下面就是自定义控件属性的步骤:

- 1. 在资源文件夹下新建文件attrs.xml
- 2. 在attrs.xml里面新建需要定义的属性
- 3. 新建一个declare-styleable 为这个属性增加一个name属性如 declare-styleable name="---"
- 4. 在declare-styleable的内部定义需要的属性,如 , name是属性的名称, format是属性的类型

- 5. 在自定义控件接收自定义属性,在构造函数中使用Context获取TypedArray,obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.定义的属性)
- 6. 使用TypedArray.getxxx方法来获取相应的值,这个xxx就是定义在attr里面的类型,R.styleable.(declare-styleable name)_(attr name)
- 7 在Yml体田
- 8. 定义自定义的命名空间,不同的IDE有不一样的处理方法,Eclipse xmlns:自定义名称 ="http://schemas.android.com/apk/res/包名" android studio: xmlns:自定义名称 ="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

需要注意的是:

- format 的类型说明见下表
- 在自定义控件中获取属性,需使用类似格式R.styleable. (declare-styleable name)_(attr name)

format的类型

1. reference: 参考某一资源ID。
2. color: 颜色值
3. boolean: 布尔值
4. dimension: 尺寸值
5. float: 浮点值。
6. integer: 整型值。
7. string: 字符串
8. fraction: 百分数。
9. enum: 枚举值
10. flag: 位或运算

综合练习 02: 可拖动的标签

- 新建一个项目
- 新建一个类继承于Viewgroup

```
<com.m520it.myslideflag.Myslideflag
   android:id="@+id/myslideflag"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="match_parent" >

<ImageView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:src="@drawable/tabicon" />
   </com.m520it.myslideflag.MyslideFlag>
```

- 报错 重写onLayout方法
- 重写两个构造方法
- 重写onMeasure, 控件的宽度就是拖动按钮的宽度, 高度就是父控件的高度

```
@Override
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    // 茨取子控件 该容器也只有一个子控件
    mChildView = (ImageView) getChildAt(0);
    // 测量子控件宽高
    measureChild(mChildView, widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
    mImageWidht = mChildView.getMeasuredWidth();
    mImageHeight = mChildView.getMeasuredHeight();

    mScreenHeight = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);
    // 设置整个控件宽度为图片宽度 高度为全屏
    setMeasuredDimension(mImageWidht, mScreenHeight);
}

@Override
protected void onLayout(boolean changed, int l, int t, int r, int b) {
    // 将子控件布局在左上角
    mChildView.layout(0, 0, mImageWidht, mImageHeight+mTop);
}
```

- 重写onTouch方法
- 当手指在控件内部滑动时,记下手指的位置,减去按钮高度的一半,刷新控件

```
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    switch (event.getAction()) {
        case MotionEvent.ACTION_DOWN:
            break:
        case MotionEvent.ACTION_MOVE:
            int y=(int) event.getY();
            mTop=y-mImageHeight/2;
            break;
        case MotionEvent.ACTION_UP:
           break:
    ,
//重排布子控件
    requestLayout();
    return true;
}
@Override
protected void onLayout(boolean changed, int 1, int t, int r, int b) {
        mChildView.layout(0, mTop, mImageWidht, mImageHeight+mTop);
```

• 在onlayout方法内部进行控制,做好子控件的越界处理

```
@Override
protected void onLayout(boolean changed, int l, int t, int r, int b) {
   if (mTop<0) {
      mChildView.layout(0, 0, mImageWidht, mImageHeight);
   }else if (mTop>mScreenHeight-mImageHeight) {
      mChildView.layout(0, mScreenHeight-mImageHeight, mImageWidht, mScreenHeight);
   }else {
      mChildView.layout(0, mTop, mImageWidht, mImageHeight+mTop);
   }
}
```

• 为了优化体验,只有一开始点击了按钮才能拖动

计算按下的坐标点, 如果按下的坐标在拖动块内部, 接收后面的事件

```
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    switch (event.getAction()) {
        case MotionEvent.ACTION_DOWN:
            RectF rect=new RectF(0,mTop,mImageWidht,mTop+mImageHeight);
            float touchX=event.getX();
            float touchY=event.getY();
            if (!rect.contains(touchX, touchY)) {
                //设置返回false 这样就不能接收到其他事件了
                return false;
           mChildView.setImageResource(R.drawable.tabicon_p);
           break;
        case MotionEvent.ACTION_MOVE:
            break;
        case MotionEvent.ACTION UP:
           mChildView.setImageResource(R.drawable.tabicon);
    //重排布子控件
    requestLayout();
    return true;
3
```

• 为控件添加点击事件,当点击的时间小于500毫秒时,我们认为就是点击事件。

```
private SlideFlagClickListener mListener;
public void setOnSlideFlagClickListener(SlideFlagClickListener listener) {
    this.mListener=listener;
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    switch (event.getAction()) {
        case MotionEvent.ACTION_DOWN:
            //控制点击事件
            mDownTime = System.currentTimeMillis();
            break;
        case MotionEvent.ACTION_MOVE:
            break;
        case MotionEvent.ACTION_UP:
            long upTime=System.currentTimeMillis();
if (upTime-mDownTime<500) {</pre>
                 if (mListener!=null) {
                    mListener.onSlideFlagClick();
            3
            break;
    //重排布子控件
    requestLayout();
    return true;
}
```

ViewPager创建具有切换效果的页面容器

1 Android support Library 介绍


因为Android版本迭代很快,从原来1.3~6.0,Google在高版本出现了很多的Api,如果我们想在低版本使用的话,可能就需要使用Google提供的Support Library。

每种Support Library都提供了不一样的功能,下面我们来简介一下我们常用的Support Library。

- v4 Support Library (为 android 1.6 api 4 以及以上版本提供内容的拓展包,里面有 Fragment、NotificationCompat、ViewPager、AsyncTaskLoader等内容)
- v7 Support Library(为 android 2.1 api 7 以及以上的版本提供内容的扩展包,里面有ActionBar、cardview、recyclerview等内容)
- v8 Support Library(为 android 2.3 api 8 以及以上的版本提供了毛玻璃的效果)
- v13 Support Library
- v14 Support Library
- Multidex Support Library(为 方法数超过65535 的应用提供解决方案的包)

如何使用Support Library

- 1. 使用Gradle依赖下载 https://developer.android.com/topic/libraries/support-library/features.html#multidex
- 2. 使用SDK Manager下载到本地(Eclipse 已经停止更新)



2 ViewPager的使用

ViewPager是谷歌提供给我们进行滑动切换页面的一个工具类,如果我们需要使用ViewPager的话,最少涉及到2个类

- 1. ViewPager
- 2. PagerAdapter ViewPager的适配器,为viewpager提供内容

3 PagerAdapter

如果我们需要使用PagerAdapter为ViewPager提供数据,我们必须实现下面几个方法:

- 1. instantiateItem(ViewGroup, int)
- 2. destroyltem(ViewGroup, int, Object)
- 3. getCount()
- 4. isViewFromObject(View, Object)

instantiateItem(ViewGroup container, int position) 生成对应位置的页面,container 就是显示页面的容器,position 就是对应的页面的序号。这个方法有一个返回值,返回值的类型是Objcet,这个Object 对象就是对应页面。

destroyItem(ViewGroup, int, Object)将指定页面删除,container 就是显示页面的容器,position 就是对应的位置。

getCount 需要返回一个int值,这个int值就是viewPage需要显示的页面个数。

isViewFromObject(View, Object),view 是我们某个位置的页面,Object是 instantiateItem 方法返回的。我们在这个方法需要判断这页面与Object对象是否是同一个对象。

4 PageTransformer

ViewPager有个方法叫做: setPageTransformer(boolean reverseDrawingOrder, PageTransformer transformer) 用于设置ViewPager切换时的动画效果,并且google官方还给出了两个示例。 只需要在上述代码中调用setPageTransformer即可添加切换动画效果~~下面演示google的两个PageTransformer的代码,以及运行效果。

1、DepthPageTransformer

```
public class DepthPageTransformer implements ViewPager.PageTransformer {
    private static final float MIN_SCALE = 0.75f;
    public void transformPage(View view, float position) {
         int pageWidth = view.getWidth();
         if (position < -1) { // [-Infinity,-1)
             // This page is way off-screen to the left.
             view.setAlpha(0);
        } else if (position <= 0) { // [-1,0] } // Use the default slide transition when moving to the left page
             view.setAlpha(1);
view.setTranslationX(0);
             view.setScaleX(1);
             view.setScaleY(1);
        } else if (position <= 1) { // (0,1]
   // Fade the page out.
   view.setAlpha(1 - position);</pre>
             // Counteract the default slide transition
             view.setTranslationX(pageWidth * -position);
             view.setScaleX(scaleFactor);
             view.setScaleY(scaleFactor);
        } else { // (1,+Infinity]
    // This page is way off-screen to the right.
             view.setAlpha(0);
        }
   }
}
```

调用代码:

```
mViewPager.setPageTransformer(true, new DepthPageTransformer());
```

2、ZoomOutPageTransformer

```
import android.annotation.SuppressLint;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.util.Log;
import android.view.View;
public class ZoomOutPageTransformer implements ViewPager.PageTransformer
    private static final float MIN_SCALE = 0.85f;
   private static final float MIN_ALPHA = 0.5f;
    @SuppressLint("NewApi")
    public void transformPage(View view, float position)
        int pageWidth = view.getWidth();
        int pageHeight = view.getHeight();
        Log.e("TAG", view + " , " + position + "");
        if (position < -1)
        { // [-Infinity,-1)
    // This page is way off-screen to the left.
            view.setAlpha(0);
        } else if (position <= 1) //a页滑动至b页 ; a页从 0.0 -1 ; b页从1 ~ 0.0
        { // [-1,1]
            \ensuremath{//} Modify the default slide transition to shrink the page as well
            float scaleFactor = Math.max(MIN_SCALE, 1 - Math.abs(position));
float vertMargin = pageHeight * (1 - scaleFactor) / 2;
            float horzMargin = pageWidth * (1 - scaleFactor) / 2;
            if (position < 0)
                view.setTranslationX(horzMargin - vertMargin / 2);
            } else
                view.setTranslationX(-horzMargin + vertMargin / 2);
            // Scale the page down (between MIN_SCALE and 1)
            view.setScaleX(scaleFactor);
            view.setScaleY(scaleFactor);
            { // (1,+Infinity]
            // This page is way off-screen to the right.
            view.setAlpha(0);
   }
}
```

以下是具体切换页面效果的资料

http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/40411921/

5 OnPageChangeListener ViewPager滚动监听器

当我们需要监听ViewPager滚动状态的时候,我们需要为ViewPager设置一个滚动监听器。

当ViewPager滚动的时候,会调用一下个方法:

- 1. onPageScrollStateChanged(int state)
- 2. onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels)
- 3. onPageSelected(int position)

onPageScrollStateChanged(int state),当viewPager滚动状态改变时被调用,state 为当前viewPager的状态。

SCROLL_STATE_IDLE = 0 (滚动停止)

SCROLL_STATE_SETTLING = 2 (手放开, 自动滚动)

SCROLL_STATE_DRAGGING = 1 (拖动Viewpager)

(int position) viewPager滚动到某一页,position为滚动到的页数。