# DHCP <u>Dynamic Host Configuration Protocol</u>

Redes de Ordenadores para Robots y Máquinas Inteligentes

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)

Universidad Rey Juan Carlos

Febrero 2023



©2023 Grupo de Sistemas y Comunicaciones.
Algunos derechos reservados.
Este trabajo se distribuye bajo la licencia
Creative Commons Attribution Share-Alike
disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

- 1. Introducción
- 2. Concesiones (leases) en DHCP
- 3. Mensajes de DHCP
- 4. Interacciones cliente servidor
- 5. Referencias

- Introducción
- 2 Concesiones (leases) en DHCP
- Mensajes de DHCP
- 4 Interacciones cliente servidor
- 6 Referencias

#### Motivación

- Una máquina necesita una configuración mínima para poder operar en una red TCP/IP:
  - Al menos: Dirección IP, máscara de subred
  - Quizás también: *Router* por defecto, IP del servidor de DNS, nombre de la máquina. . .
- Si la configuración no es estática (establecida en ficheros en la máquina), debe obtenerse a través de la propia red.
- Alternativas:
  - Utilizar un protocolo para ello: RARP, BOOTP, DHCP (por orden histórico de aparición)
  - Utilizar autoconfiguración de direcciones link-local: Una al azar del rango 169.254.0.0/16 (Ver APIPA, RFC5735)
  - Utilizar autoconfiguración de direcciones globales (imposible en IPv4, posible en IPv6).



#### Antecedentes

- RARP (Reverse ARP):
  - Protocolo inverso a ARP: Dada una dirección MAC, se obtiene su dirección IP
  - Funciona en el ámbito de una subred.
  - Muy limitado (ni siquiera se obtiene la máscara de subred), apenas se utilizó.
- BOOTP (Bootstrap Protocol):
  - Diseñado para obtener la configuración básica de red y, a continuación, arrancar de un fichero remoto de boot.
  - El uso de relays permite su funcionamiento más allá de una subred.
  - Muy utilizado, pero la primera parte se quedaba muy corta y la segunda no se usaba demasiado.
  - DHCP se diseñó de forma que fuera compatible hacia atrás con BOOTP: un cliente BOOTP se entenderá con un servidor DHCP y viceversa.



### Características básicas de DHCP

- Definido en las RFC 2131 y 2132.
- Protocolo de nivel de aplicación, sobre UDP. Los clientes usan el puerto 68, los servidores el puerto 67.
- Compatible con BOOTP, lo que complica significativamente el formato de los mensajes.
- Mantiene el uso de *relays* para su extensión entre subredes.
- Principales mejoras sobre BOOTP:
  - Permite asignar IPs dinámicas: concesiones válidas durante un tiempo.
  - Establece mecanismos para asignar más parámetros de configuración de red
  - Extensiones para interactuar con DNS Dinámico (DDNS).
- En IPv6 parte de DHCP está incluída en ICMPv6 y permite la autoconfiguración de direcciones globales. El resto es DHCPv6.

- 1 Introducción
- 2 Concesiones (leases) en DHCP
- Mensajes de DHCP
- 4 Interacciones cliente servidor
- 5 Referencias

### Mecanismos de asignación de direcciones en DHCP

- Asignación dinámica: Es el mecanismo habitual en DHCP: se asigna a un cliente una dirección durante un tiempo (lease).
   Esta dirección se elige de un conjunto de direcciones disponibles para clientes (address pool), de forma que no siempre el mismo cliente tendrá la misma dirección.
- Asignación automática: Son asignaciones dinámicas permanentes: la dirección se toma también de un conjunto, pero se cede para siempre.
- Asignación manual: Cada cliente tiene una dirección fija. Es el mecanismo de compatibilidad hacia atrás con BOOTP.
- NOTA: Las asignaciones automáticas tienen un nombre un tanto confuso. La mayoría de implementaciones las ofrece vía concesiones por tiempo infinito, o vía concesiones por tiempo finito con reserva de la dirección (de forma que no pueda dársele a otros clientes).

# Asignación en función del cliente

- Según quién sea el cliente que solicita una dirección, los servidores deciden si se les asigna una dirección prefijada (manual) o una de un pool.
- El mecanismo básico de identificación del cliente es su dirección HW (dirección Ethernet), que era el usado en RARP y BOOTP.
- Sin embargo DHCP proporciona un campo adicional para identificación del cliente:
  - tradicionalmente ese campo repite la dirección HW del cliente
  - modernamente se aconseja identificar a los clientes de otra forma, para permitir una identificación unívoca independiente de la interfaz de red (fija, inalámbrica...)
- Los servidores a la hora de asignar direcciones pueden tener en cuenta información adicional a la identidad del cliente: hora del día, interfaz por la que se recibe la petición...

### Duración de las concesiones

- El servidor es el "dueño" de las direcciones IP y concede su uso a los clientes durante un tiempo.
- Es responsabilidad del cliente solicitar la renovación de una concesión para continuar usando una IP. Si no consigue esa renovación, debe dejar de usar la IP concedida.
- El inconveniente de hacer concesiones por un plazo largo es que durante ese tiempo la IP queda bloqueada aunque el cliente haya dejado de utilizarla.
- Duraciones típicas de las concesiones:
  - 1h o menos: escenarios muy dinámicos con máquinas que se encienden y apagan constantemente.
  - 12h/24h: valor recomendado para la mayoría de situaciones
  - 3 días: valor por defecto en los servidores de Microsoft
  - 3 meses: valor para escenarios con IPs estables
  - 1 año: valor para IPs pseudo-automáticas




### Renovación de las concesiones

- Lease time (T): Tiempo que dura la concesión. Agotado T, el cliente no puede seguir usando la dirección IP concedida.
- Renewal time (T1): Tiempo (T1 < T) a partir del cuál intentará el cliente renovar la concesión con el servidor que se la dio. Típicamente T1 = T/2
- Rebinding time (T2): Tiempo (T1 < T2 < T) a partir del cual, si aún no se ha conseguido renovar la concesión, intentará el cliente obtener de otro servidor la misma IP. Típicamente T2 = (6/7)T,

- Introducción
- 2 Concesiones (leases) en DHCP
- Mensajes de DHCP
- 4 Interacciones cliente servidor
- 6 Referencias

### Formato de mensaje



# Campos de los mensajes DHCP (I)

- Op: Tipo de mensaje de BOOTP (aunque lo envíe DHCP):
  - 1: Boot Request (varios mensajes de DHCP llevan este valor)
  - 2: Boot Reply (varios mensajes de DHCP llevan este valor)
- HW Type, HW Len: BOOTP/DHCP están pensados para funcionar sobre cualquier tipo de nivel de enlace; estos campos fijan el tipo y tamaño de sus direcciones.
- Hops: Inicializado a 0 por quien crea el mensaje, aumenta en 1 con cada relay que se atraviesa.
- Transaction ID: Número al azar creado por el cliente que inicia el proceso, lo mantienen el resto del mensajes relacionados.
- Secs: Número de segundos transcurridos en el cliente desde que empezó a intentar obtener una dirección. Los servidores pueden utilizarlo para priorizar respuestas.
- Flags: Sólo definido el primer bit broadcast. Un cliente lo pone a 1 pidiendo
  al servidor que le responda dirigiéndole la respuesta a una IP de broadcast
  (255.255.255). Algunas implementaciones lo necesitan, otras no (depende
  de la capacidad el cliente para recibir un datagrama IP dirigido a la 0.0.0.0 o a
  una dirección que aún no tiene asignada).

# Campos de los mensajes DHCP (II)

- Client IP Address: En los mensajes enviados por un cliente, su dirección IP si ya la tiene asignada.
- Your IP Address: En los mensajes enviados por un servidor, IP que se ofrece al cliente.
- Next Server IP Address: En los mensajes enviados por un servidor, IP del servidor al que debe dirigirse el cliente en su siguiente paso de configuración. Ideado para BOOTP, no suele utilizarse en DHCP.
- Relay IP Address: En los mensajes enviados por un relay, su dirección IP.
- Client HW Address: Dirección HW del cliente. Los bytes adicionales al tamaño especificado en HW Len van rellenos a 0.

# Campos de los mensajes DHCP (III)

- Server Name: En los mensajes enviados por un servidor, opcionalmente puede contener un String (terminado con un byte a 0) con un nombre del servidor (puede o no ser su nombre de DNS).
- Boot File Name: En los mensajes enviados por un servidor, String (terminado con un byte a 0) con el nombre de fichero de bootstrap que debe solicitar el cliente al servidor de arranque (si lo hubiera).

Estos 2 campos en DHCP no se utilizan prácticamente nunca. Como son grandes (64 y 128 bytes respectivamente) pueden aprovecharse para incluir opciones de DHCP en vez de ponerlas en Options.

# Campos de los mensajes DHCP (IV)

- Magic Cookie: Campo para indicar que se extiende la semántica original del campo Options/Vendor de BOOTP.
   Lleva un valor fijo que suele expresarse en formato de dirección IP: 99.130.83.99.
- Options: En BOOTP se llamaba Vendor, incluía la Magic Cookie y tenía en total 64 bytes de tamaño fijo.
   En DHCP este campo tiene tamaño variable y suele incluir múltiples opciones. Cada opción está formada por:
  - Type (1 byte): Identificador de la opción
  - Len (1 byte): Tamaño de la opción
  - Value (Len bytes): Valor de la opción

### Tipos de opciones en mensajes DHCP


| Tipo | Nombre                    |   |
|------|---------------------------|---|
| 0    | Pad                       | Relleno   |
| 1    | Subnet Mask               | Máscara de subred   |
| 3    | Router Address            | Dirección IP de router por defecto  |
| 6    | DNS Server Address        | Nombre del router por defecto   |
| 12   | Host Name                 | Nombre de la máquina  |
| 15   | Domain name               | Dominio de la máquina   |
| 23   | Default IP TTL            | TTL por defecto para los datagramas IP  |
| 33   | Static Routes             | Parejas IP destino, IP gateway de rutas estáticas   |
| 35   | ARP Cache Timeout         | Plazo para borrar las entradas sin usar de la caché de ARP                                      |
| 38   | TCP Keepalive Interval    | Plazo máximo de inactividad para una conexión TCP abierta                                       |
| 42   | NTP Servers               | Direcciones IP de servidores de hora (Network Time Protocol)                                    |
| 50   | Requested IP Address      | En solicitudes de renovación de concesión   |
| 51   | Address Lease Time (T)    | Duración de la concesión  |
| 52   | Option Overload           | Se utiliza Server Name o Boot File Name para opciones   |
| 53   | DHCP Message Type         | Tipo de mensaje de DHCP   |
| 54   | Server ID                 | En los mensajes de un cliente, IP del servidor elegido. En los mensajes de un servidor, su IP   |
| 55   | Parameter Request List    | En los mensajes de un cliente, lista de parámetros (números de opción) que solicita al servidor |
| 58   | Lease Renewal Time (T1)   | Si no se incluye, el cliente lo calcula como T/2  |
| 59   | Lease Rebinding Time (T2) | Si no se incluye, el cliente lo calcula como 6T/7   |
| 61   | Client ID                 | ID del cliente. Tiene prioridad para el servidor sobre el campo                                 |
|      |                           | HW Client Address, aunque normalmente tiene el mismo valor.                                     |
| 255  | End                       |   |

## Tipos de mensajes DHCP (opción 53)


- DHCPDISCOVER (1): Broadcast enviado por un cliente para localizar servidores. (Op = 1, Boot Request)
- DHCPOFFER (2): Respuesta de un servidor a un DHCPDISCOVER con una oferta de parámetros de configuración. (Op = 2, Boot Reply)
- DHCPREQUEST (3): Mensaje enviado por un cliente en una de estas situaciones (Op = 1, Boot Request):
  - requiriendo los parámetros de configuración recibidos en un DHCPOFFER
  - confirmando una dirección obtenida tras un rearranque/reconfiguración
  - renovando una concesión previa
- **DHCPDECLINE** (4): Mensaje enviado por un cliente indicando que no puede usar una dirección asignada por estar en uso. (Op = 1, Boot Request)
- DHCPACK (5): Mensaje enviado por un servidor con parámetros de configuración para un cliente, tras recibir un DHCPREQUEST. (Op = 2, Boot Reply)
- DHCPNAK (6): Mensaje enviado por un servidor rechazando los parámetros de configuración de un cliente, tras recibir un DHCPREQUEST o tras agotarse una concesión. En general, es equivalente enviar a un DHCPNAK a no enviar un DHCPACK. (Op = 2, Boot Reply)
- DHCPRELEASE (7): Mensaje enviado por un cliente para dejar de usar una dirección antes de agotarse una concesión. (Op = 1, Boot Request)
- DHCPINFORM (8): Mensaje enviado por un cliente que tiene una dirección asignada externamente al protocolo, pero requiere parámetros adicionales de configuración. (Op = 1, Boot Request)

- Introducción
- 2 Concesiones (leases) en DHCP
- Mensajes de DHCP
- 4 Interacciones cliente servidor
- 5 Referencias


### Obtención de una concesión




### Renovación de una concesión (renewal)



# Renovación con otro servidor (rebind)



### Expiración de una concesión sin poder renovarla



- Introducción
- 2 Concesiones (leases) en DHCP
- Mensajes de DHCP
- 4 Interacciones cliente servidor
- 6 Referencias

#### Referencias

- Kevin R. Fall, W. Richard Stevens, TCP/IP Illustrated,
   vol 1, Second Edition, Addisson Wesley, 2012: Cap. 6.
- Charles M. Kozierok, TCP/IP GUIDE. A Comprehensive, Illustrated Internet Protocols Reference, v3.0, No Starch Press, 2005: Cap. 9.3.

http://www.tcpipguide.com/free/t\_TCPIPDynamicHostConfigurationProtocolDHCP.htm

- RFC 2131, Dynamic Host Configuration Protocol: http://www.faqs.org/rfcs/rfc2131.html
- RFC 2132, DHCP Options and BOOTP Vendor
   Extensions: http://www.faqs.org/rfcs/rfc2132.html