

OS2 Lab4

	~
due date	@September 3, 2021
class	OS
Status	approved

Task

Дочерняя нить должна распечатывать текст на экран. Через две секунды после создания дочерней нити, родительская нить должна прервать ее вызовом функции pthread_cancel.

Notes

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <unistd.h>
void* printString(void *args){
    while (true){
        printf("botay!\n");
}
int main() {
    pthread_t endlessThread:
    int status = pthread_create(&endlessThread, NULL, printString,
 NULL);
    if (status != 0){
        perror("failed to create new thread");
        exit(-1);
    sleep(2);
    status = pthread_cancel(endlessThread);
    if (status != 0){
        perror("failed to cancel execution of new thread");
        exit(-1);
    return 0;
}
```

Cancel state (состояние прерывания) определяет, разрешено ли прерывание нити как таковое. Т.е. этот атрибут может иметь два значения — разрешено или запрещено. Если прерывание разрешено, нить немедленно получает сообщение о попытке ее прервать (хотя, в зависимости от cancel type, может отреагировать на это

сообщение лишь через некоторое время). Если прерывание запрещено, попытки прерывания нити накапливаются. После того, как прерывания все-таки разрешат, нить получит сигналы о накопившихся попытках.

Переключение состояния прерывания осуществляется функцией $pthread_setcancelstate(3C)$.

Первый параметр этой функции входной и может принимать значения PTHREAD_CANCEL_ENABLE (прерывание разрешено) и PTHREAD_CANCEL_DISABLE (прерывание запрещено). Эти значения — препроцессорные макроопределения, содержащиеся в файле pthread.h. Вызов функции с другими значениями первого параметра приведет к ошибке EINVAL. Второй параметр функции — выходной, содержит указатель на переменную, в которой будет размещено старое значение типа прерывания. В качестве этого указателя можно передать NULL, в этом случае старое значение состояния будет потеряно. По умолчанию, нить создается с разрешенными прерываниями.

Cancel type (тип прерывания) определяет, в какие моменты нить проверяет сообщения о прерываниях. Этот атрибут может принимать два значения – PTHREAD_CANCEL_DEFERRED (отложенное прерывание) и PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS (асинхронное прерывание). По умолчанию, нить создается с отложенным типом прерываний. Что означает каждое из возможных значений этого атрибута, описывается далее в этом разделе.

Один поток может передать запрос на принудительное завершение другого потока в том же процессе, обратившись к функции pthread_cancel .

По умолчанию вызов pthread_cancet заставляет указанный поток вести себя так, словно он вызвал функцию pthread_exit с аргументом pthread_canceted. Однако поток может отвергнуть запрос или как-то иначе отреагировать на него. Обратите внимание, что функция pthread_cancet не ждет завершения потока. Она просто посылает запрос.

В момент запуска потока значение его атрибута cancelability state устанавливается равным PTHREAD_CANCEL_ENABLE. Если поток установит значение этого атрибута равным PTHREAD_CANCEL_DISABLE, вызов функции pthread_cancel не будет приводить к завершению потока. Вместо этого запрос на принудительное завершение встает в режим ожидания. Когда поток опять разрешит возможность принудительного завершения, он откликнется на ожидающий запрос в ближайшей точке

выхода [Стивенс 12.7]

```
cc -mt [ flag... ] file... -lpthread [ library... ]
       #include <pthread.h>
       int pthread_cancel(pthread_t target_thread);
The pthread cancel() function requests that target thread be canceled.
       By default, cancellation is deferred until target_thread reaches a
       cancellation point. See cancellation(5).
       Cancellation cleanup handlers for target_thread are called when the
       cancellation is acted on. Upon return of the last cancellation cleanup
       handler, the thread-specific data destructor functions are called for
       target_thread. target_thread is terminated when the last destructor
       function returns.
       A thread acting on a cancellation request runs with all signals blocked.
       All thread termination functions, including cancellation cleanup handlers
       and thread-specific data destructor functions, are called with all
       signals blocked.
       The cancellation processing in target thread runs asynchronously with
       respect to the calling thread returning from pthread_cancel().
```

Установка типа прерывания осуществляется функцией pthread_setcanceltype(3C). Схема передачи параметров этой функции аналогична pthread_setcancelstate(3C).

Тип и состояние прерывания могут быть заданы в момент создания нити при помощи установки соответствующих полей в структуре pthread_attr_t. Обратите внимание, что оба эти атрибута задаются либо в момент создания нити, либо самой нитью. Внешними по отношению к нити средствами их изменить невозможно. Поэтому проверка значений этих атрибутов в определенные моменты времени не может приводить к ошибкам соревнования.

Асинхронное прерывание означает, что библиотека прерывает нить как

OS2 Lab4

The following cancellation points are defined by the system (system-defined cancellation points): creat(2), aio suspend(3C), close(2), creat(2), getpmsg(2), lockf(3C), mg receive(3C), mg receive(3C), mg receive(3C), mg spnd(2), pause(2), poll(2), pread(2), pthread cond timedwait(3C), pthread cond wait(3C), signait(3C), read(2), read(2), read(2), siguspend(2), sigtimedwait(3C), sigwait(3C), sigwait(3C), sigwait(3C), vait(3C), wait(3C), wait(3C

можно скорее (хотя во многих ситуациях не удается гарантировать, чтобы это происходило точно в тот момент, когда другая нить вызвала pthread_cancel(3C)). Асинхронное прерывание требует тщательного анализа всех возможных моментов, когда оно может произойти, и обработки всех ситуаций, связанных с прерываниями в неудачные моменты. Так, если прерывание произойдет во время работы с библиотекой, которая не считается thread-safe, внутренние данные этой библиотеки могут остаться в несогласованном состоянии.

Для корректной работы большинства библиотек в таких условиях простой поддержки многопоточности не достаточно. В страницах системного руководства Solaris уровень поддержки многопоточности описывается несколькими типами атрибутов, которые рассматриваются в лекции 5; безопасность библиотеки или функции при использовании асинронных прерываний описывается атрибутом MT-Level. У библиотеки, которая безопасна для применения в таких условиях, этот атрибут имеет значение Asynchronous-Cancel-Safe. Для всех библиотек и функций, для которых этот атрибут явным образом не указан на соответствующей странице системного руководства, следует предполагать, что они небезопасны для использования в режиме асинхронных прерываний.

Отложенное прерывание означает, что нить получает сообщение о прерывании лишь в определенные моменты, известные как точки прерывания (cancellation point). Эти точки, в свою очередь, делятся на две категории — явные и неявные. Явные точки прерывания — это вызовы функции pthread_testcancel(3C). Неявные точки

Cancellation Type/State Table	I		
Type	State	I	
	Enabled (Default)	Disabled	!
Deferred (Default)	Cancellation occurs	All cancellation	1
	when the target	requests to the	
	thread reaches a	target thread are	
1	cancellation point	held pending.	
1	and a cancel is		
!	pending. (Default)		
 Asynchronous 	 Receipt of a	All cancellation	
	•	requests to the	
I		target thread are	
I	•	held pending; as	
I		soon as cancellation	
I	I	is re-enabled,	
I	i I	pending	
I	I	cancellations are	
İ	İ	executed	
I		immediately.	

Reading list

OS2 Lab4