



DATA SCIENCE

Módulo 2

Técnicas de Reducción de la Dimensionalidad con feature extraction: PCA y Manifold Learning



MOTIVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE **DIMENSIONALIDAD**

> Analizar las causas que justifican la aplicación de estas técnicas

ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS En particular, entender cómo se calculan y qué problema resuelven los componentes

principales, interpretación geométrica y algebraica.

SOBRE LOS RESULTADOS

Interpretar los resultados de los algoritmos y determinar la cantidad óptima de componentes.

APLICACIONES

Conocer y experimentar con las distintas aplicaciones prácticas de estas técnicas



¿Qué significa y por qué puede ser útil reducir la dimensionalidad de un problema?






Por **reducción de la dimensionalidad** de un problema entendemos reducir la cantidad de variables explicativas o *features* del mismo. Es decir pasar de un problema con D *features*, donde D puede ser muy grande, a otro con M, donde M << D.

$$\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{N \times D} \qquad \qquad \boldsymbol{Z} \in \mathbb{R}^{N \times M}$$




Podemos **reducir la dimensionalidad** del problema simplemente **seleccionando** el subconjunto de variables que más contribuyen a nuestro problema. A este proceso se lo llama selección de atributos o **feature selection**.





Por otro lado, podemos intentar **transformar los datos** que tenemos para representar la misma información con menos dimensiones, buscando minimizar la pérdida de información en el proceso. Este tipo de técnicas son denominadas feature extraction y son las que vamos a ver hoy.





Pero antes, hagámonos una pregunta.

Si supuestamente, cuantos más datos tengamos mejor, ¿por qué podríamos querer reducir el número de nuestras features?



Pero antes, hagámonos una pregunta.

Si supuestamente, cuantos más datos tengamos mejor, ¿por qué podríamos querer reducir el número de nuestras features?

Básicamente por 2 grandes motivos: **comprimir los datos y poder visualizarlos.**




Compresión de los datos: reducir los **requerimientos de memoria** y de **poder de cómputo** para entrenar el modelo.





Compresión de los datos: eliminar la presencia de variables redundantes.






Compresión de los datos: reducir el **ruido** del dataset y mejorar la **capacidad de generalización** del modelo.

Modelos muy complejos (es decir con muchas *features*) tienden a tener problemas para generalizar ya que suelen ajustar en exceso al set de entrenamiento (es decir que aprenden el ruido presente en los datos) y por lo tanto arrojan resultados pobres al predecir observaciones nuevas. Este problema se llama overfitting y es uno de los problemas más importantes principales en machine learning.



<u>Visualización de los datos</u>: representar nuestro problema en 2 o 3 dimensiones nos permite **realizar visualizaciones** útiles para **explorar** nuestro dataset o para **comunicar** sus características de forma efectiva e impactante.






12



La reducción de la dimensionalidad por *feature extraction* es un problema de **aprendizaje no supervisado**.




Repaso: covarianza y correlación






Decimos que dos variables X e Y, tienen **covarianza** positiva cuando se encuentran por encima de su media al mismo tiempo y tienen covarianza negativa cuando al mismo tiempo, una está por debajo y otra por encima.

Covarianza positiva



Covarianza cercana a cero.





La covarianza se mide como:

$$Cov_{xy} = \frac{\sum (x - \overline{x})(y - \overline{y})}{(n-1)}$$

La covarianza de un conjunto de datos con D variables se puede representar con una matriz de D x D llamada **matriz de varianzas y covarianzas**:

	^GSPC	^IXIC	XOM	С	GE	MSFT	К	GM
^GSPC	0.633	0.929	0.505	0.495	0.448	0.258	0.261	1.226
^IXIC	0.929	1.737	0.340	0.584	0.507	0.482	0.211	1.842
XOM	0.505	0.340	3.253	-0.421	-0.017	0.268	0.318	2.197
С	0.495	0.584	-0.421	1.923	0.688	0.176	0.277	-0.242
GE	0.448	0.507	-0.017	0.688	1.834	0.761	0.232	0.049
MSFT	0.258	0.482	0.268	0.176	0.761	1.945	0.181	1.315
К	0.261	0.211	0.318	0.277	0.232	0.181	1.045	0.688
GM	1.226	1.842	2.197	-0.242	0.049	1.315	0.688	9.429

^{*} En la diagonal se encuentra la varianza de cada feature


^{*} En el resto de la matriz se encuentran las covarianzas



La correlación es una versión estandarizada (dividida por los desvíos estándar) de la covarianza:

$$r_{xy} = rac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(rac{x_i - ar{x}}{s_x}
ight) \left(rac{y_i - ar{y}}{s_y}
ight)$$

- * La correlación está acotada entre 1 y -1.
- * Siempre que la covarianza es positiva, la correlación es positiva y viceversa.
- * Mientras que la correlación no tiene unidades físicas, la covarianza sí.




Análisis de Componentes Principales





19


Imaginemos que tenemos 2 variables, x1 y x2. Las dos están **fuertemente correlacionadas**. Esto quiere decir que hay información que ambas variables comparten.



PCA es encontrar la forma de proyectar estos datos a un subespacio de menor dimensionalidad, preservando la mayor cantidad posible de información.




El objetivo de **PCA** es entonces encontrar la **dirección b1 que preserva la mayor cantidad posible de información**.



De esta manera, podríamos proyectar nuestros datos sobre el vector **b1** y representarlos **usando** solamente 1 coordenada, la ubicación en el subespacio de 1 dimensión generado por **b1**, en lugar de 2 coordenadas, el espacio de 2 dimensiones generado por **x1** y **x2**.



El objetivo de **PCA** es entonces encontrar la **dirección b1 que preserva la mayor cantidad posible de información**.




Es decir que queremos encontrar la proyección que minimice el *error cuadrático medio de reconstrucción*:

$$J = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} ||\boldsymbol{x}^{n} - \widetilde{\boldsymbol{x}}^{n}||^{2}$$




Más adelante, vamos a ver que buscar las direcciones que minimizan el *Error Cuadrático Medio de Reconstrucción* es equivalente a buscar las **direcciones que maximizan la varianza de nuestros datos**.






Una vez encontrado el vector **b1**, podemos definir un segundo vector **b2**, ortogonal a **b1**. Estos dos vectores forman una base de \mathbb{R}^2 al igual que **x1** y **x2**.

De esta manera, vamos a haber definido **un nuevo sistema de coordenadas** que reemplaza al sistema definido por el espacio de las *features* originales.






Este nuevo sistema de coordenadas es el de los Componentes Principales, donde **b1** y **b2** son, correspondientemente, el **primer** y **segundo** componentes principales.






Por diseño de PCA, cada componente se define como la dirección que más varianza de los datos (es decir información) captura y sea ortogonal a todos los otros componentes principales. Es decir que los componentes van a estar ordenados de acuerdo a la cantidad de varianza que capturen. Cómo además vamos a exigir que sean de norma igual a 1, los CP van a formar una base ortonormal de igual dimensión del espacio de las *features* originales.



La **ortogonalidad** (que podría interpretarse como perpendicularidad) implica que las nuevas coordenadas van a tener **correlación cero** entre ellas.



Así, descartando los Componentes Principales que menos varianza capturen, podemos reducir la dimensionalidad del problema, conservando la mayor cantidad posible de información. Si no descartamos ningún Componente Principal, no vamos a reducir la dimensionalidad del problema.




www.digitalhouse.com



27


Así, descartando los Componentes Principales que menos varianza capturen, podemos reducir la dimensionalidad del problema, conservando la mayor cantidad posible de información. Si no descartamos ningún Componente Principal, no vamos a reducir la dimensionalidad del problema.



En este caso, descartaríamos a **b2**, proyectando los datos a **b1** y quedándonos con una sola dimensión.



En el caso de un problema con **3 dimensiones** (3 *features*), podríamos quedarnos con el primer y segundo componentes principales, que definen el plano que más se acerca a los datos.





Teniendo ya una intuición geométrica, profundicemos un poco en los aspectos algebraicos de PCA para tener una mejor comprensión del modelo.

N: cantidad de observaciones (registros)

D: cantidad de features

Tenemos el siguiente **dataset**:

$$X = \{x^1, ..., x^N\}, x^n \in \mathbb{R}^D$$



Tenemos el siguiente dataset:
$$X = \{x^1, ..., x^N\}$$
 , $x^n \in \mathbb{R}^D$

Los datos están expresados en el espacio de las *features*.

Podemos plantear una base $B = (b_1, ..., b_D)$, a la que le vamos a exigir que sea ortonormal, tal que:

$$x^n = \sum_{j=1}^D \beta_j^n \, \boldsymbol{b_j} \, \in \mathbb{R}^D$$



Suponiendo que queremos conservar M dimensiones, podemos expresar a $\boldsymbol{x^n}$ de la siguiente manera:

$$x^n = \sum_{j=1}^D \beta_j^n b_j = \sum_{j=1}^M \beta_j^n b_j + \sum_{j=M+1}^D \beta_j^n b_j$$

Si descartamos el subespacio generado por los vectores $b_{M+1},...,b_D$ y nos quedamos con las primeras M dimensiones, obtenemos:

$$\widetilde{\mathbf{x}}^n = \sum_{j=1}^M \beta_j^n \, \mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^D$$



El problema de optimización que plantea **PCA**:

Encontrar los vectores $b_1, ..., b_M$ las coordenadas $\beta_1^n, ..., \beta_M^n$ que minimicen el error cuadrático medio de reconstrucción:

$$J = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} ||\boldsymbol{x}^n - \widetilde{\boldsymbol{x}}^n||^2$$

Y volvemos al problema al que habíamos llegado con la intuición geométrica.



Analicemos la expresión para \tilde{x}^n más en detalle:

$$\widetilde{\mathbf{x}}^n = \sum_{j=1}^M \beta_j^n \, \mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^D$$

- \widetilde{x}^n vive en \mathbb{R}^D pero en el subespacio de \mathbb{R}^D generado por los vectores $b_1, ..., b_M$
- Este subespacio es el complemento ortogonal del subespacio generado por las D-M dimensiones que descartamos y se denomina subespacio principal.
- Para representar a $\widetilde{\boldsymbol{x}}^{n}$ en el espacio de los **componentes principales** necesitamos solamente M coordenadas: $oldsymbol{eta_1^n}, ..., oldsymbol{eta_M^n}$.



Analicemos la expresión para \tilde{x}^n más en detalle:

$$\widetilde{\mathbf{x}}^n = \sum_{j=1}^M \beta_j^n \, \mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^D$$

- Los vectores $b_1, ..., b_M$ son los **componentes principales** y ellos mismos viven en \mathbb{R}^{D} y están expresados en términos de las *features* originales, lo que significa que son combinaciones lineales de las features.
- Los coeficientes de los componentes principales se llaman loadings y determinan el peso de cada variable original en los nuevos componentes. Estos pesos son importantes para interpretar a los componentes principales como variables latentes.



Antes de avanzar precisemos los **supuestos de PCA**:

- 1) El dataset $X = \{x^1, ..., x^N\}$, $x^n \in \mathbb{R}^D$ está normalizado, es decir todas las variables tienen **media igual a 0 y varianza igual a 1**.
- 2) La base $B=(b_1,...,b_D)$ forma una base ortonormal de \mathbb{R}^D . Recordemos que la base está expresada en nuestro sistema de coordenadas original, es decir el de las *features*.



Volviendo al problema de optimización, haciendo uso de los supuestos, es posible demostrar que podemos reformular al error cuadrático medio de reconstrucción de la siguiente manera:

$$J = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} ||x^{n} - \widetilde{x}^{n}||^{2} = \sum_{j=M+1}^{D} b_{j}^{T} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} x^{n} x^{nT}\right) b_{j}$$

Donde el supuesto de media igual a cero nos permite afirmar que:

$$S = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} x^n x^{nT}$$

Donde **S** es la **matriz de covarianzas** de nuestro dataset.



Obtenemos entonces la siguiente expresión:

$$J = \sum_{j=M+1}^{D} b_j^T S b_j = traza(\left(\sum_{j=M+1}^{D} b_j b_j^T\right) S)$$

La función de pérdida expresada así puede ser interpretada como la varianza del dataset proyectada sobre el complemento ortogonal del subespacio principal.

Esto implica que **minimizar** J es equivalente a minimizar **la varianza de los datos que viven en el subespacio que ignoramos**.

En otras palabras, queremos realizar la proyección que retenga la mayor cantidad de varianza posible.



La expresión reformulada de nuestra función de pérdida definida por

$$J = \sum_{j=M+1}^{D} \boldsymbol{b}_{j}^{T} S \, \boldsymbol{b}_{j}$$

se minimiza en b_i con la restricción de ortonormalidad de los vectores.

Para minimizar J hay que plantear la función lagrangiana donde λ_j son los **multiplicadores de Lagrange**. Resolviendo el problema de optimización, obtenemos:

$$J \min \leftrightarrow Sb_j = \lambda_j b_j$$
, $j = M + 1, ..., D$



Obtuvimos entonces:

$$J \min \leftrightarrow Sb_i = \lambda_i b_i$$
, $j = M + 1, ..., D$

Donde los vectores b_i son **autovectores** de la matriz de covarianza de ${\bf S}$ y los multiplicadores de Lagrange λ_i son sus **autovalores**.



iRepaso express de álgebra!

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ es autovalor de A si y sólo si existe un vector $v \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ no nulo tal que:

$$A.\,v=\lambda.\,v\,\,\,,\,\,\,v
eq0_V$$

v se llama autovector asociado a λ .

Es decir que los **autovectores** de A son los vectores que **conservan la dirección** después de la transformación. Los autovectores pueden dilatarse por el factor λ e incluso cambiar de sentido, pero no de dirección.



iRepaso express de álgebra!

2 propiedades importantes de los autovectores:

- Los autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes.
- 2) Si **A** es una **matriz simétrica**, los autovalores son reales y autovalores distintos tienen asociados **autovectores ortogonales**.



Obtuvimos entonces:

$$J \min \leftrightarrow Sb_j = \lambda_j b_j$$
, $j = M + 1, ..., D$

Donde los vectores b_j son **autovectores** de la matriz de covarianza de **S** y los multiplicadores de Lagrange λ_j son sus **autovalores**.

Resulta entonces que el **valor mínimo** del error cuadrático medio de reconstrucción es:

$$J = \sum_{j=M+1}^{D} \lambda_{j}$$



Resulta entonces que el valor mínimo del error cuadrático medio de reconstrucción es:

$$J = \sum_{j=M+1}^{D} \lambda_{j}$$

Es decir que para minimizar la función de pérdida, tenemos que elegir como base del subespacio que vamos a ignorar a los D-M autovectores de la matriz de covarianza asociados a los autovalores más chicos.

Esto equivale a decir que los componentes principales son los autovectores de la matriz de covarianza asociados a los autovalores más grandes y estos autovalores corresponden a la varianza de la dirección del autovector.



Descomposición por autovectores y autovalores

Como **S** es una matriz simétrica, la podemos descomponer de la siguiente manera:

$$\mathbf{S} = \mathbf{B} \mathbf{\Lambda} \mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{D1} & \cdots & b_{DD} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{D1} & \cdots & b_{DD} \end{pmatrix}^{-1}$$

Donde ${\pmb B}$ es una matriz cuyas columnas son los autovectores de ${\pmb S}$ y ${\pmb \Lambda}$ es una matriz diagonal cuyos elementos son los autovalores de ${\pmb S}$, ordenados de mayor a menor.



Descomposición por autovectores y autovalores

Como **S** es una matriz simétrica, la podemos descomponer de la siguiente manera:

$$\mathbf{S} = \mathbf{B} \mathbf{\Lambda} \mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{D1} & \cdots & b_{DD} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1D} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{D1} & \cdots & b_{DD} \end{pmatrix}^{-1}$$

Reducir la dimensionalidad de nuestro dataset con PCA, consiste entonces en tomar los primeros M vectores de B como los componentes principales.



<u>Descomposición por autovectores y autovalores</u>

Una vez que nos quedamos con las primeras M columnas de B quedándonos con la matriz reducida $\mathbf{\textit{B}_{red}}$ de dimensiones DxM, podemos pasar del espacio de las variables originales al espacio de los componentes principales de la siguiente manera:

$$\mathbf{z}^n = \mathbf{B}_{red}^T \mathbf{x}^n$$

Donde el vector resultante es de dimensión M y sus elementos son $\beta_1^n, \dots, \beta_M^n$



Varianza explicada y selección de número de Componentes Principales

Vimos que los **autovalores** λ_j corresponden a la **varianza que captura cada componente principal**.

Por lo tanto, la varianza que vamos a poder retener con los M Componentes Principales será:

$$Varianza\ Explicada = \sum_{j=1}^{M} \lambda_{j}$$



48

Varianza explicada y selección de número de Componentes Principales

$$Varianza\ Explicada = \sum_{j=1}^{M} \lambda_{j}$$

Como nos interesa conocer la varianza explicada en relación a la varianza total de nuestro dataset original, normalmente vamos a prestarle atención a:

Porcentaje Varianza Explicada =
$$\frac{\sum_{j=1}^{M} \lambda_{j}}{\sum_{j=1}^{D} \lambda_{j}}$$

De esta forma, vamos podemos definir M tal que podamos retener un porcentaje aceptable de varianza.


www.digitalhouse.com



49


Introduction to Statistical Learning - with Applications in R

Aporte individual y acumulado de varianza explicada a medida que agregamos componentes principales:





Los componentes principales, pueden ser la expresión de **variables latentes**.



First Principal Component


Por ejemplo: en este caso un Estado con alto valor en el primer componente es un Estado inseguro y uno con alto valor en el segundo componente es un Estado predominantemente urbano.

Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in R*

Estandarización de variables



Las variables en PCA son sensibles a la escala. Deben estar estandarizadas para que todas tengan la misma varianza y estén en la misma escala. Si una variable está en una escala que le da mayor representación que a las demás puede dominar la formación de los componentes principales. Lo mismo sucede si las varianzas son distintas.





- PCA es una técnica no supervisada en la que ninguna variable juega el rol de target.
- Permite reducir la dimensionalidad de los datos descartando información redundante o ruido.
- Nos permite lograr una representación gráfica de la información multidimensional.
- Si las escalas y/o las varianzas son distintas entre las X, hay que estandarizar las variables.
- PCA se basa en la matriz de correlaciones. Por lo tanto sólo tiene sentido cuando trabajamos con variables cuantitativas. Existen otras técnicas para trabajar con datasets de variables categóricas o mixtas: análisis de correspondencias y categorical PCA.


Manifold Learning: técnicas no lineales de reducción de la dimensionalidad






54


PCA es una técnica no supervisada para reducir la dimensionalidad de los datos basada en **transformaciones lineales**. Cambiamos el sistema de coordenadas y luego descartamos las dimensiones menos relevantes:






PCA no funciona demasiado bien si las relaciones entre los datos exhiben fuertes rasgos de **no linealidad**. Veamos su performance con el dataset de dígitos:








Técnicas de **Manifold Learning** para reducción de la dimensionalidad: buscan describir un dataset como un **geometría de baja dimensionalidad "embebida" en un espacio multidimensional no lineal**.





Vamos a ver cómo opera una técnica de **Manifold** con el dataset de dígitos:



La técnica que usamos se llama **T-SNE**. Busca generar una representación en 2D que **preserve la distancia entre los puntos**: los puntos que están cerca en el dataset original quedan cerca en el transformado y los que están lejos, quedan lejos.



Manifold Learning como reducción de la dimensionalidad

- Dado un set de datos en un espacio multidimensional busca una representación de menor dimensionalidad que preserve ciertas relaciones dentro de los datos.
- Son una familia de estimadores no supervisados.
- Hay diferentes técnicas de Manifold, cada una busca estimar o aproximar el espacio no lineal de diferentes maneras. Vamos a ver dos:
 - T-SNE
 - Isometric Mapping (IsoMap)



- Uso fundamental de estas técnicas: visualización
- Diferencias con PCA:
 - La presencia de ruido en los datos puede alterar drásticamente los embeddings. PCA, por contraste, "filtra" los ruidos a través de los componentes principales.
 - El óptimo global en cantidad de dimensiones suele ser difícil de determinar. PCA, en cambio, tiene un criterio: la cantidad de varianza que explican los componentes.
 - Tienen complejidad cuadrática o cúbica.
- Ventaja fundamental: capacidad de preservar relaciones no lineales. Por esta razón, suele ser útil realizar exploraciones de datos con manifold learning, luego de haberlos explorado con PCA.