Modularización y reuso de código


Organización de computadoras

Universidad Nacional de Quilmes

11 de septiembre de 2013




Repaso



- Memoria
 - celdas
 - o palabras
 - relación con circuitos conocidos (Flip-flop, decodificador)
- Buses
 - de Direcciones
 - de Datos
 - de Control
- Q2
 - Modo de direccionamiento directo
- O Ciclo de ejecución revisado:
 - Cantidad de accesos





¿En que parte de la memoria se busca la instrucción?

¿Cómo sabe la UC cuál es la celda que debe leer cada vez?

¿Cómo sabe la UC cuál es la celda que debe leer cada vez?




Utiliza un registro especial: Program Counter (PC)

¿Dónde se almacena la instrucción leída?

¿Dónde se almacena la instrucción leída?



En otro registro especial: Instruction Register (IR)



- Se hace una lectura de la celda de memoria que indica PC.
- ② El contenido de la celda leida se carga en IR
- Se incrementa PC en 1



- La instrucción actual es 0101
- El valor de PC es 1

Registros reservados

Entonces...

- PC (Program Counter) indica la dirección de la **siguiente instrucción** a ejecutar
- IR (Instruction Register) Almacena el código máquina de la **instrucción actual**

0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	0000



0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	0000

- PC=0
- Búsqueda de instrucción:
 - Lectura de la celda 0000
 - IR=1200
 - PC=0001

0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	0000

€ 3	P(-1)
•	

- Búsqueda de instrucción (celda 0000)
- Decodificación de la instrucción: MOV [??], 0x??

0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	0000

- PC=0
- Búsqueda de instrucción (celda 0000)
- O Decodificación de la instrucción: MOV [??], 0x??
- Búsqueda de instrucción:
 - Lectura de la celda 0001
 - IR=1200000F
 - PC=0002

0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	0000

- PC=0
- Búsqueda de instrucción (celda 0000)
- O Decodificación de la instrucción: MOV [??], 0x??
- Búsqueda de instrucción (celda 0001)
- Búsqueda de instrucción:
 - Lectura de la celda 0002
 - IR=1200000F0000
 - PC=0003

0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	0000

- PC=0
- Búsqueda de instrucción (celda 0000)
- O Decodificación de la instrucción: MOV [??], 0x??
- Búsqueda de instrucción (celda 0001)
- Búsqueda de instrucción (celda 0002)
- Decodificación de la instrucción: MOV [000F], 0x0000

0000	1200
0001	000F
0002	1111
0003	29C8
0004	A0A0
0005	0000
0006	0000
0007	0000
8000	0000
0009	0000
000A	0000
000B	0000
000C	0000
000D	0000
000E	0000
000F	1111

- PC=0
- Búsqueda de instrucción (celda 0000)
- Decodificación de la instrucción: MOV [??], 0x??
- Búsqueda de instrucción (celda 0001)
- Búsqueda de instrucción (celda 0002)
- O Decodificación de la instrucción: MOV [000F], 0x0000
- Ejecución de la instrucción



La decodificación de la instrucción **NO** es el desensamblado

Ciclo de ejecución revisado Rutinas Contratos Pila Arquitectura Q3

Desafíos

Hacer un programa que dados calcule n^5 para los números en las celdas A001 a A003 y lo guarde en la misma celda

A001	0003
A002	0001
A003	8000

Hacer un programa que dados calcule n^5 para los números en las celdas A001 a A003 y lo guarde en la misma celda

A001	0003
A002	0001
A003	8000



00F3
0001
8000

Bosquejando el programa: ¿Que hay que hacer?

Bosquejando el programa: ¿Que hay que hacer?



- Copiar el contenido de 0001 a un registro
- Multiplicarlo 4 veces por si mismo
- Copiar el resultado a 0001
- Copiar el contenido de 0002 a un registro
- Multiplicarlo 4 veces por si mismo
- Copiar el resultado a 0002

Bosquejando el programa: ¿Que hay que hacer?



- Copiar el contenido de 0001 a un registro
- Multiplicarlo 4 veces por si mismo
- Copiar el resultado a 0001
- Copiar el contenido de 0002 a un registro
- Multiplicarlo 4 veces por si mismo
- Copiar el resultado a 0002
- Copiar el contenido de 0003 a un registro
- Multiplicarlo 4 veces por si mismo
- Copiar el resultado a 0003



Hacer un programa que dados los números (n) en las celdas 0001 a 0005 calcule

$$f(n) = (15 * n + 4)/12 - n/2$$

y lo guarde en las celdas 0006 a 000A

0001	n_1
0002	<i>n</i> ₂
0003	<i>n</i> ₃
0004	n ₄
0005	n ₅
0006	$f(n_1)$
0007	$f(n_2)$
8000	$f(n_3)$
0009	$f(n_4)$
000A	$f(n_5)$

Rutina

Programa que resuelve un problema acotado

Rutina

- o Programa que resuelve un problema acotado
- Puede ser usado en muchas ocasiones

Rutina

- Programa que resuelve un problema acotado
- Puede ser usado en muchas ocasiones
- Permite modularizar y reusar código

Rutina

- Programa que resuelve un problema acotado
- Puede ser usado en muchas ocasiones
- Permite modularizar y reusar código
- También se la llama subrutina (Es sub porque se la piensa para ser utilizada dentro de otro programa)

Modularización call y ret Reuso

Modularización

Modularizar

Dividir un problema grande en problemas mas pequeños

Modularizar

Dividir un problema grande en problemas mas pequeños



Problemón

Problemita 1

Problemita 2

Desafío de programación número 1

Desafío de programación número 1



Programa principal Calcular potencia de A001 Calcular potencia de A002 Calcular potencia de A003

Calcular potencia de A001

```
MOV R0, [A001] ; copiar valor original
MUL R0, [A001]
MUL R0, [A001]
MUL R0, [A001]
MOV [A001],R0 ; mover resultado
```

Modularización

Calcular potencia de A002

```
MOV R0, [A002] ; copiar valor original
MUL R0, [A002]
MUL R0, [A002]
MUL R0, [A002]
MOV [A002],R0 ; mover resultado
```

Modularización

Calcular potencia de A003

```
MOV R0, [A003] ; copiar valor original
MUL R0, [A003]
MUL R0, [A003]
MUL R0, [A003]
MOV [A003],R0 ; mover resultado
```

¿Cómo se integran las partes?

Encapsular las subrutinas



delimitar el comienzo y el fin de la rutina

```
potA003: MOV R0, [A003] ; etiqueta de comienzo

MUL R0, [A003]

MUL R0, [A003]

MUL R0, [A003]

MOV [A003],R0 ;

RET ; fin de la rutina
```

Usar (llamar) las subrutinas

```
CALL potA001
CALL potA002
CALL potA003
```


Modularización: CALL y RET

Instrucción CALL

Desvía el flujo del programa a la instrucción que define la etiqueta

Instrucción RET

Permite restituir el flujo del programa a la instrucción siguiente del último llamado



¿Como puedo ahorrar trabajo?

Reuso: parámetros

¿Que hay en común?

MOV R0,[A001] MUL R0,[A001] MUL R0,[A001] MUL R0,[A001] MOV[A001],R0 RET MOV R0,[A002] MUL R0,[A002] MUL R0,[A002] MUL R0,[A002] MOV[A002],R0 RET MOV R0,[A003] MUL R0,[A003] MUL R0,[A003] MUL R0,[A003] MOV[A003],R0 RET

Reuso: parámetros

¿En que se diferencian?

MOV R0,[A001] MUL R0,[A001] MUL R0,[A001] MUL R0,[A001] MOV[A001],R0 RET MOV R0,[A002] MUL R0,[A002] MUL R0,[A002] MUL R0,[A002] MOV[A002],R0 RET MOV R0,[A003] MUL R0,[A003] MUL R0,[A003] MUL R0,[A003] MOV[A003],R0 RET

Modularización call y ret R<mark>euso</mark>

Reuso

Reuso

Reusar

Escribir subrutinas que puedan ser usadas en diferentes situaciones

Reuso

Reusar

Escribir subrutinas que puedan ser usadas en diferentes situaciones



1

Problema	2
Subrutina 1	
Subrutina 3	

Modularización call y ret Reuso

Parámetros

Reuso: parámetros

Parámetros

```
potencia MOV R0,???
MUL R0,???
MUL R0,???
MUL R0,???
MUL R0,???
MOV ???,R0
RET
```

La rutina potencia es mas flexible



Reuso: Ejercicio

Se cuenta con una rutina que aplica un descuento dado como parámetro, sobre una valor que también se pasa como parámetro:

descontar: MOV R6, R3 ; valor original

MUL R6, R4 ; descuento a aplicar DIV R6, 0x0064 ; multiplicar por 100

SHR D3 D6

SUB R3, R6

RET

Reuso: Ejercicio

Se cuenta con una rutina que aplica un descuento dado como parámetro, sobre una valor que también se pasa como parámetro:

descontar: MOV R6, R3 ; valor original

MUL R6, R4 ; descuento a aplicar

DIV R6, 0x0064 ; multiplicar por 100

SUB R3, R6 RFT

KEI



Hacer un programa que aplique un 10% de descuento al valor en la celda 6565, un 30% al valor en la celda AAAA y un 45% al valor en 0.367.



Reuso: Ejercicio

Hacer un programa que aplique un $10\,\%$ de descuento al valor en la celda 6565, un $30\,\%$ al valor en la celda AAAA y un $45\,\%$ al valor en 0367.

```
MOV R3, [6565]
MOV R4, 0x000A ; 10 %
CALL descontar;
MOV R3, [AAAA]
MOV R4, 0x001E ; 30 %
CALL descontar;
MOV R3, [0367]
MOV R4, 0x002D ;45 %
CALL descontar;
```

descontar: MOV R6, R3 MUL R6, R4 DIV R6, 0x0064 SUB R3, R6 RFT Ciclo de ejecución revisado Rutinas Contratos Pila Arquitectura Q3

Contratos

Ejercicio

En dos grupos

- Equipo A Escribir una rutina que calcule el promedio de las notas de un alumno, asumiendo que las notas están en R4 y R5. El resultado debe dejarse en R6.
- Equipo B Escribir un programa que calcule el promedio de 4 estudiantes de una comisión, cuyas notas están en las celdas 0B00 a 0B07.

Inconvenientes



¿Cuál es el problema del código no documentado?

- Para entender lo que hace una rutina se debe tratar de comprender el código
- Es dificil detectar errores secundarios: Cuando la rutina modifica algo no esperado
- Es dificil modificar el código para nuevos requerimientos





¿Cómo documentar el código?

Especificar:

Requiere Qué necesita la rutina (Parámetros y precondiciones)

Retorna En que variable (registro o memoria) se retorna el

resultado

Modifica Que variables auxiliares se utilizan (registros,

memoria, flags)





¿Cómo documentar el código?

Especificar:

Requiere Qué necesita la rutina (Parámetros y precondiciones)

¿Dónde están los parámetros? (en que variables)

¿Que carácterísticas deben tener? (distinto de 0, etc)

Retorna En que variable (registro o memoria) se retorna el

resultado

Modifica Que variables auxiliares se utilizan (registros, memoria, flags)



¿Cómo documentar el código?

Especificar:

Requiere Qué necesita la rutina (Parámetros y precondiciones)

Retorna En que variable (registro o memoria) se retorna el

resultado

¿Qué características es importante marcar del

resultado?

Modifica Que variables auxiliares se utilizan (registros, memoria, flags)



¿Cómo documentar el código?

Especificar:

Requiere Qué necesita la rutina (Parámetros y precondiciones)

Retorna En que variable (registro o memoria) se retorna el

resultado

Modifica Que variables auxiliares se utilizan (registros,

memoria, flags)

¿Cambia alguna variable que no es el resultado? ¿Cambian las variables que contienen parámetros?



Ciclo de ejecución revisado Rutinas Contratos Pila Arquitectura Q3

Ejercicio: documentar la rutina promedio

Requiere

Retorna

Modifica

Ejercicio: documentar la rutina promedio

Requiere Las notas están en los registros R4 y R5. Los valores están en BSS(16)

Retorna El promedio en el registro R6, donde el promedio resulta de la división entera: (R4+R5) %2

Modifica nada

Ejercicio: documentar la rutina promedio

Requiere Las notas están en los registros R4 y R5. Los valores están en BSS(16)

Retorna El promedio en el registro R6, donde el promedio resulta de la división entera: (R4+R5) %2

Modifica nada

Para documentar... ¿No es necesario haberla implementado??



Ejercicio: usar la rutina **promedio** para calcular el promedio de 4 estudiantes de una comisión, cuyas notas están en las celdas 0B00 a 0B07, y ponga los resultados en las celdas 0B08 a 0B0B

Ejercicio: usar la rutina promedio para calcular el promedio de 4 estudiantes de una comisión, cuyas notas están en las celdas 0B00 a 0B07, y ponga los resultados en las celdas 0B08 a 0B0B

MOV R4, [0B00] MOV R5, [0B01] CALL promedio MOV [0B08], R6 MOV R4, [0B02] MOV R5, [0B03] CALL promedio MOV [0B09], R6 MOV R4, [0B04] MOV R5, [0B05] CALL promedio MOV [0B0A], R6 MOV R4, [0B06] MOV R5, [0B07] CALL promedio MOV [0B0B], R6

Ejercicio: usar la rutina promedio para calcular el promedio de 4 estudiantes de una comisión, cuyas notas están en las celdas 0B00 a 0B07, y ponga los resultados en las celdas 0B08 a 0B0B

MOV R4, [0B00]	←Parámetro
MOV R5, [0B01]	←Parámetro
CALL promedio MOV [0B08], R6 MOV R4, [0B02]	←Parámetro
MOV R5, [0B03]	←Parámetro
CALL promedio MOV [0B09], R6 MOV R4, [0B04]	←Parámetro
MOV R5, [0B05]	←Parámetro
CALL promedio MOV [0B0A], R6 MOV R4, [0B06]	←Parámetro
MOV R5, [0B07]	←Parámetro
CALL promedio MOV [0B0B], R6	, i diametro

Ejercicio: documentar la rutina potencia4

```
potencia4 MUL R0,R1
MUL R0,R1
MUL R0,R1
MOV R2,R0
RET
```

Ejercicio: documentar la rutina potencia4

potencia4 MUL R0,R1 MUL R0,R1 MUL R0,R1 MOV R2,R0 RET Requiere El valor a potenciar en R1 Retorna La potencia $R1^4$ en R2, que está en el rango $[0.,2^{16}]$

Modifica R0

Ejercicio: documentar la rutina descontar:

descontar: MOV R6, R3 MUL R6, R4 DIV R6, 0x0064 SUB R3, R6 RET

Ejercicio: documentar la rutina descontar:

Modifica R6

descontar: MOV R6, R3 MUL R6, R4 DIV R6, 0x0064 SUB R3, R6 RET Requiere El valor original en R3
Retorna El valor con el descuento en R3

La Pila



¿Qué es una pila?

• La pila es una estructura para almacenar datos


¿Qué es una pila?

- La pila es una estructura para almacenar datos
- Los datos se organizan apilados


¿Qué es una pila?

- La pila es una estructura para almacenar datos
- Los datos se organizan apilados
- Se utiliza mediante dos operaciones:
 - Apilar-push Cuando se escribe en la pila, se lo agrega "sobre" el último agregado
 - Desapilar-pop Cuando se lee de la pila, se lo saca del "tope" de la pila


Estado original: Tope de pila en FFEF



- Estado original: Tope de pila en FFEF
- Apilar elemento: 0010. Tope de pila en FFEE




- Estado original: Tope de pila en FFEF
- Apilar elemento: 0010. Tope de pila en FFEE
- Apilar elemento: AAAA. Tope de pila en FFED




- Estado original: Tope de pila en FFEF
- Apilar elemento: 0010. Tope de pila en FFEE
- Apilar elemento: AAAA. Tope de pila en FFFD
- Desapilar elemento. Tope de pila en FFFF



- Estado original: Tope de pila en FFEF
- Apilar elemento: 0010. Tope de pila en FFEE
- Apilar elemento: AAAA. Tope de pila en FFED
- Desapilar elemento. Tope de pila en FFFF
- Apilar elemento: 1111. Tope de pila en FFFD




- Estado original: Tope de pila en FFEF
- Apilar elemento: 0010. Tope de pila en FFEE
- Apilar elemento: AAAA. Tope de pila en FFED
- Desapilar elemento. Tope de pila en FFFF
- Apilar elemento: 1111. Tope de pila en FFED
- Apilar elemento: BBBB. Tope de pila en FFEC



Implementación de Pila

- La pila es un sector especial de la memoria
- El seguimiento del tope de pila se lleva mediante un registro especial SP (Stack Pointer)

Implementación de Pila




SP (Stack Pointer) contiene la dirección de la primer celda de memoria **disponible** de la pila.

Estructura de Pila: Push


Push

- Se hace una escritura del dato que está en el bus de datos en la dirección que está en SP
- 2 Se decrementa SP (así sigue cumpliendo la condición)

Estructura de Pila: Push



Estructura de Pila: Push




Estructura de Pila: Pop


Pop

- Se incrementa SP (para que haga referencia a un dato dentro de la pila)
- O Se hace una lectura de la dirección que está en SP

Estructura de Pila: Pop



Estructura de Pila: Pop



Estructura de Pila

- El tamaño y la ubicación de la pila está definido por la arquitectura.
- El pop no blanquea el tope de la pila.
- Cuando se hace push se pierde el valor que tenía la celda (por definición de escritura)

- CALL Desvía el flujo del programa a la instrucción que define la etiqueta
 - RET Permite restituir el flujo del programa a la instrucción siguiente del último llamado

El último llamado es el primero que se restituye

El último llamado es el primero que se restituye



... me resulta conocido...

El último llamado es el primero que se restituye



... me resulta conocido...



¡Se usa una pila!



CALL Apila la dirección de la siguiente instrucción


RET **Desapila** la dirección que había quedado pendiente en el programa que llamó.

Ajá... ¿Y cómo se sabe la dirección **siguiente**?

Ajá... ¿Y cómo se sabe la dirección **siguiente**?



¡Program Counter!



- CALL potA001: se apila la dirección del CALL potA002
- Q RET: se desapila la dirección del CALL potA002
- CALL potA002: se apila la dirección del CALL potA003
- RET: se desapila la dirección del CALL potA003
- CALL potA001: se apila la dirección de la siguiente instrucción

Ejercicio: mostrar cómo varía la pila

rutinaA: MOV R0, R1

CALL rutinaB

RET

rutinaB: SUB R0, 0x0003

RET

CALL rutinaA




Arquitecturas Q

... tercer acto ...

Arquitectura Q3

Arquitectura Q3



Arquitectura Q3

- Tiene 8 registros de uso general de 16 bits: R0..R7
- Tiene direcciones de 16 bits
- Tiene registros no visibles al programador:
 - Program counter de 16 bits.
 - Stack Pointer de 16 bits. Comienza en la dirección FFEF.
- permite 3 modos de direccionamiento:
 - modo registro: el valor buscado está en un registro
 - modo inmediato: el valor buscado está codificado dentro de la instrucción
 - modo directo: el valor buscado está contenido en una celda de memoria



Arquitectura Q3: formato de instrucciones

 Instrucciones de 2 operandos (MUL,MOV,ADD,SUB,CMP,DIV,AND,OR)

$Cod_{-}Op$	Modo Destino	Modo Origen	Operando Destino	Operando Origen
(4b)	(6b)	(6b)	(16b)	(16b)

• Instrucciones con un operando Origen: CALL

Cod_Op	Relleno	Modo Origen	Operando Origen
(4b)	(000000)	(6b)	(16b)

Instrucciones sin operandos: RET

Cod_Op	Relleno
(4b)	(000000000000)

Arquitectura Q3: Instrucciones Aritméticas y lógicas

Cod_Op	Modo Destino	Modo Origen	Operando Destino	Operando Origen
(4b)	(6b)	(6b)	(16b)	(16b)

Operación	CodOp
MUL	0000
MOV	0001
ADD	0010
SUB	0011
CMP	0110
DIV	0111
AND	0100
OR	0101

Arquitectura Q3: Instrucciones con un operando Origen

Cod_Op	Relleno	Modo Origen	Operando Origen
(4b)	(000000)	(6b)	(16b)

Operación	CodOp	Efecto
CALL	1011	$[SP] \leftarrow PC; SP \leftarrow SP - 1; PC \leftarrow Origen$

Arquitectura Q3: Instrucciones sin operandos

Tipo 5: Instrucciones sin operandos

Cod_Op	Relleno
(4b)	(000000000000)

Operación	CodOp	Efecto
RET	1100	$PC \leftarrow [SP{+}1]; SP \leftarrow SP + 1$



- Rutinas
 - Modularización
 - call y ret
 - Reuso
- 2 Contratos
- Pila
- 4 Arquitectura Q3