Simulador de S.O.

Refactor 1


Evolución del simulador

 Cómo podemos optimizar el uso del CPU?

Memoria (por ahora Híbrida)

- clase Memory debe emular:
 - "Chip" de memoria [Hard]
 - Tamaño de Memoria: Infinito (Imposible)
 - Manejo de Memoria Lógica [Soft]
 - Loader (carga los programas) [Soft]
 - Soporte para cargar varios programas a la vez (multiprogramación) - [Soft]
 - ... Por ahora la dejamos así por simplicidad


Memoria: Multiprogramación



0	Ю	Proceso
1	EXIT	1
2	CPU	D
3	Ю	Proceso 2
4	EXIT	
5	CPU	
6	CPU	Proceso
7	CPU	3
8	EXIT	
9		
10		
11		
12		
13		

Dirección Lógica y Física


 Cuando un proceso se esta ejecutando, la CPU conoce la dirección lógica de la instrucción (pc) a ejecutar.



Dir Lógica (pc)	Instr	Dir Mem Física
0	CPU	5
1	CPU	6
2	CPU	7
3	EXIT	8

- Ej: que pasa si se quiere ejecutar el proceso 3 ??
 - 1: Necesito tener "el programa" cargado en memoria
 - 2: Inicializo el pc de la CPU
 - CPU._pc = 0
 - 3: Como hago el fetch de la instruccion ??

Memory Managment Unit



MMU

- Maneja la transformación de direcciones lógicas a direcciones físicas de la instrucción a "fetchear"
- La BaseDir del MMU debe ser la del proceso que está ejecutando la CPU.

```
MMU.fetch(self, pc):
dirFisica = self._baseDir + pc
return self._memory.get(dirFisica)
```

• El MMU contiene la baseDir del proceso "running".

Evolución del simulador


 Cómo hacemos para determinar que el proceso quiere hacer I/O o terminó (EXIT) ?

CPU: Interrupciones

 El CPU debe reconocer el "tipo" de instrucción a ejecutar y lanza interrupt requests (señal de hardware)

- CPU → logger.info("Exec: ...")
 - "Ejecuta" la instucción.
- EXIT → lanza irq (#KILL)
 - Avisa que el proceso en CPU terminó
 - _interruptVector.kill()
- IO → lanza irq (#IO_IN)
 - Avisa que el proceso en CPU necesita "ir" a I/O
 - _interruptVector.ioIn()

Interrupt Vector



Clock

 Loop "infinito" avisando a los componentes de hardware que se inicia un ciclo (tick)

```
class Clock():

def __init__(self, cpu):
    self._cpu = cpu

def start(self):
    while true:
        self._cpu.tick()
        sleep(1)
```

- El clock "conoce" a todos los componentes de hardware que deben recibir el "tick"... por ahora solo CPU.
- Ahora podemos sacar el sleep(1) del cpu._execute()

CPU: IDLE / BUSY

- Manejo de CPU IDLE y BUSY
 - IDLE: _pc = -1
 - **BUSY**: pc > -1
 - Inicializar el _pc en -1
 - Si el CPU esta IDLE,
 - Tick() no hace nada

```
Cpu.__init__():
    self._pc = -1
```

```
Cpu.tick(self):


if self._pc >= 0:

self._fetch()


self._decode()

self._execute()
```

El Hardware queda así



Procesos: Estados



PCB: Process Control Block

- Mantiene el estado del proceso.
- Como mínimo necesitamos:
 - pid: entero (positivo)
 - baseDir: entero (positivo)
 - pc: entero (positivo)
 - State: [new| ready | running | waiting | terminated] (enum o constante)
 - path: ej "test.exe"

PCB Table

 Es una tabla que maneja el Kernel donde están todos los PCBs del Sistema.

Operaciones:

- get(pid) → retorna el PCB con ese pid
- add(pcb) → agrega el PCB a la tabla
- remove(pid) → elimina el PCB con ese PID de la tabla
- También genera PIDs únicos:
 - getNewPID() → retorna un PID único
 - Cuando se crea un PCB, se le asigna un PID único
 - Los PIDs no se reutilizan

Context Switch




Figure 3.4 Diagram showing CPU switch from process to process.

Dispatcher

- Sirve como "Driver" del CPU + MMU:
- "Carga" un proceso en el CPU
- "Salva" el estado del proceso en CPU
- Operaciones:
 - load(pcb) →

- save(pcb) → salva el estado de la CPU en el PCB
pcb.??? = self._cpu.???

Scheduler


- Administra la "Ready Queue"
 - Cola de procesos listos para ejecutar ("ready").

- Operaciones:
 - add(PCB) → agrega el PCB a la Ready Queue
 - getNext() → desencola el proximo PCB a ser ejecutado

Interrupt Handlers (híbrido)

- Por ahora, la clase InterruptVector emula el Vector de Interrupciones (Hardware) y el manejo de las mismas Interrupt Handlers (Software)
 - Interrupt Handlers:
 - #KILL: Saca el proceso del CPU y lo elimina del sistema operativo
 - #NEW: Agrega un nuevo proceso al sistema y lo deja listo para ejecutar
 - #IO_IN: Saca el proceso del CPU y lo deja esperando al dispositivo de I/O (no simulamos el I/O... por ahora)

Hardware



Kernel (software)

- MemLógica- Loader

#NEW InterruptHandler

#KILL InterruptHandler


#IO_IN InterruptHandler

Dispatcher

PCB Table

Scheduler

Simulador



Main

```
if __name__ == '__main__':
 ## Configure Logger
 ... (queda igual)
 logger.info('Starting emulator')
 so = SO()
 ## Cargo 3 programas
 pA = Program("progA.exe", [CPU(5), IO(1), CPU(5)])
 so.exec(pA)
 pB = Program("progB.exe", [IO(1), CPU(3), IO(1), CPU(2)])
 so.exec(pB)
 pC = Program("progC.exe", [CPU(6)])
 so.exec(pC)
 ## inicio la ejecución
  so.start()
```

Clase S.O.

```
class SO():
  def __init__(self):
     ## Hardware
     self._hardware = Hardware()
     ## Software
     self._kernel = Kernel(self._hardware)
  def start(self):
     self._hardware.clock.start()
  def exec(self, prog):
     self._hardware.interruptVector.new(prog)
```

Clase Hardware

```
class Hardware():

    def __init__(self):
        ## Hardware
        self._memory = Memory()
        self._mmu = MMU(self._memory)
        self._cpu = Cpu(self._mmu)
        self._clock = Clock(self._cpu)
        self._interruptVector = InterruptVector()
```

Clase Kernel

```
class Kernel():
  def init (self, hardware):
     ## Hardware
     self. hardware = hardware
     self. dispatcher = Dispatcher(self. hardware.cpu, self. hardware.mmu)
     self. scheduler = Scheduler()
     self. pcbTable = PCBTable()
     ## por ahora interruptVector es un híbrido (Hard/Soft)
     ## Interrupt Handlers config
     self. interruptVector.kernel = self
     self. interruptVector.hardware = self. hardware
```