Лекция №7. Потоки

Stream

Поток (Stream) — это абстракция для последовательной передачи данных между источником и приемником. Его не нужно путать с потоками (Thread), который мы рассматривали в лекции про многопоточность, это разные понятия, которые просто одинаково переводятся на русский.


Основная идея потока заключается в том, чтобы передавать данные последовательно, без необходимости загружать их целиком в память. Они применяются при:

- Чтении и записи файлов;
- Обмене данными по сети;
- Работе с данными в оперативной памяти.

При работе с потоком мы можем контролировать:

- Направление (чтение или запись);
- Скорость (буферизация);
- Источник (файл, память, сеть).

Все специализированные классы для работы с потоками наследуются от абстрактного класса Stream из пространства имен System.IO.



Базовые операции с потоками

В классе Stream есть несколько базовых методов:

- Read(byte[] buffer, int offset, int count) читает данные из потока в массив buffer (начиная с позиции offset, не более count байт) и возвращает количество фактически прочитанных байт.
- Write(byte[] buffer, int offset, int count) работает аналогично Read, но он записывает данные в поток.
- Seek(long offset, SeekOrigin origin) изменяет позицию в потоке (например, для пропуска части данных или перезаписи).
- Flush() принудительно записывает буферизированные данные в конечный источник.

Также класс Stream, а значит и все остальные потоки, реализуют интерфейс IDisposable, так как они работают с неуправляемыми ресурсами (подключения к файлам, базам данных, сетевые подключения и т.д.), которые не могут быть автоматически удалены сборщиком мусора. Поэтому после завершения использования потоков, мы должны вызывать метод Dispose(), либо использовать using.

Paccмотрим использование потоков для работы с файлами на примере класса FileStream:

```
// Открытие файла для записи (существующий файл будет перезаписан).
using (FileStream fs = new FileStream("data.txt", FileMode.Create,
FileAccess.ReadWrite, FileShare.ReadWrite))
   // Запись в файл
   byte[] writeBuffer = Encoding.UTF8.GetBytes("Пример записи в файл.");
   fs.Write(writeBuffer, 0, writeBuffer.Length); //Записываем текст в файл
   fs.Flush(); // Отчищаем буфер
   // Сбрасываем позицию в начало файла перед чтением!
   fs.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
            // Чтение из файла
   byte[] readBuffer = new byte[fs.Length]; //fs.Length - размер файла
   int readBytesCount = fs.Read(readBuffer, 0, readBuffer.Length); //читаем
весь текст из файла
   Console.WriteLine($"Прочитано: {readBytesCount} байтов");
   Console.WriteLine($"Содержимое файла:
{Encoding.UTF8.GetString(readBuffer)}");
} // Автоматический вызов fs.Dispose(), неуправляемые ресурсы удаляются.
```

В результате получим в консоли

```
Прочитано: 38 байтов
Содержимое файла: Пример записи в файл.
```

При создании FileStream можно указать:

- FileMode указывает, каким образом нужно открыть файл (обязательный);
- FileAccess указывает, что можно делать с файлом (читать или записывать);
- FileShare указывает, какие операции доступны для других процессов, когда файл открыт.

Буфер

Буфер потока — это временная область памяти (обычно массив байтов), которая используется для оптимизации операций ввода-вывода (I/O). Он действует как промежуточный слой между программой и источником данных (файлом, сетью, устройством), уменьшая количество обращений к физическому устройству.

У многих потоков при создании можно указать параметр bufferSize, который отвечает за размер буфера, по умолчанию он равняется 4096 байтам. Давайте рассмотрим пример для того, чтобы понять как использование буфера влияет на производительность. В первом случае размер буфера будет равен 1, то есть для

чтения каждого байта в файле, будет происходить физическое чтение с диска. Во втором случае, мы будем считывать данные блоками размером 4096 байт за раз.

```
var sw = new Stopwatch();
sw.Start();
using (FileStream fs = new FileStream("file.txt", FileMode.Open,
FileAccess.ReadWrite, FileShare.ReadWrite, bufferSize: 1))
    byte[] singleByte = new byte[1];
    for (int i = 0; i < fs.Length; i++)</pre>
        fs.Read(singleByte, 0, 1);
    }
}
sw.Stop();
Console. WriteLine($"Размер буфера 1: {sw.ElapsedMilliseconds}мс");
sw.Restart();
using (FileStream fs = new FileStream("file.txt", FileMode.Open,
FileAccess.ReadWrite, FileShare.ReadWrite, bufferSize: 4096))
{
    byte[] buffer = new byte[4096];
    for (int i = 0; i < fs.Length; i+=4096)
        fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
    }
}
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Размер буфера 4096: {sw.ElapsedMilliseconds}мс");
```

С использованием большого буфера, файл был прочитан в 4 тысячи раз быстрее.

```
Размер буфера 1: 4195мс
Размер буфера 4096: 1мс
```

Декораторы потоков

Как вы могли заметить FileStream, работает с массивами байт, поэтому для того, чтобы записать и прочитать строку нам приходилось каждый раз использовать Encoding.UTF8.GetBytes и Encoding.UTF8.GetString. Это не очень неудобно, поэтому в С# есть специальные классы, которые упрощают этот процесс:

- StreamReader читает байты из потока и декодирует их в строки;
- StreamWriter кодирует строки в байты и записывает в поток.

Давайте перепишем прошлый пример с помощью этих классов:

```
// В новых версиях С# можно не писать фигурные скобки после using
// Компилятор сам определит, когда нужно вызывать Dispose()
using var fs = new FileStream("data.txt", FileMode.Create,
FileAccess.ReadWrite, FileShare.ReadWrite);

// Запись
using var sw = new StreamWriter(fs, Encoding.UTF8);
sw.WriteLine("Пример записи в файл.");
sw.Flush(); // сбрасываем буфер в поток

// Сброс позиции перед чтением
fs.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

// Чтение
using var sr = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8, leaveOpen: true);
string readString = sr.ReadLine();

Console.WriteLine($"Содержимое файла: {readString}");
```

Для чтения/записи примитивных типов данных (int, double, bool и т.д.) в бинарном формате, нужно использовать BinaryReader и BinaryWriter. Рассмотрим пример записи

и чтения

```
using (FileStream fs = new FileStream("numbers.bin", FileMode.Open))
using (BinaryReader reader = new BinaryReader(fs))
{
   int number = reader.ReadInt32();
   double pi = reader.ReadDouble();
   bool flag = reader.ReadBoolean();
}
```

Для более гибкой буферизации используется BufferedStream. Пример использования:

```
using (FileStream fs = new FileStream("data.bin", FileMode.Open))
using (BufferedStream buffered = new BufferedStream(fs, 4096)) // Буфер 4 КБ
{
```

```
byte[] buffer = new byte[1024];
int bytesRead = buffered.Read(buffer, 0, buffer.Length);
}
```

Ключевой особенностью декораторов является то, что их можно комбинировать. Например:

```
// FileStream → BufferedStream → StreamReader

using (var fs = new FileStream("file.txt", FileMode.Open))
using (var buffered = new BufferedStream(fs))
using (var reader = new StreamReader(buffered))
{
    // Чтение с буферизацией
}
```

Асинхронная работа с потоками

Кроме обычных синхронных методов у потоков есть и их асинхронные версии.

```
ReadAsync(byte[] buffer, int offset, int count)WriteAsync(byte[] buffer, int offset, int count)FlushAsync()
```

Пример записи и чтения из файла асинхронно:

```
// В новых версиях С# можно не писать фигурные скобки после using
// Компилятор сам определит, когда нужно вызывать Dispose()
using var fs = new FileStream("data.txt", FileMode.Create,
FileAccess.ReadWrite, FileShare.ReadWrite);

// Запись
using var sw = new StreamWriter(fs, Encoding.UTF8);
await sw.WriteLineAsync("Пример записи в файл.");
await sw.FlushAsync(); // сбрасываем буфер в поток

// Сброс позиции перед чтением
fs.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

// Чтение
using var sr = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8, leaveOpen: true);
string readString = await sr.ReadLineAsync();

Console.WriteLine($"Содержимое файла: {readString}");
```

Всегда используйте await, т.к. он не блокирует основной поток.

Специализированные потоки

MemoryStream — работа с данными в памяти, он используется для:

- Хранение данных в оперативной памяти вместо файлов.
- Промежуточный буфер для обработки данных (например, сериализация).
- Тестирование без реального І/О.

Пример использования:

```
using (МетогуStream memoryStream = new MemoryStream())
{
    // Запись данных в поток
    byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello, MemoryStream!");
    memoryStream.Write(data, 0, data.Length);

    // Чтение данных
    memoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin); // Сброс позиции
    byte[] buffer = new byte[memoryStream.Length];
    memoryStream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
    string content = Encoding.UTF8.GetString(buffer);
    Console.WriteLine(content); // Hello, MemoryStream!
}
```

NetworkStream — сетевые взаимодействия. Он оборачивает сокет (TcpClient / TcpListener) для передачи данных по сети. Мы рассмотрим его более подробно в лекции посвященной сетевому взаимодействию.

GZipStream — сжатие данных. Используется для сжатия (GZip) и распаковка данных "на лету". Часто его комбинируют с FileStream или MemoryStream. Рассмотрим пример сжатия.

```
using (FileStream source = new FileStream("data.txt", FileMode.Open))
using (FileStream compressed = new FileStream("data.gz", FileMode.Create))
using (GZipStream gzip = new GZipStream(compressed,
CompressionMode.Compress))
{
    source.CopyTo(gzip); // Сжатие и запись в файл
}
```

и распаковки данных.

```
using (FileStream compressed = new FileStream("data.gz", FileMode.Open))
using (GZipStream gzip = new GZipStream(compressed,
CompressionMode.Decompress))
using (MemoryStream decompressed = new MemoryStream())
```

```
{
    gzip.CopyTo(decompressed); // Распаковка в MemoryStream
    string content = Encoding.UTF8.GetString(decompressed.ToArray());
}
```