Documentation INTTRA - B/L

Table des matières

Conditions sur les données.	4
I - En-tête	4
1. Destinataire	4
2. Expéditeur.	4
3. Notify 1	
4. Notify 2	5
5. Autres	
II - Complément	
1. Lieu d'origine	
2. Port de charge	
3. Port de décharge	
4. Lieu d'émission	
5. Lieu de retrait du B/L	
6. Destination finale	
7. Autres	
III - Colisage	
1. Containers.	
2. Marchandises.	
3. Le dangereux	
IV - CREDOC.	
V - Paramétrage	
1. La compagnie.	
2. L'agence	
3. Opérateur.	
4. Autres.	
Description du B/L	
I - Contenu global	
II - Les segments.	
1. UNB	
2. UNH	
3. BGM	
4. DTM	
4.a. 137 : Moment du message	
4.b. 95 : Moment du B/L	12
5. TSR	
6. FTX	
6.a. AAI	
6.b. BLC	
6.c. CCI	
6.d. AAA	
6.e. AAD	
6.f. AAC	
6.g. HAZ	
6.h. AEB / AGK	
7. CTN	
7. a. 7 : Poids	
7.b. 11 : Nombre de colis	
7.c. 15 : Volume	
7.d. 16 : Nombre de containers.	
8. LOC	
8. a. 57 : Lieu d'émission	
8.b. 73 : Lieu de retrait du B/L	
o.u. /3 . Lieu ue ieuan uu D/L	13

8.c. 88 : Lieu d'origine	16
8.d. 9 : Port de charge.	
8.e. 11 : Port de décharge	
8.f. 7 : Lieu de destination finale	
9. RFF	
9.a. BN	
9.b. FF	
9.c. GN	
9.c.i. Version 1 : sans « to order »	
9.c.ii. Version 1 : avec « to order »	
9.d. ABT	
10. CPI	
11. TDT	
12. NAD	
12.a. CA	
12.b. CN	
12.c. CZ	
12.d. FW	
12.e. NI	
12.f. N1	20
12.g. HI	20
13. CTA	21
13.a. IC	21
13.b. HG	21
14. COM	21
15. DOC	
15.a. 706: Nombre d'originaux	
15.b. 707 : Nombre de sea waybill	
15.c. 710 : Nombre de copies.	
16. GID	
17. PIA	
18. MEA	
18.a. AAE	22
18.a.i. WT	
18.a.i.1. Version 1 : Total	
18.a.i.2. Version 2 : Par container.	
18.a.ii. AAW	
18.a.ii.1. Version 1 : Total	
18.a.ii.2. Version 2 : Par container	
18.b. T	
19. PCI	
20. SGP	
21. DGS	
22. EQD	
23. SEL	25
24. TMP	25
25. UNT	25
26. UNZ	25

Conditions sur les données

Pour pouvoir générer correctement le B/L, il existe de nombreuses conditions qui doivent être remplie au niveau des données. Nous allons donc voir ces conditions en détails.

I - En-tête

1. Destinataire

- la première ligne du nom est obligatoire
- la première ligne de nom doit être inférieure à 34 caractères
- la seconde ligne de nom doit être inférieure à 35 caractères
- la première ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la concaténation du code postal et du nom de la ville doit être inférieure à 35 caractères
- le nom du pays doit être inférieur à 35 caractères
- Si le port de décharge est aux États-unis ou au Canada
 - o le code postal est obligatoire
- Si le port de décharge est au Brésil
 - le nom du pays est obligatoire

2. Expéditeur

- La première ligne de nom est obligatoire
- la première ligne de nom inférieure à 34 caractères
- la seconde ligne de nom doit être inférieure à 35 caractères
- la première ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la concaténation du code postal et du nom de la ville doit être inférieure à 35 caractères
- le nom du pays doit être inférieur à 35 caractères

3. Notify 1

- Si au moins un champ est rempli
 - o la première ligne du nom est obligatoire
- la première ligne de nom doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne de nom doit être inférieure à 35 caractères
- la première ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la concaténation du code postal et du nom de la ville doit être inférieure à 35 caractères
- le nom du pays doit être inférieur à 35 caractères

Solulog 4/27

- Si le port de décharge est aux États-unis
 - le code postal est obligatoire
- Si le port de décharge est au Brésil
 - o le nom du pays est obligatoire

4. Notify 2

- Si au moins un champ est rempli
 - le Notify 1 obligatoire
 - la première ligne du nom est obligatoire
- la première ligne de nom doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne de nom doit être inférieure à 35 caractères
- la première ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la concaténation du code postal et du nom de la ville doit être inférieure à 35 caractères
- le nom du pays doit être inférieur à 35 caractères

5. Autres

- le numéro de dossier est obligatoire
- le numéro de booking est obligatoire et doit avoir moins de 30 caractères
- le numéro de voyage est obligatoire si le type de B/L est « compagnie »

II - Complément

ATTENTION : le code des lieux est constitué de la concaténation du code UN du pays et le nom abrégé de la ville. Exemple : le code de Marseille (MRS) en France (FR) est « FRMRS »

1. Lieu d'origine

- Si la mission de la compagnie est égale à « door-to-door » ou « door-to-pier »
 - le code est obligatoire
 - o le libellé est obligatoire

2. Port de charge

- le code est obligatoire sauf si :
 - Le type de B/L est « NVOCC »
 - o ET que la mission de la compagnie est différente de « pier-to-door » et de « pier-to-pier »
- le libellé est obligatoire sauf si
 - Le type de B/L est « NVOCC »
 - ET que la mission de la compagnie est différente de « pier-to-door » et de « pier-to-pier »

3. Port de décharge

• le code est obligatoire sauf si :

Solulog 5/27

- Le type de B/L est « NVOCC »
- ET que la mission de la compagnie est différente de « door-to-pier » et de « pier-to-pier »
- le libellé est obligatoire sauf si :
 - Le type de B/L est « NVOCC »
 - ET que la mission de la compagnie est différente de « door-to-pier » et de « pier-to-pier »
- Si ce port est au Brésil :
 - o le « Gov. ref / tax Id. » est obligatoire
 - correspond au Notify 1 si le B/L est de type « to order »
 - sinon, correspond au Destinataire
 - Si le B/L n'est pas de type « to order » :
 - le nom du pays du destinataire est obligatoire
 - Si le B/L est de type « to order » :
 - le nom du pays du Notify 1 (si celui-ci existe) est obligatoire
 - Pour tous les containers :
 - la tare est obligatoire et doit être non nulle ($\neq 0$)
 - Pour chaque marchandise du containers :
 - la classification est obligatoire et est un nombre de quatre chiffres ou plus
 - le volume doit être strictement positif (quel que soit le type de B/L)
- Si ce port est aux États-unis ou au Canada :
 - le « filling status » est obligatoire et égal à « CARRIER » ou à « SELF »
 - le code postal du destinataire est obligatoire
 - Si le « filling status » est « SELF » :
 - le « filer code » est obligatoire
 - Pour chaque container :
 - Pour chaque marchandise du container :
 - la classification est obligatoire et est un nombre de six à dix chiffres
- Si ce port est aux États-unis :
 - o le code postal du Notify 1 (si celui-ci existe) est obligatoire

4. Lieu d'émission

- le code est obligatoire
- le libellé est obligatoire

5. Lieu de retrait du B/L

- le code est obligatoire
- le libellé est obligatoire

6. Destination finale

Solulog 6/27

- Si la mission de la compagnie est égale à « door-to-door » ou « pier-to-door »
 - le code est obligatoire
 - o le libellé est obligatoire

7. Autres

- le fret est obligatoire et doit être égal à « PREPAID » ou « COLLECT »
- le nombre d'originaux OU le nombre de sea waybill est obligatoire, mais pas les deux ensemble
- Si le nombre de sea waybill est supérieur à 0 :
 - o le nombre d'originaux est interdit
 - o le nombre de copies est interdit
- la mission de la compagnie doit être égale à « door-to-door », « door-to-pier », « pier-to-door » ou « pier-to-pier »
- Si la mission de la compagnie est « door-to-door » ou « door-to-pier » :
 - le code du lieu d'origine est obligatoire
 - le libelle du lieu d'origine est obligatoire
- Si la mission de la compagnie est « door-to-door » ou « pier-to-door » :
 - le code du lieu de la destination finale est obligatoire
 - o le libellé du lieu de la destination finale est obligatoire

III - Colisage

1. Containers

- Un container au minimum doit être renseigné
- Le numéro du container est obligatoire seulement si le type de B/L est « Compagnie »
- Le numéro de container, s'il est renseigné doit
 - o respecter la forme ABDC1234567 (quatre lettres suivit de sept chiffres)
 - être unique dans le colisage
- Le type est obligatoire seulement si la type de B/L est « Compagnie »
- Les instructions doivent moins de 30 caractères chacune → géré par le formulaire
- Si le port de décharge est au Brésil :
 - \circ la tare est obligatoire et doit être non nulle (\neq 0)
- Si la température est donnée :
 - o la température doit être comprise entre -99 °C et 998 °C
 - le container doit être réfrigéré
 - o le container doit être branché
- Si le container est réfrigéré
 - o Si le container est branché
 - la température est obligatoire (voir ci-dessus)
- Si le container est débranché

Solulog 7/27

- o le container doit être réfrigéré
- le nombre de marchandise doit être non nul $(\neq 0)$

2. Marchandises

- une marchandise minimum par container doit être renseignée
- la description est obligatoire
- le type de colis (c'est-à-dire le code INTTRA du colis) est obligatoire
- le nombre de colis doit être non nul $(\neq 0)$
- le libellé du colis est obligatoire
- le poids brut doit être non nul ($\neq 0$)
- le volume doit être strictement positif si le type de B/L est « NVOCC »
- la description est obligatoire et doit être découpé en 99 lignes maximum de 26 caractères maximum
- Si le port de décharge est au Brésil
 - o la classification est obligatoire et est un nombre de quatre chiffres ou plus
 - le volume doit être strictement positif (quelque soit le type de B/L)
- Si le port de décharge est aux États-unis ou au Canada :
 - la classification est obligatoire et est un nombre de six à dix chiffres

3. Le dangereux

- Si au moins un champ est rempli
 - o la classe IMO est obligatoire et doit être constitué uniquement de chiffres et de points ('.')
 - o le numéro UNDG est obligatoire et est un nombre de quatre chiffres
 - le nom du contact est obligatoire
 - le numéro de téléphone est obligatoire
 - Si le « flash point » est donné :
 - le « flash point » doit être compris entre -273,15 °C et 999 °C
 - Si le groupe est donné :
 - le groupe doit être égal à 1, 2 ou 3
 - Si les noms techniques sont données :
 - les noms techniques doivent avoir moins de 30 caractères
 - Si les commentaires sont données :
 - les commentaires doivent avoir moins de 30 caractères
 - Si la ligne d'information est donnée :
 - la ligne d'information doit avoir moins de 30 caractères

IV - CREDOC

• le crédit documentaire doit être découpé en 99 lignes maximum de 26 caractères maximum

Solulog 8/27

• les informations de la compagnie doivent être découpées en 99 lignes maximum de 26 caractères maximum

• la somme du crédit documentaire et des informations de la compagnie ne doit pas excéder 99 lignes

V - Paramétrage

1. La compagnie

- le nom de la compagnie est obligatoire
- le code INTTRA de la compagnie est obligatoire
- la première ligne d'adresse est obligatoire
- le nom du navire est obligatoire si le type de B/L est « Compagnie »
- le nom doit être inférieur à 35 caractères
- la première ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la concaténation du code postal et du nom de la ville doit être inférieure à 35 caractères
- le nom du pays doit être inférieur à 35 caractères

2. L'agence

- le code INTTRA de l'agence est obligatoire
- le nom est obligatoire
- la première ligne d'adresse est obligatoire
- le nom doit être inférieur à 35 caractères
- la première ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la seconde ligne d'adresse doit être inférieure à 35 caractères
- la concaténation du code postal et du nom de la ville doit être inférieure à 35 caractères
- le nom du pays doit être inférieur à 35 caractères

3. Opérateur

- le nom est obligatoire
- le prénom est obligatoire
- l'adresse e-mail est obligatoire
- le numéro de téléphone doit commencer par un plus ('+')
- le numéro de fax doit commencer par un plus ('+')

4. Autres

- le code INTTRA de la société est obligatoire
- le host du FTP d'INTTRA est obligatoire
- le login du FTP d'INTTRA est obligatoire
- le mot de passe du FTP d'INTTRA est obligatoire
- le chemin d'accès au fichier local est obligatoire

Solulog 9/27

Description du B/L

I - Contenu global

Le B/L doit être constitué à partir des segments suivant selon ceux dont vous avez besoins. Les segments sont rangé *dans l'ordre*.

- UNB
- UNH
- BGM
- DTM
 - o 137 : Moment du message
- FTX
 - AAI
 - BLC
 - CCI
- CTN
 - o 7: Poids
 - o 11 : Nombre de colis
 - o 15 : Volume
 - o 16: Nombre de containers
- LOC
 - o 57 : Lieu d'émission
- DTM
 - o 73 : Lieu de retrait du B/L
- RFF
- BN
 - o FF
 - CPI
- TDT
- LOC
 - o 88 : Lieu d'origine
 - o 9 : Port de charge
 - o 11 : Port de décharge
 - o 7: Lieu de destination finale
- NAD
 - CA
 - o CN
- RFF
 - o GN
 - Version 1 : sans « to order »
- NAD
 - \circ CZ
 - o FW
 - o NI
- RFF
 - \circ GN
 - Version 1 : avec « to order »

- NAD
 - o N1
 - o HI
- CTA
- o IC
- COM
 - o e-mail opérateur
 - o téléphone opérateur
 - o fax opérateur
- DOC
 - o 706 : Nombre d'originaux
 - o 707 : Nombre de sea waybill
 - o 710 : Nombre de copies
- Pour chaque marchandises
 - o GID
 - o PIA
 - o FTX
 - AAA
 - o MEA
 - AAE
 - WT
 - Version 1 : Total
 - AAW
 - Version 1 : Total
 - o RFF
 - ABT
 - PCI
 - o Pour chaque containers contenant la marchandise
 - SGP
 - MEA
 - AAE
 - \circ WT
 - Version 2 : Par container
 - AAW
 - Version 2 : Par container
 - Si la marchandise est dangereuse
 - DGS
 - FTX
 - AAD
 - AAC
 - HAZ

UNZ

- CTA
 - HG
- COM
 - téléphone contact
- Pour chaque container
 - \circ EQD
 - o MEA
 - T
 - o SEL
 - o TMP
 - \circ FTX
 - AEB / AGK
- UNT

II - Les segments

1. UNB

Obligatoire

Forme:

#1 #2		ΓΤRA de la société génération du B/L année sur deux chiffres, mois sur deux chiffres, jour sur deux chiffres	Obligatoire Obligatoire
#3	heure de	génération du B/L	Obligatoire
	format : HH mm	heures sur deux chiffres, minutes sur deux chiffres	
#4	Identifia	nt unique au B/L	Obligatoire
	format : 'I' AA MM JJ HH mm SS	année, mois, jour, heures, minutes, secondes	

UNB+UNOC: 3+#1: ZZZ+INTTRA: ZZZ+#2:#3+#4'

2. UNH

Obligatoire

Forme:

UNH+#1+IFTMIN:D:99D:UN'

#1 Identifiant unique au message

format: 'M' AA MM JJ HH mm SS année, mois, jour, heures, minutes, secondes

Obligatoire

annee, meis, jour, neures, minues, second

Solulog 11/27

3. BGM

Obligatoire

Forme:

#2

BGM+340+#1::#2+#3'

#1 Numéro du message

Numéro de révision du message

Obligatoire

format: 'I' AA MM JJ HH mm SS année, mois, jour, heures, minutes, secondes. Format à employer que pour la création d'un B/L. Lors d'une modification, le numéro du message d'origine est conservé.

numéro sur six chiffres, complément à gauche avec des zéros

Obligatoire

#3 Mode du message **Obligatoire**

5 = modification d'un B/L existant

9 = création d'un nouveau B/L

4. DTM

4.a. 137 : Moment du message

Obligatoire

Format:

DTM+137:#1:203'

Moment de la génération du message #1

Obligatoire

année, mois, jour, heures, minutes, secondes format : AA MM JJ HH mm SS

4.b. 95: Moment du B/L

Obligatoire

Format:

DTM+95:#1:203'

#1 Moment de la génération du B/L **Obligatoire**

format : AA MM JJ HH mm SS année, mois, jour, heures, minutes, secondes valeur identique au moment de la génération du message (DTM - 137)

5. TSR

Obligatoire

Format:

TSR+#1+2'

#1 Mission de la compagnie **Obligatoire**

27 door-to-door

- 28 door-to-pier
- 29 pier-to-door
- 30 pier-to-pier

Solulog 12/27

6. FTX

6.a. AAI

Non-obligatoire

Format:

FTX+AAI+++**#1**'

#1 Informations de la compagnie

Un segment par ligne des informations de la compagnie

Obligatoire

6.b. BLC

Non-obligatoire

Format:

FTX+BLC+++#1'

#1 Crédit documentaire

Obligatoire

Un segment par ligne du crédit documentaire

6.c. CCI

Obligatoire si le port de décharge est au Canada ou aux États-Unis

Format:

FTX+CCI++MFS+#1:#2:#3'

#1 Filling status **Obligatoire**

1 SELF

5 CARRIER

#2 Code UN du pays de décharge **Obligatoire**

CA Canada

US États-Unis

#3 Filer code Obligatoire si #1 = SELF

6.d. AAA

Non-obligatoire

Format:

FTX+AAA+++**#1**'

#1 La description de la marchandise
Un segment par ligne de la description de la marchandise

Un segment par ligne de la description de la marchandise

Solulog 13/27

6.e. AAD

Non-obligatoire

Format:

FTX+AAD+++#1'

#1 Les noms techniques de la marchandise

Obligatoire

Un segment par nom technique de la marchandise Le maximum est à trois noms techniques / segments par marchandise

6.f. AAC

Non-obligatoire

Format:

FTX+AAC+++#1'

#1 Les commentaires de la marchandise

Obligatoire

Un segment par commentaire de la marchandise Le maximum est à trois commentaires / segments par marchandise

6.g. HAZ

Non-obligatoire

Format:

FTX+HAZ+++**#1**'

#1 Les informations de la marchandise Un seul segment pour toutes les informations de la marchandise **Obligatoire**

6.h. AEB / AGK

Non-obligatoire

· ·

Format:

FTX+#1+++#2'

#1 Le type d'instruction du container

Obligatoire

AEB le container est réfrigéré et est branché

AGK le container n'est pas réfrigéré ou il est débranché

Solulog 14/27

7. CTN

7.a. 7: Poids

Obligatoire si le poids est non nul

Format:

CTN+7:**#1**:KGM'

#1

Poids total de tous les containers

Obligatoire

Exprimé en Kg

7.b. 11: Nombre de colis

Obligatoire si le nombre de colis est non nul

Format:

CTN+11:#1'

#1

Nombre de colis dans tous les containers

Obligatoire

7.c. 15 : Volume

Obligatoire si le volume est positif

Format:

CTN+15:**#1**:MTQ'

#1

Volume total de tous les containers

Obligatoire

Exprimé en m³

7.d. 16: Nombre de containers

Obligatoire

Format:

CTN+16:**#1**'

#1

Nombre de containers

Obligatoire

Solulog 15/27

8. LOC

8.a. 57 : Lieu d'émission

Obligatoire

Si le fret est égal à COLLECT, le lieu d'émission doit être remplacé par le port de décharge

Format:

#2

LOC+57+#1::6:#2+#3'

#1 Le code du lieu **Obligatoire** Le code est le résultat de la concaténation du code UN du pays du lieu et le nom abrégé (code UN) de la ville du lieu

Le nom de la ville du lieu d'émission, tel qu'il est orthographié par la société

Le libelle du lieu

#3 Le code UN du pays du lieu **Obligatoire**

8.b. 73 : Lieu de retrait du B/L

Obligatoire

Format:

#2

#3

LOC+73+#1::6:#2+#3'

#1 Le code du lieu de retrait du B/L **Obligatoire** Le code est le résultat de la concaténation du code UN du pays du lieu et le nom abrégé (code UN) de la ville du lieu Le libelle du lieu de retrait du B/L **Obligatoire**

Le nom de la ville du lieu d'émission, tel qu'il est orthographié par la société

Le code UN du pays du lieu de retrait du B/L **Obligatoire**

Obligatoire

8.c. 88 : Lieu d'origine

Obligatoire

Si le lieu d'origine n'est pas donné, il est remplacé par le port de décharge

Format:

LOC+88+#1::6:#2+#3'

Le code du lieu **Obligatoire** #1 Le code est le résultat de la concaténation du code UN du pays du lieu et le nom abrégé (code UN) de la ville du lieu

#2 Le libelle du lieu **Obligatoire**

Le nom de la ville du lieu d'émission, tel qu'il est orthographié par la société

Obligatoire #3 Le code UN du pays du lieu

Solulog 16/27

8.d. 9 : Port de charge

Obligatoire sauf si le type de B/L est « NVOCC » **ET** que la mission de la compagnie n'est pas « pier-to-door » ou « pier-to-pier »

Format:

#2

LOC+9+#1::6:#2+#3'

#1 Le code du port de charge Obligatoire

Le code est le résultat de la concaténation du code UN du pays du lieu et le nom abrégé (code UN) de la ville du lieu

Le code est le resultat de la concalenation du code OIV du pays du lieu et le nom dorege (code OIV) de la ville du lieu

Obligatoire

Le nom de la ville du lieu d'émission, tel qu'il est orthographié par la société

Le libelle du port de charge

#3 Le code UN du pays du port de charge **Obligatoire**

8.e. 11 : Port de décharge

Obligatoire sauf si le type de B/L est « NVOCC » **ET** que la mission de la compagnie n'est pas « door-to-pier » ou « pier-to-pier »

Format:

LOC+11+#1::6:#2+#3'

#1 Le code du port de décharge Obligatoire

Le code est le résultat de la concaténation du code UN du pays du lieu et le nom abrégé (code UN) de la ville du lieu

#2 Le libelle du port de décharge Obligatoire

Le nom de la ville du lieu d'émission, tel qu'il est orthographié par la société

#3 Le code UN du pays du port de décharge **Obligatoire**

8.f. 7: Lieu de destination finale

Obligatoire

Format:

LOC+7+#1::6:#2+#3'

#1 Le code du lieu de destination finale

Le code est le résultat de la concaténation du code UN du pays du lieu et le nom abrégé (code UN) de la ville du lieu

#3 Le libelle du lieu de destination finale **Obligatoire**

Le nom de la ville du lieu d'émission, tel qu'il est orthographié par la société

#4 Le code UN du pays du lieu de destination finale **Obligatoire**

9. RFF

9.a. BN

Obligatoire

Format:

RFF+BN:#1'

#1 Le numéro de booking **Obligatoire**

Solulog 17/27

9.b. FF

Obligatoire

Format:

RFF+FF:#1'

#1

Le numéro de dossier

Obligatoire

9.c. GN

9.c.i. Version 1: sans « to order »

Obligatoire si le port de décharge au Brésil et que le B/L n'est pas de type « to order »

Format:

RFF+GN:#1'

#1 Le « Gov. ref/tax Id. »

Obligatoire

9.c.ii. Version 1 : avec « to order »

Obligatoire si le port de décharge au Brésil et que le B/L est de type « to order »

Format:

RFF+GN:#1'

#1

Le « Gov. ref/tax Id. »

Obligatoire

9.d. ABT

Obligatoire si le port de décharge est au Brésil

Format:

RFF+ABT:#1'

#1

La classification de la marchandise

Obligatoire

10. CPI

Obligatoire

Format:

CPI+4++**#1'**

#1

Le type de fret

Obligatoire

P PREPAID
C COLLECT

Solulog 18/27

11. TDT

Obligatoire

Format:

TDT+20+**#1**+1++**#2**:172+++:::**#3**'

#1 Le numéro de voyage
#2 Le code INTTRA de la compagnie
+++:::#3 Le nom du navire

Obligatoire si le type de B/L ets « Compagnie »
Obligatoire si le type de B/L est « Compagnie »

12. NAD

12.a. CA

Obligatoire

Format:

#1	Le code INTTRA de la compagnie	Obligatoire
#2	Le nom de la compagnie	Obligatoire
#3	La première ligne d'adresse de la compagnie	Ohligatoire

NAD+CA+#1:160:86++#2+#3:#4:#5:#6'

#4: La première ligne d'adresse de la compagnie Obligatoire
#4: La seconde ligne d'adresse de la compagnie Non-obligatoire
#5: Le code postal et la ville de la compagnie Non-obligatoire

Il s'agit en fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville de la compagnie

#6 Le nom du pays de la compagnie **Obligatoire**

12.b. CN

Obligatoire

Si le B/L est de type « to order », il faut employer le format n° 1, sinon si le port de décharge est au Canada ou aux États-Unis le format n° 2, sinon le format n° 3

Format 1:

NAD+CN+++TO ORDER

Format 2:

US

États-Unis

NAD+CN+++#1:#2+#3:#4:#5+++#6+#7'

#1		La première ligne du nom du destinataire	Obligatoire
:#2		La seconde ligne du nom du destinataire	Non-obligatoire
#3		La première ligne d'adresse du destinataire	Obligatoire
#4:		La seconde ligne d'adresse du destinataire	Non-obligatoire
#5 <mark>:</mark>		La ville du destinataire	Non-obligatoire
#6		Le code postal du destinataire	Obligatoire
#7		Le code UN du pays du destinataire	Obligatoire
CA	Canada		

Solulog 19/27

Format 3:

#4:

#1	La première ligne du nom du destinataire	Obligatoire
:#2	Le seconde ligne du nom du destinataire	Non-obligatoire
#3	La première ligne d'adresse du destinataire	Obligatoire

Non-obligatoire

Non-obligatoire

NAD+CA+++#1:#2+#3:#4:#5:#6'

La seconde ligne d'adresse du destinataire Le code postal et la ville du destinataire #5:

Il s'agit en fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville du destinataire

#6 Le nom du pays du destinataire **Obligatoire**

12.c. CZ

Obligatoire

Format:

NAD+CZ+++#1:#2+#3:#4:#5:#6'

#1	La première ligne du nom de l'expéditeur	Obligatoire
:#2	Le seconde ligne du nom de l'expéditeur	Non-obligatoire
#3	La première ligne d'adresse de l'expéditeur	Obligatoire
#4:	La seconde ligne d'adresse de l'expéditeur	Non-obligatoire
#5:	Le code postal et la ville de l'expéditeur	Non-obligatoire
	Il s'agit en fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville de l'expéditeur	
#6	Le nom du pays de l'expéditeur	Obligatoire

12.d. FW

Obligatoire

Format:

	NAD+FW+ #1 :160:86++ #2 + #3 : #4 : #5 : #6 '	
#1	Le code INTTRA de l'agence	Obligatoire
#2	Le nom de l'agence	Obligatoire
#3	La première ligne d'adresse de l'agence	Obligatoire
#4:	La seconde ligne d'adresse de l'agence	Non-obligatoire
#5:	Le code postal et la ville de l'agence	Non-obligatoire
Il s'agit en f	fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville de	e l'agence
#6	Le nom du pays de l'agence	Obligatoire

Solulog 20/27

12.e. NI

Non-obligatoire

Si le port de décharge est aux États-Unis le format n° 1, sinon le format n° 2

Format 1:

NAD+NI+++#1:#2+#3:#4:#5+++#6+#7'

#1		La première ligne du nom du notify 1	Obligatoire
:#2		La seconde ligne du nom du notify 1	Non-obligatoire
#3		La première ligne d'adresse du notify 1	Obligatoire
#4:		La seconde ligne d'adresse du notify 1	Non-obligatoire
#5 <mark>:</mark>		La ville du notify 1	Non-obligatoire
#6		Le code postal du notify 1	Obligatoire
#7		Le code UN du pays du notify 1	Obligatoire
US	États-Unis		_

Format 2:

NAD+CA+++#1:#2+#3:#4:#5:#6'

#1	La première ligne du nom du notify 1	Obligatoire
:#2	Le seconde ligne du nom du notify 1	Non-obligatoire
#3	La première ligne d'adresse du notify 1	Obligatoire
#4:	La seconde ligne d'adresse du notify 1	Non-obligatoire
#5:	Le code postal et la ville du notify 1	Non-obligatoire
	Il s'agit en fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville du notify l	
#6	Le nom du pays du notify 1	Obligatoire

12.f. N1

Non-obligatoire

Format:

NAD+CA+++#	†1:# 2+#	‡3:#4:	#5:#6'
------------	-----------------	--------	--------

#1	La première ligne du nom du notify 2	Obligatoire
:#2	Le seconde ligne du nom du notify 2	Non-obligatoire
#3	La première ligne d'adresse du notify 2	Obligatoire
#4:	La seconde ligne d'adresse du notify 2	Non-obligatoire
#5:	Le code postal et la ville du notify 2	Non-obligatoire
	Il s'agit en fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville du notify 2	
#6	Le nom du pays du notify 2	Obligatoire

Solulog 21/27

12.g. HI

Obligatoire

Format:

NAD+FW+**#1**:160:86++**#2**+**#3**:**#4**:**#5**:**#6**'

#1 Le code INTTRA de l'agence

#2 Le nom de l'agence

#3 La première ligne d'adresse de l'agence

#4: La seconde ligne d'adresse de l'agence

#5: Le code postal et la ville de l'agence

Non-obligatoire

Non-obligatoire

Il s'agit en fait de la concaténation du code postal, d'un espace et du nom de la ville de l'agence

#6 Le nom du pays de l'agence **Obligatoire**

13. CTA

13.a. IC

Obligatoire

Format:

CTA+IC+:#1'

#1 Le nom et le prénom de l'opérateur **Obligatoire***Il s'agit en fait de la concaténation du nom, d'un espace et du prénom de l'opérateur

13.b. HG

Obligatoire

Format :

CTA+HG+:**#1**'

#1 Le nom du contact pour le dangereux de la marchandise **Obligatoire**

14. COM

Obligatoire

Format:

COM+#1:#2'

#1 Information (cf. #2) Obligatoire
#2 Le type d'information de #1 Obligatoire

EM adresse e-mail TE numéro de téléphone

FX numéro de fax

Solulog 22/27

15. DOC

15.a. 706 : Nombre d'originaux

Non-obligatoire, mais interdit si le nombre de sea waybill est non nul

Format:

DOC+706+:26++#1'

#1 Le nombre d'originaux **Obligatoire**

15.b. 707 : Nombre de sea waybill

Non-obligatoire, mais interdit si le nombre d'originaux est non nul

Format:

DOC+707+:26++#1'

#1 Le nombre de sea waybill **Obligatoire**

15.c. 710 : Nombre de copies

Non-obligatoire, mais interdit si le nombre de sea waybill est non nul

Format:

DOC+710+:26++#1'

Obligatoire #1 Le nombre de copies

16. GID

Obligatoire

Format:

GID+#1+#2:#3::6:#4'

#1 Le numéro unique de la marchandise **Obligatoire** Le numéro est déterminé par un compteur interne au colisage démarrant à 1 avec un pas de 1 (par marchandise)

#2 Le nombre total de colis pour la marchandise **Obligatoire**

Le nombre total de colis pour la marchandise sur l'ensemble des containers du colisage

Le code EDIFACT du colis de la marchandise **Obligatoire** #3

Le libellé du colis de la marchandise **Obligatoire** #4

17. PIA

Obligatoire si le port de décharge est au Canada ou aux États-Unis

Format:

PIA+5+#1:HS'

La classification de la marchandise **Obligatoire** #1

Solulog 23/27

18. **MEA**

18.a. AAE

18.a.i. WT

18.a.i.1. Version 1: Total

Obligatoire

Format:

MEA+AAE+WT+KGM:#1'

#1 Le poids total de la marchandise Obligatoire

Le poids total (en Kg) de la marchandise sur l'ensemble des containers

18.a.i.2. Version 2: Par container

Obligatoire

Format:

MEA+AAE+WT+KGM:#1'

#1 Le poids de la marchandise dans *ce* container **Obligatoire**

18.a.ii. AAW

18.a.ii.1. Version 1: Total

Non-obligatoire

Format:

MEA+AAE+AAW+MTQ:#1'

#1 Le volume total de la marchandise **Obligatoire**Le volume total (en m³) de la marchandise sur l'ensemble des containers

18.a.ii.2. Version 2: Par container

Non-obligatoire sauf si le type de B/L ets « NVOCC »

Format:

MEA+AAE+AAW+MTQ:#1'

#1 Le volume de la marchandise dans *ce* container **Obligatoire**

Solulog 24/27

18.b. T

Obligatoire si le port de décharge est au Brésil

Format:

MEA+T+KGM:#1'

#1 La tare du container **Obligatoire**

La tare est exprimée en Kg

19. PCI

Non-obligatoire

Format:

PCI++#1:#2:#3:#4:#5:#6:#7:#8'

#1	La première marque de la marchandise	Obligatoire
:#2	La seconde marque de la marchandise	Non-obligatoire
:#3	La troisième marque de la marchandise	Non-obligatoire
:#4	La quatrième marque de la marchandise	Non-obligatoire
:#5	La cinquième marque de la marchandise	Non-obligatoire
:#6	La sixième marque de la marchandise	Non-obligatoire
:#7	La septième marque de la marchandise	Non-obligatoire
:#8	La huitième marque de la marchandise	Non-obligatoire

20. SGP

Obligatoire sauf si le type de B/L est « NVOCC » **ET** que le numéro unique du container n'est pas renseigné

Format:

SGP+	#1+#	‡2 '
------	------	------

#1	Le numéro unique du container	Obligatoire
#2	Le nombre de colis de la marchandise dans ce container	Obligatoire

21. DGS

Obligatoire

Format:

DGS+	IMD+	#1+#2+	-#3:CEI	+#4
------	------	--------	---------	-----

#1	La classe IMO de la marchandise	Obligatoire
#2	Le numéro UNDG de la marchandise	Obligatoire
#3:CEL	Le flash point de la marchandise	Non-obligatoire
<i>T</i> /		. 1 (1.1)

Température en °C affichée sur trois chiffres au total (partie entière et partie décimale) sans compter le point ('.')

#4 Le groupe de dangereux de la marchandise Non-obligatoire

Solulog 25/27

22. EQD

Obligatoire

Format:

EQD+CN+#1+#2'

#1 Le numéro unique du container

Obligatoire sauf si le type de B/L est « NVOCC » ET que le numéro unique du container n'est pas renseigné

#2 Le type du container

Obligatoire sauf si le type de B/L est « NVOCC »

Le type désigne la codification INTTRA du type de container

23. SEL

Non-obligatoire

Format :

SEL+#1+SH'

#1 Les plombs du container

Obligatoire

Un segment par plomb du container Le maximum est de trois plombs / segment par container

24. TMP

Obligatoire si le container est réfrigéré

Format:

TMP+2+#1:CEL'

#1 La température du containers

Obligatoire

Température en °C affichée sur trois chiffres au total (partie entière et partie décimale) sans compter le point ('.')

Le container est débranché

25. UNT

Obligatoire

Forme:

UNT+#1+#2'

#1 Le nombre de segment dans le B/L

Obligatoire

Le nombre de segment (~ lignes) sans compter UNB ni UNZ

#2 Identifiant unique au message

Obligatoire

Voir UNH #1

Solulog 26/27

26. UNZ

Obligatoire

Forme:

UNZ+1+**#1'**

#1

Identifiant unique au B/L

Obligatoire

Voir UNB #4

Solulog 27/27