#### Redis (数据库的缓存服务器)

Redis 是一个高性能的key-value数据库。 redis的出现,很大程度补偿了<u>memcached</u>这类 key/value存储的不足,在部 分场合可以对关系数据库起到很好的补充作用。它提供了 Java, C/C++, C#, PHP, JavaScript, Perl, Object-C, Python, Ruby, Erlang等客户端, 使用很方便。

## 概述



- Redis是一个开源的可基于内存亦可持久化的日志型、 Key-Value数据库
- redis的存储分为内存存储、磁盘存储和log文件三部分,配置文件中有三个参数对其进行配置

## 优势



- 和Memcached相比,它支持存储的value类型相对 更多,包括strings、lists、sets、zsets(sorted set) 和hashes
- Redis会周期性的把更新的数据写入磁盘或者把修改 操作写入追加的记录文件,并且在此基础上实现了 master-slave(主从)同步

#### 实验:

cd lnmp\_soft/

tar -zxvf redis-3.0.6. tar. gz

yum -y install gcc #必须有GCC 先要确认这个包已经安装

make

make install

[root@tomcat1 redis-3.0.6]# ./utils/install\_server.sh #需要这个步骤 进行软件初始化

Welcome to the redis service installer

This script will help you easily set up a running redis server

Please select the redis port for this instance: [6379] #回车,默认端口为6379
Please select the redis config file name [/etc/redis/6379.conf] #回车,确认安装路径为/etc/redis

Selected default - /etc/redis/6379.conf

Please select the redis log file name [/var/log/redis\_6379.log #回车 确认 日志文件存放路径

Please select the data directory for this instance [/var/lib/redis/6379] #回车 确认 永久存数据的路径

Please select the redis executable path [/usr/local/bin/redis-server] # 回车 确认 可执行文件路径

Selected config:

Port : 6379

Config file : /etc/redis/6379.conf

Log file : /var/log/redis\_6379.log

Data dir : /var/lib/redis/6379

Executable : /usr/local/bin/redis-server

Cli Executable : /usr/local/bin/redis-cli

Is this ok? Then press ENTER to go on or Ctrl-C to abort. #所有配置 确认无误

按回车确认

#### 查看服务启动

[root@tomcat1 redis-3.0.6]# netstat -ntulp | grep 6379

tcp 0 0.0.0.0:6379 0.0.0.0:\* LISTEN

5868/redis-server \*

tcp6 0 0 :::6379 :::\* LISTEN

5868/redis-server \*

#正常启动

redis-benmark #压力测试 先跑一下 试试性能

登录 测试数据库

[root@tomcat2 ~]# redis-cli

127.0.0.1:6379> ping

PONG

127.0.0.1:6379> SET test "123123" #set 存数据

OK

127.0.0.1:6379> GET test #get 取数据

"123123"

127. 0. 0. 1:6379>

INCR a #支持计数器 没执行一次 +1

DECR a #每执行一次 -1


服务器名称: redis-server

主配置文件: /etc/redis/redis\_portnumber

客户端程序: redis-cli

#### 具体的命令使用 先跳过

redis 主从同步



#### 1. 装包, 初始化

tar -xvf redis-3.0.6. tar.gz

cd redis-3.0.6

make

make install

./utils/install\_server.sh

#### 2. 查看配置文件

vim /etc/redis/6379.conf

/var/lib/redis/6379

#数据库文件的存储路径

save 900 1

save 300 10

save 60 10000

#默认是的 从内存存入硬盘的 策略

#### 3. 实现主从同步

master 服务器 设置如下:

397行: requirepass 123456 #取消注释符号,设定密码为123456

保存退出 重启服务

/etc/init.d/redis\_6379 restart #此处 无法使用 systemctl 命令来执行重启 关机 等

以后登录, 就需要密码 , 需要 -h -a 参数 指定服务器 和密码 才能正常登录

添加完密码 , 重启脚本失效, 因为重启脚本里边没有密码, 需要更改 vim /etc/init.d/redis 6379

43行 \$CLIEXEC -a 123456 -p \$REDISPORT shutdown #脚本添加这个密码

如果登录本机 可以直接用 -a 不需要 -h 指定服务器IP

[root@tomcat1 ~]# redis-cli -h 192.168.248.137 -a 123456

192.168.248.137:6379> set a 1 #写入数据

OK

192.168.248.137:6379> get a # 取数据

"1" #测试成功, Redis服务正常

192. 168. 248. 137:6379>

master 完成配置

#### slave 服务器配置

vim /etc/redis/6379.conf

211行 # slaveof <masterip> <masterport>

#改为

slaveof 192.168.248.137 6379

218行 #masterauth <master-password>

#改为

masterauth 123456

#### 保存退出 重启服务

master 去写一些 数据 。在slave 查看是否能够正常复制过来

[root@tomcat2 ~]# redis-cli

127.0.0.1:6379> keys \*

- 1) "name"
- 2) "a"
- 3) "b"
- 4) "key:\_\_rand\_int\_\_"
- 5) "mylist"
- 6) "counter:\_\_rand\_int\_\_"

127. 0. 0. 1:6379>

#同步正常

总结: 主服务器 需要给Redis设置个密码 , 从服务器指定主服务器地址端口和密码 就可以了

PS:

## 问题现象

• 故障错误信息

[root@svr5~]# redis-cli 连接从redis数据库后,写操作失败

# 原因分析

### 分析故障信息

- 配置为从服务器的redis默认为只读服务器

## 分析故障原因

- slave-read-only yes
- 在2.6以后的版本中从服务器默认为只读服务器