

University of Applied Sciences

FACHBEREICH INGENIEUR- UND NATURWISSEN-SCHAFTEN

Physikalische Chemie I

Skriptaufzeichnungen

im WiSe 2019

vorgelegt von

Roman-Luca Zank

3. Semester Chemie- und Umwelttechnik

E-Mail: romanzank@mail.de

Matrikelnummer: 25240

Adresse: Platz der Bausoldaten 2, Zimmer 224

Ort: 06217 Merseburg

Prüfer: Reinhold

Merseburg, 11. November 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung					
	1.1	Zusta	nds- und Prozessgrößen	2		
2	Thermodynamik					
	2.1	Grund	lbegriffe der Thermodynamik	4		
	2.2	Ideale	s Gasgesetz	4		
	2.3	2.3 erster Hauptsatz der Thermodynamik				
		2.3.1	Größen des 1. HS	5		
		2.3.2	Allg. Beschreibung 1. HS Thermodynamik	6		
		2.3.3	Totales Differential der inneren Energie U	7		
		2.3.4	Modellsystem "Ideales Gas" und Verhalten realer Gase	9		
		2.3.5	Zustandsgleichung und Gasgesetze	10		
		2.3.6	Kinetische Gastheorie	11		
3	Fori	melsam	ımlung Umwelttechnik	14		

1 Einführung

1.1 Zustands- und Prozessgrößen

Zustand

= beschreibt eine Situation für den Betrachtungsgegenstand X zu einer bestimmten Zeit y und den gegebenen Rahmenbedingungen z

Zustand = Situation(x, yz)

Zustände können:

- labil
- stabil
- veränderlich sein.

Faktoren & Umgebungsbedingungen \to Zustände \to phys./chem. Größen für Beschreibung

Zustandsgrößen

- = physik./chem. Größen um momentanen Zustand eines Systems zu beschreiben
 - wegunabhängig, d.h. "nur Ergebnis zählt"
 - \bullet können aber gegenseitig von einander abhängen, z.B. p, V, T
 - Summe der Teilchen repräsentiert

Prozess

- = Veränderung eines Systems und seiner Umgebung beim Übergang vom Zustand 1 in Zustand 2
 - reversibel oder irreversibel
 - spontan oder nach Zwang/Aktivierung

Prozessgröße

= physik./chem. Größen, die den Übergang des Systems x vom Zustand 1 in Zustand 2 beschreiben \to wegabhängig, z.B. Wärme Q, Arbeit W

Extensive Größen A

- \bullet nicht normiert
- $\bullet\,$ verdoppelt sich, wenn sich System verdoppelt
- ullet schlecht vergleichbar
- Bsp.: Volumen 2 Tassen Kaffee

Intensive Größen a

- normiert
- ullet verdoppelt sich nicht, wenn sich System verdoppelt
- gut vergleichbar
- Bsp.: Dichte des Kaffees

2 Thermodynamik

2.1 Grundbegriffe der Thermodynamik

Energie E

- = Fähigkeit eines Systems Arbeit zu verrichten
 - kinet. $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
 - elektr. E = U/d
 - pot. $E = m \cdot g \cdot h$
 - Wärmeenergie = $m \cdot c_p + \Delta T$, wenn p = const.
 - Photonenenergie = $h \cdot f$

${\bf Arbeit} \,\, {\bf W}$

- mech. Arbeit = $F \cdot s$
- elektr. Arbeit = $P \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t$
- Volumenarbeit = $-p \cdot dV$

Leistung $P = \frac{W}{t}$

Arten von Systemen:

- offenes System: Energie und Stoff
- geschlossenes System: Energie
- abgeschlossenes System: nichts ("adiabat")

2.2 Ideales Gasgesetz

Satz von Avogadro:

 $V = \text{Konstante} \cdot n \text{ für } T, p = const.$

Gesetz von Gay-Lussac:

 $V = \text{Konstante} \cdot T \text{ für } n, p = const.$

Boyle-Marriot'sche Gasgesetz:

$$p \cdot V = const.$$
 für $n, T = const.$

Ideales Gasgesetz:

$$\frac{p \cdot V}{n \cdot T} = R \rightarrow p \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow p \cdot V_m = R \cdot T \rightarrow p \cdot V = m \cdot R_{sp} \cdot T$$

2.3 erster Hauptsatz der Thermodynamik

2.3.1 Größen des 1. HS

Arbeit dW

= gerichtete Bewegung der Teilchen, z.B. Volumenarbeit \rightarrow Prozessgröße

Wärme Q

= ungerichtete Bewegung der Teilchen (Rotation, Translation, Vibration) \rightarrow Prozessgröße

innere Energie U

- = entspricht der Gesamtenergie eines Systems, beschreibt als makroskopische Größe Gesamtheit des Energiespektrums (Translation, opt. Anregung, Rotation,...) aller Teilchen/Moleküle im System
- = Zustandsgröße (spielt keine Rolle ob E durch W oder Q zugeführt wurde)

"je höher die innere Energie, desto höher besetzt sind auch die Energieniveaus im Energiespektrum der Teilchen bzw. deren Energiewerte"




Abbildung 2.1: Boltzmann-Verteilung

2.3.2 Allg. Beschreibung 1. HS Thermodynamik

"die innere Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt konstant." $\mathrm{d}U=0~\mathrm{bzw}.~U=const.$

Folgesätze, die sich daraus ergeben:

- Energieerhaltungssatz:
 - "Energie kann weder erzeugt noch zerstört werden, sondern nur in eine andere Energieform umgewandelt werden."
- Energie ist die Fähigkeit zum Austausch von Arbeit und Wärme
- ullet innere Energie U und Enthalpie H beschreiben System als **Zustandsgrößen**
- In einem Kreisprozess wird keine Energie gewonnen, wenn bei Rückkehr auf einen beliebigen Weg vom Zustand 2 in den Ausgangszustand 1, die gleiche Summe von Wärme und Arbeit mit umgekehrten Vorzeichen ausgetauscht wird

Arbeits- und Energietherme:

- Volumenarbeit $W_V = F \cdot s \rightarrow dW = p \cdot A \cdot ds = -p \cdot dV$
 - U sinkt: Expansion
 - U steigt: Kompression

Fall A: Arbeit gegen $p_u, T = const.$

$$dW = -p \cdot dV \tag{2.1}$$

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \int_{V_1}^{V_2} -p_u \, dV \tag{2.2}$$

$$\Delta W = -p_u \int_{V_1}^{V_2} dV = -p \cdot (V_2 - V_1)$$
 (2.3)

(2.4)

Fall B: Arbeit gegen $T = const., p \neq const.$

$$dW = -p \cdot dV \tag{2.5}$$

$$\Delta W = \int_{V_1}^{V_2} -p \, \mathrm{d}V \tag{2.6}$$

$$\Delta W = \int_{V_1}^{V_2} -\frac{n \cdot R \cdot T}{V} \, \mathrm{d}V \tag{2.7}$$

$$\Delta W = -n \cdot R \cdot T \cdot \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} \, dV \tag{2.8}$$

$$\Delta W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{2.9}$$

2.3.3 Totales Differential der inneren Energie U

- Abhängigkeiten von U für ein gasförmiges System: U = f(p, T, V, n, ...)Innere Energie U (gasförmiges System) abhängig von Druck P, Volumen V, Temperatur T, Teilchenzahl n
- \bullet Beschreibung der Abhänigkeit von U von den Größen p,T,V,... erfolgt als totales Differential

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,n} \cdot dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n} \cdot dV + \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{V,T} \cdot dn \qquad (2.10)$$

 \rightarrow für n = const.

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,n} \cdot dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n} \cdot dV$$
 (2.11)

Wärmekapazität c_V Binnendruck π bei V = const.

In jedem geschlossenem System ist jede infinitial kleine Änderung der Inneren Energie den jeweiligen Änderungen von Volumen und Temperatur proportional. Proportionalitätsfaktoren sind dabei partielle Ableitungen nach den Zustandsvariablen T, V und n = const.

Temperaturabhängigkeit der inneren Energie U

$$dU = dW + dQ (2.12)$$

$$Q_{12} = (U_2 - U_1) - W_{ges1.2} (2.13)$$

$$q_{1,2} = (u_2 - u_1) - w_{ges1,2} (2.14)$$

Nur Volumenarbeit, vollständig reversibler Prozess

System mit
$$p = const.$$
 u. $p \neq f(V)$ $q_{12} = (u_2 - u_1) - p \cdot (v_2 - v_1)$ System mit $p \neq const.$ System mit konst. Volumen $dW_{Vol} = 0$ $q_{12} = (u_2 - u_1)$ $q_{12} = (u_2 - u_1)$

Wärmekapazität $\mathbf{c}_{\mathbf{V}}$ bei konstantem Volumen

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,n} \cdot dT \qquad (2.15)$$

$$\hookrightarrow c_V$$

- c_V gibt an wie stark sich die innere Energie des Systems mit der Temperatur (v = const.)|adiabat
- \bullet c_V ="groß": hohe Wärmekapazität, stärkere Änderung von U, Teilchen können "viel" Energie aufnehmen
 - frei beweglich
 - viele Teilchen
 - Rotation, Translation, Vibration
 - wenig Doppelbindung
- Wärmekapazität ist selbst wieder eine temperaturabhängige Größe Generell gilt:
 - $\text{ für } T \to 0 \text{ K mit } c_V \to 0$
 - für Phasenwechsel mit $c_V \to \infty$

Volumenabhängigkeit der inneren Energie U

Der Binnendruck π

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,n} \cdot dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n} \cdot dV$$
 (2.16)

für n = const.

$$dU = c_v + dT + \pi \cdot dV$$

$$\uparrow \text{ Binnendruck}$$
(2.17)

Der Binnendruck π ist eine Maß für die Änderung der inneren Energie eines Stoffes, wenn sich Volumen bei T = const. ändert

Ideale Gase	Reale Gase
$\pi = 0$	$\pi \uparrow$ - Abstoßung der Teilchen
	$\pi \downarrow$ - Anziehung der Teilchen
keine WW der Teilchen	WW zwischen den Teilchen

2.3.4 Modellsystem "Ideales Gas" und Verhalten realer Gase

Annahmen zum idealen Gas

- \bullet Energie nur in Form kinetischer Energie \to potentielle Energie wird aufgrund WW mit Atomen/Molekülen vernachlässigt
- Stöße zwischen Teilchen vollständig elastisch
 - \rightarrow keine E-Umwandlung durch Verformung,...
- kein Eigenvolumen der Teilchen
- Teilchen sind in zufälliger Bewegung zueinander (kontinuierlich)
 - \rightarrow Energie verteilt sich auf Energieniveaus
 - → Verteilung der Teilchengeschwindigkeit
- Größe der Teilchen vernachlässigbar, da <<< mittlere, freie Weglänge ("Weg vor Stoß")

Verhalten realer Gase

- WW der Teilchen
- Eigenvolumen
- inelastische Stöße
- statistisch nicht mehr zufällige Bewegung

KONSEQUENZ:

Die Zustandsgrößen p und V zeigen in der/ihrer Berechnung Abweichungen, wenn sie nicht mit einem entsprechenden korrigierten Gasgesetz bestimmt bzw. berechnet werden.

Übergangslösung:

- bei Experiment hohe Temperaturen und niedrige Drücke
 - Nutzung des ideales gases zum Überblick

LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN:

• Einsatz von Korrekturfaktoren

- Kompressibilität z
- Fugazitäten- und Fugazitätskoeffizienten $f_{\rm i}$ und $\Phi_{\rm i}$
- Aktivität- und Aktivitätskoeffizienten a_i und γ_i $a_i = \gamma_i \cdot c_i \text{ mit } \gamma_i = 1,0 \text{ als } 100\% \text{ ideal}$

• Erweiterung des idealen Gasgesetzes

Erweiterung durch die	Einführung von Korrekturtermen in das
Einführung von Zusatzgliedern	$ideale\ Gasgesetz$
Reihenentwicklung	Korrekturtherme
"Virialgleichungen"	Van-der-Waals GL, Berthelot GL,
	Redlich-KWong GL, Peng-Robinson GL

2.3.5 Zustandsgleichung und Gasgesetze

Charakterisierung der Gasphase am Beispiel von Wasser-Dampf-Gemischen

System A =

Mischung aus flüssiger Phase (F,') und gasförmiger Phase (Dampf D, ")

$$V_A = m_D \cdot V'' + m_F \cdot V' \tag{2.18}$$

$$V_{m_A} = \frac{V_A}{n} \quad V_A = \frac{v_A}{m_A} \tag{2.19}$$

$$\chi_{\rm i} = \frac{n_{\rm i}}{n_{\rm ges}} = \frac{m_{\rm i}}{m_{\rm ges}} \tag{2.20}$$

$$v_A = \chi_D \cdot v'' + \chi_F \cdot v' \tag{2.21}$$

$$= \chi_D \cdot v'' + (1 - \chi_D) \cdot v'$$
 (2.22)

$$= \chi_D \cdot v'' + v' - \chi_D \cdot v' \tag{2.23}$$

$$= v'' + \chi_D \cdot (v'' - v') \tag{2.24}$$

$$\chi_D = \frac{v_A - v'}{v'' - v'} \tag{2.25}$$

- Eigenschaften der D-F-mischung sind abhängig von den Massen- bzw. Molenbrüchen der Phasen
- Jedes Zweiphasengebiet kann jeden Punkt genau durch Temperatur und Druck bestimmen
 - \rightarrow Freiheitsgrad = $1 \rightarrow F = K P + 2$
- \bullet Dampf-Tafeln für verschiedene Stoffsysteme mit spezifischen Zustandsgrößen v,h,s

Analoge Betrachtung für ander thermodynamische Größen

Enthalpie:

$$H_A = m_D \cdot H'' + m_F \cdot H' \tag{2.26}$$

$$\chi_D = \frac{h_A - h'}{h'' - h'} \tag{2.27}$$

$$h_A = \chi_D \cdot (h'' - h') + h' \tag{2.28}$$

Entropie:

$$S_A = m_D \cdot S'' + m_F \cdot S' \tag{2.29}$$

$$\chi_D = \frac{s_A - s'}{s'' - s'} \tag{2.30}$$

$$s_A = \chi_D \cdot (s'' - s') + s' \tag{2.31}$$

2.3.6 Kinetische Gastheorie

ABBILDUNG

Reduzierte Masse μ

$$\mu = m_{Red}$$
 (einatomig) (2.32)

$$\mu = m_{Red}$$
 (einatomig) (2.32)
 $\mu = m_{Red} = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$ (zweiatomig) (2.33)

Impuls und Impulsänderung

1.

$$\Delta p_x = \mu \cdot V_X - \mu \cdot (-V_x) \tag{2.34}$$

$$=2\mu \cdot V_x \tag{2.35}$$

2. Für zwei Treffer auf eine Wand muss ein Teilchen 2x die Strecke l zurücklegen

$$\Delta t = \frac{2 \cdot t}{V_x} \tag{2.36}$$

3. Für die ausgeübte Kraft (=Druck) an der Wand ergibt sich:

$$F = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{\mu \cdot V_x^2}{l} \tag{2.37}$$

$$p_{Druck} = \frac{F}{A} = \frac{\mu \cdot V_x^2}{l \cdot A} = \frac{\mu \cdot V_x^2}{V} \tag{2.38}$$

4. Berücksichtigung der Teilchenzahl N (ausschließlich translatorische Freiheitsgrade x-Richtung)

$$\bar{v}^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \tag{2.39}$$

$$p \cdot V = \frac{1}{3} \cdot N \cdot \mu \cdot \bar{v}^2 \tag{2.40}$$

Für 1 mol Teilchen ergibt sich:

$$N = n \cdot N_A \tag{2.41}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\mu}{M} \tag{2.42}$$

$$p \cdot V = n \cdot M_{ges} \cdot \bar{v}^2 \tag{2.43}$$

5. Wenn die neu gefundene Gleichung als Zustandsgleichung für das ideale Gas gelten soll, können wir nachfolgend auch den Ausdruck $n\cdot R\cdot T$ mit in die Gleichung integrieren

$$\frac{1}{3} \cdot N \cdot \mu \cdot \bar{v}^2 = n \cdot R \cdot T \tag{2.44}$$

$$\frac{1}{3} \cdot n \cdot M_{ges} \cdot \bar{v}^2 = n \cdot R \cdot T \tag{2.45}$$

(2.46)

$$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \, \frac{\text{J}}{\text{K}} \tag{2.47}$$

$$R = 8.314 \frac{J}{\text{K} \cdot \text{mol}} \tag{2.48}$$

$$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \, \frac{1}{\text{mol}} \tag{2.49}$$

 \rightarrow mit $R = k_B \cdot N_A$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{N \cdot \mu}} \tag{2.50}$$

$$=\sqrt{\frac{3\cdot R\cdot T}{M}}\tag{2.51}$$

$$= \sqrt{\frac{3 \cdot k_B \cdot T}{\mu}} \tag{2.52}$$

6. Schlussfolgerung:

$$\bar{v}^2 \sim T \text{ und } \bar{v}^2 \sim \frac{1}{\mu} \text{ bzw. } \frac{1}{M}$$
 (2.53)

$$p \cdot V = N \cdot k_B \cdot T \tag{2.54}$$

Boltzmann Verteilung

ABBILDUNG

=Beschreibt Einfluss von T auf Geschwindigkeitsverteilung der Teilen, sowie der Molmasse M bzw. reduzierten Masse μ

Mittlere quadratische Geschwindigkeit $\bar{\mathbf{v}}$

$$\bar{v}^2 = \frac{3 \cdot R \cdot T}{M} \tag{2.55}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{M}} \tag{2.56}$$

Bsp.: CO_2 mit $\bar{v} = 411 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Mittlere Geschwindigkeit c

- aus Maxwell Gleichung
- jede Geschwindigkeit wird multipliziert mit Teilchenzahl, die diese Geschwindigkeit besitzen
- Aufsummation aller Produkte und Mittelung

$$c = \int_0^\infty s \cdot f(s) \cdot \mathrm{d}s \tag{2.57}$$

$$f(s) = 4 \cdot \pi \cdot \left(\frac{M}{2 \cdot \pi \cdot T \cdot R}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot s^2 \cdot e^{-\frac{M \cdot s^2}{2 \cdot R \cdot T}}$$
(2.58)

$$c = 4 \cdot \pi \cdot \left(\frac{M}{2 \cdot \pi \cdot T \cdot R}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2 \cdot R \cdot T}{M}\right)^{2} \tag{2.59}$$

$$c = \left(\frac{8 \cdot R \cdot T}{\pi \cdot M}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{2.60}$$

3 Formelsammlung Umwelttechnik

Emission (Def.) :
$$= \frac{\text{Schadstoff}}{\text{Produkt}} \left[\frac{\text{kg}}{\text{t}} \right]$$
 (3.1)

Imission (Konzentration) :
$$= \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$$
 (3.2)

Imission (Staubniederschlag) :
$$= \left[\frac{g}{m^2 \cdot d} \right]$$
 (3.3)

Ideales Gasgesetz:

$$p \cdot \dot{V} = \dot{n} \cdot R_0 \cdot T \tag{3.4}$$

$$p \cdot \dot{V} = \dot{m} \cdot R_{spez.} \cdot T \tag{3.5}$$

$$p_i \cdot \dot{V} = \frac{\dot{m}_i}{M_i} \cdot R_0 \cdot T \tag{3.6}$$

AGW Volumenanteil φ_i :

$$= \frac{[\text{ppm}] \cdot 10^{-3} \cdot M_i \left[\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right] \cdot 1,013 \cdot 10^5}{8,314 \cdot 293} \left[\frac{\text{mg}}{\text{m}^3}\right]$$
(3.7)

$$= \frac{[\text{ppm}] \cdot M_i \left[\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right]}{24,047} \left[\frac{\text{mg}}{\text{m}^3}\right] \text{Normbedingungen}$$
(3.8)

$$= \frac{[\text{ppm}] \cdot M_i \left[\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right]}{22.4} \left[\frac{\text{mg}}{\text{m}^3}\right] \text{Standardbedingungen}$$
(3.9)

AGW Synergieeffekt:

$$=\sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{AGW_i} \le 1 \tag{3.10}$$

AGW Arbeitstag:

$$\frac{c_{\text{Zul}}}{\text{AGW}} = \frac{8h}{t_{\text{Schicht real}}} \tag{3.11}$$

$$c_{\text{Zul}} \cdot t_{\text{Schicht,real}} = 8h \cdot \text{AGW}$$
 (3.12)

Luftwechselzahl l:

$$= \frac{V_{E(\text{ausgewechselt})}}{V_{R(\text{Raumvolumen})}} \tag{3.13}$$

Verdünnungsbelüftung (instationär) $c_i(t)$:

$$= \left(c_{i_{zu}} + \frac{\dot{m}_{i,e}}{l \cdot V_R}\right) \cdot \left[1 - e^{-l \cdot t}\right] + c_i(t = 0) \cdot e^{-l \cdot t}$$
(3.14)

- $c_{i,max} = \frac{\dot{m}_{i,e}}{l \cdot V_R} + c_{i,zu}$
- Schadstoffkonzentration am Anfang null $c_i(t=0)=0$
- $\bullet\,$ zugeführte Luft $c_{i,zu}=0$

Verdünnungsbelüftung (stationär) c_i :

$$= c_{i_{zu}} + \frac{\dot{m}_{i,e}}{l \cdot V_B} \le AGW_i \tag{3.15}$$

Masse Partikel m_p :

$$= \rho_p \cdot \frac{\pi}{6} \cdot \mathbf{x}^3 \tag{3.16}$$

Widerstand c_W :

$$=\frac{24}{Re}\tag{3.17}$$

?? Stokes'sches Gesetz (Widerstandskraft) $\overrightarrow{F_W}\!\!:$

$$\overrightarrow{F_W} = \frac{3 \cdot \pi \cdot \eta_F \cdot \mathbf{x} \cdot \omega_S}{c_V} \tag{3.18}$$

$$\overrightarrow{F_W} = \frac{3 \cdot \pi \cdot \eta_F \cdot \mathbf{x} \cdot \omega_S}{c_V}$$

$$w_S = \frac{(\varphi_P - \varphi_F) \cdot \mathbf{x}^2 \cdot Cu \cdot g}{18 \cdot \eta_F}$$
(3.18)

Abscheidegrad η :

$$=\frac{\dot{m}_{ab}}{\dot{m}_0} = \frac{\dot{m}_0 - \dot{m}_{Rein}}{\dot{m}_0} \tag{3.20}$$

(3.21)

Trenngrad $T_i(x_i)$:

$$=\frac{\dot{m}_{i,0} - \dot{m}_{i,Rein}}{\dot{m}_{i,0}} \tag{3.22}$$