Programmare in **Assembly**

> Sintassi di riferimento:
AT&T sotto Linux

Indice generale

Introduzione all'Assembly	4
Uso odierno	4
Note di sintassi	4
Prerequisiti	5
Registri di una CPU Intel	6
Definizione	6
Tipi di registro e loro funzione	6
Stack e accumulatore	8
vantaggi e svantaggi	9
ulteriori informazioni	9
struttura logica interna di un registro	
Indirizzamento della memoria	
Quick start Assembly	13
Commenti	
Data e text segment	
Tipi di dato	
Operatori e operandi	
Suffissi	
Syscalls	
Gestione degli interrupt	
Confronto con la sintassi Intel	
Variabili in Assembly	
Costanti	
Dimensione di una variabile	
Passaggi per valore e per riferimento	
Esempio di read	
Valori di ritorno	
Salti e controllo del flusso	
Operazioni logico-aritmetiche	
Esempio pratico: inversione di una stringa	
Stack	
Istruzione call: Chiamate a funzioni in Assembly	
Passaggio di parametri a funzioni	
Valori di ritorno	
I/O su periferiche	
Gestione di file in Assembly	39
Inline Assembly	// 17

Introduzione all'Assembly

L'Assembly è il linguaggio a basso livello per eccellenza. Per basso livello intendiamo un linguaggio più vicino alla logica binaria del calcolatore che al modo di vedere l'algoritmo tipicamente umano, quindi più orientato alla risoluzione di un algoritmo attraverso gli step base all'interno della macchina (spostamenti di dati CPU<->memoria<->I/O) che alla sequenza *logica* di operazioni che il programmatore vuole realizzare. È infatti il più datato dei linguaggi, sviluppato già negli anni '50 come alternativa alle disumane sequenze binarie che fino ad allora venivano inserite manualmente nei calcolatori. L'Assembly di fatto non è altro che una rappresentazione simbolica del linguaggio macchina, dove ad ogni istruzione binaria elementare viene fatta corrispondere un'istruzione relativamente più semplice da ricordare. L'Assembly rimane comunque un'associazione uno-a-uno con il linguaggio macchina: ogni *statement* Assembly all'atto della creazione dell'eseguibile viene tradotto nella corrispondente stringa binaria.

Uso odierno

Nonostante sia da molti considerato un linguaggio datato e fortemente complesso, ci sono applicazioni al giorno d'oggi dove l'uso dell'Assembly è indispensabile. L'applicazione principale è quella della programmazione di dispositivi elettronici (PIC, EPROM...), dove le prestazioni sono importanti e dove è necessario controllare aspetti di basso livello (interrupt, segnali, trasferimento di dati...) non controllabili tramite un qualsiasi linguaggio di alto livello, se non in C. Altra applicazione tipica è generalmente quella della scrittura di driver per periferiche o di componenti del sistema operativo (in entrambi i casi generalmente si evita di scrivere interi listati in Assembly, cercando di ricorrere all'inline Assembly, ovvero all'incapsulamento di routine Assembly all'interno generalmente di codice scritto in C); anche in questi casi la scelta ricade sull'Assembly sia per un discorso di prestazioni (un listato scritto in Assembly, se scritto bene, è generalmente più ottimizzato rispetto allo stesso frammento di codice che fa la stessa cosa scritto in un linguaggio di alto livello) sia di controllo a basso livello dei dispositivi (controllo di interrupt, segnali, trasferimenti a basso livello ecc.). Altro uso tipico è quello per la scrittura di virus e malware in generale, dato che un linguaggio a basso livello può molto più facilmente manipolare le singole istruzioni che un calcolatore va ad eseguire, e infine il suo uso è pane quotidiano in tutte le pratiche connesse al reverse engineering, allo splendido mondo del reversing degli eseguibili.

Note di sintassi

A differenza di un linguaggio di alto livello, dove il compilatore offre un livello di astrazione che consente al programmatore di scrivere codice senza preoccuparsi della

macchina che ha sotto, l'Assembly è strettamente legato alla configurazione hardware della macchina sottostante. Esisteranno quindi molte sintassi Assembly, a seconda dell'architettura dove si va a programmare. La più documentata al giorno d'oggi è la sintassi x86, usata con qualche variante praticamente su tutte le macchine Intel-based (ma anche AMD) dall'8086 in su e implementata da un gran numero di assemblatori (MASM, Turbo ASM, NASM, FASM...). Un'altra sintassi spesso insegnata in ambito didattico per la sua scarsità di istruzioni è quella del Motorola Z80, processore con set di istruzioni ridotto sviluppato negli anni '80 e utilizzato ancora oggi in molte applicazioni embedded. C'è poi la sintassi PowerPC, sviluppata per le macchine IBM su cui fino a pochi anni fa venivano installati i Mac e ora caduta in disuso in seguito alla scelta di Apple di migrare a macchine Intel-based. In questa sede esamineremo invece la sintassi *AT&T* su sistemi Linux, sintassi sviluppata insieme agli stessi sistemi operativi <u>Unix</u> e nella quale è scritta buona parte del kernel <u>Linux</u>. Non ci sono grosse differenze logiche fra la sintassi AT&T in uso su Linux e BSD e la sintassi Intel usata da NASM o MASM, le differenze sono perlopiù a livello sintattico e verranno esaminate quando possibile una per una. Per la creazione di eseguibili a partire da listati Assembly useremo gcc, il compilatore di default sulla maggior parte dei sistemi Unix che ci farà anche da assemblatore e linker.

Prerequisiti


Innanzitutto è consigliabile avere già esperienza con qualche linguaggio di programmazione ad alto livello. Avvicinarsi alla programmazione direttamente con l'Assembly non è una strada consigliata. Inoltre, è necessario conoscere a fondo l'architettura interna dei computer, in particolare le funzioni e i principali tipi di registri della CPU (usati in modo massiccio in Assembly) e l'interfacciamento con la memoria e l'I/O.

Registri di una CPU Intel

In questa sezione ci occuperemo, di definire in modo completo la funzione dei registri nell'architettura di una CPU. In particolare faremo riferimento per gli esempi all'architettura Intel 8086.

Definizione

I registri sono riconducibili,come funzione,a piccole memorie di dimensione fissa,che l'ALU utilizza per memorizzare,gli operandi dei propri calcoli. I registri intel sono divisibili in varie categorie:



I registri dell'8086 sono tutti di ugal dimensione (16 bit),che è la stessa dimensione del parallelismo degli operandi,ovvero la dimensione dei dati che la cpu tratta. L'intel opera con un set specifico di registri non ortogonali,significa che non sono utilizzabili liberamente,ma che hanno uno specifico ruolo. Daremo ora uno sguardo al set di registri più da vicino,più avanti spiegheremo il modello stack e accumulatore.

Tipi di registro e loro funzione

-*registri general purpose:*I registri general purpoue AX,BX,CX,DX sono tutti divisi in due parti da 8 bit identificabili rispettivamente con AL-AH.BL-BH,CL-CH,DL-DH. Questi registri sono usati normalmente per i seguenti scopi:opreazioni aritmetiche,operazioni logiche,trasferimento di dati. Inoltre:

AX(accumulatore):può essere utilizzato in operazioni I/O,traslazioni e oprazioni BCD.

BX(base):può essere utilizzato come base per il calcolo di indirizzi in memoria,sommando a esso specifici offset.

CX(contatore):viene anche utilizzato come contatore per operazioni ripetute.

DX(dati):registro supplementare per dati;nello specifico può contenere operandi per divisioni,moltiplicazioni,e gli indirizzi delle porte per I/O.

-registri puntatori e indici: Questo set di registri si divide in due tipi:

i puntatori SP(stack pointer) e BP(base pointer) che puntano rispettivamente alla cima e a un punto interno dello stack;

SI (source index) e DI (destination index) usati come registri di indirizzamento sorgente e destinazione per movimenti di blocchi di memoria.

-registri di segmento: Sono registri che utilizzati in coppia con altri,vengono utilizzati per generare indirizzi a 20 bit,partendo da una dimensione di 16 bit.

CS(code segment):inizio della locazione di memoria che contiene il programma da eseguire.

DS(data segment):primo byte della zona di memoria che contiene i dati.

SS(stack segment):inizio della parte di memoria denominata come stack.

ES(extra segment):segmento dinamico,utilizzabile secondo le esigenze.

Dato che i primi tre contengono,gli indirizzi di base delle zone di memoria,sommando a essi, opportuni offset,possiamo accedere a tutte le celle di quella zona di memoria;infatti quando la cpu accede in memoria,non richiama direttamente un indirizzo,ma somma un offset alla base della zona di memoria interessata.

-registri speciali: IP(istruction pointer):contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire,cioè l'offset da sommare a CS dell'istruzione successiva,nel programma in esecuizione.

FLAG(registro(di stato): a 16 bit,composto da 16 celle da 1 bit,dove ogni bit ha un significato specifico.

L'intel ne utilizza solo 9. Questi bit,non controllabili dal programmatore,vengono modificati dalla cpu quando,all'interno del sistema,si avvera un particolare


evento.Queste celle possono assumere solo valore 1 o 0. Significato delle celle: overflow(OF):l'operazione eseguita ha riportato un risultato troppo grande; sign(SF):viene posto a 1 se il risultato dell'operazione eseguita è negativo; zero(ZF):abilitato se il risultato di un operazione è zero. auxiliary carry(AF):indica un riporto o un prestito.

Parity flag(PF):posto a 1 quando c'è un numero pari di bit a 1 nel risultato dell'operazione.

Carry flag(CF):indica un riporto o un prestito nell'ultimo risulato.

Direction(DF):indica se incrementare o decrementare per le istruzioni con le stringhe. interrupt enable(IF):indica se le interruzioni mascherate sono abilitate.

trap(TF):usato nei debugger per eseguire un passo alla volta.Genera un INT 3 dopo ogni istruzione.



Stack e accumulatore

I modelli di memorie a stack e accumulatore, differiscono da quelli visi in precedenza, per le modalità di accesso, alle locazioni in essi contenute.

stackIl registro tack,utilizza un modello di accesso detto LIFO(last in first out);significa che qualsiasi cosa noi depositiamo all'interno di questo registro,essa verrà posta alla sommità di una sorta di pila;e nel caso di una lettura,potrà essere prelevata solo la cella che si trova più in alto(da qui LIFO). Infatti dal punto di vista delle istruzioni assembler di controllo,esistono solo due istruzioni,push e pop.La prima deposita sulla pila un dato,la seconda lo preleva.



accumulatore L'architettura ad accumulatore,è molto semplice;poichè prevede un solo registro AC, caricabile e scaricabile liberamente;questa però rimane,dal punto di vista delle prestazioni una soluzione molto limitativa.

Vantaggi e svantaggi

STACK:difficoltà di accesso,effetto collo di bottiglia. *Vanatggi*:indipendenza dal register set.

ACCUMULATORE:limitatezza,l'accumulatore è il collo di bottiglia. *Vantaggi*:gestione semplice e veloce.


SET DI REGISTRI:codice puù lungo. *Vantaggi*:molto generale, opreandi espliciti. (in fase di sviluppo)

Ulteriori informazioni

I registri sono fondamentali nella realizzazione di qualsiasi istruzione da parte della cpu. E' importante conoscere bene il ruolo e le funzioni che possono avere. Per controllare i registri bisogna fare riferimento, al codice assembly, ed utilizzare apposite istruzioni. Di questo parleremo nella sezione dedicata a questo linguaggio. Può risultare utile in termini di completezza, illustrare la struttura interna e la rete logica che costituisce un registro.

Struttura logica interna di un registro

I registri sono formati da flip-flop sincronizzati sullo stesso clock. Significa che ogni flip-flop,in grado di memorizzare 1 bit,ha il clock che lo attiva,collegato agli altri dispositivi in parallelo. Quando il clock (generalmente associato anche a un altro segnale di abilitazione)si attiva,i flip-flop ad esso collegati si attivano anch'essi,memorizzando la parola in ingresso,dividendola bit per bit in ogni dispositivo. Quindi un registro di n flip-flop in parallelo è in grado di memorizzare parole di n bit.



Nella figura d'esempio D0-D3 sono gli n bit in ingresso,che vengono memorizzati;Q0-Q3 sono le uscite dei flip flop,che restituiscono la parola memorizzata,qualora richiesto.

CK è il clock di abilitazione che temporizza i flip-flop;si può anche trovare inserito

in una porta logica and con un altro segnale, di enable (EN), che abilita o meno il registro.

Indirizzamento della memoria

L'operazione con cui la cpu accede a dati e istruzioni è detta "indirizzamento in memoria". Essa infatti richiama non il dato direttamente (o l'istruzione),ma la cella di memoria che contiene questi bit. La memoria di fatto è divisa in celle,di uguale dimensione,allocate e organizzate a seconda del tipo di architettura e di ISA.


E' detto spazio di indirizzamento, la grandezza di memoria che la cpu ha a disposizione, e quindi, che può indirizzare. La cpu, di fatto, dispone di due bus, che transitano verso e dalla memoria, quello dei dati (dove fa transitare i dati veri e propri), e quello degli indirizzi (dove invece transitano gli indirizzi da cercare in memoria). Indicati con nd e na, essi permettono di ricavare la dimensione dei dati in transito, e la dimensione dello spazio di indirizzamento, infatti, per calcolare quest'ultimo, si può utilizzare la formula:

spazio di indirizzamento =
$$2^{na}$$

Questo valore indica quanta memoria può essere indirizzata dal calcolatore. Se poi questo valore, viene diviso per la grandezza di parola, che è la dimensione massima di bit, memorizzabili in ogni cella (non sempre conincide con la dimensione del bus nd); si può conoscere il numero di indirizzi in cui è suddivisa la memoria (il numero di celle allocate).

$$\label{eq:normalized} \text{N max indirizzi} = \frac{spazio\ indirizzamento}{dim.parola}$$

Quindi tutte le volte che la cpu,deve accedere in memoria,prima invia l'indirizzo di interesse,e poi opera sulla cella selezionata.



Per dare un ultimo esempio: L'intel 8086 avente nd=16 e na=20 è in grado di indirizzare

 $2^{\it na}=1Mb~$ di memoria.

Quick start Assembly

Cominciamo subito considerando un piccolo codice Assembly che stampa su standard output la stringa "Hello world":

```
// hello.S
// In AT&T Assembly possiamo tranquillamente usare i commenti stile
C/C++
.data
.text
        .global main
hello:
                         "Hello world!\n"
        .string
main:
        movl
                         $4,%eax
        movl
                         $1,%ebx
        movl
                         $hello,%ecx
        movl
                         $13,%edx
                         $0x80
        int
                         $1,%eax
        movl
        movl
                         $0,%ebx
        int
                         $0x80
```

Per la compilazione diamo il seguente comando:

```
gcc -o hello hello.S
```

Esaminiamolo nel dettaglio.

Commenti

Innanzitutto i commenti. Il listato, essendo compilato con gcc, accetta tranquillamente sia i commenti /* stile C puro */ sia i commenti // stile C++. Inoltre, accetta anche i commenti stile Bash e Perl, che iniziano con # e finiscono con il fine riga. L'Assembly puro (sintassi Intel, quale ad esempio quella supportata da NASM, MASM, TASM ecc.) supporta invece i commenti che cominciano con ; e finiscono con il fine riga, ma tali commenti non sono invece supportati dalla sintassi AT&T.

Data e text segment

All'atto della creazione in memoria di un programma vengono allocati sulla memoria centrale due segmenti: uno per i dati (variabili globali e statiche) e uno per il codice (text segment). L'inizio di questi due segmenti viene indicato nel codice Assembly rispettivamente dalle etichette speciali .data e .text. In questo caso il data segment è vuoto (non abbiamo variabili globali), quindi potremmo benissimo usare solo l'etichetta .text.

Con *.global main* dichiariamo un'etichetta globale che identifica l'inizio del programma vero e proprio. Le etichette nel codice in Assembly vanno specificate sempre allo stesso modo:

```
nome_etichetta:
  codice
  codice
  codice
```

Tipi di dato

Abbiamo quindi l'etichetta *hello*, che identifica la nostra stringa (da notare l'operatore *.string* per identificare una stringa). Altri tipi di dato comuni nell'Assembly AT&T sono

```
.string // Stringa
.byte // Variabile a 8 bit
.short // Variabile a 16 bit
.long // Variabile a 32 bit
.space <n byte> // Alloca n byte all'etichetta specificata
```

Operatori e operandi

Istanziati i segmenti e dichiarate le variabili, nell'etichetta *main* troviamo il codice vero e proprio. Notiamo subito l'uso di *movl. mov* è il principale operatore usato in Assembly, ed è usato per lo spostamento di dati fra i registri della CPU e fra i registri e la memoria centrale. A seconda dei dati che va a spostare può assumere diversi suffissi:

```
movb // Spostamento di 1 byte
movw // Spostamento di 2 byte
movl // Spostamento di 4 byte
```

Questi suffissi come vedremo in seguito sono usati con qualsiasi operatore che manipoli dati fra registri e memoria per specificare il tipo di dato che si va a manipolare. Inoltre la MOV nella convenzione AT&T ha la seguente sintassi:

```
mov SORGENTE, DESTINAZIONE
```

Quindi

```
// La seguente istruzione sposta il valore 4 nel registro EAX
movl $4,%eax
```

Un'altra caratteristica della convenzione AT&T è l'indicare i registri con il prefisso % e gli scalari (costanti numeriche, variabili, indirizzi ecc.) con il prefisso \$.

Suffissi

Si noti l'uso dei suffissi di MOV:

- Suffisso b -> Spostamento di 1 byte
- Suffisso w -> Spostamento di 2 byte (una word)
- Suffisso I -> Spostamento di 4 byte (un long)

L'uso di tali suffissi vale per ogni istruzione Assembly che implica la manipolazione di una certa quantità di memoria o un certo registro. Non è però richiesto, a meno che la sua omissione non causi ambiguità di interpretazione per l'assemblatore, quindi il codice può essere tranquillamente scritto come


```
mov $4,%eax
mov $1,%ebx
; .....
```

Di seguito verrà usata indifferentemente la sintassi con o senza suffissi per gli operatori, a meno che l'uso dei suffissi non sia richiesto per evitare ambiguità nel codice.

Syscalls

Vediamo ora come viene fatta la stampa vera e propria. Per la stampa su stdout viene usata la *write syscall*, la chiamata di sistema corrispondente alla *write* che può essere richiamata anche in C. Una syscall si effettua richiamando un **interrupt** speciale, su sistemi Linux l'interrupt 0x80.

Prima di proseguire è doverosa una parentesi sugli interrupt. La CPU di un calcolatore generalmente fa una continua fase di fetch-decode-execute, ovvero prelievo dell'istruzione-decodifica dell'istruzione in termini di microistruzioniesecuzione delle istruzioni. Tuttavia in alcuni casi il mondo esterno può aver bisogno di comunicare con la CPU. Il mondo esterno può essere una periferica di I/O (es. tastiera o scheda VGA) o il sistema operativo stesso. In quel caso manda alla CPU un interrupt, ovvero chiede alla CPU di interrompere quello che sta facendo ed eseguire una determinata operazione. Quando viene richiamato un interrupt la CPU salva tutti i valori dei suoi registri in memoria in modo da poter poi continuare il lavoro e va a vedere a che categoria appartiene (l'interrupt 0x80 sui sistemi Linux identifica gli interrupt del kernel, sui sistemi DOS c'è lo 0x21 per le funzioni di sistema DOS e lo 0x13 dedicato alle funzioni hardware, detti interrupt del BIOS), quindi va a vedere cosa c'è nel registro EAX per vedere che funzione deve richiamare. A questo punto accede alla memoria a un dato indirizzo (generalmente un indirizzo basso) in cui sono salvati gli indirizzi di memoria delle varie funzioni degli interrupt, usando il numero di funzione specificato in EAX come offset. Una volta prelevato l'indirizzo a cui si trova la routine da eseguire accede a quell'indirizzo ed esegue le istruzioni contenute al suo interno. Graficamente la situazione è quella che segue:



Ovvero

- 1. Il processo o la periferica richiede l'attenzione della CPU richiamando un interrupt
- 2. La CPU interrompe il suo lavoro, salva lo status dei registri e va a vedere il valore memorizzato in EAX e il tipo di interrupt richiesto
- 3. Il numero di funzione salvato in EAX viene usato come offset per accedere in memoria a partire di un certo indirizzo
- 4. All'indirizzo calcolato è salvato un altro indirizzo, al quale si trova il codice vero e proprio da eseguire
- 5. La CPU accede all'indirizzo specificato ed esegue il codice contenuto in esso
- 6. Terminata l'esecuzione del codice la CPU carica nuovamente lo stato dei registri dallo stack e riprende il suo lavoro prima della chiamata dell'interrupt

Questo è il meccanismo degli interrupt. Un interrupt in Assembly si lancia con la keyword *int*. Quando viene chiamato un interrupt come abbiamo visto la CPU va a vedere che tipo di interrupt è stato richiamato, e cosa c'è in EAX. L'interrupt numero 0x80 come abbiamo accennato in precedenza identifica le syscall, ovvero le chiamate interne del kernel. Per sapere che chiamata è stata richiesta si va a vedere in EAX. EAX contiene il valore 4: la funzione numero 4 dell'interrupt 0x80 è la *sys_write*, la cui sintassi in C dovrebbe essere già nota:

```
int write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

Per conoscere l'elenco completo delle funzioni richiamabili dall'interrupt 0x80 su un sistema Linux basta dare un'occhiata generalmente al file /usr/include/asm/unistd.h, al cui inizio sono definite tutte le syscall (ovvero che numero mettere in EAX quando si va a richiamare lo 0x80 per avere una data funzione).

or va a ric.	mamare to onoo per avere	aria data
#define	NR_exit	1
#define	NR fork	2
#define	NR read	3
#define	NR write	4
#define	NR_open	5
#define	NR_close	6
#define	NR_waitpid	7
#define	NR creat	8
#define	NR link	9
#define	NR unlink	10
#define	NR execve	11
#define	NR chdir	12
#define	NR time	13
#define	NR mknod	14
#define	NR chmod	15
#define	NR lchown	16
#define	NR break	17
#define	NR oldstat	18
#define	NR lseek	19
#define	NR getpid	20
#define	NR mount	21
#define	NR umount	22
#define	NR setuid	23
#define	NR getuid	24
#define	NR stime	25
#define	NR ptrace	26
#define	NR alarm	27
#define	NR_oldfstat	28
#define	NR pause	29
#define	NR utime	30
#define	NR stty	31
#define	NR_gtty	32
#define	NR access	33
#define	NR nice	34
#define	NR ftime	35
#define	NR_sync	36
#define	NR kill	37
#define	NR rename	38
#define	NR mkdir	39
#define	NR rmdir	40
#define	NR dup	41
#define	NR pipe	42
#define	NR times	43
#define	NR prof	44
#define	NR brk	45
#define	NR setgid	46
#define	NR getgid	47
#define	NR signal	48
·· -		

```
49
#define _
           NR geteuid
#define _
                                     50
           _NR_getegid
#define
           NR acct
                                    51
#define
           NR umount2
                                     52
#define
           NR lock
                                    53
#define __NR_ioctl
#define __NR_fcntl
                                     54
                                    55
                                     56
#define
           NR mpx
                                     57
#define
           NR setpgid
#define
           NR ulimit
                                    58
#define _
                                     59
           NR oldolduname
#define _
           NR umask
                                    60
#define
           NR chroot
                                    61
#define
           NR ustat
                                    62
#define _
#define _
           NR dup2
                                    63
           NR getppid
                                    64
#define _
           NR getpgrp
                                    65
#define
                                    66
           NR setsid
#define
           NR sigaction
                                    67
#define _
           NR sgetmask
                                    68
#define _
           NR_ssetmask
                                    69
#define _
           NR setreuid
                                     70
#define
           NR setregid
                                    71
#define __NR_sigsuspend
#define __NR_sigpending
#define __NR_sethostname
                                    72
                                    73
                                     74
#define NR setrlimit
                                    75
                                        76
           NR getrlimit
                                                 /* Back compatible 2Gig
#define
limited rlimit */
#define __NR_getrusage
                                    77
                                     78
#define __NR_gettimeofday
#define _
           NR_settimeofday
                                     79
           NR getgroups
                                    80
#define
#define _
           NR setgroups
                                    81
#define __NR_select
#define __NR_symlink
                                    82
                                    83
#define NR oldlstat
                                    84
#define
           NR readlink
                                    85
#define _
           NR uselib
                                    86
                                    87
#define _
           NR swapon
#define _
           NR_reboot
                                    88
#define
           NR readdir
                                    89
#define
           NR mmap
                                    90
           NR munmap
                                    91
#define
                                    92
           NR truncate
#define __
#define _
           NR ftruncate
                                    93
#define __
                                    94
           NR fchmod
#define
           NR fchown
                                    95
           NR_getpriority
                                    96
#define
#define _
                                    97
           NR setpriority
#define _
           _NR_profil
                                    98
#define
                                     99
           NR statfs
#define
           NR fstatfs
                                   100
#define _
           NR ioperm
                                   101
#define NR socketcall
                                   102
```

```
NR syslog
                                 103
#define
#define _
          _NR_setitimer
                                 104
#define
          NR getitimer
                                 105
#define
          NR stat
                                 106
#define
          NR lstat
                                 107
#define _
          NR fstat
                                 108
#define _
          NR olduname
                                 109
          NR iopl
                                 110
#define
#define
          NR vhangup
                                 111
#define
          NR idle
                                 112
#define _
          NR vm86old
                                 113
#define
          NR wait4
                                 114
#define
          NR swapoff
                                 115
#define
          NR sysinfo
                                 116
          NR_ipc
#define
                                 117
          NR fsync
#define _
                                 118
#define _
          NR sigreturn
                                 119
#define
          NR clone
                                 120
#define
          NR setdomainname
                                 121
          NR uname
                                 122
#define
#define _
          NR modify_ldt
                                 123
#define _
          NR adjtimex
                                 124
#define
          NR mprotect
                                 125
#define
          NR sigprocmask
                                 126
#define _
#define _
          NR create module
                                 127
          NR_init_module
                                 128
          NR delete module
                                 129
#define
          NR get kernel syms
#define
                                 130
          NR quotactl
#define
                                 131
#define _
          NR getpgid
                                 132
#define _
          _NR_fchdir
                                 133
#define
          NR_bdflush
                                 134
#define
          NR sysfs
                                 135
          NR personality
#define
                                 136
                                     137 /* Syscall for Andrew File
          NR afs syscall
#define
System */
#define NR setfsuid
                                 138
#define
          NR setfsgid
                                 139
          NR llseek
                                 140
#define
#define _
          NR getdents
                                 141
#define _
          NR _newselect
                                 142
          NR flock
#define
                                 143
#define
          NR msync
                                 144
          NR readv
                                 145
#define
#define _
          NR writev
                                 146
#define
                                 147
          NR getsid
#define
          NR fdatasync
                                 148
#define
          NR sysctl
                                 149
          NR mlock
                                 150
#define
#define _
          NR munlock
                                 151
#define _
          NR mlockall
                                 152
#define
          NR munlockall
                                 153
#define -
          NR sched setparam
                                         154
          NR sched getparam
#define _
                                         155
#define NR sched setscheduler
                                         156
```

```
#define
          NR sched getscheduler
                                          157
#define _
          NR_sched_yield
                                          158
#define
          NR sched get priority max
                                          159
#define
          NR sched get priority min
                                          160
#define
          NR sched rr get interval
                                          161
#define _
          NR nanosleep
                                 162
#define _
          NR mremap
                                 163
          NR setresuid
                                 164
#define
#define
          NR getresuid
                                 165
          NR vm86
                                 166
#define
#define
          NR_query_module
                                 167
#define
          NR poll
                                 168
#define
          NR nfsservctl
                                 169
#define
          NR setresgid
                                 170
          NR_getresgid
                                 171
#define
#define _
          NR prctl
                                 172
#define _
                                 173
          NR_rt_sigreturn
                                 174
#define
          NR rt sigaction
          NR rt sigprocmask
                                 175
#define
          NR rt sigpending
                                 176
#define
#define _
          _NR_rt_sigtimedwait
                                 177
#define
          NR_rt_sigqueueinfo
                                 178
#define
          NR rt sigsuspend
                                 179
#define
          NR pread
                                 180
#define _
          NR pwrite
                                 181
#define _
          NR chown
                                 182
                                 183
#define
          NR getcwd
#define
          NR capget
                                 184
#define
          NR capset
                                 185
#define
          NR sigaltstack
                                 186
#define _
          _NR_sendfile
                                 187
#define
          NR_getpmsg
                                  188
                                          /* some people actually want
streams */
                                  189
                                          /* some people actually want
#define
          NR putpmsg
streams \overline{*/}
#define __NR_vfork
                                 190
                                            /* SuS compliant getrlimit
#define NR ugetrlimit
                                   191
*/
#define
          NR mmap2
                                 192
#define _
          NR truncate64
                                 193
#define _
          NR ftruncate64
                                 194
                                 195
#define
          NR stat64
#define
          NR lstat64
                                 196
          NR fstat64
                                 197
#define
#define _
          NR lchown32
                                 198
#define
                                 199
          NR getuid32
#define
          NR getgid32
                                 200
#define
          NR geteuid32
                                 201
          NR getegid32
                                 202
#define
#define _
          NR setreuid32
                                 203
#define
          NR setregid32
                                 204
#define
          NR getgroups32
                                 205
          NR setgroups32
                                 206
#define
          NR fchown32
#define
                                 207
#define NR setresuid32
                                 208
```

```
209
#define
          NR getresuid32
#define _
          NR_setresgid32
                                  210
#define
                                 211
          NR getresgid32
#define
          NR chown32
                                 212
#define
          NR setuid32
                                 213
#define _
          NR setgid32
                                 214
          _NR_setfsuid32
                                 215
#define
#define
          NR setfsqid32
                                 216
          NR pivot root
                                 217
#define
          NR mincore
                                 218
#define
#define
          NR madvise
                                  219
#define
          NR madvise1
                                  219
                                          /* delete when C lib stub is
removed */
          NR getdents64
                                 220
#define
          NR_fcntl64
                                 221
#define
                                     223
                                               /* syscall for security
#define
          NR security
modules */
                                 224
#define
          NR gettid
          NR readahead
                                 225
#define
          NR setxattr
                                 226
#define
#define _
          NR_lsetxattr
                                 227
#define
          NR fsetxattr
                                 228
                                 229
#define
          NR getxattr
#define
          NR lgetxattr
                                 230
#define
          NR fgetxattr
                                 231
#define _
          NR_listxattr
                                 232
                                 233
#define
          NR llistxattr
#define
          NR flistxattr
                                 234
          NR removexattr
#define
                                 235
#define
          NR lremovexattr
                                 236
#define _
          _NR__fremovexattr
                                 237
#define
          NR_tkill
                                 238
#define
          NR sendfile64
                                 239
#define
          NR futex
                                 240
#define _
          NR sched setaffinity
                                 241
#define _
          NR_sched_getaffinity
                                 242
          NR set thread area
                                 243
#define
#define
          NR get thread area
                                 244
          NR_io_setup
                                 245
#define
#define _
          NR io destroy
                                 246
#define
          NR_io_getevents
                                 247
#define
          NR io submit
                                 248
#define
          NR io cancel
                                 249
          NR alloc hugepages
                                 250
#define
#define _
          _NR_free_hugepages
                                 251
#define NR exit group
                                 252
Da notare che per richiamare la write bisogna effettivamente mettere 4 in EAX:
#define NR write
                                    4
Ora bisogna tenere presente la sintassi della write:
int write(int fd, const void *buf, size t count);
```

Quando si chiama una syscall a livello Assembly gli argomenti passati alla funzione vanno salvati sui registri in ordine, quindi primo argomento della funzione su EBX, secondo su ECX e terzo su EDX. Per stampare "Hello world\n" attraverso la write in C richiameremo qualcosa di questo tipo:

```
write (1,hello,sizeof(hello));
```

ovvero passeremo alla write come parametri

- 1. Descrittore di file (1, standard output)
- 2. Stringa
- 3. Dimensione della stringa

In Assembly facciamo esattamente la stessa cosa, ma scrivendo questi argomenti sui registri:

\$4,%eax
\$1,%ebx
\$hello,%ecx
\$13,%edx
\$0x80

Su EBX scriviamo il nostro descrittore dello standard output, su ECX l'indirizzo della nostra stringa (indirizzo a cui si trova l'etichetta *hello* nel nostro programma) e lunghezza della stringa. A questo punto l'interrupt una volta richiamato eseguirà in maniera corretta una *write*.

(Piccola nota: nella sintassi AT&T \$13 identifica 13 come numero decimale, \$0x13 identificherà 13 come numero esadecimale, ovvero come \$19 decimale, quindi attenzione: un numero senza alcun prefisso viene visto dall'assemblatore come decimale, se preceduto dal prefisso 0x come esadecimale).

Ora dobbiamo uscire dal programma. Per fare ciò richiamiamo un'altra syscall. La *exit* vedendo dalla lista è la funzione 1 dell'interrupt 0x80, quindi richiamiamo questa funzione scrivendo l'argomento (ovvero il codice di uscita) su EBX. In C scriveremmo

```
exit(0);
```

In Assembly:

movl \$1,%eax movl \$0,%ebx int \$0x80

Gestione degli interrupt

Le macchine Intel hanno una gestione degli interrupt molto versatile, e un'interruzione può essere mascherabile o non mascherabile (ovvero, giunta un'interruzione la CPU può potenzialmente anche ignorarla se richiesto nel codice). Ovviamente, le interruzioni non mascherabili sono quelle a priorità massima critiche per il funzionamento del sistema, ad esempio un critical error da un modulo del

kernel, un segnale KILL inviato dall'utente ecc.

È possibile gestire le interruzioni all'interno del codice Assembly manipolando il registro *FLAG*, in particolare il bit *interrupt flag* (*IF*). Se tale flag è settato a 1, la CPU può accettare interruzioni esterne al codice in esecuzione, altrimenti le ignorerà. Per manipolare questo bit, esistono rispettivamente le due istruzioni Assembly **STI** e **CLI**. Uso tipico:

```
cli ; Ignoro le interruzioni
; Eseguo una sessione critica (sessione di I/O o altro tipo non
interrompibile)
sti ; Accetto nuovamente le interruzioni
```

Confronto con la sintassi Intel

Per completezza vediamo come avremmo scritto lo stesso codice usando la sintassi Intel pura e usando NASM come assemblatore invece di gcc:

```
section .text
        hello
                 db
                          "Hello world!",0xa
        global _start
_start:
                          eax,4
        mov
                          ebx,1
        mov
                          ecx, hello
        mov
        mov
                          edx,13
        int
                          80h
        mov
                          eax,1
                          ebx,0
        mov
        int
                          80h
```

Per assemblare il codice sorgente:

```
nasm -f elf hello.asm
```

In questo modo creiamo un file oggetto. Per linkarlo e creare l'eseguibile:

```
ld -o hello hello.o
```

Vediamo ora le differenze a livello sintattico. Innanzitutto la dichiarazione del text segment va fatta precedere dalla keyword section. Inoltre le variabili non sono tipizzate come nella sintassi AT&T, ma basta specificare se sono dimensionate in byte (db), in word (dw) o in double word (dd). Il simbolo per l'inizio del programma, inoltre, non è il main come in gcc (convenzione legata al C), ma è generalmente $_$ start. Le differenze che balzano maggiormente all'occhio in ogni caso sono nel codice vero e proprio. Innanzitutto la sintassi Intel non richiede i suffissi per le MOV ma fa i dimensionamenti automaticamente. Allo stesso modo non richiede nemmeno i prefissi per differenziare gli scalari dai registri, mentre invece i numeri esadecimali vengono identificati con un h finale invece che dal prefisso 0x. La differenza più importante però è nell'ordine degli operandi della MOV. Mentre la sintassi AT&T prevede una convenzione SORGENTE, DESTINAZIONE la sintassi Intel prevede la

convenzione DESTINAZIONE, SORGENTE. A parte queste differenze sintattiche, è indifferente usare l'una o l'altra sintassi (e quindi NASM o GAS/GCC).

Variabili in Assembly

In Assembly una variabile non è altro che un'allocazione di spazio identificata da un etichetta e un tipo, che può essere fatta in qualsiasi parte del programma. La sintassi della dichiarazione è questa:

```
nome: .tipo valore
Esempio:
hello: .string "Ciao\n"
```

Dichiara una stringa chiamata *hello* e contenente i valori ASCII che formano la parola "Ciao\n". Una dichiarazione può essere fatta in qualsiasi punto del codice, anche se per maggior pulizia del codice è consigliato dichiarare le variabili nel segmento dati dell'applicazione. Il tipo .string è stato già incontrato nell'esempio precedente, e identifica una normale stringa ASCII. Fra gli altri tipi:

```
.byte  # Singolo byte o carattere
.word  # short int, 2 byte
.long  # long int, 4 byte
.string  # stringhe
.space  # allocazione di spazio arbitrario
```

Il tipo .space è molto particolare. È più o meno corrispondente al tipo void di linguaggi come il C, identifica semplicemente uno spazio di dimensione arbitraria da allocare in memoria, e torna utile per definire tutti i tipi di dati derivati (strutture, enumerazioni ecc.). Esempio:

```
# Alloco una variabile grande 64 byte
var: .space 64
```

Costanti

Le costanti in sintassi AT&T si dichiarano semplicemente nel seguente modo

```
nome = valore
```

Esempio:

var = 2

Dimensione di una variabile

La sintassi AT&T mette a disposizione un modo estremamente versatile e veloce per conoscere la dimensione di una variabile o la lunghezza di una stringa. Ecco la

```
sintassi:
str: .string "Ciao\n"
str len = .-str
```

A questo punto la variabile *str_len* conterrà la lunghezza della variabile str. Si può ovviamente applicare a tutti i tipi di dato:

```
myspace: .space 64
myspace_size = .-myspace # myspace_size=64
```

Passaggi per valore e per riferimento

Facendo precedere al nome di una variabile il simbolo \$ si identifica il suo indirizzo, a meno che essa non sia una costante (in questo caso il simbolo \$ è obbligatorio). L'abbiamo visto anche nell'esempio precedente per quanto riguarda la scrittura su stdout di una stringa. La syscall write prende come argomento l'indirizzo della zona di memoria da scrivere, e in quel caso facevamo precedere la nostra stringa dal simbolo \$. Quando invece vogliamo identificare il valore contenuto in una variabile e non il suo indirizzo useremo semplicemente il nome della variabile senza prefissi, oppure il nome della variabile fra parentesi (le due notazioni sono equivalenti). Ovviamente questo ragionamento non è applicabile alle stringhe, che sono sempre viste come puntatori a zone di memoria terminanti con \0. Esempio:

```
.data
var:
                 .long
                         4
.text
        .global main
main:
        movl
                         $var,%eax
        movl
                         var,%ebx
Andando a debuggare vedremmo
                movl
                                 $var,%eax
Current language: auto; currently asm
(gdb) p/x $eax
                  # Indirizzo di var
$1 = 0 \times 80495 d8
11
                movl
                                 var,%ebx
(gdb) p $ebx
$2 = 4 # Contenuto di var
```

Esempio di read

Con le nozioni che abbiamo ora, vediamo come poter leggere una stringa da stdin e stamparla nuovamente su stdout:

```
.data
# Alloco lo spazio per la stringa str
str:
                .space 128
# Lunghezza della stringa
str_len =
          .-str
.text
        .global main
main:
        # Chiamata a sys_read - funzione 3 dell interrupt 0x80
                        $3,%eax
        # Primo argomento della funzione 0 -> stdin
        movl
                        $0,%ebx
        # Passo l indirizzo della stringa e la relativa lunghezza
                        $str,%ecx
        movl
                        $str len,%edx
        int
                        $0x80
        # Stampo la stringa letta
        movl
                        $4,%eax
        movl
                        $1,%ebx
        movl
                        $str,%ecx
                        $str_len,%edx
        movl
        int
                        $0x80
        movl
                        $1,%eax
                        $0,%ebx
        movl
        int
                        $0x80
        leave
        ret
```

Valori di ritorno

I valori di ritorno di una syscall vanno generalmente piazzati in EAX. Esempio, la syscall read ritorna il numero di byte letti dal descrittore, e tale valore è leggibile in EAX:

```
movl $3,%eax
movl $0,%ebx
movl $str,%ecx
movl $str_len,%edx
int $0x80
movl %eax,N # N ora conterrà il valore di
ritorno della chiamata, ovvero il numero di byte letti
```

Salti e controllo del flusso

L'Assembly non fornisce delle strutture per il controllo del flusso del codice versatili come i linguaggi ad alto livello (for, foreach, while, do while, switch...). Il controllo del flusso in un programma Assembly si fa nel modo più elementare possibile, nonché il primo inventato dagli informatici e oggi tanto deprecato nei linguaggi ad alto livello: i salti condizionati (equivalente al goto dei linguaggi ad alto livello se vogliamo). A basso livello fondamentalmente controllo la veridicità di una certa condizione esaminando il registro FLAG della CPU, e in caso affermativo salto ad una data etichetta nel codice. In questo modo posso sia creare degli if sia dei loop. Concettualmente, se voglio controllare che una variabile sia positiva ragionerò nel seguente modo:

```
confronta var,0
salta_se_maggiore etichetta_vero
etichetta_falso:
  // Qui ci va il codice da eseguire se var<=0
etichetta_vero:
  // Qui ci va il codice da eseguire se var>0
```

Oppure ecco come è possibile fare l'equivalente di un ciclo for o while che, ad esempio, svolge una certa azione 10 volte:

```
poni var=0
loop:
// Azioni da compiere
incrementa var
confronta var,10
salta_se_minore loop // Torno a loop finché var<10
// Qui metto il codice da eseguire una volta uscito dal loop</pre>
```

In Assembly tutto ciò è possibile attraverso due semplici tipi di istruzioni:

- **cmp** (*compare*) Confronta due tipi di dati, e setta nel registro FLAG i flag giusti ricavati dal confronto (ad esempio Zero Flag se i due dati sono uguali, GF o LF se il secondo è rispettivamente maggiore o minore dell'altro ecc.)
- **jmp** (*jump*) Serie di istruzioni per eseguire salti incondizionati o condizionati (in questo caso vengono esaminati gli opportuni valori nel registro FLAG).

Ecco i principali tipi di jump:

• **jmp** - Salto incondizionato. L'esecuzione del codice passa all'etichetta specificata senza controllare ulteriori condizioni. Esempio:

```
// Istruzioni
jmp end
```

```
// Il codice che c'è qui non verrà mai eseguito
end:
  // L'esecuzione del codice arriva direttamente qui
```

• **je/jz** - **jne/jnz** - Salta se è uguale/se è zero - Salta se non è uguale/se non è zero. Le prime due istruzioni fanno esattamente la stessa cosa, ovvero saltano ad un'etichetta se lo Zero Flag è attivo. Lo Zero Flag può essere attivo se il confronto precedente ha dato zero, e ciò è possibile nel caso in cui i valori confrontati precedentemente sono risultati uguali. jne/jnz ovviamente sono le istruzioni duali, ovvero saltano ad una certa etichetta se lo Zero Flag non è settato.

```
// Istruzioni
movl $1,%eax // Metto 1 in EAX
cmpl $1,%eax // Confronto 1 e il valore in EAX
je label // Salto se sono uguali a label
...
label:
// Istruzioni
```

- **jg jl** Rispettivamente saltano ad un'etichetta se dal confronto precedente il secondo valore è risultato maggiore o minore del primo.
- **jge jle** Rispettivamente saltano ad un'etichetta se dal confronto precedente il secondo valore è risultato maggiore o uguale o minore o uguale al primo.

Questi sono i salti principali che ci serviranno nei nostri esempi.

Operazioni logico-aritmetiche

Vedremo qui gli opcode messi a disposizione dall'Assembly per le operazioni logicoaritmetiche.

• *add* <**term1**>,<**term2**>. Effettua la somma fra due valori, e copia il risultato nel secondo termine passato, che dovrà essere un registro. Esempio:

```
movl $1,%eax addl $1,%eax
```

Questo codice scrive in EAX il valore 1, quindi gli somma 1. EAX conterrà quindi 2.

• *sub* <term1>,<term2>. Del tutto analoga alla somma come operazione, effettua la differenza. Esempio:

```
movl $1,%eax subl $1,%eax
```

Questo codice scrive in EAX il valore 1, quindi gli sottrae 1. EAX conterrà quindi 0.

• *mul* <term>. Effettua il prodotto fra due numeri. Attenzione: questo opcode prende un solo parametro. Infatti, il moltiplicando è sempre contenuto in EAX, e anche il risultato verrà salvato in EAX (in EDX:EAX nel caso di numeri maggiori di 2^32). Quello che va invece specificato è il moltiplicatore, che deve essere un numero contenuto in un registro. Esempio:

```
movl $3,%eax
movl $2,%ebx
mull %ebx
```

In questo caso metto in EAX il valore 3 e in EBX 2. Richiamo quindi l'operatore di moltiplicazione, specificando come moltiplicatore EBX. Il programma moltiplica dunque 2 per il valore contenuto in EAX e salva il risultato in EAX, che quindi conterrà 6.

• *div* <term>. Analogo a *mul*, effettua la divisione. La sintassi è praticamente identica. La differenza sta nel fatto che *div* piazza il quoziente nelle cifre meno significative di EAX, e il resto in EDX.

```
movl $3,%eax
movl $2,%ebx
divl %ebx
```

In questo caso AL conterrà 1 (quoziente della divisione fra 3 e 2), e EDX conterrà 1 (resto della divisione).

• *and* **<term1>,<term2>**. Effettua l'AND logico fra due termini e piazza il risultato nel secondo termine, che deve essere un registro.

```
movl $0xe4,%eax andl $0xf0,%eax
```

Dopo l'operazione, EAX conterrà 0xe0 (risultato dell'AND fra 0xe4 e 0xf0).

- *or* <term1>,<term2>. Completamente analogo all'AND, effettua l'OR logico fra due termini mettendo il risultato nel secondo termine.
- *xor* <term1>,<term2>. Completamente analogo all'AND, effettua lo XOR logico fra due termini mettendo il risultato nel secondo termine. È molto usato per svuotare il contenuto di un registro, dato che lo XOR di un valore logico con se stesso ritorna sempre 0:

```
movl $1,%eax
xorl %eax,%eax # EAX conterrà 0
```

• *not* <term>. Calcola il complemento a 1 del valore contenuto in un registro e piazza il risultato nel registro stesso.

```
movl $0x0000ffff,%eax
notl %eax # EAX=0xffff0000
```

• *shll* <**term1**>,<**term2**>. Effettua uno *shift* a sinistra di tanti bit quanti sono indicati nel primo termine del secondo termine (che deve essere un registro) e salva il risultato in esso. Esempio:

```
movl $0x0000fffff,%eax
shll $16,%eax
# Effettuo uno shift a sinistra di 2 byte del valore contenuto in
EAX,
# che alla fine conterrà quindi $0xffff0000
```

• *shrl* <**term1**>,<**term2**>. Analogo a *shl*, ma effettua lo shift a destra anziché a sinistra.

Esempio pratico: inversione di una stringa

Con le conoscenze che abbiamo maturato finora (syscall, variabili, salti condizionati, operazioni logico-aritmetiche) consideriamo un piccolo esempio che non fa altro che prendere una stringa da stdin, invertire fra loro i caratteri al loro interno e stampare quindi la stringa ribaltata. Il codice è abbastanza commentato e con le conoscenze che abbiamo ora non dovrebbe essere un problema capirlo:

```
.data
  // La mia stringa
                   .space 30
  str:
  // Lunghezza di str
  s len = .-str
  // Stringa per il carattere a capo
  nline: .string "\n"
.text
        .global main
main:
        # Leggo la stringa da stdin (sys read)
        movl
                        $3,%eax
        movl
                         $0.%ebx
        movl
                        $str,%ecx
                         $s len,%edx
        movl
                         $0x80
        int
        # In %edi metto la lunghezza della stringa
        movl
                         $s_len,%edi
loop:
        # Metto l indirizzo di $str[%edi] in %ecx
        movl
                        $str,%ecx
        addl
                        %edi,%ecx
        # Stampo $str[%edi] su stdout (sys write)
        movl
                         $4,%eax
        movl
                         $1,%ebx
        movl
                         $1,%edx
        int
                         $0x80
        # Decremento %edi. Una volta arrivato a 0, esco dal ciclo
        decl
                         %edi
        cmpl
                         $-1,%edi
                         loop
        jne
        # sys exit(0)
```

movl	\$1,%eax
movl	\$0,%ebx
int	\$0x80

Stack

Al momento della creazione di ogni processo, il sistema operativo assegna a quest'ultimo un'area di memoria, chiamata *stack*, nella quale il processo potrà salvare le sue variabili locali, eventuali dati temporanei e chiamate a funzione. L'indirizzo base dello stack, su un sistema Linux, è all'indirizzo di memoria 0xc0000000, e da lì gli indirizzi vanno a decrescere. Lo stack ha inoltre una struttura **LIFO** (*Last in, first out*), ovvero l'ultimo dato immesso su di esso è in genere il primo a essere prelevato. Lo possiamo proprio concettualmente vedere come una pila, in cui di volta in volta infilo un nuovo oggetto spostandomi verso l'alto, e il primo oggetto che andrò ad estrarre dall'alto sarà proprio l'ultimo che ho inserito. Ovviamente questo esempio è solo da prendere a livello concettuale, dato che in realtà come abbiamo appena visto gli indirizzi sullo stack non vanno dal basso verso l'alto ma al contrario, partendo dall'indirizzo base 0xc0000000 e andando a decrescere man mano che vengono inseriti nuovi oggetti, ma questo non modifica molto l'esempio concettuale appena proposto. Al massimo possiamo vedere lo stack come una pila al contrario che 'sfida' le leggi fisiche di gravità.

A livello hardware, e quindi di codice macchina, possiamo gestire lo stack attraverso due registri della CPU:

• ESP - Stack pointer. È il registro che punta all'attuale cima dello stack, ovvero l'indirizzo corrente a cui si trova lo stack dell'applicazione. Supponiamo ad esempio di avere uno stack completamente vuoto e di cominciare dall'indirizzo 0xc0000000 (nella realtà non capiterà mai una situazione del genere, dato che i processi cominciano salvando automaticamente sullo stack informazioni sulle chiamate di funzioni principali). Se salviamo un int a 4 byte sullo stack in questa situazione, la nostra variabile verrà memorizzata, la cima dello stack attuale sarà all'indirizzo 0xc0000000 - 4 = 0xbffffffc, e quindi ESP dopo il salvataggio della variabile conterrà il valore 0xbffffffc. Abbiamo quindi imparato una cosa fondamentale nella gestione dello stack: per scrivere un valore sullo stack basta decrementare ESP di tante unità quanti sono i byte da scrivere sullo stack, quindi scrivere il valore da salvare sull'indirizzo puntato da ESP. Esempio:

```
subl $4,%esp ; Sottraggo 4 byte alla cima dello stack
movl $1,(%esp) ; Salvo il valore 0x00000001 sullo stack (4 byte)
```

L'ISA Intel mette a disposizione una sola istruzione per compiere questa operazione: **push**. Semplicemente, richiamo l'istruzione push passando come argomento il valore o il registro da salvare sullo stack, e automaticamente decrementa lo stack pointer di tante unità quanti sono i byte da salvare e scrive sul nuovo indirizzo puntato da ESP il valore. La scrittura di sopra si può tranquillamente condensare in un

```
pushl $1
```


Analogalmente, per rimuovere a livello logico un dato dallo stack basta sommare alla cima dello stack tante unità quanti sono i byte che si vogliono rimuovere. Alla scrittura successiva sullo stack, verrà preso l'indirizzo puntato da ESP e i nuovi dati verranno scritti lì, sovrascrivendo quindi i dati precedenti. Possiamo anche salvare l'attuale cima dello stack su un registro e rimuovere dallo stack i dati appena letti in questo modo. Basta copiare il valore puntato da ESP in un registro e sommare ad ESP tante unità quanti sono i byte letti. Tornando all'esempio di prima, possiamo scrivere un int sullo stack e poi andare a leggere la cima dallo stack e salvare il valore lì puntato su un registro in questo modo:

movl (%esp),%eax ; Copio l'attuale valore presente in cima allo stack (4 byte) in EAX addl \$4,%esp ; Sommo 4 byte alla cima dello stack, dicendo al sistema che quello spazio è ora libero

Anche qui, la ISA Intel mette a disposizione una sola istruzione per effettuare quest'operazione: **pop**. La sintassi, semplicemente, prevede che alla pop si passi il registro in cui salvare la cima dello stack. Il codice di sopra è perfettamente equivalente ad una

popl %eax

A livello concettuale quindi le due istruzioni rispettivamente salvano un elemento sulla cima dello stack e prelevano il valore attualmente presente in cima allo stack per salvarlo in un registro.



Attenzione però a ricordare sempre le caratteristiche LIFO dello stack. Se effettuo un salvataggio di dati in quest'ordine

pushl \$1
pushl \$2
pushl \$3

i dati verranno poi prelevati dallo stack in ordine inverso, ovvero prima 3, poi 2, poi 1, in quanto viene sempre prelevato per primo l'ultimo elemento inserito, in quanto rappresenta la cima dello stack. Inoltre, è in genere buona norma, quando i byte scritti sullo stack non servono più, deallocarli, o effettuando tante pop quante sono le push, oppure sommando a ESP tante unità quanti sono i byte scritti, in modo da minimizzare l'occupazione di questa zona di memoria.

• **EBP** - *base pointer*. Questo registro contiene l'indirizzo di base dello stack per il processo corrente. Inizialmente, all'avvio del processo viene scritto in EBP il suo indirizzo base dello stack, quindi tale valore viene copiato in ESP. A questo punto EBP rimane in genere non toccato, mentre invece ESP può essere incrementato o decrementato partendo dal valore base ogni volta che vengono salvati o prelevati valori sullo stack.

Ci sono inoltre altre due istruzioni che tornano molto utili quando si devono scrivere righe di codice Assembly da integrare in progetti già esistenti e in modo da ridurne l'impatto: **pusha** e **popa**. Queste due istruzioni rispettivamente salvano sullo stack la situazione attuale dei registri, e prelevano la situazione dei registri salvata precedentemente sullo stack ripristinandola. Esempio classico di utilizza:

```
; Frammento di codice ASM richiamato dall'esterno
```

pusha ; Salvo sullo stack la situazione attuale dei registri

; Codice eseguito dalla procedura

popa ; Ripristino la situazione iniziale dei registri prelevandola dallo stack

Ora possiamo anche capire come vengono gestiti a basso livello gli array nei linguaggi di programmazione ad alto livello. Chi viene dal \underline{C} saprà che in questo linguaggio un array non è altro che un puntatore tipizzato al primo elemento in esso contenuto. Questa caratteristica rispecchia proprio quello che accade a basso livello: un array non è altro che una lista di elementi dello stesso tipo. Quando un compilatore incontra la definizione di un array, salva tutti i suoi elementi, ovviamente in ordine inverso, sullo stack. Ad ogni elemento inserito sullo stack il registro ESP viene incrementato di tante unità quanti i byte scritti, e complessivamente, se ho un array di n elementi,

```
ESP = ESP + n*(dimensione singolo elemento)
```

Quello che interessa a me programmatore di alto livello è sapere a che indirizzo di memoria è salvato l'array, quindi, dopo la fase di inserimento, mi salvo da qualche parte la cima dello stack, che rappresenta l'indirizzo del primo elemento del mio array. Esempio: l'allocazione di un array di questo tipo in C

```
int v[] = \{ 0,1,2,3,4 \};
```

viene riscritta in Assembly come

v: .long 0 ; Variabile che conterrà l'indirizzo del primo elemento del vettore

.

```
pushl $4 ; Salvo gli elementi del vettore sullo stack
pushl $2
pushl $1
pushl $0
movl %esp,v ; Copio l'attuale cima dello stack in v
```

Ora *v* conterrà l'indirizzo del primo elemento del nostro vettore, e possiamo leggere gli elementi successivi semplicemente incrementando il suo valore. Se infatti ora andiamo a leggere 5 int a partire da *v* usando un debugger otterremo proprio

(gdb) x/5x v

0xbf92a378: 0x00000000 0x00000001 0x00000002

0×00000003

0xbf92a388: 0x00000004

Istruzione call: Chiamate a funzioni in Assembly

La *call* è l'istruzione a basso livello usata per richiamare una qualsiasi funzione. Una funzione, a basso livello, viene trattata come una semplice etichetta, ad esempio una printf sarà qualcosa del tipo

```
printf:
istruzioni
```

e una call è molto simile concettualmente ad una semplice *jmp*. La differenza è che la call prima di saltare all'etichetta indicata salva sullo stack l'indirizzo dell'istruzione successiva da eseguire, contenuto nel registro EIP, in modo da sapere da dove riprendere l'esecuzione del codice quando la funzione richiamata ritorna, quindi effettua il salto vero e proprio. A livello concettuale, un

```
call func
```

è equivalente a un

```
push %eip ; Salvo l'indirizzo da cui ripartire dopo la chiamata
della funzione
jmp func ; Salto all'etichetta contenente il codice della
funzione
```

Ovviamente questo codice è valido solo a livello concettuale...l'assemblatore non lo accetterà mai in quanto il registro EIP non è direttamente modificabile dal programmatore, anzi non è nemmeno visibile dal codice, ma è un pezzo di codice che serve per capire cosa succede a basso livello quando nel codice viene incontrata una *call*. Allo stesso modo, la funzione sarà strutturata nel seguente modo:

```
func:
```

```
ret
```

Il *ret* finale dice di ritornare al chiamante. Semplicemente, riprende dallo stack l'indirizzo salvato in precedenza dal chiamante e salta lì.

Passaggio di parametri a funzioni

Ora è anche comprensibile come funziona a basso livello il passaggio di parametri a funzioni. Un parametro è semplicemente un valore che viene salvato sullo stack prima della chiamata della funzione, e può essere poi prelevato direttamente dallo stack all'interno del codice stesso della funzione. Esempio, se ad una mia funzione voglio passare il valore 1:

```
pushl $1
call func
.....

func:
movl 8(%esp),%eax
```

Semplicemente, salvo sullo stack il valore che voglio passare e richiamo la funzione. A questo punto prendo il valore salvato all'indirizzo [ESP+8] e lo copio in EAX: vedremo che in EAX sarà presente proprio il valore 1 che il chiamante ha passato alla funzione. Dovrebbe anche essere chiaro perché per prelevare il primo parametro passato alla funzione vado a leggere all'indirizzo [ESP+8]...il chiamante effettua una push del parametro da passare, ma subito dopo c'è una call, che a sua volta effettua un'altra push, salvando sullo stack il valore di EIP (indirizzo a cui riportare l'esecuzione del programma una volta terminata la funzione). Quando entro nel codice di *func* la situazione dello stack sarà quindi qualcosa del tipo

Poiché ESP punta alla cima dello stack, punterà all'indirizzo in cui è salvato l'indirizzo di ritorno. Se invece voglio leggere il parametro passato, devo andare a leggere il valore presente a ESP+8. Se alla funzione volessi passare invece di uno, due parametri interi (quindi a 8 byte), il primo sarebbe situato a [ESP+8], e il secondo a [ESP+12].

È proprio in questo modo che vengono passati i parametri alle funzioni che richiamiamo quotidianamente dai nostri codici scritti in linguaggio ad alto livello. Ad esempio, una

```
printf ("%d\n",n);
```

in Assembly si traduce come una

```
format: .string "%d\n"
n: .long (valore)
.....

pushl n
pushl $format
call printf
addl $8,%esp
```

I parametri, come al solito, vengono salvati in ordine inverso. Si noti la buona norma di sommare alla fine, quando i dati salvati sullo stack non servono più, al registro ESP tante unità quanti sono i byte scritti in precedenza, per dire alla macchina che quella zona di memoria è ora libera.

Potete testare, volendo, il codice riportato sopra di persona, includendo in testa al sorgente stdio.h, come si farebbe con un normale codice C, e compilandolo normalmente con gcc. A sorpresa, avrete richiamato una printf in Assembly.

```
#include <stdio.h>
.text
format:
                   "La variabile n=%d e' all'indirizzo 0x%x\n"
          .string
                   3
n:
          .long
.global main
main:
        push
                $n
                             ; Si noti la differenza. Con n salvo il
        push
                 n
valore di n, con $n il suo indirizzo
                $format
        push
        call
                printf
                $12,%esp ; Sommo a ESP 4*3=12 byte
        add
                $1,%eax
        mov
        mov
                $0,%ebx
        int
                $0x80
        leave
        ret
```

Valori di ritorno

Possiamo già intuire come funzioni a basso livello il ritorno di valori di una funzione. Per convenzione, il valore di ritorno viene scritto dalla funzione in EAX. Il codice della funzione che abbiamo visto prima quindi

```
foo:

mov 8(%esp),%eax
ret
```

non fa altro che prendere il parametro passato alla funzione, salvarlo in EAX e ritornare. Quindi, ad alto livello potrebbe corrispondere al codice di una funzione del

```
tipo
int foo (int n) {
  return n;
}
```

I/O su periferiche

L'Assembly consente di gestire direttamente la lettura e la scrittura di dati su una periferica noto l'indirizzo attraverso le istruzioni **IN** e **OUT**. Attenzione: ciò è consentito solo se il sistema operativo non si trova in *protected mode* (ad esempio, sui sistemi Windows della serie NT, dal 2000 in poi, è stato disabilitato l'accesso diretto all'I/O). In tal caso, è necessario ricorrere alle API del sistema operativo che effettueranno la richiesta in kernel space per noi. Altrimenti, è possibile gestire anche dallo user space l'input e l'output su periferiche attraverso queste istruzioni. Se il sistema operativo lo permette inoltre, a partire dal Pentium II sono state introdotte due istruzioni che consentono rispettivamente di entrare o uscire dal protected mode:

```
sysenter ; Porta la CPU in protected mode
sysexit ; Disabilita il protected mode ed entra in user mode
```

Qui invece la sintassi di IN e OUT:

```
in src,dst
out src,dst
```

Per convenzione, nella IN src è DL, DX o EDX, a seconda che si voglia leggere un dato da una porta il cui indirizzo è esprimibile a 8, 16 o 32 bit, e dst è generalmente AL, AX o EAX. Stessa convenzione per la OUT (stavolta src, che conterrà il dato da scrivere, sarà AL/AX/EAX, mentre dst sarà DL/DX/EDX). Esempio: un paio di righe di codice che leggono il valore attualmente presente sulla porta parallela (in genere all'indirizzo 0x378), lo incrementa di 1 e lo riscrive. Si noti che la porta parallela ha un parallelismo a 8 bit, quindi il codice leggerà e scriverà un byte per volta:

```
mov $0x378,%dx
in %dx,%ax
inc %ax
out %ax,%dx
```

Gestione di file in Assembly

I file in Assembly sono gestiti dalle consuete primitive per la gestione dell'I/O richiamabili anche dal \underline{C} (*open*, *read*, *write*, *close*) attraverso le chiamate all'interrupt 0x80. Le modalità di richiamo delle primitive sono le consuete:

```
mov $codice_syscall,%eax
mov $primo_arg,%ebx
mov $secondo_arg,%ecx
mov $terzo_arg,%edx
int $0x80
```

Procedendo per passi, sappiamo che un'apertura di file in \underline{C} usando la *open* sarebbe qualcosa del tipo

```
open ("nome file", modo);
```

dove *modo* è un codice numerico, richiamabile attraverso una delle macro definite in /usr/include/asm/fcntl.h, /usr/include/asm-generic/fcntl.h, /usr/include/sys/fcntl.h o simili, a seconda della distribuzione (es., *O_RDONLY*, *O_WRONLY*, *O_TRUNC* ecc., e si possono mettere anche più modalità in serie facendo la somma logica fra loro).

Controllando in /usr/include/asm/unistd.h o simili vedremo che alla *open* è associata la funzione 5 dell'interrupt 0x80:

```
#define __NR_open 5
```

mentre invece, per vedere qual è il valore della modalità *O_RDONLY* (file aperto in lettura), basta dare un'occhiata a /usr/include/asm/fcntl.h o simili:

```
#define 0 RDONLY 00000000
```

Per aprire un certo file in lettura attraverso la *open* si ricorrerà quindi alle istruzioni

```
mov $5,%eax
mov $nome_file,%ebx
mov $0,%ecx
int $0x80
```

Effettuata la chiama alla primitiva, il valore di ritorno verrà messo in EAX. Sappiamo che il valore di ritorno sarà il descrittore del file in caso di apertura avvenuta con successo (sappiamo che il descrittore di un file aperto in questo modo sarà un numero >= 3, dato che i descrittori 0, 1 e 2 sono riservati, rispettivamente, a stdin, stdout ed stderr), e -1 in caso di insuccesso. Quindi, immediatamente dopo la syscall effettuiamo un controllo sull'avvenuta apertura:

```
cmp $0,%eax
jl etichetta_errore
; altrimenti continuiamo, salvando in una variabile
```

```
; il descrittore del file appena aperto mov %eax,fd
```

Le operazioni di lettura e scrittura avverranno attraverso le *read* e le *write* nel modo che abbiamo già visto finora, con la sola differenza che invece di scrivere o leggere su stdin ed stdout passeremo in EBX il descrittore del file appena aperto. Esempio di lettura:

```
mov $3,%eax
mov fd,%ebx
mov $var,%ecx
mov $len,%edx
int $0x80
```

La chiusura della risorsa invece in C andrebbe fatta come

```
close(fd);
```

Guardando nuovamente all'elenco dei codici delle syscall, vediamo che alla *close* corrisponde la funzione 6 dell'interrupt 0x80:

```
#define __NR_close 6
```

quindi faremo semplicemente un

```
mov $6,%eax
mov fd,%ebx
int $0x80
```

Vediamo ora un esempio completo: un sorgente in grado di leggere un file carattere per carattere e stamparne il contenuto in output, un po' un piccolo porting del comando per Unix *cat*:

```
.data
; Stringa contenente il nome del file
                 "nome_file"
       .string
; Variabile di appoggio che conterrà il carattere letto
buff:
        .space
; Descrittore del file, intero inizializzato a 0
        .long
fd:
.text
        .global main
main:
        ; fd = open(file, 0 RDONLY);
        mov
                         $5,%eax
                         $file,%ebx
        mov
        mov
                         $0,%ecx
        int
                         $0x80
                        %eax,fd
        mov
        ; if (fd<0)
             goto end;
```

```
$0,%eax
        cmp
        jι
                         end
        ; do {
            esi = read (fd,&buff,1);
            write (1,&buff,1);
        ; } while (esi>0);
loop:
        ; read
                         $3,%eax
        mov
                         fd,%ebx
        mov
        mov
                         $buff,%ecx
                         $1,%edx
        mov
        int
                         $0x80
                         %eax,%esi
        mov
        ; write
                         $4,%eax
        mov
        mov
                         $1,%ebx
                         $buff,%ecx
        mov
        mov
                         $1,%edx
        int
                         $0x80
        ; controllo sul valore di ritorno di read
                         $0,%esi
        cmp
                         loop
        jg
        ; arrivo qui solo quando il ciclo è terminato
        ; oppure la lettura non è avvenuta con successo
end:
        ; exit(0);
                         $1,%eax
        \text{mov}
                         $0,%ebx
        mov
        int
                         $0x80
        leave
        ret
```

Inline Assembly

Raramente ci si ritrova a scrivere interi listati di grandi dimensioni in Assembly. Un uso comune dell'Assembly è piuttosto quello di essere integrato all'interno di listati scritti in un linguaggio di livello superiore (es. C o Pascal), in particolare per gestire routine critiche, passaggi in cui è richiesta un'elevata ottimizzazione o interfacciarsi a basso livello con routine non gestibili dal codice ad alto livello. Vedremo come operare quest'integrazione nei listati C usando *gcc*, attraverso la pratica nota come scrittura di codice **inline Assembly**.

L'ANSI C prevede l'uso della keyword **__asm__** per identificare blocchi di codice scritti in Assembly all'interno del listato in C. Tale codice va scritto fra parentesi tonde e come stringa. Esempio: questa routine inserita in un codice C sarà l'equivalente di un **__exit(0)**:

```
__asm__(
    "mov $1,%eax\n"
    "mov $0,%ebx\n"
    "int $0x80"
);
```

La cosa più interessante però è passare al codice Assembly dei valori. È infatti poco utile una routine in inline Assembly che non può comunicare con il codice circostante. Per questo fine, entra in gioco il cosiddetto **extended Assembly**. La sintassi è la seguente:

```
asm (
  "codice ASM"
  : operatori di output
  : operatori_di_input
  : registri clobbered
);
Vediamo subito un esempio pratico:
#include <stdio.h>
main()
        int a=10,b=2;
        printf ("b vale %d\n",b);
        asm (
                         "mov
                                 %1,%%eax\n"
                         "mov
                                %%eax,%0\n"
                          :"=r"(b)
                         :"r"(a)
                         :"%eax"
                   );
```

```
printf ("...ora b vale %d\n",b);
}
```

Si noti innanzitutto che nell'extended Assembly i registri vogliono il prefisso %% invece del consueto '%', per distinguerli dagli operandi.

Nel codice abbiamo un parametro di output, ovvero sul quale il codice Assembly andrà a scrivere, che è la variabile *b*:

```
:"=r"(b)
```

un parametro di input, che è quello che il codice potrà andare a leggere, che è la variabile *a*:

```
:"r"(a)
```

e un registro *clobbered*, che è EAX:

```
:"%eax"
```

Un registro indicato come *clobbered* è un registro che è usato all'interno del codice per memorizzare i dati, e quindi diciamo al compilatore di non utilizzarlo come registro di appoggio per memorizzare dati temporanei, e quindi modificarlo, finché è in esecuzione il codice Assembly (e infatti la lettura e la scrittura usano come registro di appoggio, nel codice preso in esame, proprio EAX, una modifica di questo registro da parte del compilatore porterebbe a dati in uscita falsati).

Con %0 viene identificato invece il parametro di output (b), e con %1 quello di input (a). Dati m parametri di output e n parametri di input, i parametri di output verranno identificati da %0,%1,...,%(m-1), mentre i parametri di input verranno identificati da %m,%(m+1),...,%(m+n-1). Quindi, a livello logico

```
"mov %1,%%eax\n"
"mov %eax,%0\n"
equivale a
"mov a,%%eax\n"
"mov %eax,b\n"
```

L'effetto sarà quello di copiare il valore di *a* all'interno della variabile *b*. L'output del programma sarà quindi

In questo caso non abbiamo parametri di output, in quanto vogliamo semplicemente fare la *write* di una stringa. Abbiamo però due parametri di input (la stringa s e la sua relativa lunghezza), identificati rispettivamente da %0 e %1, e, poiché utilizziamo tutti i registri all-purpose, diciamo al compilatore di non toccare EAX, EBX, ECX ed EDX.

Altro esempio in cui possiamo vedere anche come vengono gestite a basso livello le funzioni:

```
#include <stdio.h>
int foo (int a)
        asm (
                          "mov
                                            8(%esp),%eax\n"
                          "inc
                                            %eax"
                 );
}
main()
        int x=1;
        printf ("Prima di foo: x=%d\n",x);
        x=foo(x);
        printf ("Dopo foo: x=%d\n",x);
}
L'output sarà:
Prima di foo: x=1
Dopo foo: x=2
Quello che fa la funzione foo è quindi prendere il suo argomento, incrementarlo e
ritornarlo, l'equivalente di un
int foo (int a)
  return a+1;
```

Quello che ci interessa però è vedere come preleva l'argomento passato. Sappiamo infatti che gli argomenti che vengono passati a una funzione vengono salvati sullo stack in ordine inverso. Bene, al momento della chiamata di foo la cima dello stack (ovvero il valore contenuto in ESP) conterrà un valore qualsiasi. Se sommiamo a ESP

}

un numero di unità pari al parallelismo della memoria (ovvero, nel caso di una macchina a 32 bit, ESP+4), otteniamo l'indirizzo del chiamante, in modo che il codice sappia dove ritornare quando la funzione è terminata. Se gli sommiamo ancora 4 (ESP+8), otteniamo il primo argomento della funzione, se sommiamo ancora 4 (ESP+12) conterrà il secondo argomento, e così via. Provare con gdb per credere.

Quindi, copiamo il primo argomento nel registro EAX e lo incrementiamo. Sappiamo che il valore di ritorno di una funzione viene passato al chiamante nel registro EAX. Bene, quindi al chiamante tornerà il valore di *a* incrementato. E i conti tornano.