Architettura degli elaboratori - lezione 4

Appunti di Davide Vella 2024/2025

Claudio Schifanella

claudio.schifanella@unito.it

Link al moodle:

https://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=3106

26/02/2025

Contenuti

- 1. Note sulla scorsa lezione
- 2. Allineamento degli indirizzi
- 3. Operandi immediati e costanti
- 4. Linguaggio macchina
 - 1. Formato di tipo R (registro)
 - 2. Formato di tipo I (immediato)
 - 3. Formato di tipo S
- 5. Operazioni logiche
 - 4. Shift logico
 - 1. sll: shift left logical
 - 1. slli: shift left logical immediate
 - 2. sra: shift right logical
 - 3. srai: shift right logical immediate
 - 1. Formato dei registri
- 6. Esempio
- 7. Nota
- 8. <u>Domande poste durante la lezione (forse utili per esame)</u>

Note sulla scorsa lezione

- Ih: load halfword, normale, legge il segno
- Ihu: load halfword unsigned, non conta l'estensione del segno ()


Allineamento degli indirizzi

La memroia è classicamente "indirizzata al byte", quindi le istruzioni di load e store usano l'indirizzo di byte, però :

- lw, lwu (64 bit), sw trasferiscono 32 bit
- Ih, Ihu, sh trasferiscono 16 bit
- Ib, Ibu, sb trasferiscono 8 bit
 È conveniente pertanto che l'indirizzo sia opportunamente allineato :
- per lw, lwu, sw dovrebbe essere allineanto ad un multiplo di 4
- per lh, lhu, sh dovrebbe essere allineanto ad un multiplo di 2
 Esempio con variabili a 16 bit (short)

```
short g, f, h;
short v[10];
g = h + v[3];
v[6] = g - f;
```

```
lh x10, 6(x21)
add x5, x9, x10
sub x6, x5, x19
sh x6, 12(x21)
```



Operandi immediati e costanti

Ci si ritrova molto spesso ad dover sommare una costante a qualcosa, si usa quindi l'istruzione "addi" :

```
Example
c = c + 4;
```

```
addi, x5, x5, 4
```

Il valore della costante può variare da -2048/+2047. Non esiste "subi" per la sottrazione, quindi si usa la "addi" con la costante negativa :

Linguaggio macchina

Ogni istruzione RISC-V richiede esattamente 32 bit per la sua reppresentazione in linguaggio macchina (si 32 bit, che 64). RISC-V definisce diversi formati di istruzione che consentono di codificare in binario ogni istruzione assembly. Abbiamo un codice operazione per riferirci all'istruzione che vogliamo usare che occupa 7 bit. Ogni registro occupa 5 bit (i registri sono 32, per rappresentare 32 bastano 5 bit $(2^5 = 32)$).


Formato di tipo R (registro)

```
i≡ Example

In 32 bit:


add x4, x6, x21

Da qui vediamo che "add" occupa 7 bit, x4 5 bit, x6 5 bit, x21 5 bit, in totale usiamo 22 bit su 32 disponibili.
```



Formato di tipo I (immediato)

Ci riferiamo alle istruzioni load, addi, andi, ori, ... Queste istruzioni (avendo la possibilità di usare le costanti) occupano 12 bit in più in quei 32 disponibili, di seguito lo schema :



Dove rsl e rd sono i due registri usati nell'istruzione.



Formato di tipo S

Permette di codificare le istruzioni che richiedono il salvataggio in memoria o una costante, come "store" (sw, sh, shu, ...).

Il motivo per cui il campo "immediato" sono divisi (una da 7 bit e uno da 5) è il seguente : le istruzioni "store" non hanno un output, hanno solo input. Per cercare di mantenere uno standard, **che aiuta la costruzione fisica del circuito** (importante), dove a destra di funz3 ci sono gli output (in questo caso appunto non ci sono ed è occupato da immediato) e a sinistra troviamo gli input (che sono due, quindi prende 5 bit da immediato, ma quei 5 bit vengono ripresi dal altro immediato).

Dato che l'immediato in realtà occupa sempre 12 bit, i valori possibili vanno sempre da -2048/+2047.

Operazioni logiche

Shift logico

sll : shift left logical

sll x9, x22, x19

Qui:

x9 : destinazione dello shift, dove salviamo il risultato

x22 : il registro che shiftiamo

x19 : il valore per cui shiftiamo

• x9 = x22 << x19

slli : shift left logical immediate

sll x9, x22, 5

• x9 = x22 << 5

sra: shift right logical

```
sra x9, x22, x19
```

```
• x9 = x22 >> x19
```

srai: shift right logical immediate

```
sra x9, x22, 5 	ext{ } x9 = x22 >> 5
```

Formato dei registri

Queste funzioni dette sopra, usato tutte il formato registro R.

Esempio

Passa da C a assembly:

```
int i, j;
int v[10];
v[i] = v[j];

i = x9
j = x21
v = x19
```

```
addi x6,x21,0
slli x6,x6,2 //x6 ora contiene l'indirizzo del primo byte che rapp. v[j]
//sopra, stiamo moltiplicando per 4, perché un int occupa 4 byte. Stiamo
//calcolando l'offset
add x6,x6,x19 //arriviamo al punto v[j]
lw x6,0(x6) //prendiamo il valore di v[j]
addi x7,x9,0
slli x7,x7,2 //idem sopra per x6, ma di v[i]
add x7,x7,x19 //arriviamo al punto di v[i]
sw x6,0(x7) //scriviamo il valore v[j] in v[i]
```

Nota

Per maggiori approfondimenti (magari su registri, formati, codop...), si può andare a vedere il manuale di riferimento di RISC-V, ottenibile anche sul libro del corso oppure online.

Domande poste durante la lezione (forse utili per esame)

- Perché non esiste lwu (load word unsigned) (nelle architetture a 32 bit, nella 64 esiste)?
- Perchè non esiste shu (store halfword unsigned)?
- Perché non usiamo la moltiplicazione anzichè lo shift nell'ultimo esempio? Perché non è
 detto che l'istruzione di moltiplicazione sia nel set di istruzioni base supportate
 dall'hardware.