Documento de Requisitos do Sistema Web de Locação de Veículos iCar



Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Andreia Silva - Engenheira de Software/Full-Stack; David Costa - Engenheiro de Software/Full-Stack; Luiz Henrique - Engenheiro de Software/Full-Stack;

Público Alvo

Este manual destina-se a desenvolvedores para a instalação e orientação na implantação do projeto.

Sumário

```
<u>Introdução</u>
   Visão geral deste documento
   Glossário, Siglas e Acrogramas
   Definições e Atributos de Requisitos
      Identificação dos Requisitos
      Prioridades dos Requisitos
   Formulários coletados
Descrição geral do sistema
   Abrangência e sistemas relacionados
   Relação de usuários do sistema
   Diagramas de Caso de Uso
Requisitos funcionais (casos de uso)
   Cliente
      RF-C-CL01
      RF-R-CL02
      RF-R-CL01
      RF-U-CL01
      RF-D-CL01
      RF-R-CL04
      RF-C-CL02
      RF-R-CL05
   Funcionário
      RF-C-FU02
      RF-R-FU04
      RF-U-FU02
      RF-D-FU02
      RF-R-FU03
Requisitos não funcionais
   Usabilidade
      [RNF-U01] - Conexão SSH para desenvolvedores
      [RNF-U02] - Design responsivo para desktop e mobile
   Confiabilidade
      [RNF-C00] Manutenção
   Desempenho
      [RNF-D00] - Consulta ágil
   Segurança
      [RNF-S00] Autenticação SSH
      [RNF-S01] Banco de Dados criptografado(SHA)
   <u>Distribuição</u>
      [RNF-D00] Estrutura de Versões
Descrição da interface com o usuário
```

Documento de Requisitos

Prototipação

Login

I TelaPrincipalComLogin

IS TelaCadastroCliente

I TelaDadosUsuario

I_TelaAlugueisDoUsuario

I_TelaAlugarLogado

IS TelaAtualizarDados

IS_TelaExcluirDados

IS TelaConfirmarAluquel

I MenuDeGerenciaADM

I GerenciarVeiculos

IS CadastrarVeiculo

I VisualizarVeiculos

IS ExcluirVeiculo

IS AtualizarDadosDoVeiculo

Dicionário de Dados

<u>Pessoa</u>

Login

Funcionário

Cliente

Aluguel

Veículo

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Capítulo 1 Introdução

Este documento especifica o sistema de locações de veículos da empresa iCar, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema de Locação de Veículos iCar e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 4 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Capítulo 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- Capítulo 6 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

CPF - Cadastro de Pessoa Física.

CNH - Cadastro Nacional de Habilitação

ID - Identificação numérica.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

REQUISITOS DO FUNCIONÁRIO

RF-C-FU01 - Cadastrar-se

RF-R-FU01 - Visualizar informações pessoais

RF-U-FU01 - Alterar dados pessoais

RF-D-FU01 - Deletar cadastro

RF-C-FU02 - Cadastrar veículo

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

RF-R-FU02 - Consultar veículo

RF-U-FU02 - Atualizar veículo

RF-D-FU02 - Excluir veículo (contanto que não existam aluguel)

RF-R-FU03 - Visualizar aluguéis

RF-R-FU04 - Logar no sistema

REQUISITOS DO CLIENTE

RF-C-CL01 - Cadastrar-se

RF-R-CL01 - Visualizar informações pessoais

RF-U-CL01 - Alterar dados pessoais

RF-D-CL01 - Deletar cadastro (contanto que não existam aluguéis)

RF-R-CL02 - Logar no sistema

RF-R-CL03 - Visualizar Catálogo de Veículos (somente os veículos disponíveis)

RF-R-CL04 - Visualizar informações do veículo

RF-C-CL02 - Efetuar locação

RF-R-CL05 - Visualizar aluguéis (somente aluguéis com o próprio cliente)

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Usabilidade

RNF-U01 Conexão ssh para desenvolvedores

RNF-U02 Design responsivo

Confiabilidade

RNF-C00 Manutenção

Desempenho

RNF-D00 Consulta Ágil (0.5 segundos)

Segurança

RNF-S00 Autenticação SSH

RNF-S01 Banco de dados Criptografado (SHA-256 bits)

Distribuição

RNF-D00 Estrutura de Versões

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória.
 Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser

Documento de Requisitos Introdução – P3 / 3

deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Veículo:

Capítulo 2

Descrição geral do sistema

Sistema para locação de veículos online - a empresa Locação iCar quer fazer o gerenciamento das locações dos veículos na forma online, dessa forma ao fazer o cadastro no site, os clientes podem visualizar os veículos disponíveis e efetuar a locação, podem também fazer alterações no seu próprio cadastro e excluí-lo. A empresa terá uma nova maneira de expor seu negócio, abrangendo mais clientes de forma remota. O veículo será cadastrado pelo funcionário, ele poderá fazer alterações, visualização das informações e também excluir um veículo cadastrado.

Abrangência e sistemas relacionados

Para fazer a locação de um veículo o cliente primeiro precisa efetuar o cadastro no sistema, após fazer o cadastro ele pode visualizar e alterar seus dados pessoais e, a qualquer momento é possível fazer a exclusão do seu cadastro.

No sistema o cliente poderá verificar os carros disponíveis para locação, ao selecionar um carro será exibido as informações do veículo, ao escolher o modelo ele efetua a locação.

O funcionário pode fazer seu cadastro, visualizar e atualizar as informações pessoais e excluir seu cadastro. É responsabilidade do funcionário cadastrar, atualizar, visualizar e excluir os veículos.

O sistema não faz reserva de veículos, não efetua nota fiscal, é independente e totalmente auto-contido, não terá relacionamento com outros sistemas.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema iCar denominados de Cliente e Funcionário, abaixo detalhados.

Cliente

É aquele que irá fazer as locações dos veículos, executa as tarefas de fazer seu cadastro, logar, visualizar, atualizar informações pessoais, deletar seu cadastro, visualizar veículo e fazer a locação


Funcionário

É responsável pela administração do sistema e executa as tarefas de logar, visualizar, cadastrar, atualizar e excluir funcionários, visualizar, cadastrar, atualizar e excluir veículos


Diagramas de Caso de Uso

Ferramenta utilizada Lucid.app https://lucid.app/

Visão do Cliente



• Visão do Funcionário



Capítulo 3

Requisitos funcionais (casos de uso)

Os requisitos funcionais são as especificações que definem as ações e funcionalidades que o nosso software deve ser capaz de realizar. Eles descrevem o comportamento esperado do sistema e detalham as operações ou serviços que ele deve oferecer aos usuários. Esses requisitos indicam as tarefas que o software deve ser capaz de executar, como cada função deve operar e quais resultados devem ser obtidos. Eles são essenciais para garantir que o software atenda às necessidades e expectativas dos usuários.

Cliente

RF-C-CL01	Cadastrar-se	
Prioridade:	(X) Essencial () li	mportante () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Uma pessoa que acesse o site	e pode efetuar o cadastro para fazer a locação.
Pré-condição:	Nenhuma	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a	a tela inicial com o cliente logado.
Interfaces:	I_TelaPrincipal, IS_TelaCadastroCliente	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Seleciona a opção de registrar-se. 3. Fornece cada um dos dados requisitados 4. Clica em enviar	Sistema: 2. Apresenta o formulário com os dados necessários. 5. Valida campos das informações 6. Salva no banco de dados 7. Mostra mensagem "Cadastro efetuado com sucesso!"
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3. Caso o CPF não esteja correto, enviar mensagem de erro respectiva do dado ex: "CPF inválido!". 5. Se a idade for menor de 18 anos enviar a mensagem "Não é possível realizar o cadastro, idade não permitida!".
Regras de Negócio:	 1 – Cadastro só pode ser efetuado por pessoas com idade igual ou maior que 18 anos 2 – Não é possível fazer cadastro de um mesmo CPF. 	

RF-R-CL02	Logar no Sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Um cliente pode fazer logi	n no sistema.
Pré-condição:	O cliente deve ter feito o cadastro anteriormente	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial com o cliente logado.	
Interfaces:	I_TelaPrincipal, I_Login, I_MenuCliente	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Clicar no botão login 3. Preenche os campos. 4.Clica em Entrar	Sistema: 2. Apresenta o formulário com nome de usuário e senha. 5. Valida campos das informações 6. Verifica cadastro no banco de dados 7. Loga no sistema
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3. Se o cliente deixar algum campo nulo enviar mensagem: "Preencha as informações para continuar!" 6. Caso os dados não estiverem no banco de dados enviar mensagem: "Usuário não localizado, por favor faça o cadastro!".

RF-R-CL01	Visualizar	r informações pessoais
Prioridade:	(X) Essencial () Importa	nte () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Uma pessoa cadastrada no sistema pode visualizar seu cadastro.	
Pré-condição:	Estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial.	
Interfaces:	I_MenuCliente, I_TelaDadosUsuario	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Clica no ícone de usuário. 3. Seleciona a opção de visualizar dados pessoais 5. Clica em voltar	Sistema: 2.Exibe o menu de opções. 4. Apresenta o formulário com os dados do cliente. 6. Retorna à tela inicial do cliente.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3. Caso nenhuma opção seja selecionada enviar mensagem "Selecione uma opção".

RF-U-CL01	Alterar dados pessoais	
Prioridade:	(X) Essencial ()I	mportante () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Uma pessoa cadastrada no si	te pode alterar o cadastro para fazer atualizações.
Pré-condição:	Estar logado no sistema.	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a	a tela inicial do cliente.
Interfaces:	I_MenuCliente, IS_TelaAtua	lizarDados
Fluxo principal:	Cliente: 1. Clica no ícone de usuário. 3. Seleciona a opção de atualizar dados pessoais 5. Altera os dados necessários. 7. Clica em confirmar.	Sistema: 2. Exibe o menu de opções. 4. Apresenta o formulário com os dados do cliente. 6. Mostra diálogo para confirmar 8. Valida os dados. 9. Salva no banco de dados 10. Exibe a mensagem "Alteração feita com sucesso!" 12. Retorna a tela inicial do cliente.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3. Caso nenhuma opção seja selecionada enviar mensagem "Selecione uma opção". 7. Se o cliente não clicar em confirmar o sistema deverá retornar ao passo 2. 8. Caso os dados não estejam corretos, enviar mensagem de erro respectiva do dado ex: "CPF inválido!".
Regras de Negócio:	1 – Cadastro só pode ser alterado pelo próprio cliente.	

RF-D-CL01	Deletar cadastro	
Prioridade:	(X) Essencial () I	mportante () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Uma pessoa que tem cadastro no site pode efetuar a exclusão do seu cadastro.	
Pré-condição:	Estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial.	
Interfaces:	I_TelaDadosUsuario, IS_TelaExcluirDados, I_TelaPrincipal	
Fluxo	Cliente:	Sistema:
principal:	1. Clica no ícone de usuário.	2. Apresenta o menu de opções.
	3. Seleciona a opção de	4. Mostra diálogo com a mensagem "Tem certeza que
	excluir cadastro	deseja excluir?"
	5. Clica em confirmar.	6. Exibe a mensagem "Cadastro excluído com sucesso!"7. Retorna à tela inicial.

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3. Caso nenhuma opção seja selecionada enviar mensagem "Selecione uma opção".
Regras de Negócio:	1 – Não é possível fazer exclusão com locação não finalizada.	

RF-R-CL04	Visuali	zar informações do veículo
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Um cliente pode visualizar as informações do veículo com ou sem login.	
Pré-condição:	Nenhum	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial.	
Interfaces:	I_TelaPrincipal, I_MenuCliente, I_TelaAlugarSemLogin/ I_TelaAlugarLogado	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Clica no botão de informações abaixo do ícone do veículo. 3. Clica em voltar	Sistema: 2. Mostra tela com os dados do veículo.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4. Caso a pessoa clique em alugar e não estiver logada retorna para a tela de login.
Regras de Negócio:	1 – Qualquer pessoa que visita o site pode visualizar as informações do veículo	

RF-C-CL02	Efetuar locação	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente	
Resumo:	Uma pessoa cadastrada no sistema pode fazer a locação de um veículo.	
Pré-condição:	Estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial.	
Interfaces:	I_MenuCliente, I_TelaAlugarLogado, IS_TelaConfirmarAluguel	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Depois de ter visualizado o veículo. 2. Clica em alugar 4. Confirma Sistema: 3. Exibe o diálogo "Confirmar locação?" 5. Valida no banco de dados.	

		6. Salva no banco de dados.7. Mostra a mensagem "Locação realizada com sucesso!"8. Retorna a tela inicial do cliente.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 5. Caso houver algum aluguel pendente enviar mensagem "Favor regularizar aluguéis anteriores antes de efetuar um novo aluguel".
Regras de Negócio:	1 – A locação só pode ser feit	a se não houver nenhuma outra locação pendente.

RF-R-CL05	Visualizar aluguéis	
Prioridade:	(X) Essencial () I	mportante () Desejável
Atores:	Cliente	
Resumo:	Um cliente pode visualizar os aluguéis que ele fez	
Pré-condição:	Estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial.	
Interfaces:	I_MenuCliente, I_TelaAlugueisDoUsuario	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Clica no ícone de usuário. 3. Seleciona a opção "Meus aluguéis". 5. Clica em voltar	Sistema: 2. Mostra menu de opções 4. Exibe os aluguéis efetuados 6. Retorna à tela inicial do cliente.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 5. Caso não haja aluguéis anteriores mostrar mensagem "Nenhum aluguel foi realizado!".
Regras de Negócio:	1 – Serão exibidos todos os aluguéis em ordem decrescente de tempo.	

RF-C-CL03	Catálogo de veículos		
Prioridade:	(X) Essencial () I	mportante () Desejável	
Atores:	Cliente		
Resumo:	Uma pessoa que acesse o sit	e é levada ao catálogo de veículos.	
Pré-condição:	Nenhuma		
Pós-condição:	Nenhuma		
Interfaces:	I_TelaPrincipal, I_MenuClier	I_TelaPrincipal, I_MenuCliente, IS_TelaAlugarSemLogin, IS_TelaAlugarLogado	
Fluxo	Cliente:	Sistema:	
principal:	 Entra no site. Escolhe um carro. 	 Apresenta o catálogo com os veículos disponíveis. Leva o cliente a página de informações do veículo. 	
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:	

Funcionário

RF-C-FU02	Cadastrar veículo	
Prioridade:	(X) Essencial () Ir	mportante () Desejável
Atores: Resumo:	Funcionário O funcionário faz o cadastro de um veículo para locação.	
Pré-condição:	Estar logado	
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial de funcionário.	
Interfaces:	I_Login, I_MenuGerenciaADM, I_GerenciarVeiculo, IS_CadastrarVeiculo	
Fluxo principal:	Funcionário: 1. Seleciona a opção de cadastrar veículo. 3. Preenche as informações. 4. Clica em cadastrar.	Sistema:2. Exibe o formulário com os dados a serem preenchidos.5. Valida as informações.6. Salva no banco de dados.7. Exibe a mensagem "Veículo cadastrado com sucesso!"
Fluxo alternativo:	Funcionário:	3. Se não forem preenchidos todos os dados mostrar mensagem "Preencha todos os campos!"
Regras de Negócio:	 1 – Não é possível cadastrar veículos com a mesma placa. 2 - O ano do veículo a ser cadastrado deve estar entre 2022 e 2024 3 - O valor mínimo da diária deve ser de R\$90,00. 	

RF-R-FU04	Visuali	zar informações do veículo	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável	
Atores:	Funcionário		
Resumo:	Um funcionário pode visualizar as informações do veículo.		
Pré-condição:	Estar logado no sistema.		
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial de funcionário.		
Interfaces:	I_MenuGerenciaADM, I_Gerenc	ciarVeiculo, I_VisualizarVeiculo	
Fluxo	Cliente:	Sistema:	
principal:	1. Clica no ícone de visualizar		
	informações do veículo.	2. Mostra formulário para inserir modelo.	
	3. Digita o modelo.		
	4. Clica no enter.	5. Exibe veículos do modelo escolhido.	
	6. Seleciona um veículo.	7. Apresenta o formulário com dados do veículo.	

Fluxo	Cliente:	Sistema:
alternativo:		5. Caso não tenha nenhum veículo do modelo enviar
		mensagem "Não há veículos disponíveis desse
		modelo!".

RF-U-FU02	Atualizar veículo		
Prioridade:	(X) Essencial () li	mportante () Desejável	
Atores:	Funcionário		
Resumo:	O funcionário faz a atualização	o de um veículo para locação.	
Pré-condição:	Estar logado		
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a	a tela inicial de funcionário.	
Interfaces:	I_MenuGerenciaADM, I_Gere	enciarVeiculo, IS_AtualizarDadosDoVeiculo	
Fluxo principal:	Funcionário: 1. Seleciona a opção de atualizar o veículo. 3. Digita a placa. 4. Clica em confirmar. 8. Altera os dados necessários. 9. Clica em confirmar	 Sistema: Exibe o diálogo para receber a placa do veículo. Valida as informações. Busca no banco de dados Exibe o formulário com os dados atuais do veículo. Valida as informações. Salva no banco de dados. Exibe a mensagem "Veículo atualizado com sucesso!" 	
Fluxo alternativo:	Funcionário:	6. Se a busca pela placa no banco de dados retornar nula, exibir a mensagem "Veículo não encontrado!".5 e 10. Se as informações alteradas não estiverem corretas exibir erro de acordo com o dado inserido.	
Regras de Negócio:	1 – Não é permitido fazer a atr	ualização em um veículo que está alugado.	

RF-D-FU02	Excluir veículo
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Funcionário
Resumo:	O funcionário faz a exclusão de um veículo para locação.
Pré-condição:	Estar logado
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial de funcionário.

Interfaces:	I_MenuGerenciaADM, I_Ger	I_MenuGerenciaADM, I_GerenciarVeiculo, IS_ExcluirVeiculo		
Fluxo	Funcionário:	Sistema:		
principal:	1. Seleciona a opção de			
	excluir o veículo.	2. Exibe o diálogo para receber a placa do veículo.		
	3. Preenche a placa.			
	4. Clica em confirmar.	5. Valida as informações		
		6. Busca no banco de dados.		
		7. Mostra o formulário com os dados do veículo.		
	7. Clica em excluir.	8. Exibe a mensagem "Deseja realmente excluir?"		
	9. Clica em confirmar	10. Mostra a mensagem "Veículo excluído com sucesso!".		
Fluxo	Funcionário:	5. Se não for encontrado o veículo com a respectiva placa		
alternativo:		exibir a mensagem "Veículo não encontrado!".		
Regras de	1 – O veículo só pode ser excluído se não estiver alugado ou em manutenção.			
Negócio:		<u>-</u>		

RF-R-FU03		Visualizar aluguéis	
Prioridade:	(X) Essencial ()I	mportante () Desejável	
Atores:	Funcionário		
Resumo:	Um funcionário pode visualiza	r os aluguéis no sistema.	
Pré-condição:	Estar logado no sistema		
Pós-condição:	O sistema deverá voltar para a tela inicial de funcionário.		
Interfaces:	I_MenuGerenciaADM, I_Visu	alizarLocações	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Seleciona a opção de visualizar os aluguéis. 3. Clica em voltar	Sistema: 2. Exibe os aluguéis realizados.	
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 5. Caso não haja aluguéis exibir a mensagem "Nenhum aluguel foi realizado!".	
Regras de Negócio:	1 – Serão exibidos todos os a	uguéis do mais recente para o mais antigo.	

Capítulo 4

Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são critérios de qualidade que definem as características do nosso software além das funcionalidades específicas. Eles se concentram em aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, manutenção, escalabilidade e outros atributos que influenciam a experiência do usuário e a eficácia do sistema como um todo. Esses requisitos estabelecem restrições, limitações ou padrões que o software deve atender para ser considerado adequado. Eles são igualmente importantes para garantir que o software seja eficiente, seguro, fácil de usar e que satisfaça os requisitos de qualidade estabelecidos.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[RNF-U01] - Con	RNF-U01] - Conexao SSH para desenvolvedores					
Conexão segura tro	oca de arquivos entr	e cliente e servidor, utili	zando criptografia.			
Prioridade : □ Essencial □ Importante □ Desejável						

[RNF-U02] - Design responsivo para desktop e mobile

Página pode ser renderizada em tamanhos de telas diferentes para dispositivos Desktop e Mobile. especificar

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	□ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à fregüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[RNF-C00] Manutenção

A manutenção do sistema deve ser programada, quando houver falhas o sistema poderá no máximo ficar parado por 60 minutos.

rado por do mina	103.			
Prioridade:	Essencial	□ Importante	□ Desejável	

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[RNF-D00] - Consulta ágil

A resposta na busca pelo sistema de consulta no servidor será de no máximo 0.5 segundos.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[RNF-S00] Autenticação SSH

Para segurança entre cliente e servidor a autenticação será criptografada.

[RNF-S01] Banco de Dados criptografado(SHA)

Banco de dados utiliza hash seguro de 256 bits para proteção criptográfica, os hashes são exclusivos e irreversíveis.

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[RNF-D00] Estrutura de Versões

Para um controle melhor da versão do sistema, é realizado o versionamento mantendo o histórico da evolução do sistema.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável


Capítulo 5


Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".


Prototipação

iCar - Prototipação






I_Login



Informações críticas da interface

- O campo CPF deve ser um CPF válido.
- A senha deve conter no máximo 50 caracteres.

I_TelaPrincipalComLogin



IS_TelaCadastroCliente




I_TelaDadosUsuario



I_TelaAlugueisDoUsuario



I_TelaAlugarLogado



IS_TelaAtualizarDados



IS_TelaExcluirDados




IS_TelaConfirmarAluguel



I_MenuDeGerenciaADM



I_GerenciarVeiculos



IS_CadastrarVeiculo



I_VisualizarVeiculos



IS_ExcluirVeiculo



IS_AtualizarDadosDoVeiculo



Documento de Requisitos Dicionário de Dados – C6. P1 / 1

Capítulo 6

Dicionário de Dados

Tabela	Pessoa			
Descrição		Tabela com o	s dados de Pes	soa
Observações		Se relaciona c	om Aluguel e L	ogin
		Campos		
Nome	Descrição Tipo de Dado Tamanho Restrições de domínio (P FK, Not Null, Check, Defa Identify)			
nome	Nome completo	String	200	Not null
cpf	CPF	String	11	PK, not null
nascimento	Data de nascimento	Data	aaaa/mm/dd	Not null
endereco	Endereço	String	200	Not null
telefone	Telefone	String	12	Not null
tipo	Tipo de Pessoa	Enum	-	Not null, ('Funcionário','Cliente'), Default 'Cliente'

Documento de Requisitos Dicionário de Dados – C6. P2 / 2

Tabela	Login				
Descrição		Informações para	fazer login do	usuário	
Observações		Se relaciona com Pessoa; cpf reference Pessoa(cpf);			
	Campos				
Nome	Descrição Tipo de Dado Tamanho Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default Identify)				
cpf	CPF do usuário	String	11	FK, PK, not null	
senha	Senha String 50 Not null				
TipoUsuario	Tipo de usuário(Cliente, Funcionário)	Enum(Cliente, Funcionário)	2	Not null	

Documento de Requisitos Dicionário de Dados – C6. P3 / 3

Tabela	Funcionário				
Descrição	Herança de Pessoa que representa um funcionário real da empresa				
Observações		Se relaciona	a com Pessoa	,	
	Campos				
Nome	Descrição Tipo de Dado Tamanho Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default Identify)				
cpf	CPF do usuário String 11 FK, PK, not null				
funcao	Função na empresa	Enum(Atendent e, Jurídico, RH)	3	Not null	

Documento de Requisitos Dicionário de Dados – C6. P4 / 4

Tabela	Cliente						
Descrição	Herança de Pessoa que representa um funcionário real da empresa						
Observações	Se relaciona com Pessoa;						
Campos							
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identify)			
cpf	CPF do usuário	String	11	FK, PK, not null			
cnh	Código da carteira de motorista	String	11	Not null			

Documento de Requisitos Dicionário de Dados – C6. P5 / 5

Tabela	Aluguel						
Descrição	Informações sobre a locação						
Observações	Se relaciona com cliente e veículo; Funcionários podem observar os aluguéis; primary key = Id						
Campos							
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identify)			
id	Código único de cada locação	String	8	PK, Not null			
dataLocacao	Data que foi realizada a locação no sistema	Date	aaaa/mm/dd	Not null			
dataDevolucao	Data de devolução do veículo	Date	aaaa/mm/dd	Not null			
valor	Valor à pagar	Double	7	Not null			
cnhCliente	CNH do cliente que realizou a locação	String	11	FK, not null			
placaVeiculo	Código do veículo	String	7	FK, not null			

Documento de Requisitos Dicionário de Dados – C6. P6 / 6

Tabela	Veículo						
Descrição	Informações do veículo						
Observações	Se relaciona com aluguel						
Campos							
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identify)			
placa	Placa do veículo	String	7	PK, not null			
modelo	Modelo do veículo	String	100	Not null			
marca	Marca do veículo	String	100	Not null			
ano	Ano do veículo	Int	4	Not null			
combustível	Combustível do veículo	Enum(Álcool, Gasolina, Flex, Elétrico)	4	Not null			
disponibilidade	Disponibilidade do veículo	Enum(Disponí vel, Em Manutenção, Alugado)	3	Not null			
cor	Cor do veículo	Enum(Branco, preto, vermelho, azul, prata)	5	Not null			
valorDiaria	Valor cobrado por dia de aluguel do veículo	Double	7	Not null			