

Enrolar dispositivos Android

Cómo poner un teléfono bajo DallyControl: si es nuevo, si ya está en uso, y cuándo (y cómo) hay que formatearlo.

Android 7 o superior por QR

Android 6 por USB

Probado en emuladores Android 14 y 15

CONTENIDO

1. Antes de empezar: qué método usar
2. Teléfono nuevo o recién formateado (QR)
3. Teléfono que ya está en uso
4. Cuándo toca formatear y cómo hacerlo
5. Qué pasa después de enrolar
6. Problemas frecuentes

01 Antes de empezar

Enrolar es convertir el agente de DallyControl en el **propietario del dispositivo** (Device Owner). Solo así puede instalar apps sin preguntar, bloquear el teléfono en kiosco, aplicar políticas o borrarlo a distancia.

La regla de Android que lo decide todo

Android solo deja nombrar un propietario del dispositivo en un teléfono **sin cuentas** (ni Google, ni Samsung, ni de ninguna app) y, por QR, solo durante la configuración inicial, antes del asistente de bienvenida. Por eso un teléfono ya en uso casi siempre hay que formatearlo.

QUÉ MÉTODO USAR

SITUACIÓN DEL TELÉFONO	MÉTODO	NOTAS
Nuevo, de caja	QR	El camino normal. Ver sección 2.
Recién formateado	QR	Igual que uno nuevo.
En uso, con cuentas que se pueden quitar	USB (sin formatear)	Se quitan todas las cuentas y se enrola por cable. Ver sección 3.
En uso, con cuentas que no se pueden quitar o datos que no importan	Formatear y QR	Ver secciones 4 y 2.
Con otro MDM (MobiControl, etc.) o con el agente antiguo	Formatear y QR	Solo puede haber un propietario del dispositivo.
Android 6	USB	El QR de Android empieza en la versión 7. En Android 6 no hay control remoto.

QUÉ NECESITAS


- Acceso a la consola de DallyControl con un usuario que pueda editar dispositivos.
- El **grupo** (empresa) al que va el teléfono, creado en **Groups**. El grupo decide su configuración y sus apps.
- Internet en el teléfono durante el enrolamiento (Wi-Fi o datos). El QR puede llevar la red Wi-Fi para conectarse solo.
- Para el método USB: un computador con las herramientas de DallyControl y el cable del teléfono.
- Para el método QR: el APK del agente publicado en el servidor (`/files/agent.apk`). Lo deja listo el administrador del servidor una vez; la página Enroll muestra la dirección que usará el teléfono.

02 Teléfono nuevo o recién formateado

El teléfono lee un código QR en la primera pantalla, descarga el agente de DallyControl y se configura solo. Tarda un par de minutos.

En la consola

- 1 Abre Enroll**
En el menú de la izquierda.
- 2 Elige el grupo**
Arriba a la derecha, en **Group**. El teléfono entrará directamente en esa empresa y recibirá su configuración y sus apps.
- 3 Opcional: Wi-Fi**
En «Pre-connect Wi-Fi during setup» puedes poner la red; el teléfono se conectará sin que nadie la escriba.
- 4 Un código por teléfono**
Cada QR sirve para **un solo** teléfono y caduca en 24 horas. Para el siguiente teléfono pulsa **New code**.



Enroll. Grupo elegido arriba (General), el QR de un solo uso y los pasos a seguir en el teléfono.

En el teléfono

- 1 Enciéndelo en la pantalla de bienvenida**
La primera pantalla del asistente («Hola», «Hi there», «Te damos la bienvenida»). No inicies sesión con ninguna cuenta.

2 **Toca 6 veces en el mismo punto de esa pantalla**


Se abre el lector de QR para aprovisionamiento. Si pide Wi-Fi, conéctalo (salvo que el QR ya lo lleve).

3 **Escanea el QR de la consola**


Android descarga el agente de DallyControl y pregunta si esta organización puede administrar el teléfono. Acepta.

4 **Termina el asistente**

El agente queda como propietario del dispositivo y se enrola en segundos.



Agente enrolado. «Device Owner — active» y el identificador del dispositivo.



Segundos después. El teléfono ya instaló la app de su grupo y entró en kiosco, sin tocar nada.

Control remoto

El QR deja el teléfono totalmente administrado, pero la vista y el control remoto (pestaña Remote) necesitan además dos permisos que Android solo concede por cable. Para los teléfonos que vayan a necesitar soporte remoto, haz una vez el paso USB de la sección 3 con la opción `--remote`.

Comprueba en la consola

El teléfono aparece en **Devices** en cuanto se conecta por primera vez, con su grupo y su configuración.

/devices

DallyControl

Overview

Groups

Devices

Map

Configurations

Apps

Enroll

Settings

admin

Dark

Sign out

Devices

2 total · 2 online

Search devices

Enroll device

All 2

Online 2

Offline 0

Group: All

Config: All

Android: All

Select all · 2 devices

02b14c13-800e-46a9-9384-22e6392c2981

14

Preventa Kiosco

General

2m ago

c6f1206d-5741-4104-ae86-1729f49b347a

15

Preventa Kiosco

General

just now

Devices. Cada tarjeta muestra Android, configuración, grupo y hace cuánto se conectó.

DallyControl · Enrolar dispositivos

5 / 12

/devices/...

DailyControl

Overview

Groups

Devices

Map

Configurations

Apps

Enroll

Settings

admin

Dark

Sign out

Devices / c6f1206d-5741-4104-ae86-1729f49b347a

Online · just now

c6f1206d-5741-4104-ae86-1729f49b347a

Add a name

Sync nowRemoteLock

Install config apps

STATUS

Battery100% · not charging

ScreenUnlocked

KioskOn

ConnectivityBattery-saver

LOCATION

Coordinates37.42200, -122.08400

Accuracy±5 m

Sourcegps

Fix agejust now

HARDWARE

Android15

Storage—

SerialEMULATOR37X1X1X0

ControlRemoteAppsTelemetryEventsLocation

ACTIONS

Set lock-screen message

Send alert

Ring device

Stop ringing

Connectivity: Battery-saver

Connectivity: Always-on

Location: Battery-saver

Location: Accurate

DISRUPTIVE

Lock device

Reboot device

Enter kiosk

Exit kiosk

DESTRUCTIVE

Reset passcode

Factory reset (wipe)

RECENT COMMANDS

config.apply

DONE

["revision":"a0d66050b24035e144f0a51816cbe5052c5d6c502de6a66fc418a1c46489cefa","out comes":{"kiosk":"applied","location":"applied"}]

app.install

DONE

Ficha del dispositivo. En «Group & configuration» se ve su empresa, la configuración que ejecuta y de dónde le viene (Device, Group o Global). Desde aquí se puede cambiar de grupo.

DailyControl · Enrolar dispositivos

6 / 12

03 Teléfono que ya está en uso

Un teléfono que ya pasó el asistente de bienvenida no puede leer el QR de aprovisionamiento. Tienes dos opciones.

Opción A — Formatear y usar el QR (recomendada)

Es la más sencilla y la que deja el teléfono más limpio. Sigue la sección 4 para formatearlo y después la sección 2. **Se pierden los datos del teléfono**, así que antes guarda lo que haga falta.

Opción B — Enrolar por USB sin formatear

Sirve si el teléfono **puede quedarse sin cuentas**. Es también el camino para Android 6 y para dejar listo el control remoto.

1 Quitar todas las cuentas

Ajustes → Contraseñas y cuentas (o «Cuentas»): elimina Google, Samsung, WhatsApp Business, Microsoft... todas. Quita también perfiles de trabajo y usuarios secundarios.

2 Activar la depuración USB

Ajustes → Acerca del teléfono → toca 7 veces «Número de compilación». Luego Ajustes → Sistema → Opciones de desarrollador → «Depuración USB».

3 Conectarlo al computador

Acepta en el teléfono el aviso «¿Permitir depuración USB?».

4 Ejecutar el enrolamiento

Desde la carpeta de DallyControl, con el grupo al que va (su número aparece en la consola):

```
scripts/adb-enroll.sh \  
  --server https://<tu-servidor> \  
  --apk dallycontrol-agent.apk \  
  --admin-user admin \  
  --group-id <id del grupo> \  
  --remote --vnc-apk "$(scripts/fetch-droidvnc.sh /tmp)" # opcional: control remoto
```


El script instala el agente, lo hace propietario del dispositivo, le da el servidor y un código de un solo uso, y con `--remote` deja listo el control remoto. En unos segundos el teléfono aparece en **Devices**.

Si falla con «there are already some accounts on the device»

Queda alguna cuenta. Revisa Ajustes → Cuentas otra vez (hay apps que crean cuentas propias). Si no se puede quitar, toca formatear.

MÉTODO MANUAL CON TOKEN

La pestaña **Token** de Enroll muestra el mismo código de un solo uso en texto, por si hay que pasarlo a mano en un enrolamiento por USB.



Enroll → Token. El código de un solo uso para enrolar sin QR.

04 Cuándo toca formatear

Formatear (restablecer de fábrica) borra todo el teléfono y lo deja como nuevo, listo para el QR.

CASO	POR QUÉ
Tiene cuentas que no se pueden quitar	Android no deja nombrar propietario del dispositivo con cuentas.
Está administrado por otro MDM (MobiControl, Intune...) o era de otra empresa	Solo puede haber un propietario; el anterior hay que quitarlo, y lo limpio es formatear.
Se enroló con el agente antiguo (MDMesh, <code>com.mdmesh.agent</code>)	El agente cambió de paquete (<code>com.dallycontrol.agent</code>); para Android es otra app.
Se lo asignas a otra persona o empresa	Para que no queden datos, cuentas ni apps del anterior.
Se perdió o lo robaron	Borrado remoto desde la consola para proteger los datos.
El agente fue desinstalado o dejó de funcionar	Sin agente no hay administración; se vuelve a empezar.

CÓMO FORMATEAR

Desde la consola (teléfono enrolado)

1 Abre el dispositivo

Devices → el teléfono → pestaña **Control**.

2 Destructive → Factory reset (wipe)

Escribe **WIPE** para confirmar. El teléfono se borra en cuanto recibe la orden.

El borrado de fábrica solo se lanza **dispositivo a dispositivo**: la consola no deja hacerlo sobre un grupo ni sobre todos.

The screenshot displays the DallyControl interface for managing a device. The sidebar on the left contains navigation links: Overview, Groups, Devices (selected), Map, Configurations, Apps, Enroll, and Settings. The main panel shows the 'Control' tab for a device with ID 02b14c13-800e-46a9-9384-22e6392c2981. It includes buttons for 'Sync now', 'Remote', and 'Lock'. A 'STATUS' section shows battery at 100%, screen unlocked, kiosk mode on, and connectivity always-on. A 'LOCATION' section indicates no fix reported yet. A 'HARDWARE' section lists Android version 14, storage, and serial/IMEI numbers. A 'NETWORK' section shows the device type as wifi. The 'ACTIONS' section contains buttons for setting lock-screen messages, sending alerts, ringing the device, and managing connectivity and location. The 'DISRUPTIVE' section has buttons for locking, rebooting, and entering/exiting kiosk mode. The 'DESTRUCTIVE' section includes buttons for resetting the passcode and performing a factory reset. The 'RECENT COMMANDS' section lists various commands like 'config.apply', 'app.install', 'apps.scan', and 'remote.vnc.start/stop' with their execution status (DONE).

Control. Acciones del dispositivo; «Factory reset (wipe)» está en el grupo Destructive.

Desde el teléfono

- **Normal:** Ajustes → Sistema → Opciones de restablecimiento → Borrar todos los datos (restablecer de fábrica).
- **Si no arranca o está bloqueado:** apagado, mantener Encendido + Bajar volumen (según marca) para entrar en *Recovery* y elegir «Wipe data / factory reset».


Protección de restablecimiento (FRP)

Si el teléfono tenía una cuenta de Google, después de formatear pedirá **esa misma cuenta** para continuar. Antes de formatear, quita la cuenta en Ajustes → Cuentas, o ten a mano su usuario y contraseña. Si no, el teléfono queda bloqueado en el asistente.

Después de formatear, el teléfono vuelve a la pantalla de bienvenida: sigue la **sección 2**. Si el teléfono enrolado estaba en la consola, puedes borrar su ficha antigua en **Devices** (seleccionar → **Delete**); al enrolarse de nuevo aparece con un identificador nuevo.

05 Qué pasa después de enrolar

Todo lo demás llega solo, según el grupo del teléfono.



Groups. Configuración global, y por cada empresa su configuración, sus dispositivos y acciones sobre todo el grupo.

CAMBIOS MÁS ADELANTE

- **Mover a otra empresa:** Devices → seleccionar → **Move to group**, o desde la ficha del teléfono. Recibe la configuración y las apps del grupo nuevo.
- **Una configuración distinta solo para ese teléfono:** en su ficha, «Set on device». Gana sobre la del grupo y la global; «Inherit» lo devuelve a la de su grupo.
- **Soporte inmediato:** con el teléfono bloqueado en modo ahorro de batería, una orden puede tardar unos minutos en llegar. Para los equipos que necesiten soporte al instante, ponlos en **Always-on** (pestaña Remote, o Actions en Devices).

06 Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Al tocar 6 veces no sale el lector de QR	El teléfono ya pasó el asistente, o no está en la primera pantalla	Formatear (sección 4), o usar USB (sección 3).
«No se puede configurar el dispositivo» al escanear	Código ya usado o caducado (24 h), o sin internet	Pulsa New code en Enroll y vuelve a escanear; revisa la Wi-Fi.
El teléfono no aparece en Devices	Sin conexión con el servidor	Comprueba internet en el teléfono; abre la app DallyControl y revisa «Server».
USB: «there are already some accounts»	Queda alguna cuenta	Quita todas las cuentas; si no se puede, formatea.
Tras formatear pide una cuenta de Google	Protección de restablecimiento (FRP)	Entra con la cuenta que tenía; la próxima vez quítala antes de formatear.
La pestaña Remote dice que el teléfono no tiene vista remota	Se enroló por QR, sin el paso USB	Haz una vez el enrolamiento USB con <code>--remote</code> .
Las órdenes tardan minutos	Teléfono bloqueado en modo ahorro	Ponlo en Always-on si necesita respuesta inmediata.