
### CH16 複合材料

principle of combined action→較佳的性質組合由多種不同的材料不同組成配合而成

複合材料


- →matrix→較延 continuous phase
- →dispersed phase→較硬較脆 noncontinous

Dispersed phase geometry→濃度、大小、形狀、分布、方向



#### Partical-reinforced

→連續機構→非 molecular level(與 dispersion-strengthened composites 比較) Rule of mixtures



Cermet:

陶瓷+金屬→耐火碳化物(WC、TiC) + (Co、Ni)

Carbon black→carbon particle+硫化橡膠

Concrete→基材、分散相都是陶瓷→consist of an aggregate of particles <u>bonded by cement(</u>注意 concrete&cement!!)

#### Concrete 的限制

- 1.weak \ brittle
- 2.熱膨脹大

3.may crack when exposed to freeze-thaw cycle(冷熱交替)

Portland cement concrete	1.Portland cement
	2.fine aggregate → sand
	3.coarse aggregate→gravel
	4.water
Reinforced concrete	1.additional reinforcement → steel、wires、rods
	2.混高模數的 concrete fiber
	3.prestressed concrete→引入殘留壓縮應力
	4.postensioning(混凝土硬化後拉伸)

# Dispersion-strengthened composites

以硬且惰性之金屬或非金屬微細顆粒,均勻分散強化

EX.

Thoria-dispersed Nickel(TD Ni)→Ni-ThO<sub>2</sub>(3%vol)

Sintered-Alumium Powder→Al-AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>


# 比較


大質點	連續機構
	非 molecular level
分散質點	Molecular level
	阻礙差排運動
	強化效果沒析出硬化好,但不需熱處理,且可用於高溫(分散相不
	與 matrix 反應)
析出硬化	也是阻礙差排運動
	要熱處理
	不可用於高溫(時效)

# Fiber reinforced

每個纖維兩端並無負荷貫穿!!


由臨界的圖(a)來推公式 要知道各值代表誰的





當長度越長→纖維增強越多→連續 一般來講連續→I>15I<sub>c</sub>

長度至少為15貝的臨界長度!



continuous and aligned

# discontinuous and aligned

# discontinuous and randomly

考試我一定寫不出來 放棄





 $E_{cd} = K E_f V_f + E_m V_m$ 

K:0.1~0.6

比較:非等向性、有較強的方向 ; 等向性、無較強方向

#### The fiber phase

Stiff & strong

直徑小→大: whiskers→fibers→wires

Whisker:非常 thin 單晶.高強度.高 I/d.高結晶.近無缺陷

Fiber:多晶或非晶.高分子或陶瓷

Wires:steels.Mo.W

#### Matrix phase

高分子、金屬、陶瓷皆有可能

- 1.固定 fiber, 傳導應力
- 2.保護 fiber
- 3.分開 fiber,避免裂紋傳播

需要很強的 interfacial bond between fiber & matrix

- 1.max the stress transmittance
- 2.min the fiber pull-out & probality of failure

Polymer-matrix(PMCs)	Glass-Fiber-Reinforcement Polymer(GFRP)
	E-glass
Matrix→polymer <u>resin</u>	1 容易從 molten state drawn into 高強度 fibers
high-molecular-weight	2.技術上成熟
reinforcing plastic.	3.高比強度
決定最大使用溫度,因其	4. chemical inertness 很耐
通常比纖維增強物易熔	玻璃拉伸纖維暴露在環境下會弱化,會塗一層東西來
化	保護,在製作複合物時,會以 coupling agent 來代替,
	增強基材和纖維的鍵結。

最常用的是 polyesters & vinyl esters

epoxies 比較貴,有應用 在航空,性質較好

polyimide resins →高溫 高溫熱塑型

PEEK \ PPS \ PEI

Fiber → reinforcement medium

(glass、carbon、aramid) 另外較少使用的有

B、Si、碳化物和氧化鋁

#### **Carbon-Fiber-Reinforcement Polymer(CFRP)**

- 1. highest specific modulus and specific strength
- 2.高溫下拉伸模數仍高,但氧化是個問題
- 3.抗潮、抗各種溶劑、酸、鹼

Carbon fiber → graphitic and noncrystalline regions

外塗 epoxy 增強與 polymer 的吸附(2-D!!)

three different organic precursor materials

- 1. rayon 螺縈
- 2. polyacrylonitrile (PAN)
- 3. pitch 瀝青


#### **Aramid-Fiber-Reinforcement Polymer(AFRP)**

Kevlar<sup>TM</sup> and Nomex<sup>TM</sup>

- 1.比強度
- 2.耐高溫-200~200°C(儘管他是熱塑性)
- 3.高溫穩定
- 4.matrix 用 epoxies 或 polyesters

應用→textile operations→ballistic products

(bullet-proof vests and armor)



#### Metal-matrix(MMCs)

基材:超合金、AI、Mg、Ti、Cu

強化物:

連續→C、SiC、B、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、耐火金屬

不連續→SiC(whiskers)、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、C

一般製程至少有2步驟

1.consolidation 2.synthesis

aerospace industry

boron fibers → Space Shuttle Orbiter


continuous graphite fibers→ Hubble 望遠鏡

# Ceramic-matrix(CMCs)

陶瓷 particles.whiskers 填入另一陶瓷 advancing cracks and dispersed phase particles 之間的 交互作用使  $K_{IC}$ 改善

#### transformation thoughness

透過相變化以阻擋 crack



Ceramic-whisker 韌化(SiC、Si₃N₄)抑制 crack

- 1.使 crack tip 偏移
- 2.在 crack 表面間產生 bridge
- 3.把 whiskers 抽出時吸收能量
- 4.使 crack tip 附近的應力重新分布

#### **CARBON-CARBON COMPOSITES**

一種最先進的材料

性質很好,但缺點是高溫氧化(碳)

Process: carbon-fiber 排列-->注入 liquid polymer(phenolic)-->產生 prolyzed,排出 O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>...剩碳鏈→熱處理使緻密、強度增加。

#### Hybrid COMPOSITES

2 種以上的 fiber →EX.碳纖維強且貴,玻璃纖為便宜但較弱

相關 Process

Pultrusion、preg production、filament winding(真的懶得看這些了)