CH1、導論

OS 介紹及 System Types 介紹

目錄:

Computer System 組成

OS架構

CPU 延遲時間過長原因與解決策略

CPU-Bound 與 IO-Bound

Buffering 與 SPOOLing

OS 之 roles(角色)

System Types [三顆星]

Multiprogramming

Time Sharing

Multiprocessor

Real-Time


Batch

Handheld

Computer System Structure

主要由4個部分所組成

- 1. Hardware: CPU \ Memory \ I/O Devices
- 2. Operating System(存在RAM、使用者共享)
- 3. Application Programs(例如:Office、Word、Processor...等) (+ System program(例如:Compiler、Assembler、Linking Loader、Debugger...等))
- 4. Users:人或其他機器/系統





[補充]

- 1. Bare Machine(裸機):純粹只有硬體組成,其上無其他 OS 及 System program
- 2. Extended Machine: Bare Machine 加入 OS/system program 或 app

OS 架構

[其他版本圖一]





kernel(核心): OS 之重要服務之集合、且常駐(resident) in Memory. 雖無非常明確、嚴緊之定義,但可以以『總是在運行』作為定義參考


例:下列何者為OS的一部分?

- a. The CPU Scheduler
- b. Device Drivers
- c. Compilers
- d. Word processors

=>a,因為b、c、d皆可為『需要時再安裝/使用即可』

Command Interpreter(命令解譯器),三種型式:

- 1. Menu
- 2. Text(Command/dos/UNIX/Linux)
- 3. GUI(Graphic User Interface) \ Mac \ Windows



OS 之 Roles(扮演角色或目的)

- 1. 提供一個讓 users 易於操作電腦之溝通介面
- 2. 提供一個讓 users programs 易於執行之環境
- 3. 作為一個 resource(資源)的管理者協調分配 resources(CPU、Memory、I/O), 期望 resources 可有效利用
- 4. 作為一個監督者,監控所有 process 執行,避免 process 之有意或無意之破壞,造成 system 重大危害

OS 追求『公平』與『效率』,雖然兩者基本上是矛盾的(ex:FIFO(公平)與SIF(效率)

CPU 延遲時間過長原因與解決策略

- 一、(早期)人為設定/介入時間太長
 - 1. 熟練的 System Administrator
 - 2. 發展"Resident Monitor"
 - i. Automatic Job Sequencing
 - ii. Control Card & Command Interpreter
 - iii. Device Drivers(驅動程式): 實現 Device Independent
 - iv. Interrupt 機制
- 二、(始終存在)IO 運作太慢使得 CPU 等待時間過長
 - 1. 使用較快的設備/機制介入 CPU 與 IO: Buffering、SPOOLing
 - 2. 讓 CPU 總是 Busy,即讓 CPU 在多個工作間切換: Multiprogramming

CPU/IO-Bound

| CPU-Bound | IO-Bound |
|-------------------------------|-------------------------------|
| CPU 計算量大、效能取決於 CPU 運 | IO 運作量大、效能取決於 IO 運作速 |
| 算速度 | 度 |
| 若 CPU-Bound 與 IO-Bound Job 同時 | 若 CPU-Bound 與 IO-Bound Job 同時 |
| 爭取 CPU 時,IO-Bound Job 會有較 | 爭取 IO 時,CPU-Bound Job 會有較 |
| 高之優先權(IO-Bound Job 會較快完成) | 高之優先權(CPU-Bound Job 會較快完成) |

Buffering(緩衝)與 SPOOLing(線上週邊同時處理).

SPOOL: Simultaneous Peripheral Operation On-Line


| | Buffering | SPOOLing |
|----|---------------------------------------|--|
| 定 | 將傳輸之資料暫時放置於 Memory | 將 Disk 作為極大的緩衝區使用, |
| 義 | 內 | CPU 會『誤以為』IO 已完成 |
| 硬 | Mem(有 SWAP) | 少許 Mem(紀錄IO Request、無 |
| 體 | | SWAP) \ Disk |
| 特 | 一次只允許一種/自身 IO 在運作 | 可同時有多種 IO 在運作,可能產 |
| 色 | | 生死結(多個IO 通道) |
| 모回 | 10 Device | Memory |
| 示 | Memory IO運作 Dick | IO Request Recorder IO Device |
| | Computing Input Buffer | Computing Card Reader Spooling Area |
| | Output Data Buffer IO運作 Printer | CPU Output Data Printer Spooling Area IO運作 Printer |


Multiprogramming System

- (一)系統允許多個 Jobs (process)同時執行,即是:
 - 1. 主要目的:提高 CPU utilization
 - 2. 作法:透過 Job Scheduling (or CPU Scheduling 技術) 達成 Ex:當執行中的 process 在 waiting for I/O-Completed,則OS 可將 CPU 切換給另一個 process 執行,避免 CPU idle,即只要系統內存夠多的 Jobs 存在,則 CPU idle 機會下 隆
- (二)Multiprogramming Degree

系統內之 process 數目,一般來說,若 Degree 愈高,則 CPU utilization 愈高。(CH8 Virtual Memory 中的 Thrashing 例外)

- (三)多個 process 同時執行之方式有二:
 - 1. Concurrent Execution: 一顆 CPU, 輪番交錯使用(看起來像平行執行)
 - 2. Parallel Execution(真的實際在平行執行)





Time-Sharing System(分時系統)

(一)Def: 又叫 Multitasking[恐]

It's a logical extension of multiprogramming system.


與 Multiprogramming 最大差異: CPU 的切換頻率極高(CPU switching highly frequently)

(二)特色:

- 1. 對 user response 時間很短(ex: 小於1秒)
- 2. 適用於"user interactive" computer/環境
- 3. CPU: CPU Scheduling 採用 RR 排班法(CH4)
- 4. Mem: 使用 Virtual Memory 技術,擴展 logical memory space
- 5. IO:使用"spooling"技術,實現 I/O Device 之共用(類似 buffering 技術)

Multi-process System

- (一)Def: 又叫 Multiprocessing 或 Parallel System 或 Tightly-coupled system 主要特色如下:
 - 1. 一個機器(或 Mother board)有多顆 processors (或 CPUs)
 - 2. 這些 CPUs 彼此共享機器的 Memory BUS、I/O Devices、power supplier
 - 3. 通常受同一個 clock 之時脈、同一個 OS 控制
 - 4. processors 之間的溝通大部分採"Shared Memory"方式



(二)Benefit(好處)

- 1. Increased Throughput(產能增加):因為可支持多個工作在不同 CPUs 上平行執行(parallel computing),但N顆 CPUs 產能絕對小於1顆 CPU 的N倍,原因有二:
 - 甲、resources contention(資源競爭)
 - 乙、processor 間之 Communication 會抵消產能
- 2. Increased Reliability(可靠度的提升): 萬一一個 CPU 壞了,系統不會馬上停頓,因為其他 CPU 仍可運行。名詞解釋:
 - 甲、Graceful degradation(漸進式滅亡): 系統不致因為某些 HW/SW 元件故障而 Fail-soft
 - 乙、Fault-Tolerant System(容錯系統): 具有 graceful degradation 性質
- 3. Economy of Scale: (運算能力之擴充符合經濟效益):
 - 甲、因為N顆CPUs在一部機器內與N部機器相比,成本較為便宜
 - 乙、這些 CPUs 共享同一機器之 Memory、BUS、I/O Devices
- (三)Multiprocessor system: 可再細分為 2 種 subtypes:
 - 甲、SMP(Symmetric Multi-Processors,對稱式):每個 Processor 之工作能力相同(identical)且每個 processor 皆有對等的權利來存取資源

優點: 1.可靠度較 ASMP 高

2.效能較高

缺點:SMP的OS設計開發較複雜(因為互斥存取的機制)


乙、ASMP(Asymmetric Multi-Processors,非對稱式):每個 processors 之工作能力不盡相同,通常採取 Master-Slave 架構(又稱 Boss-Employee[惡]) Master processor 負責工作分派及資源管理、監督 Slave...等管理工作;其他 Slave processors 負責執行工作

優點: ASMP 的 OS 設計開發簡單(與 simple CPU OS 類似)


缺點: 1.可靠度低

2.效能較差(Master 是瓶頸)

(四)Multiprocessors System vs Multicores CPU



多核




就 OS 而言,沒有差異。即將一個 Core 視為一個 logical CPU 在看待。 Ex:主機板裝 4 顆雙核=8 顆 CPU 可 用(對 OS 而言)

優點:

- 1. power saving
- 2. 速度較快,因為同一晶片內資料 傳遞較快

Distributed System(分散式)

- (一)Def: 又叫 Loosely-coupled System
 - 1. 多部機器彼此透過 Network(LAN、WAN)(或 Bus)相連
 - 2. 每部機器之 CPU 有各自的 Memory、Bus、I/O,非共享
 - 3. 各 CPU 之 clock 時脈控制不一定相同
 - 4. 各 CPU 上之 OS 也不一定相同
 - 5. 各機器之間的溝通大都採用"Message Passing"方式
 - 甲、建立線路
 - 乙、相互傳輸
 - 丙、釋放 link



(二)構建之理由(好處)

- 1. Increased Throughput (支持 parallel computing)
- 2. Increased Reliability
- 3. Resources sharing,所以成本降低

支持"Clint-Server Computing Model"之實施

- 1. **Server**:提供某些服務的機器(ex:mail、file、DNS、printer、computing)
- 2. Client:本身不提供服務,且它需要某些服務時,則發請求給
 - Server,服務完後再將結果回傳

"peer-to-peer(P2P)" model: peer 同時具有 Server and Client 角色

4. remote sites communication:需求被滿足。(ex:email、FTP via internet)

Real-Time System(即時系統)


(一)分為2種:

- 1. Hard Real-Time
- 2. Soft Real-Time

(二)Hard Real-Time System

- 1. Def: This system must ensure the critical tasks complete on time。即時工作 必須依規定的時間限制內完成,否則即算失敗
- 2. 例:軍事防衛系統、核能安控系統、工廠自動化生產、機器人控制

3. 圖示:



4. 設計考量

- 甲、所有時間延遲之因素需列入考量 sensor data 傳輸速度、運算速度、signal 傳輸...確保這些時間的加總能滿足時間 deadline 的要求
- 乙、所有會造成處理過久或無法預測之設備或機制宜少採用或不用。 例如:磁碟宜少用或不用、Virtual Memory 絕不採用
- 丙、就 CPU Scheduling 設計而言,需先考慮 Scheduling 與否,再進行排程。(ex:rate-monotonic、EDF Scheduling)
- 丁、Time-Sharing System 無法與之並存
- 戊、OS 所造成的分派延遲宜降低
 - 一般實務上,Hard Real-Time System 鮮有 OS(OS *幾乎不存在*),尤其 是 Embedded Real-Time System
- 已、現行的常用系統 OS 不支援 Hard Real-Time 特性,通常是客製化設計(ex: Linux、Unix、Windows、MAC、Solaris... 等)

(三)Soft Real-Time

- 1. Def: This system must ensure the real-time process get the highest priority than the others and retain this priority level until it completed.
- 2. 例: Multimedia system \ simulation system \ VR system
- 3. 系統設計考量
 - 甲、就 CPU Scheduling 設計而言
 - 1.需支持 preemptive priority scheduling
 - 2.不可提供"aging"
 - 乙、儘量降低 kernel 的 dispatch latency time
 - 丙、可支援 Virtual Memory 並存,但是要求 Real-Time process 的全部 pages 必須都待在 Memory 中,直到完工
 - 丁、與 Time-Sharing 可以並存(ex: Solaris)
 - 戊、一般商用 OS 皆支持 Soft Real-Time System 之特性

Batch System (批次系統)

- (一)Def:將一些較不緊急、定期性失誤互動性之 Jobs 累積成堆,再分批送 入系統處理
- (二)例:庫存盤點、報稅、掃毒、磁碟重組、清算系統
- (三)主要目的:提高 resource utilization,尤其是在冷門時期,不適合用在 Real-Time System、user-interactive app(ex:game)

Handheld System(手持式)

- (一) 例: PDA、Smart Phone、iPad(平板)
- (二) Hardware 天生的限制,帶來 Software 必須配合之處
 - 1. Slower processor=>背後限制為: 1.power 供應問題 2.散熱處理問題
 - 2. Memory space(RAM)有限=>1.運算宜簡單、不宜複雜
 2.程式 size 宜小、不用的 Memory space 立刻釋放
 - 3. 螢幕很小=>顯示內容要有所刪減(ex:手機網站 design)

例題(是非題):

- 1. Multiprogramming 一定是 Multiprocessors ?
- 2. Multiprocessors 一定是 Multiprogramming ?
- 3. Multiprogramming 一定是 Multiusers ?
- 4. Multiusers 一定是 Multiprogramming ?
- 5. Time-Sharing 一定是 Multiprogramming ?
- 6. On-Line System 一定是 Real-Time System ?

F、T、T、F、T、T、F(On-Line 有可能是 Batch System)