Sistemas de gestión empresarial. UD 2 – Instalación y configuración del sistema ERP-CRM. 2.1 - Instalación de odoo.

https://vivaubuntu.com/instalar-odoo-en-ubuntu-18-04-paso-a-paso/

https://diarioprogramador.com/instalar-odoo-y-apache-en-ubuntu-server-20-04-desde-cero

https://www.odoo.com/documentation/saas-18.2/es/administration/on premise/packages.html

1. Actualizar el sistema.

apt update

2. Comprobar el idioma.

locale

dpkg-reconfigure locales

3. Instalar el Sistema de BBDD

sudo apt install postgresql postgresql-client

4. Crear el usuario odoo en postgresql

sudo su postgres createuser --createdb --pwprompt odoo Contraseña Admin1234 exit

- 5. Instalar dependencias
 - a. Desde los repositorios

https://www.odoo.com/documentation/18.0/es/administration/install/packages.html

descargamos e instalamos la clave pública del repositorio de odoo wget -q -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg

#Introducimos la dirección en nuestro repositorio echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install odoo

b. Desde el paquete dpkg

Descargar paquete dpkg, desde https://nightly.odoo.com/, en este caso versión 18 _all.deb

Para la ultima version

descargarmos la ultima version
wget https://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/<u>odoo 18.0.latest all.deb</u>
instalamos el paquete
sudo dpkg -i <u>odoo 18.0.latest all.deb</u>

Da errores porque faltan dependencias del paquete odoo, para corregirlos:

apt --fix-broken install

- 6. Acceder:
 - a. desde un navegador local.

http://localhost:8069

b. desde un navegador remoto.

http://ipServidor:8069

7. Para ver el estado del servicio.

sudo service odoo status

Este comando nos mostrara donde se ubica el archivo de configuración y el archivo de log de odoo.

8. Error a partir versión 18.

Desde la versión 18 da problemas con la librería phonenumbers.

Para solucionarlo, instalamos el paquete phonenumbers desde pip3 (gestor de paquetes de Python)

conocermos la version de pip3
pip3 –version
sino esta instalado lo instalamos
sudo apt install python3-pip
instalamos el paquete que da problemas
sudo pip3 install --break-system-packages phonenumbers

Sistemas de gestión empresarial. UD 2 – Instalación y configuración del sistema ERP-CRM. 2.2 – Comandos psql.

 Servidor de base de datos. Al instalar postgres (no es necesario instalar odoo), se crea un usuario de sistema llamado postgres, el cual gestiona el SGDB postgres.
 Para entrar 2 formas

(a) Hacer un cambio de usuario desde el superusuario.

sudo su postgres

(b) Chafar la contraseña de postgres y cambiar de usuario.

sudo passwd postgres su postgres

2. Ejecutar psql. Desde el usuario postgres, ejecutamos psql.

psql

Cambiar contraseña

ALTER USER usuario WITH PASSWORD 'nueva_password' ALTER USER odoo WITH PASSWORD 'Admin1234';

- 3. Conectar a la BBDD.
 - a. Desde consola.

psql -d name_db

b. Dentro de psql.

\connect nombreBBDD

4. Comandos psql

\l listar las bases de datos.

\du listar usuarios.

\dt listar datos tabla

\q Salir

- 5. Comandos sql.
 - a. Listar los usuarios de odoo.

SELECT * FROM res_users;

SELECT login FROM res_users;

b. Listar las tablas de la BBDD a la que estamos conectada.

SELECT * FROM pg_catalog.pg_tables;

SELECT login FROM res_users; SELECT name FROM res_country;

c. Contarlas tablas de la BBDD a la que estamos conectados.

SELECT count(*) FROM pg_catalog.pg_tables;

Sistemas de gestión empresarial. UD 2 – Instalación y configuración del sistema ERP-CRM. 2.3 – Instalar pgAdmin4.

https://www.how2shout.com/linux/install-postgresql-pgadmin-4-on-ubuntu-22-04-lts-jammy-linux/

1. Añadir la clave pública del repositorio de postgreSQL.

curl -fsSL https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg -- dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/pgadmin.gpg

2. Añadir el repositorio de pgAdmin4.

sudo sh -c 'echo "deb

https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/\$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'

3. Actualizar los repositorios y los paquetes.

sudo apt update && sudo apt upgrade

- 4. Instalar pgAdmin4.
 - a. Versión escritorio.

sudo apt install pgadmin4-desktop

b. Versión web.

sudo apt install pgadmin4-web

c. Para ambas.

sudo apt install pgadmin4

5. Configurar la cuenta de usuario de pgAdmin.

sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

6. Acceder a la web. Desde el navegador.

http://your-server-ip-address/pgadmin4

- 7. Conectar con la base de datos. Desde la web:
 - a. Añadimos un nuevo servidor.

- b. Le ponemos un nombre a la conexión.
- c. En la pestaña de conexión, rellenamos la ip (podemos poner localhost, 127.0.0.1 o la ip), la base de datos, el usuario (del SGBD) y la contraseña.

Sistemas de gestión empresarial. 3.1- Configurar el correo saliente en odoo.

https://switnet.net/2016/11/odoo-configuracion-de-correo-de-salida/

 Crear una cuenta de correo (por ejemplo, de gmail) y nos permita enviar correos. En Gmail es necesario habilitar la verificación en 2 pasos.

En nuestro caso el usuario y la llave de acceso son:

odoochomon@gmail.com pntk yria dyym rhov

Verificación en 2 pasos en gmail

Primero inicias sesión en gmail.

abres otra pestaña, y vas a:

https://myaccount.google.com

en el menú de la izquierda vas a:

--> Seguridad --> y activas la Verificación en dos pasos

Te pedirá el número de teléfono, te enviará sms (si no lo habías hecho antes...) y ahora, una vez activada la verificación en dos pasos, vas a:

https://myaccount.google.com/apppasswords

y tendrás que dar de alta una app, le pones un nombre y sigues las instrucciones, y al final te acaba dando google una password

esa password es la que tienes q poner con tu dirección de correo para q funcione.

En nuestro caso:

odoochomon@gmail.com

pntk yria dyym rhov

Nota la contraseña tiene un espacio al final

- 2. Configurar de servidor de correo de salida
- a) En la página de odoo, ir ajustes, en modo depurador.
- b) En la pestaña de técnico, seleccionar servidores de correo saliente.

Herramientas de ludificación	Técnico	
	Calificaciones	^
	Ajustes de usuario	
	Clientes	
	Sesiones de comunicación de tiempo real	
	Servidores ICE	
	Reacciones de mensaje	
	Vistas previas de enlaces	
	GIF favorito	
	Actividades	
	Visión general de las actividades	
	Tipos de actividad	
	Planes de actividad	
	Correo electrónico	
	Correos electrónicos	
	Servidores de correo de salida	
	Servidores de correo de entrada	
	Diantillas de correo electrónico	

c) Configuramos el servidor con nuestros datos.

 $Servidor\,SMTP\ smtp.gmail.com$

Puerto SMTP 587

Authenticate with Nombre de usuario
Seguridad de la conexión TLS (STARTTLS)
Nombre de usuario odoochomon@gmail.com
Contraseña: pntk yria dyym rhov

Sistemas de gestión empresarial. UD 3 – Implantación de un ERP en la empresa. 3.2 – Exportar e importar datos.

- 1- Exportar un listado de empleados.
- 2- Exportar los empleados con compatibilidad de importación.
- 3- Se desea importar usuarios a nuestro sistema. Para ello necesitamos generar un Excel, con el formato adecuado e importar su contenido. Generar 1000 usuarios con nombre apellidos, correo electrónico y inicio de sesión.

Nota: Para generar datos podemos usar la web.

https://www.mockaroo.com/

Sistemas de gestión empresarial. UD 4 - Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo. 4.2 – Aplicaciones de terceros.

En odoo se pueden instalar módulos o aplicaciones programadas por terceros. Los 2 sitios principales donde se puede descargar aplicaciones son:

• oca (Odoo Community Association).

https://odoo-community.org/resources/projects-apps

• La página de odoo.

https://apps.odoo.com/apps/modules

Busca un módulo gratuito que quieras probar e instálalo en tu equipo.

Prueba el funcionamiento de la aplicación.

Sistemas de gestión empresarial. UD 4 - Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo. 4.3-Modo Depuración.

Para depurar los módulos, es necesario para el servicio odoo y arrancar el módulo en modo depuración.

Para parar el servicio, cada vez que se inicia la maquina será:

sudo service odoo stop

Sino deseamos que el servicio no se inicie con equipo, lo podemos deshabilitar, para ello:

sudo systemctl disable odoo.service

Si posteriormente deseamos habilitarlo:

sudo systemctl enable odoo.service

Para arrancar odoo desde consola, el comando es odoo. Este comando tiene una serie de opciones:

- -c,--conf=my.conf: Sets the configuration file to use.
- --save: Saves the config file.
- --stop,--stop-after-init: Stops after module loading.
- -d,--database=mydb: Uses this database.
- --db-filter=^mydb\$: Filters the databases that are available using a regular expression.
- -p,--http-port=8069: The database port to use for HTTP.
- -i,--init=MODULES: Installs the modules in a comma-separated list.
- -u,--update=MODULES: Updates the modules in a comma-separated list.
- --log-level=debug: The log level. Examples include debug, debug_sql, debug_rpc, debug_rpc_answer, and warn. Alternatives for debugging specific core components are as follows:
 - --log-sql: Debugs SQL calls
 - --log-request: Debugs HTTP request calls
 - --log-response: Debugs responses to HTTP calls
 - --log-web: Debugs HTTP request responses

- --log-handler=MODULE:LEVEL: Sets the log level for a specific module. The following are examples:
 - --log-handler=werkzeug:WARN
 - --log-handler=odoo.addons:DEBUG
 - --logfile=<filepath>: Sends the log to a file.
- --dev=OPTIONS: Options include all, [pudb|wdb|ipdb|pdb], reload, qweb, werkzeug, and xml.

Los modos más usados en clase serán:

odoo –d db –u modulo


odoo -d db -u modulo --logfile=./prueba.txt

odoo –d db –u modulo -p 8068

Sistemas de gestión empresarial. UD 4 - Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo. 4.4 – Acceder desde NAT.

Sino deseamos que otros usuarios de nuestra red accedan a nuestra máquina virtual y evitar problemas con otros equipos que tengan la misma MAC, podemos deshabilitar la tarjeta configurada con adaptador puente y dejar solo la tarjeta configurada como NAT.

Sobre la tarjeta configurada como NAT, configuramos el reenvió de puertos para las 3 funcionalidades explicadas hasta ahora. El resultado sería algo así:




A partir de aquí, para acceder a los servicios de nuestra máquina Virtual:

ssh

ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1


odoo

127.0.0.1:8069



Pgadmin

127.0.0.1:8080



Sistemas de gestión empresarial. UD 4 – Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo 4.5 – Desarrollar módulos desde Windows.

Acceder por ssh

Ahora es posible acceder desde línea de comandos acceder por ssh. Antes era necesario programas como putty.

Para acceder como en Linux.

ssh usuario@ip

Si accedemos desde otro puerto distinto al 22

ssh -p puerto usuario@ip

2. Programar desde Visual studio code

Ahora desde Windows esto cambia. Creo que lo más fácil es instalar en visual studio code la extensión Remote-SSH

Luego aparece la extensión y hay que conectar con el servidor. Para configurar la conexión lo mejor es seguir los pasos. Si tienes dudas puedes seguir esta web:


https://diarioprogramador.com/conectar-a-un-servidor-por-ssh-desde-visual-studio-code/

Si usamos un puerto distinto, se lo indicamos

ssh -p puerto usuario@ip

- **3.** Para copiar archivos entre maquinas, por ejemplo 3 posibilidades:
 - a. Desde filezilla.

Si desea copiar archivos entre maquinas, se puede utilizar ftp sobre ssh, con un cliente como puede ser filezilla cliente, agregando un muevo sitio, y configurando sus datos:




b. Mapear un equipo remoto como unidad de red.

También se puede acceder al equipo remoto, como si fuera una unidad de red, y programar y mover archivos desde los equipos. Para ello se puede mapear. Un programa que realiza esto es sftp drive. Su configuración esta esta web:

https://www.actualapp.com/mapear-unidad-red-sftp-windows-58036

Añadimos nuestra configuración.



c. Desde visual studio code.

Si tenemos abierto visual studio code, sobre la maquina remota (por ejemplo la extensión remote-ssh), se puede arrastrar y copiar entre maquinas.

