

Desarrollo y evolución del IPv6

### **Páginas**

- · Pagina Principal
- Protocolo IP
- Protocolo IPv4
- Protocolo IPv6
- Características y beneficios de IPv6
- Formato de direcciones IPv6
- Segmentación
- Tipos de direcciones IPv6: Unicast, Anycast, Multicast
- Jerarquización
- Encabezado de paquetes IPv6
- · IPV6 en los accesos
- Coexistencia IPv4/IPv6
- Estrategias de Transición a IPv6
- Doble Stack
- Tunelización IPv6
- Traducciones
- Comparativas en el routing
- Consideraciones de Enrutamiento con IPv6
- Configuración de RIPng para IPv6
- Configuración de OSPF3
- Servicios Básicos de IPv6
- streams


### Enlaces de Interes

- IPv6.es
- IPv6.com
- IANA
- LACNIC
- ARIN
- RENATA
- Internet Society

# Configuración de RIPng para IPv6

Las necesidades de conectividad a nivel mundialespecialmente en Internet, debido a esta necesidad se crean alternativas como Ipv6 una forma de solucionar el problemade falta de direcciones. Este cambio necesita también del avance de protocolos que permitan el enrutamiento, no solo para grandes redes sino también para redes pequeñas quenecesiten una fácil configuración y administración. De esta necesidad surge el protocolo RIPng el cual se diocomo evolución de otros protocolos.El primero de ellos fue RIPv1, este protocolo utiliza el método de encaminamiento vector distancia, es un protocolo con clase por ese motivo no soporta mascaras variables, utiliza el conteo de saltos para su métrica, unamétrica de 16 saltos significa que la ruta es inalcanzable, envía sus mensajes a la dirección Broadcast. Para cada destino RIPv1 almacena información en el router como: la dirección IP del destino, la métrica (numero de saltos), la dirección IP del próximo salto, las banderas para indicar la próximaactualización y los temporizadores, RIPv1 usa UDP (User Datagram Protocol) para comunicarse con los routers por el puerto UDP 520. Este protocolo envía sus mensajes a la dirección Broadcast. Para extender las funcionalidades de este protocolo se desarrollo RIPv2 el cual es protocolo sin clase, y admite CIDR, VLSM y redes no contiguas, usa direcciones Multicast. Como extensión de este protocolo que se usa en Ipv4 se desarrollo RIPng (RIP Next Generation).

RIPng es un protocolo de enrutamiento vector distancia con un límite de 15 saltos que usa actualizaciones de envenenamiento en reversa y horizonte dividido para evitar routing loops. Su simplicidad proviene del hecho de que no requiere ningún conocimiento global de la red. Sólo los routers vecinos intercambian mensajes locales, debe ser implementado solo en routers, sigue implementando la misma métrica que RIPv1, las tablas de enrutamiento presentes en los routers contienen entradas con la siguiente información: El prefijo Ipv6 de destino, la métrica o numero de saltos para llegar a este destino, la dirección del siguiente salto (esta dirección debe ser Ipv6) , una bandera que indica los cambios recientes en el estado de la ruta y los temporizadores asociados a la entrada.



En la topología tenemos 3 Routers y dos redes LAN que debemos unir mediante direccionamiento IPv6

Los bloques asignados están escritos y para simplificar la configuración se han dejado todos en /64.Paso 1: Configuramos las direcciones IP en cada interfaz de cada router.

### <u>R1</u>

R1(config)#

R1(config)#int s0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:A::5/64

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int f0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:C::5/64

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int f0/1

R1(config-if)#ipv6 address 2001:0:0:1::1/64

R1(config-if)#no shutdown

#### Twitter

Tweets by @/

#### Translate

Nos visita desdo IP Address: 148 Host: 148.204.4

1. AfriNIC: A Information (
2. APNIC: Asi Information (
3. ARIN: Ame Internet Num
4. LACNIC: Ir Records for L the Caribbea
5. RIPE NCC: Européens Nc Coordination

# Agota

▼situació Plazo y e

> AfriNIC 12.08.2 APNIC 15.04.2

24.09.2 LACNIC 10.06.2 RIPE NCC 14.09.2 R1(config-if)#

### <u>R2</u>

R2

R2(config)#

R2(config)#int s0/0

R2(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:A::6/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#int f0/0

R2(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:B::5/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#int f0/1

R2(config-if)#ipv6 address 2001::2:0:0:1/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#

## <u>R3</u>

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:C::6/64

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#int f0/1

R3(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:B::6/64

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#

Luego de eso revisamos que exista ping entre los enlaces:

R1#ping ipv6 2001:A:A:A::6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:A:A:A::6, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/32/68 ms

R1#ping ipv6 2001:A:A:C::6

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:A:A:C::6, timeout is 2 seconds:

!!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/33/60 ms

R1#

Lo mismo entre los demás Routers.

Hasta este punto está funcionando el direccionamiento IPv6 básico. Ahora se debe enrutar, ya que al igual que en IPv4, los routers solo conocen los hosts y redes que tienen directamente conectadas.

Indispensable es activar en todos los routers el enrutamiento IPv4 que viene desactivado de manera predeterminada. El comando de modo global es ipv6 unicast-routing (similar a ip routing).

### <u>R1</u>

R1(config)#ipv6 unicast-routing

### R

R2(config)#ipv6 unicast-routing

## R3

R3(config)#ipv6 unicast-routing

Importante es notar que aunque solo se quiera levantar una ruta estática en IPv6, este comando debe ser ingresado antes.

Para habilitar RIPng solamente se debe ingresar a la interfaz de router que se desea publicar en el proceso RIP e ingresar el comando ipv6 rip <u>IDENTIFICADOR</u> enable donde "<u>IDENTIFICADOR</u>" es un <u>ID</u> de proceso al más puro estilo OSPF. Este valor puede ser un número o una palabra. A continuación ingresaremos en todas las interfaces de R1, R2 y R3 para ingresar este comando. Note que la interfaz f0/1 de R1 y R3 no conectan con ningún otro router, pero sin embargo en ellas también se debe habilitar RIPng para que esas redes se publiquen.

### R1

R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ipv6 rip IDENTIFICADOR1 enable
R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ipv6 rip IDENTIFICADOR1 enable
R1(config-if)#ipv6 rip IDENTIFICADOR1 enable

R1(config-if)#ipv6 rip IDENTIFICADOR1 enable R1(config-if)#end

#### R2

R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ipv6 rip | IDENTIFICADOR1 enable
R2(config-if)#int f0/1
R2(config-if)#ipv6 rip | IDENTIFICADOR1 enable
R2(config-if)#int s0/0
R2(config-if)#ipv6 rip | IDENTIFICADOR1 enable
R2(config-if)#end

#### <u>R3</u>

R3(config)#int f0/0
R3(config-if)#ipv6 rip IDENTIFICADOR1 enable
R3(config-if)#int f0/1
R3(config-if)#ipv6 rip IDENTIFICADOR1 enable
R3(config-if)#end

\* NOTA: El nombre de proceso no debe ser el mismo en todos los routers. Como es un identificador local, puede ser el mismo o diferente en toda la red RIP y el enrutamiento funcionará igualmente. Sin embargo, es necesario que en el router, todas las interfaces pertenezcan al mismo proceso.

Veamos si la tabla de enrutamiento se ha actualizado con las redes aprendidas por RIPng. Tomaremos omo ejemplo R1. Para ver la tabla de enrutamiento en IPv6 el comando es show ipv6 route.

R3#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external R 2001:0:0:1::/64 [120/2]

via FE80::C200:3FF:FE10:0, FastEthernet0/0

R 2001:0:0:2::/64 [120/2]

via FE80::C201:3FF:FE10:0, FastEthernet0/1

R 2001:A:A:A::/64 [120/2]

via FE80::C200:3FF:FE10:0, FastEthernet0/0

C 2001:A:A:B::/64 [0/0]
via ::, FastEthernet0/1
C 2001:A:A:C::/64 [0/0]
via ::, FastEthernet0/0
L 2001:A:A:C::6/128 [0/0]
via ::, FastEthernet0/0
L FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

R3#

Las redes marcadas con R han sido aprendidas mediante RIP. Como última prueba podemos enviar un ping de R1 a R3.

R1#ping ipv6 2001::2:0:0:1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:0:0:2::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/64/100 ms R1#

### Referencias

- Curso Práctico IPv6, Enrutamiento IPv6, http://www.franciscosepulveda.eu
- http://www.redescisco.net/v2/art/direccionamiento-basico-con-ipv6-ripng/
- http://es.scribd.com/doc/7994803/Paper-RIPng



Página principal

Suscribirse a: Entradas (Atom)

Páginas vistas en total



Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.