## **Esercizio 1**

Consideriamo una connessione TCP su cui viene trasferito un file di dimensioni molto grandi, dove quindi possiamo trascurare il transitorio iniziale legato allo slow start. La receiver window è posta a 64kbyte (il massimo ammesso senza l'opzione di "scaling window"). La velocità di trasmissione a livello fisico e di 1gbit/s, mentre l'RTT (Round Trip Time) e dominato da un ritardo di propagazione di 110ms.


1. Si calcoli il numero di segmenti a cui corrisponde la receiver window se la MTU di IP è quella consentita dalle normali reti Ethernet.

$$MTU_{ip} = 1500 \, B$$
 $MSS = 1500 - H_{ip} - H_{tcp} = 1500 - 20 - 20 = 1460 \, B$ 
 $RWND = 64 * 1024 = 65536 \, B$ 
 $RWND_{seg} = \frac{RWND}{MSS} = \frac{65536}{1460} = 44 + 1296 \, B$ 


2. Si calcoli il throughput a regime ottenuto con questa connessione a livello applicativo e a livello IP.

$$Th_a = rac{RWND}{RTT} = rac{64*1024*8}{0.22} = 2.38Mbit/s$$
  $Th_{ip} = rac{(1500*44+1296+40)*8}{RTT} = rac{(1500*44+1336)*8}{0.22} = 2.44Mbit/s$ 


3. All'istante t0 (istante arbitrario durante la trasmissione) viene perso un pacchetto IP; si disegni l'andamento della dimensione della congestion window (CNGWIN) dall'istante della perdita a quando la finestra ritorna al valore di regime pari alla receiver window.



4. Si ripeta l'esercizio al punto 3 nel caso in cui vengono persi tre segmenti consecutivi



Si ripeta infine questo esercizio (al punto 4.) nel caso in cui il primo segmento perso venga ri-perso quando viene ritrasmesso (i successivi due sono invece ritrasmessi in modo corretto).



# **Esercizio 2**

Si consideri la trasmissione, con il protocollo TCP, di un file di dimensione elevate. La velocita di trasmissione sulla rete e di 1Gbit/s, per cui si può considerare trascurabile il tempo di trasmissione sia dei segmenti che dei relativi acknowlegment. Il tempo di propagazione del segnale dal trasmettitore al ricevitore è di 45ms. La rete non è mai congestionata e quindi la misura degli RTT e sempre approssimativamente uguale; più precisamente è una variabile casuale uniformemente distribuita tra 45 e 47ms.

- 1. Calcolare la stima (Estimated RTT ERTT) di RTT che effettua TCP in queste condizioni, nel caso in cui ERTT viene inizializzato a 1s, per i primi 10 segmenti inviati.
- 2. Calcolare la stima della varianza DevRTT nelle stesse condizioni e quindi il valore del retransmission timeout che verrà impostato per ciascun pacchetto trasmesso, sempre per i primi 10 pacchetti inviati.

### Formule da utilizzare per popolare la tabella:

EstimatedRTT = \$(1 - \alpha)EstimatedRTT + \alphaSampleRTT\$

DevRTT = \$(1-\beta)DevRTT + \beta | SampleRTT - EstimatedRTT | \$


RTO = \$EstimatedRTT + 4\*DevRTT\$s

N	ERTT	RTT	RTTDev	RTO
1	1000	0	1000	5000
2	880	46	958	
3	775	46		
4		46		
5		46		
6				

# Routing

# **Esercizio 1**

Una rete aziendale è strutturata come in figura.



Il router R0 è collegato ad Internet con l'indirizzo IP pubblico 130.192.0.27. Alla LAN3 sono assegnati gli indirizzi 130.192.1.128/25, mentre alle LAN1/2 devono essere assegnate due diverse subnet IP private, a LAN 1 con network mask /23 e a LAN 2 con network mask /20.

1 Assegnare gli indirizzi IP alle LAN 1 e LAN 2.

**LAN 1** \$172.16.0.0/23\$

LAN 2 \$172.16.16.0/20\$

2 Definire in binario il net-id delle reti LAN1 LAN2 e LAN3.

**LAN 1** \$10101100.00010000.0.0\$

#### LAN 2 \$10101100.00010000.00010000.0\$

#### LAN 3 \$10000010.11000000.00000001.10000000\$

3 Assegnare gli indirizzi IP alle interfacce ethernet dei router RO, R1, R2.

Rete R0 e R1: 192.168.0.0/30

#### R<sub>0</sub>

1. eth1: 130.192.0.27 2. eth0: 172.16.16.1 3. eth2: 192.168.0.1

#### R1

1. eth0 : 192.168.0.2 2. eth1 : 172.16.0.1

#### **R2**

1. eth1 : 172.16.0.2 2. eth0 : 172.16.0.2 3. eth2 : 130.192.1.129

4 Come devono essere configurate le tabelle di routing degli host di LAN2?

D - Destination	NH - Next Hop	ETH
172.16.16.0/20	DC	DC
172.16.0.0/23	R2 ETH0	//
130.192.1.128 /25	R2 ETH0	//
0.0.0.0 /0	RO ETHO	//

5 Se si desidera spezzare la rete fisica LAN2 in sottoreti logiche diverse a livello IP, tutte con indirizzamento /24 come bisogna ri-assegnare gli indirizzi a host e specialmente ai router per farlo correttamente?

/20 -> /24 Si creano 16 sottoreti diverse, di cui ignuna avrebbe bisogno di un default gatway. Ogni router avrebbe 16 interfacce differenti (virtuali) con assegnato un indirizzo per ogni rete.

# **Esercizio 3**

Si consideri la topologia in Figura 1. Tenuto conto che i router utilizzano il protocollo OSPF e che i link sono simmetrici:




Figura 1




Figura 2


1 Calcolare mediante l'algoritmo visto a lezione le tabelle di routing dei nodi  $\mathtt A$  ad  $\mathtt E$ .

n	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
Α	1, A	10,A	1	1	5,A
AB	1	10,A	9,B	3,B	5,A
AB <b>E</b>	/	10,A	6,E	/	4,E
ABE <b>F</b>	/	7,F	6,E	/	/
ABEF <b>D</b>	/	7,F	/	/	1
ABEFDC	/	1	1	1	1

n	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(A),p(A)	D(F),p(F)
E	2,E	/	3,E	1	1,F
E <b>F</b>	2,E	4,F	3,E	6,F	1
EF <b>B</b>	/	4,F	3,E	3,B	1
EFB <b>A</b>	/	4,F	3,E	1	1
EFBA <b>D</b>	/	4,F	1	1	1
EFBAD <b>C</b>	/	/	1	1	1

2 Disegnare l'albero dei percorsi così ottenuti (il cosiddetto "minimum spanning tree") a partire da A e da E






3 Quanti messaggi vengono inviati nella rete nel caso in cui il nodo A distribuisca in flooding i costi dei propri link? E nel caso del nodo E?

Nel caso di A 9 messaggi e nel caso di E, ancora 9.

4 Come cambia la risposta al punto 3 se i link delle reti BDE e ACF formano un'unica sottorete fisica (Figura 2)? Perchè?

5 perchè nelle stesse reti viene inviato un broadcast.

## Esercizio 3



Una azienda ha un accesso a Internet attraverso un router ed una rete interna divisa in otto sottoreti "routate" come indicato nella figura. Le otto sottoreti sono quattro normali o pubbliche e quattro (LANPn) interne o private. Tutte le otto sottoreti sono di tipo /24. L'azienda possiede il seguente pool di indirizzi pubblici: 130.175.4.0/22, mentre l'indirizzo per l'interfaccia verso Internet `e assegnato da un pool a disposizione dell'ISP, ad esempio 120.120.0.0/16.

1 Assegnare opportunamente gli indirizzi IP pubblici e privati alle otto sottoreti sulle otto LAN dell'azienda, specificando anche la network mask.

```
LAN 1 -> 130.175.4.0 /24

LAN 2 -> 130.175.5.0 /24

LAN 3 -> 130.175.6.0 /24

LAN 4 -> 130.175.7.0 /24

LP1 -> 192.168.1.0 /24

LP2 -> 192.168.2.0 /24

LP3 -> 192.168.3.0 /24

LP4 -> 192.168.4.0 /24
```

2 Assegnare gli indirizzi a tutte le interfacce di rete dei router, tenendo conto che ciascun router ha 4 interfacce di rete tranne R4 che ne ha solo 3 ovviamente.

```
R1 - R2 = 192.168.0.0 /30
R2 - R3 = 192.168.0.4 /30
R3 - R4 = 192.168.0.8 /30
R1.eth0 120.120.0.1 /16
R1.eth1 192.168.1.1 /24
R1.eth2 192.168.0.1 /30
R1.eth3 130.175.4.0 /24
R2.eth0 192.168.0.2 /30
R2.eth1 192.168.2.1 /24
R2.eth2 192.168.0.5 /30
R2.eth3 130.175.5.1 /24
R3.eth0 192.168.0.6 /30
R3.eth1 192.168.3.1 /24
R3.eth2 192.168.0.9 /30
R3.eth3 130.175.6.1 /24
R4.eth0 192.168.0.10 /30
R4.eth1 192.168.4.1 /24
R4.eth3 130.175.7.1 /24
```

3 Definire le tabelle di routing di R2 ed R4

**R4** 

D	NH	ETH
192.168.0.8 /30	DC	R4.eth0
192.168.4.0 /24	DC	R4.eth1
130.175.7.0 /24	DC	R4.eth3
0.0.0.0 /0	R3.eth2	R4.eth0