



ANALISI

TECNICO - AMMINISTRATIVA

ACQUISIZIONE DATI E CALCOLO



D.C.S.I.T. ï I.S. La Spezia

VERSIONI

Procedura: 2005.2.0 (vedi copertina)

Manuale: 2005.2 - novembre 2005

Autore
Roberto A. Milocani - I.S. La Spezia

SOMMARIO

ACQUISIZIONE DEI DATI DI CALCOLO	5
Decorrenza	5
Mese della decorrenza.....	5
Anno della decorrenza.....	5
Controlli sulla decorrenza	5
Codice diritto	5
Maggiorazione MGX	5
ACQUISIZIONE DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE.....	6
Gestione del cursore (punto d'inserimento).....	6
CONTROLLO DEI DATI INSERITI.....	6
Codice del periodo	6
Data "Dal" e data "Al" - inizio e fine periodo	7
Giorno d'inizio periodo	7
Mese d'inizio periodo	7
Giorno di fine periodo	7
Mese di fine periodo	7
Anno d'inizio e di fine periodo	7
Controlli sulle date complete	8
Date d'inizio e fine periodo	8
Effetti del codice e delle date sui restanti dati d'acquisire	8
Retribuzione	9
Altre competenze	9
Importo IVS	9
Controllo e integrazione dei dati del periodo acquisito o variato.	10
Periodo interamente nell'anno solare:	10
Periodo su anni solari diversi:	10
VARIAZIONE DEI PERIODI ACCREDITATI	12
IMPORTAZIONE DELLA POSIZIONE DALLA PROCEDURA "7100" SU AS400.....	13
Funzione di caricamento della posizione importata da AS400.....	13
Totalizzazione dei dati della griglia dei periodi acquisiti.....	13
Funzione di verifica dei periodi	14
ELABORAZIONE DEL PERIODO ACQUISITO O VARIATO.....	14
Verifica dei contributi figurativi marittimi "DS", "TB" e "ML"	15
Elaborazione dei dati del periodo.....	15
Calcolo dei giorni effettivi	15
Calcolo dei sabati	15
Calcolo delle domeniche.....	15
Calcolo delle settimane intere e dei giorni residui (frazione di settimana).....	16

Calcolo delle settimane accreditate.....	16
Calcolo delle festività.....	16
Calcolo delle ferie.....	17
Calcolo dei giorni del periodo con lo standard dei Fondi Speciali.....	17
Calcolo dei giorni di prolungamento.....	17
Conversione dell'importo I.V.S. in retribuzione	18
Rettifica della capienza delle settimane per i periodi su più anni solari.....	19
Inserimento del periodo nelle tabelle di elaborazione.....	19
Numerazione dei periodi	19
Inserimento del periodo nella griglia dei periodi accreditati.....	19
Calcolo del raddoppio	19
CALCOLO GENERALE	20
Elaborazione, calcolo e inserimento dei periodi di prolungamento.....	21
Troncamento alla decorrenza	22
Capienza malattia	22
Verifica ed eventuale rettifica delle settimane dei periodi consecutivi	24
Inserimento dei prolungamenti ante 1980.....	24
Diluizione della retribuzione dei prolungamenti ante 1980.....	25
Inserimento dei prolungamenti dal 1980	25
Verifica della capienza delle settimane nei mesi dell'anno di decorrenza.	34
Funzione di riduzione delle settimane dell'ultimo anno.....	34
Funzione di ripristino dei periodi ridotti dell'ultimo anno.....	35
Rivalutazione della retribuzione dei prolungamenti.	35
Calcolo del coefficiente di rivalutazione.	36
Riduzione delle settimane accreditate con retribuzione inferiore al minimale.....	36
Calcolo della retribuzione dei periodi di contribuzione figurativa.....	37
Calcolo della retribuzione settimanale.	38
Aggiornamento e attivazione della finestra di riepilogo.....	38
Caricamento delle griglie della finestra principale per la visualizzazione dei periodi.....	40
Caricamento della griglia dei periodi calcolati.	40
Funzione "CALENDARIO" per le verifiche ed i calcoli delle settimane dei periodi ontributivi. ...	40
Data di inizio del periodo:	40
Data di fine del periodo:	41
Numero di settimane contributive del periodo:	41
Funzione di calcolo per tipologia di contribuzione i selezione tipo calcolo.....	42
Finestra per la gestione dell'integrazione delle retribuzioni ridotte.	42
Pulsante "Conferma" della finestra di gestione della retribuzione ridotte.....	43
Calcolo della integrazione delle settimane a retribuzione ridotta.....	43
Altre funzioni.....	43

ACQUISIZIONE DEI DATI DI CALCOLO

Decorrenza

Per i valori non ammessi il cursore viene posizionato nella casella interessata ed il dato errato viene selezionato per consentire la sua sostituzione con il dato corretto, senza necessità di preventiva cancellazione.

Il salto alla casella successiva è automatico quando il dato è completo e congruo.

Mese della decorrenza

Ammette i valori da 1 (oppure 01) a 12. Quando la casella è vuota e la relativa casella dell'anno è compilata, all'uscita da quest'ultima viene impostato il mese "12". Il salto alla casella dell'anno è automatico quando il dato è di due cifre ed è congruo.

Anno della decorrenza

Oltre all'acquisizione dell'anno con le quattro cifre, è possibile acquisire soltanto le ultime due cifre dell'anno medesimo. In quest'ultimo caso il dato viene completato automaticamente con le cifre relative al secolo: con le cifre da "00" a "19" viene inserito "20", altrimenti "19".

Controlli sulla decorrenza

E' ammessa la decorrenza a partire dal 01/1950. Quando la decorrenza è successiva al mese e/o anno del sistema, il cursore (punto d'inserimento) viene posizionato sulla casella di testo col dato incongruo, evidenziandone il contenuto.

Codice diritto

Il codice deve essere fra quelli previsti nella lista incorporata nella casella e determina i due tipi di calcolo previsti.

Maggiorazione MGX

La casella di testo prevede l'inserimento del numero di settimane relative alla maggiorazione per prepensionamento AGO. Il dato viene utilizzato solo per il calcolo con codice diritto 1,3 o 4.

ACQUISIZIONE DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE

Gestione del cursore (punto d'inserimento)

Lo spostamento del cursore tra le caselle di testo per l'acquisizione dei periodi contributivi può avvenire, oltre che con il mouse (qualsiasi casella, comando o pulsante attivo), con il tasto di tabulazione (salto alla casella successiva o precedente), con le frecce "destra" (al successivo carattere o casella) e "sinistra" (al precedente carattere o casella) e con il tasto "invio" (alla casella successiva).

L'**invio** sull'ultima casella abilitata provoca l'elaborazione e l'inserimento del periodo nella griglia dei periodi accreditati.

CONTROLLO DEI DATI INSERITI

Codice del periodo

Il codice deve essere fra quelli previsti nella lista incorporata nella casella o deve corrispondere ad uno dei codici che identificano i periodi di navigazione nazionale o estera effettiva, il pilotaggio o il lavoro a terra del CEMM. Rispetto alla codifica standard, per evidenziare i periodi di imbarco sui traghetti delle Ferrovie dello Stato, è possibile sostituire la seconda lettera del codice con "N" (nell'elaborazione viene trattato come "A"). Selezionando con un clic del mouse "codifica..." dalla lista incorporata viene aperta la finestra per la composizione del codice del periodo marittimo.

Il controllo viene eseguito all'uscita dalla casella.

L'eventuale errore viene segnalato con "**Codice errato**", previo riposizionamento del cursore nella casella e selezione del dato (un dato selezionato - scritta bianca su sfondo blu - è interamente sostituito dal primo carattere immesso).

L'immissione del codice della contribuzione relativa ai raddoppi "DG" provoca la segnalazione: "**Raddoppio contribuzione non acquisibile direttamente**".

Data "Dal" e data "Al" - inizio e fine periodo

Per i valori non ammessi il cursore viene posizionato nella casella interessata ed il dato errato viene selezionato per consentire la sua sostituzione con il dato corretto, senza necessità di preventiva cancellazione.

Il salto alla casella successiva è automatico quando il dato è completo e congruo.

Giorno d'inizio periodo

Ammette i valori da 1 (oppure 01) a 31. Quando la casella è vuota e la relativa casella dell'anno è compilata, all'uscita da quest'ultima viene impostato in automatico il giorno "01". Il salto alla casella del mese è automatico quando il dato è di due cifre ed è congruo.

Mese d'inizio periodo

Ammette i valori da 1 (oppure 01) a 12. Quando la casella è vuota e la relativa casella dell'anno è compilata, all'uscita da quest'ultima viene impostato in automatico il mese "01". Il salto alla casella dell'anno è automatico quando il dato è di due cifre ed è congruo.

Giorno di fine periodo

Ammette i valori da 1 (oppure 01) a 31. Quando la casella è vuota e la relativa casella dell'anno è compilata, all'uscita da quest'ultima viene impostato l'ultimo giorno relativo al mese, se presente, altrimenti vengono impostati il giorno "31" ed il mese "12". Quando è presente il mese di febbraio rettifica automaticamente il giorno da 28 a 29, o viceversa, a seconda che l'anno sia bisestile o meno. Il salto alla casella del mese è automatico quando il dato è di due cifre ed è congruo.

Mese di fine periodo

Ammessi valori da 1 (oppure 01) a 12. Quando la casella è vuota e la relativa casella dell'anno è compilata, all'uscita da quest'ultima viene impostato il mese "12". Il salto alla casella dell'anno è automatico quando il dato è di due cifre ed è congruo.

La variazione del mese d'inizio o di fine periodo, tranne che per i giorni 28 e 29 febbraio, non provoca variazioni automatiche dei dati immessi nella casella giorno. All'uscita dalla casella anno viene eseguito il controllo finale che evidenzia l'eventuale dato errato posizionando il cursore nella relativa casella.

Anno d'inizio e di fine periodo

Oltre all'acquisizione dell'anno con le quattro cifre, è possibile acquisire soltanto le ultime due cifre dell'anno medesimo. In quest'ultimo caso il dato viene completato automaticamente con le cifre relative al secolo: con le cifre da "00" a "19" viene inserito "20", altrimenti "19".

L'uscita dalla casella anno della data "Al" con il tasto **Invio** avvia, nei casi previsti (contribuzione figurativa, contribuzione marittima ante '80, ecc.), l'elaborazione del periodo.

Controlli sulle date complete.

Date d'inizio e fine periodo.

L'uscita dalle caselle delle date d'inizio o di fine del periodo dopo la modifica del dato precedentemente immesso, provoca l'azzeramento dei dati relativi alle settimane e al calcolo delle integrazioni delle retribuzioni ridotte.

La presenza di una data d'inizio periodo successiva alla data di fine periodo viene segnalata con la nota **"Date non in sequenza"** mentre una data d'inizio periodo anteriore a 1/7/1920 viene segnalata con **"Non ammessa contribuzione anteriore a 1/7/1920"**; in entrambi i casi l'acquisizione o variazione sono bloccate.

L'uscita dalle caselle delle date d'inizio e di fine del periodo innesca il controllo incrociato con i periodi già accreditati e, se si verifica il caso, segnala immediatamente la **"Sovrapposizione con periodo già presente"** bloccando l'acquisizione/variazione del periodo.

Se il controllo riscontra che l'anno d'inizio e l'anno di fine del periodo sono diversi viene emessa la segnalazione **"Anni diversi"** e viene attivato il blocco dell'acquisizione/variazione soltanto se l'anno di fine periodo è successivo al 1979, altrimenti la segnalazione è solo informativa.

Effetti del codice e delle date sui restanti dati d'acquisire

Le caselle di testo per l'acquisizione della retribuzione, altre competenze, IVS ed il pulsante "integra..." (che apre la finestra dei dati per l'integrazione delle settimane a retribuzione ridotta) sono abilitate in base alla combinazione del codice della contribuzione con le date di inizio e fine periodo.

In assenza dell'anno d'inizio e di fine periodo le caselle sono tutte abilitate.

Il codice contribuzione "AGO" e anno ante 1974 abilitano solo "IVS".

Il codice contribuzione "AGO" e anno 1974 abilitano tutto.

Il codice contribuzione "AGO" e anno post 1974 abilitano tutto tranne "IVS".

I codici dei contributi figurativi, del servizio militare, della gestione speciale, delle altre gestioni, delle neutralizzazioni e del dragaggio disabilitano tutto.

I codici della navigazione effettiva nazionale o estera e anno ante 1980 disabilitano tutto (la retribuzione o l'IVS vengono estratti automaticamente dalla tabella GM delle retribuzioni convenzionali).

I codici della navigazione effettiva nazionale o estera e anno dal 1980 abilitano tutto tranne "IVS".

I codici della navigazione dei piloti dei porti ante 1981 disabilitano tutto (la retribuzione o l'IVS vengono estratti automaticamente dalla tabella GM delle retribuzioni convenzionali).

I codici della navigazione dei piloti dei porti e anno dal 1981 abilitano tutto tranne "IVS".

I codici della navigazione effettiva su navi da pesca o su navi militari e periodo ante 10/1984 disabilitano tutto (la retribuzione o l'IVS vengono estratti automaticamente dalla tabella GM delle retribuzioni convenzionali).

I codici della navigazione effettiva su navi da pesca o su navi militari e periodo dal 10/1984 abilitano tutto tranne "IVS".

Retribuzione

Viene espressa in migliaia di lire e viene riportata, nei casi ammessi, nella casella dell'importo delle competenze correnti della finestra integrazioni. Quando la casella della retribuzione è abilitata la casella dell'importo IVS è disabilitata. Fa eccezione la contribuzione con codice "AGO" o "VV" relativa al 1974: in questo caso l'immissione della retribuzione provoca l'azzeramento dell'importo IVS e viceversa.

Altre competenze

Il dato viene espresso in migliaia di lire e viene riportato, nei casi ammessi, nella casella dell'importo delle altre competenze della finestra integrazioni.

L'uscita dalla casella altre competen. con il tasto **Invio** avvia l'elaborazione del periodo interessato oppure esegue il salto alla casella dell'importo delle retribuzioni ridotte della finestra integrazioni quando la stessa è visibile.

Importo IVS

Viene espresso con il valore riportato negli estratti. Quando la casella dell'importo IVS è abilitata la casella della retribuzione è disabilitata, tranne che nell'eccezione su citata. L'uscita dal campo IVS con il tasto **Invio** avvia l'elaborazione del periodo.

Controllo e integrazione dei dati del periodo acquisito o variato.

Periodo interamente nell'anno solare:

- verifica le date di inizio e fine periodo.
- per i periodi di navigazione effettiva ante 1980, ante 1981 per i piloti e ante 10/1984 per gli imbarchi su navi da pesca o personale CEMM, ricava la retribuzione convenzionale o IVS dalla tabella GM.
- per i periodi successivi segnala la mancanza della retribuzione con il messaggio:
" **Per il periodo indicato è prevista la presenza della retribuzione.**
" **Può essere inserita in un momento successivo (la sua mancanza "**
" **interromperà il calcolo).**
" **Si desidera inserirla subito?** " SI - NO

Il comando SI posiziona il cursore nella casella della retribuzione

Il comando NO prosegue con la elaborazione del periodo.

L'estrazione dei dati dalla tabella GM delle retribuzioni convenzionali per i periodi di contribuzione marittima avviene dopo la preparazione dei dati di accesso: codice, tipo contribuzione, mese e anno.

I messaggi "**Retribuzione non presente in tabella GM**" e "**Codice contribuzione errato**" segnalano le condizioni di errore che possono verificarsi.

Periodo su anni solari diversi:

- Viene emesso il seguente messaggio quando il codice contribuzione è diverso da "GS" (gestione speciale):
" **Gli ANNI del periodo sono diversi.** "
" **Confermi acquisizione?** " SI - NO

Il comando NO ripristina l'operazione d'acquisizione/variazione e posiziona il cursore nella casella dell'anno di fine periodo, selezionando il dato per l'eventuale sostituzione.

Il comando SI, per i periodi ante 1980, genera un ulteriore messaggio:

- " **Vuoi frazionare il periodo per anno solare?** " SI - NO

Il comando NO attiva i calcoli e l'inserimento dell'intero periodo.

Il comando SI attiva il frazionamento del periodo immesso, presenta l'elenco dei periodi per anno solare calcolati e attiva i pulsanti per la conferma o l'annullamento dell'operazione. La Conferma inserisce i periodi nella griglia e ricalcola i totali. Con Annulla si ripristina l'operazione d'acquisizione/variazione e il cursore è posizionato nella casella dell'anno di fine periodo.

Il comando SI, per i periodi dal 1980, genera un ulteriore messaggio:

" **Il periodo sarà frazionato per anno solare.** "

" **Confermi frazionamento?** " SI - NO

Il comando NO ripristina l'operazione d'acquisizione/variazione e posiziona il cursore nella casella dell'anno di fine periodo.

Il comando SI attiva il frazionamento del periodo immesso, presenta l'elenco dei periodi per anno solare calcolati e attiva i pulsanti per la conferma o l'annullamento dell'operazione. La Conferma attiva le fasi successive di elaborazione.

- Sequenza delle operazioni di frazionamento del periodo:
 - calcola i giorni di calendario dell'intero periodo acquisito
 - calcola l'importo giornaliero della retribuzione
 - esegue il ciclo di creazione dei periodi per anno solare:
 - calcola i giorni, settimane, sabati del singolo periodo
 - calcola la retribuzione-ivs del singolo periodo
 - carica la lista dei periodi originati dal frazionamento.

Nel controllo del periodo in acquisizione/variazione possono, inoltre, verificarsi le seguenti situazioni:

Con il codice "GS0" possono essere emessi messaggi di errore relativi a:

"**Manca il corrispondente periodo GS1 o GS2**"

"**Periodo GS0 già presente**"

"**Sovrapposizione con periodo già presente**"

"**Le date devono coincidere col periodo GS1 o GS2**"

oppure richiedono di:

"**Indicare il numero di settimane GS0 (inferiore al numero di settimane del corrispondente periodo GS1)** " o

"**Indicare il numero di settimane GS0 (inferiore al numero di settimane del corrispondente periodo GS2)** "

seguiti, in caso di errore, dal messaggio:

"**N° settimane GS0 errato: nn (min. 1 - max xx)** ".

Con il codice "GS1":

"**GS1 ammessa fino al 31/8/67**"

Con il codice "GS2":

"**GS2 ammessa tra l' 1/9/67 e il 31/12/79**"

Con il codice "SD" (dragaggio):

"**Il Servizio di Dragaggio deve essere tra il 9/5/45 ed il 30/9/52**"

Con i codici "HB.." o "HR..":

"**Errore: periodo CEMM anteriore a 1/1/1957**"

Con codice relativo alla contribuzione figurativa:

"Errore: contribuzione figurativa inferiore a 7 giorni"

Con codice relativo alla navigazione:

"Spezzare il periodo al 31/8/1967"

Con codice relativo alla navigazione su navi da pesca o militari:

"Spezzare il periodo al 30/9/1984"

VARIAZIONE DEI PERIODI ACCREDITATI.

La variazione di un periodo si attiva con un doppio clic del mouse sulla riga interessata della griglia (o un clic + invio). Se il periodo contiene dei dati per l'integrazione delle settimane a retribuzione ridotta viene aperta anche la relativa finestra. Vengono attivati, inoltre, i pulsanti "Aggiorna", "Elimina" e "Annulla".

La richiesta di variazione di un periodo con codice "GS1" o "GS2" provoca l'emissione del messaggio **"Variazione non ammessa: eliminare e riproporre"** e il pulsante "Aggiorna" viene disattivato.

La richiesta di variazione di un periodo con codice "DG" (raddoppio) provoca l'emissione del messaggio **"Raddoppio: periodo non modificabile"** e il pulsante "Aggiorna" viene disattivato. Il periodo può essere eliminato. Per reinserirlo è necessario richiamare in variazione il periodo da cui deriva e attivare il comando "Aggiorna".

Il pulsante **"Aggiorna"** effettua l'inserimento del periodo se non incorre nelle seguenti situazioni:

"Inserire retribuzione del periodo"

"Manca la Retribuzione in presenza di Altre comp."

Superati tutti i controlli previsti per l'acquisizione, il periodo originario viene cancellato effettivamente e, dopo l'inserimento del periodo aggiornato, normalmente nella seconda riga della griglia e sempre in ordine crescente di data, vengono ripristinate le caselle di testo per l'acquisizione di un nuovo periodo.

Il pulsante **"Elimina"** provoca la cancellazione del periodo richiamato in variazione. Per i periodi con codice "GS1" e "GS2" cancella anche l'eventuale corrispondente periodo "GS0". I periodi "DG" (raddoppio) possono essere eliminati direttamente o in conseguenza della eliminazione dei periodi effettivi di navigazione che li hanno generati. Dopo l'aggiornamento della griglia dei periodi vengono ripristinate le caselle di testo per l'acquisizione.

Il pulsante **"Annulla"** ripristina le caselle di testo per l'acquisizione di un nuovo periodo.

IMPORTAZIONE DELLA POSIZIONE DALLA PROCEDURA "7100" SU AS400

L'attivazione della funzione d'importazione verifica preliminarmente che non vi sia una posizione in lavorazione, altrimenti viene emesso il messaggio:

" **Per eseguire 'Importa...' deve essere scaricata la posizione** "
" **corrente.** "
" **Selezionare 'Nuovo' o 'Chiudi' dal menù file** "

Superato il controllo, viene attivata la finestra che gestisce le operazioni d'importazione della posizione da AS4000.

I dati prelevati vengono inseriti in un'area di lavoro temporanea e passati alla *funzione di caricamento della posizione importata da AS400* e alla *funzione di verifica dei periodi*.

Viene quindi attivata la finestra per il completamento dei dati anagrafici.

Funzione di caricamento della posizione importata da AS400.

Elabora i dati presenti nell'area di lavoro temporanea, richiamando la funzione *elaborazione del periodo acquisito o variato*, che calcola le settimane e gli altri dati e li inserisce nella griglia dei periodi acquisiti della finestra principale e nella relativa area di lavoro, e la funzione di *totalizzazione dei dati della griglia dei periodi acquisiti*.

Totalizzazione dei dati della griglia dei periodi acquisiti.

Mediante lo scorrimento dei periodi presenti nella griglia e nella relativa area di lavoro esegue il calcolo dei seguenti dati:

- settimane attribuite; il totale delle settimane attribuite è **normalmente superiore** al totale delle settimane effettivamente accreditate (il calcolo della contribuzione provvede infatti alla riduzione delle settimane attribuite in relazione alla capienza per i periodi continuativi e per i periodi compresi nell'anno solare)
- settimane a retribuzione ridotta
- settimane di retribuzione integrata
- numero di settimane (giorni del periodo diviso 7, arrotondato per eccesso)
- settimane intere
- giorni di calendario
- giorni di prolungamento.

Richiama la funzione di intestazione della griglia quando non sono presenti periodi acquisiti (in prima esecuzione) e la funzione di ridimensionamento della larghezza delle colonne della griglia.

Funzione di verifica dei periodi.

Per i periodi che a partire dal 1980 si collocano su più anni viene emesso il messaggio:

**" La presenza di periodi che interessano più anni solari inibisce il calcolo.
Richiamare in variazione il periodo evidenziato
Richiamare in variazione i periodi evidenziati (n° ..) per il frazionamento. "**

Per i periodi dal 1980 senza la retribuzione viene emesso il messaggio:

**" La presenza di periodi senza la retribuzione corrente inibisce il calcolo.
Richiamare in variazione il periodo evidenziato
Richiamare in variazione i periodi evidenziati "**

Nella griglia viene evidenziato il codice della contribuzione del periodo interessato dal messaggio.

ELABORAZIONE DEL PERIODO ACQUISITO O VARIATO.

L'elaborazione è articolata nelle seguenti fasi:

- *verifica dei contributi figurativi marittimi "DS", "TB" e "ML" con il precedente periodo di navigazione effettiva*
- *rettifica dei periodi anteriori o a cavallo 01/07/1920 (operativa per i periodi importati dalla procedura "7100" su AS/400)*
- *elaborazione dei dati del periodo marittimo effettivo o figurativo o non marittimo*
- *verifica dei contributi figurativi marittimi "DS", "TB" e "ML" per i periodi rettificati*
- *rettifica eventuale della capienza delle settimane per i periodi su più anni solari*
- *inserimento del periodo nelle tabelle di elaborazione*
- *numerazione dei periodi*
- *inserimento del periodo nella griglia dei periodi accreditati*
- *calcolo dell'eventuale raddoppio*

Verifica dei contributi figurativi marittimi "DS", "TB" e "ML"

L'acquisizione della contribuzione in argomento come primo periodo provoca l'emissione del messaggio **"Deve essere presente almeno un periodo effettivo"**.

Per la contribuzione "ML" viene attivato un ciclo per verificare che, fra la data d'inizio del periodo in elaborazione e la data finale del periodo di navigazione effettiva immediatamente precedente, l'intervallo non sia superiore a 180 giorni. Nel conteggio sono neutralizzati i giorni relativi ad altri periodi con codice contribuzione "ML" che si collocano nell'intervallo. Le condizioni d'errore vengono segnalate con il messaggio:

" **Periodo non accreditabile.** "
" **Non si colloca entro i 180 giorni dallo sbarco o non è** "
" **presente un periodo precedente di navigazione effettiva.** "
" **Nel conto dei giorni sono stati esclusi i nnn giorni di ML.**"
" **(Può essere accreditato con il corrispondente codice di** "
" **contribuzione non marittima: MLX / DSX / TBX).**"

Per la contribuzione "DS" o "TB" viene attivato lo stesso ciclo con la differenza che l'intervallo non deve superare i 68 giorni.

Per la contribuzione "DS" viene eseguito un ulteriore ciclo per determinare la capienza massima di 180 giorni di disoccupazione, marittima e non, accreditabili nell'anno solare.

Quando il limite è superato viene emesso il messaggio:

" **Periodo non accreditabile.** "
" **Nell'anno solare la contribuzione DS/DSX** "
" **non può superare i 180 giorni.** "
" **(Giorni oltre il limite: nnn).** "

Elaborazione dei dati del periodo.

Calcolo dei giorni effettivi

I giorni sono calcolati in base al calendario (365/366 giorni) e comprendono il giorno iniziale e finale del periodo.

Calcolo dei sabati

Il calcolo totalizza il numero di sabati compresi nel periodo.

Calcolo delle domeniche

Il calcolo totalizza il numero di domeniche compresi nel periodo a partire dal 1/1/1980.

Calcolo delle settimane intere e dei giorni residui (frazione di settimana)

Periodo in unico anno solare:

- il numero di settimane intere è ricavato dividendo i giorni effettivi del periodo per 7
- il resto costituisce la frazione
- il totale delle settimane, massimo 52, corrisponde alle settimane intere incrementate di 1 se la frazione è maggiore di zero.

Periodo su più anni solari:

- il calcolo tiene conto del limite di 52 settimane per la parte di periodo che copre un intero anno solare

Calcolo delle settimane accreditate

- Periodo in un unico anno solare:
 - attiva il calcolo dei sabati ("SABATARIO") e imposta il numero di settimane accreditate con il risultato
 - incrementa il numero di settimane accreditate quando il periodo inizia e finisce con un giorno diverso dal sabato
 - rettifica a 52 il numero di settimane accreditate eccedenti tale limite
- Periodo su più anni solari:
 - il calcolo tiene conto del limite di 52 settimane per la parte di periodo che copre un intero anno solare
 - per ogni parte del periodo relativa ad un anno solare viene eseguito il calcolo su indicato, totalizzando il risultato
 - Rettifica a 1 il numero di settimane accreditate quando il calcolo dà risultato zero (si verifica per i periodi da 1 a 5 giorni)
- Per i periodi di contribuzione figurativa le settimane accreditate corrispondono al numero delle settimane intere incrementato di 1 quando la frazione di settimana è significativa, sempre nel limite massimo di 52 per anno solare.
- Per i periodi con codice "NNX" il numero di settimane accreditate è zero. Per quelli con codice "GS0" il numero di settimane che sono state acquisite e registrate come accreditate, viene utilizzato nell'elaborazione per ridurre le settimane accreditate nel corrispondente periodo "GS1" o "GS2".

Calcolo delle festività

Il calcolo delle festività utilizza l'apposita tabella per individuare i giorni festivi che ricadono nel periodo e li totalizza quando non coincidono con i sabati e le domeniche. La stessa operazione viene effettuata con la tabella dei lunedì dell'Angelo.

Calcolo delle ferie

Il calcolo dei giorni di ferie maturati nel periodo di navigazione dal 1980, che non si applica ai periodi con codice "HR01" e "HR02" (CEMM lavoro a terra) e di pilotaggio, dopo la preparazione dei parametri di elaborazione e di accesso alle tabelle, esegue le seguenti operazioni:

- accesso alla tabella delle qualifiche equiparate per impostare la qualifica di ricerca nella tabella delle ferie
- accesso alla tabella delle ferie per ogni anno solare del periodo (la tabella contiene i giorni di ferie spettanti per ogni qualifica nei periodi di vigenza contrattuale)
- estrazione dei giorni di ferie previsti per l'anno in esame tenendo conto che per gli anni 1984 e 1987 il numero di giorni spettanti sono cambiati con decorrenza dal mese di ottobre e che per gli anni successivi al 1988 non sono intervenute altre modificazioni
- totalizzazione dei giorni di ferie calcolati, arrotondati all'unità superiore o inferiore (il numero di giorni di ferie spettanti per i giorni effettivi di navigazione è proporzionato ai giorni di ferie previsti per l'intero anno (che si assume di 365 giorni)).

Per la funzione "Calendario", che accetta periodi a cavallo degli anni 1979 e 1980, il calcolo delle ferie è preceduto dal frazionamento del periodo che imposta a 1/1/1980 l'inizio del periodo medesimo.

Calcolo dei giorni del periodo con lo standard dei Fondi Speciali

L'anno è considerato di 360 giorni ed i mesi di 30 giorni.

Dopo avere calcolato il numero di mesi interi del periodo lo moltiplica per 30 e aggiunge i giorni effettivi del mese iniziale e finale quando questi sono parziali.

Calcolo dei giorni di prolungamento

Per i periodi di navigazione effettiva, nazionale o estera, esclusa quella soggetta a raddoppio, il calcolo dei giorni di prolungamento applica uno dei due criteri previsti:

- per i periodi ante 1980 i giorni di prolungamento attribuiti sono pari al 40% dei giorni effettivi del periodo
- per i periodi dal 1980 i giorni di prolungamento sono il risultato della somma dei seguenti dati:
 - numero dei sabati del periodo
 - numero delle domeniche

- numero delle festività non coincidenti con i sabati e le domeniche
- numero dei giorni di ferie maturati nel periodo.

In particolare, per i periodi ante 1980, il calcolo dei prolungamenti esegue le seguenti operazioni:

- esclude dal calcolo il periodo ante 1/7/1920
- fraziona il periodo a cavallo del 1/7/1920
- esclude dal calcolo la parte di periodo o l'intero periodo successivo alla decorrenza (utilizzato nella fase di calcolo generale)
- rettifica la fine del periodo che si colloca a cavallo della decorrenza (utilizzata soltanto nella fase di calcolo generale)
- ricalcola il numero dei giorni effettivi del periodo
- neutralizza la parte del periodo soggetta al raddoppio
- neutralizza la parte del periodo che va oltre il 31/12/1979 (per la funzione calendario)
- calcola il 40% dei giorni effettivi, arrotondando i decimali all'unità inferiore o superiore.

Conversione dell'importo I.V.S. in retribuzione

Per i periodi con l'importo IVS vengono eseguite le seguenti operazioni per ricavare, dall'apposita tabella, il corrispondente importo della retribuzione:

- impostazione della data di riferimento tabellare relativa alla data d'inizio del periodo
- accesso alla tabella con la data di riferimento e l'importo IVS acquisito (per i periodi diversi dalla navigazione effettiva viene calcolato l'importo IVS settimanale)
- ricerca del valore immediatamente superiore per l'importo IVS non trovato nella tabella
- interruzione dell'elaborazione per la correzione del dato quando si verifica il caso segnalato con "**I.V.S. superiore al valore massimo (xxx)**" (dove xxx è il valore massimo in tabella)
- calcolo della retribuzione (importo della retribuzione tabellare per il numero di settimane accreditate nel periodo).

Se è in esecuzione la variazione ed è stato superato il controllo di sovrapposizione il periodo originario viene scaricato.

A questo punto l'importo della retribuzione immesso o ricavato dalla tabella IVS viene registrato nel campo 'retribuzione acquisita' e nel campo 'retribuzione rivalutata' viene registrata la somma della retribuzione acquisita con le altre competenze e con

l'integrazione (la rivalutazione effettiva avviene nella fase di calcolo generale). Vengono azzerati gli eventuali dati delle caselle di testo della finestra delle integrazioni.

Rettifica della capienza delle settimane per i periodi su più anni solari

Viene eseguito il frazionamento del periodo ed il ricalcolo delle settimane per ogni frazione. Le settimane accreditabili effettivamente sono il risultato della somma delle settimane di ogni frazione, ridotte a 52 quando superano tale valore.

Inserimento del periodo nelle tabelle di elaborazione

Il periodo elaborato viene registrato nelle tabelle temporanee di elaborazione per le successive fasi di calcolo.

Numerazione dei periodi

L'acquisizione, la variazione e l'eliminazione di un periodo attivano l'aggiornamento del numero progressivo attribuito ai periodi. La numerazione dei periodi è utilizzata per l'identificazione dei periodi di navigazione effettiva che danno luogo al prolungamento.

Inserimento del periodo nella griglia dei periodi accreditati

Il periodo viene inserito nella griglia in ordine crescente di data aggiornando i totali con la funzione di *totalizzazione dei dati della griglia dei periodi acquisiti*.

Calcolo del raddoppio

Il raddoppio è eseguito automaticamente per i periodi di navigazione su nave militare e mercantile che ricadono fra le date 10/06/1940 e 08/05/1945. Dopo avere impostato le

date di inizio e fine del periodo di raddoppio, viene eseguito il calcolo e l'inserimento nella griglia dei periodi accreditati.

CALCOLO GENERALE

Il calcolo generale si avvia con il comando "Calcola" del menù o con il corrispondente pulsante di scelta rapida.

I seguenti controlli preliminari bloccano il calcolo:

- nessun periodo acquisito
- la variazione in corso di un periodo, che visualizza il messaggio:
" **Periodo in variazione.** "
" **Calcolo bloccato.** "
- mancanza del dato nella casella "Diritto" (vi posiziona il cursore)
- errore riscontrato nella verifica dei periodi
- errore nel controllo della decorrenza (posiziona il cursore nella casella)

Superati i controlli preliminari vengono impostati i comandi (abilitazione e disabilitazione) e attivate in sequenza, se non si verificano le condizioni che interrompono l'elaborazione, le seguenti operazioni:

- attivazione della funzione di *elaborazione, calcolo e inserimento dei periodi di prolungamento*
- attivazione della funzione di *caricamento delle griglie della finestra principale per la visualizzazione dei periodi* con la seguente aggregazione:
 - AGO effettivi e figurativi accreditati (dati acquisiti)
 - PM effettivi e figurativi accreditati (dati acquisiti)
 - AGO e PM effettivi e figurativi accreditati (dati acquisiti)
 - AGO effettivi e figurativi elaborati
 - PM effettivi e figurativi elaborati (senza i prolungamenti)
 - AGO e PM effettivi e figurativi elaborati (senza i prolungamenti)
 - PM effettivi e figurativi elaborati con i prolungamenti
 - AGO e PM effettivi e figurativi elaborati con i prolungamenti

Elaborazione, calcolo e inserimento dei periodi di prolungamento.

Si articola nelle seguenti fasi:

- *verifica della decorrenza*
- *troncamento alla decorrenza*
- *azzeramento del contatore delle 2.080 settimane*
- *controllo raddoppi:*

la presenza di periodi con codice "DG" (raddoppi) e la decorrenza anteriore al 9/1984 provocano l'emissione del seguente messaggio:

" ESISTONO I REQUISITI PER INCLUDERE NEL "
" CALCOLO I PERIODI RADDOPPIATI ? "
" Rispondere NO per escludere i raddoppi dal calcolo. " SI - NO

Il comando SI mantiene nel calcolo i raddoppi.

Il comando NO esegue un ciclo per la individuazione e l'esclusione dei raddoppi dall'elaborazione.
- *caricamento dell'area di lavoro per il controllo delle settimane*
- *verifica ed eventuale rettifica delle settimane dei periodi consecutivi:*

ricalcola le settimane dei periodi consecutivi nell'ambito dell'anno solare e aggiorna il totalizzatore delle 2.080 settimane.
- *verifica della capienza delle 52 settimane per anno solare:*

(la routine viene ripetuta fintantochè vengono individuati anni con più di 52 settimane ed è stata attivata la riduzione automatica delle settimane).
- *caricamento dell'area di lavoro per il controllo della capienza della malattia*
- *verifica delle settimane di capienza della malattia*
- *preparazione dell'area di lavoro per l'inserimento dei prolungamenti*
- *inserimento dei prolungamenti:*

Il calcolo dei prolungamenti non viene eseguito se la decorrenza è anteriore a 1/1/1980, se non sono presenti periodi di navigazione effettiva successivi al 30/11/1979 o se risultano accreditate 2.080 settimane di contribuzione.

L'accreditamento dei prolungamenti termina quando vengono raggiunte le 2.080 settimane di contribuzione.
- *inserimento dei prolungamenti ante 1980*
- *ricalcola il totale delle settimane escludendo le settimane dei periodi di altra gestione o neutralizzati*
- *inserimento dei prolungamenti dal 1980*
- *diluizione della retribuzione dei prolungamenti ante 1980*

- rivalutazione della retribuzione dei prolungamenti
- verifica della capienza delle settimane nei mesi dell'anno di decorrenza
- calcolo della retribuzione dei periodi di contribuzione figurativa
- riduzione delle settimane accreditate con retribuzione inferiore al minimale
- calcolo della retribuzione settimanale
- aggiornamento e attivazione della finestra di riepilogo.

Troncamento alla decorrenza

Trasferisce i periodi nell'area di lavoro per il calcolo ignorando quelli che si collocano dopo la decorrenza. Per l'eventuale periodo che si colloca a cavallo della decorrenza opera il frazionamento, ricalcola il numero di settimane accreditate per la frazione precedente la decorrenza e la retribuzione corrispondente (retribuzione dell'intero periodo divisa per le settimane dell'intero periodo moltiplicata per le settimane della frazione). Quando il periodo a cavallo della decorrenza contiene i dati dell'integrazione delle retribuzioni ridotte, l'elaborazione viene interrotta con l'emissione del messaggio:

" **Il periodo n° nnn, a cavallo della decorrenza, contiene** "

" **integrazioni retributive di settimane ridotte.** "

" **Calcolo interrotto. Variare il periodo.**"

Capienza malattia

Il controllo delle settimane di malattia dell'AGO o marittime (codici "MLX" e "ML") opera l'eliminazione dal calcolo dei periodi (interi o frazione) che superano il limite delle settimane accreditabili (pari a 12 mesi fino al 1996, incrementati di un bimestre per ogni triennio successivo fino al limite massimo di 22 mesi corrispondente a 96 settimane).

Schema degli incrementi:

fino al	1996	12	mesi	52	settimane
triennio	1997-1999	12+2	ñ	61	ñ
ñ	2000-2002	14+2	ñ	70	ñ
ñ	2003-2005	16+2	ñ	78	ñ
ñ	2006-2008	18+2	ñ	87	ñ
ñ	2009-2011	20+2	ñ	96	ñ
dal	2012	22	ñ	96	ñ

Per il triennio in cui cade la decorrenza della prestazione la malattia accreditabile è pari al limite stabilito per il periodo anteriore al triennio in esame incrementato della malattia effettiva del triennio (da 1 settimana ad un massimo di due mesi).

I periodi di malattia, in questa fase elaborativa, arrivano già eventualmente ridotti per effetto del controllo sul limite delle settimane accreditabili nell'anno solare, massimo 52, o nei periodi consecutivi (la somma delle settimane accreditate singolarmente in due o più periodi senza soluzione di continuità è normalmente superiore al numero di settimane accreditate in un singolo periodo che abbia come data d'inizio quella del primo periodo e come data di fine quella dell'ultimo periodo).

Mediante lo scorrimento dei periodi accreditati calcola, per i periodi di malattia, il totale generale delle settimane ed i totali per ogni anno dal 1996 al 2011 (il 1996 comprende quelli antecedenti e il 2011 quelli successivi). Il calcolo tiene conto anche delle settimane di malattia oggetto dell'integrazione delle retribuzioni ridotte (Sett.2 - quadro D O1/M).

Se il numero di settimane accreditate risulta essere superiore al limite calcolato, l'elaborazione parte dal periodo temporalmente più recente per escludere dal calcolo le settimane e/o i periodi di malattia eccedenti, erroneamente accreditati.

La sequenza delle operazioni, che si ripete per ogni periodo di malattia individuato, è la seguente:

- estrazione del numero di settimane di malattia del periodo (anche di quelle "integrate").
- confronto con il numero di settimane accreditabili, che determina tre diverse situazioni:
 - c'è capienza: il periodo è accreditato per intero; il numero delle settimane accreditabili viene ridotto del numero di settimane del periodo in esame.
 - c'è capienza parziale: il periodo è accreditato parzialmente. Il periodo originario viene azzerato nel numero delle settimane. Viene creato un nuovo periodo con la stessa data finale, con la data iniziale calcolata in base al numero di settimane accreditabili residue e con la nota "frazione periodo origin.(capienza nn sett)".
 - non c'è capienza (zero settimane accreditabili): il numero di settimane del periodo viene azzerato.
- inserimento, per le fasi elaborative successive, dell'eventuale periodo "parziale" creato.
- eliminazione dei periodi di malattia fuori capienza dalle tabelle di elaborazione (i dati acquisiti rimangono inalterati).

Nota bene: non vengono eliminati i periodi di malattia che risultano con zero settimane a seguito della riduzione delle settimane eccedenti la capienza dei periodi continuativi.

Verifica ed eventuale rettifica delle settimane dei periodi consecutivi

Viene eseguito preliminarmente il trasferimento dei periodi di raddoppio (codice "DG") nell'apposita area di elaborazione, incrementando il totalizzatore delle 2.080 settimane.

Quando esiste solo un periodo da esaminare, dopo il trasferimento e l'aggiornamento del totalizzatore, questa fase dell'elaborazione termina.

Il ciclo elaborativo analizza ogni periodo con il successivo, fino al loro esaurimento, eseguendo le seguenti operazioni quando si verifica l'interruzione della sequenza stretta (il periodo non inizia il giorno dopo la fine del periodo precedente):

- il periodo è isolato: viene trasferito nell'area di elaborazione e aggiornato il totalizzatore delle 2.080 settimane.
- due o più periodi sono in sequenza stretta: viene attivata la funzione che verifica ed eventualmente riduce il numero delle settimane accreditate nei singoli periodi, seguita dal trasferimento dei periodi nell'area di elaborazione e dalla totalizzazione delle settimane.

Inserimento dei prolungamenti ante 1980

Vengono preliminarmente isolati gli eventuali periodi di raddoppio (codice "DG").

Il ciclo elaborativo si ripete ogni volta che è stato inserito un periodo di prolungamento.

Ogni periodo di navigazione effettiva contiene il numero di giorni di prolungamento spettanti, calcolati in fase d'acquisizione, e il numero di giorni utilizzati per la creazione dei periodi di prolungamento. I periodi di navigazione effettiva che hanno dato luogo ai raddoppi non hanno giorni di prolungamento disponibili.

Dopo l'individuazione in ordine temporale del periodo di navigazione effettiva con giorni disponibili per il prolungamento (differenza tra quelli spettanti e quelli utilizzati) viene eseguita la ricerca del primo periodo successivo senza contribuzione ("buco").

Il "buco" viene coperto, interamente o parzialmente, dal nuovo periodo di prolungamento (codice "PROL") che ha come data d'inizio il primo giorno successivo alla fine del periodo che lo precede e come data di fine una delle seguenti soluzioni:

- il giorno precedente l'inizio del periodo successivo quando i giorni disponibili sono pari o superiori ai giorni del "buco".
- il giorno calcolato aggiungendo al primo giorno del nuovo periodo i giorni disponibili per il prolungamento.

I contatore dei giorni utilizzati del periodo che ha dato origine al prolungamento viene incrementato del numero di giorni del nuovo periodo.

Nella determinazione del "buco" viene tenuto conto della decorrenza.

Il nuovo periodo di prolungamento, quando si colloca a cavallo d'anno, viene spezzato in due.

I periodi vengono sottoposti al controllo della capienza delle settimane dei periodi continuativi e, se ricorre il caso, le settimane calcolate per i periodi di prolungamento vengono ridotte.

Esauriti i periodi di navigazione effettiva da elaborare o se il "buco" si colloca oltre il 31/12/1979 questa fase elaborativa termina.

Gli eventuali periodi di raddoppio vengono riattivati.

Diluizione della retribuzione dei prolungamenti ante 1980

Il ciclo elaborativo viene eseguito per tutti i periodi di prolungamento che hanno come origine i periodi di navigazione effettiva ante 1980.

Dopo avere individuato il periodo di navigazione effettiva e verificato che ha dato luogo a prolungamenti (giorni di prolungamento utilizzati superiori a zero), vengono estratti i dati relativi al numero progressivo, al numero di settimane, alla retribuzione acquisita e all'anno del periodo in esame. Viene quindi avviato il ciclo per individuare, mediante il numero progressivo del periodo effettivo, tutti i periodi di prolungamento generati e aggiungere le settimane di prolungamento accreditate alle settimane del periodo origine.

Dopo avere calcolato la retribuzione settimanale diluita (retribuzione del periodo origine del prolungamento divisa per il totale delle settimane) viene aggiornato il periodo effettivo con la nuova retribuzione nei campi retribuzione diluita e retribuzione rivalutata (la rivalutazione viene effettivamente eseguita successivamente - la retribuzione acquisita viene mantenuta inalterata) e vengono aggiornati i periodi di prolungamento inserendo la retribuzione nei campi retribuzione acquisita e retribuzione rivalutata e l'anno del periodo effettivo per il calcolo della rivalutazione della retribuzione diluita.

Inserimento dei prolungamenti dal 1980

- Calcolo dei periodi "teorici" di prolungamento.

Il periodo teorico di prolungamento copre un arco temporale pari al numero di giorni di prolungamento del singolo periodo di navigazione effettiva o dell'insieme dei periodi senza soluzione di continuità accreditati a partire dal 1980. La data d'inizio del periodo teorico è il giorno successivo alla fine dell'unico o ultimo periodo di navigazione effettiva da cui trae origine. La data di fine del periodo teorico è quella ottenuta aggiungendo alla data iniziale i giorni di prolungamento. Nel periodo teorico vengono registrati i dati relativi al numero progressivo del primo o dell'unico periodo di navigazione effettiva che lo ha generato e il numero dei periodi di navigazione effettiva interessati. Per l'ultimo periodo teorico viene tenuto conto della decorrenza per stabilire la fine del periodo stesso.

Dato che l'arco temporale di ogni periodo teorico può essere già coperto da altra contribuzione, i periodi teorici vengono accantonati in un'apposita area di memoria per la successiva fase elaborativa.

- Esecuzione del ciclo per l'inserimento dei periodi teorici di prolungamento.

I periodi teorici accantonati vengono elaborati partendo dall'ultimo.

Quando il primo periodo teorico esaminato è stato originato dall'ultimo periodo della posizione, il periodo teorico stesso viene inserito direttamente con il codice provvisorio "XXXX".

In caso diverso e per ognuno dei restanti periodi teorici viene eseguito un ciclo che s'interrompe quando viene incontrato il periodo o i periodi effettivi che lo hanno originato. L'accredito del periodo teorico con codice provvisorio "XXXX" avviene quando nel ciclo si verificano le condizioni appropriate:

- fra la data d'inizio e di fine del periodo teorico non ci sono periodi già accreditati: il periodo teorico viene accreditato per intero e il ciclo termina
- il periodo teorico di prolungamento risulta interamente coperto da contribuzione: il periodo teorico non viene accreditato e il ciclo termina
- la data di fine del periodo teorico ricade su un periodo già accreditato: la data di fine del periodo teorico viene modificata nel giorno precedente l'inizio del periodo accreditato ed il ciclo continua
- fra la data di fine del periodo già accreditato in esame e la fine del periodo teorico c'è scoperta: viene calcolato e inserito un nuovo periodo teorico che ha come data d'inizio il giorno successivo al periodo già accreditato e come data di fine la stessa del periodo teorico in lavorazione che a sua volta assume come data di fine periodo il giorno precedente l'inizio del periodo già accreditato ed il ciclo continua (in altri termini, dal periodo teorico viene scorporata la contribuzione già accreditata).

Tutti i periodi teorici accreditati vengono preventivamente elaborati per l'eventuale frazionamento e ricalcolo delle settimane.

- esecuzione del ciclo elaborativo per l'accREDITamento, nei periodi non coperti da contribuzione dopo l'inserimento dei periodi teorici, dei prolungamenti che derivano dalla navigazione ante 1980 non ancora attribuiti (frestid). L'elaborazione esamina i periodi in ordine crescente di data e fintanto che il limite delle 2080 settimane non viene raggiunto, modifica il codice provvisorio dei periodi teorici da fXXXXà fYYYYè e accredita i frestid dei prolungamenti ante 1980.

Il ciclo elaborativo esegue le operazioni seguenti:

- verifica della capienza delle 2080 settimane per continuare il ciclo
- elaborazione periodi dal 1980
- verifica della capienza delle 52 settimane per anno solare quando viene individuato il primo periodo di prolungamento con codice fXXXXà il periodo viene inserito in apposita area di lavoro insieme ai periodi precedenti ed a quelli seguenti dello stesso anno solare e in stretta sequenza (l'inserimento di quelli seguenti s'interrompe se viene incontrato un altro periodo con codice fXXXXà); i periodi individuati vengono sottoposti alla elaborazione per il calcolo e la eventuale rettifica delle settimane accreditate nel periodo di prolungamento teorico. I periodi calcolati vengono quindi ricaricati nell'area di lavoro principale incrementando il contatore delle 2080 settimane con quelle del periodo di prolungamento teorico accreditato, il cui codice provvisorio viene modificato in fYYYYè
- verifica della capienza delle 52 settimane relativamente a tutti i periodi accreditati nell'anno solare prescindendo dalla continuità degli stessi. Questa verifica viene eseguita soltanto dopo la verifica della capienza delle settimane nei periodi consecutivi (punto precedente) dell'ultimo periodo teorico di prolungamento dell'anno solare in esame. I periodi dell'anno vengono scaricati dall'area di lavoro principale e inseriti in un'altra area per il calcolo della capienza massima di settimane (fra inizio del primo periodo e fine dell'ultimo e comunque non più di 52). Dopo l'eventuale riduzione delle settimane dei periodi di prolungamento teorici accreditati nell'anno e l'aggiornamento del contatore delle 2080 settimane i periodi vengono ricaricati nell'area di lavoro principale.
- elaborazione dei frestid di prolungamento ante 1980
 - ad ogni esecuzione del ciclo viene aggiornato un contatore dei giorni di prolungamento non accreditati derivanti dai periodi di navigazione effettiva ante 1980 (frestid)
 - in presenza di frestid viene attivata la fase di attribuzione dei prolungamenti nei periodi scoperti da contribuzione fra l'1/1/1980 e il periodo in elaborazione.

- ripetizione del ciclo elaborativo dopo l'elaborazione di ogni periodo con codice "XXXX" o l'inserimento di un periodo di prolungamento derivante da contribuzione ante 80 (frestid).
- inserimento degli eventuali frestid in presenza di scopertura contributiva fra l'ultimo periodo accreditato e la decorrenza della prestazione, previa verifica delle capienze su indicate.
- eliminazione dall'area di lavoro dei periodi di prolungamento teorico con codice "XXXX" non trasformati in codice "YYYY" ovvero non accreditati, per raggiunto limite delle 2080 settimane.
- rettifica dell'ultimo periodo di prolungamento accreditato con codice "YYYY" qualora, dopo la elaborazione relativa alla capienza, sia stato superato il limite delle 2080 settimane.
- verifica finale della capienza massima di 52 settimane per anno solare.
- esecuzione del ciclo elaborativo per la "diluizione" della retribuzione: la retribuzione originaria del periodo o dei periodi effettivi di navigazione viene distribuita, fra il o i periodi originari e tutti i relativi prolungamenti, in proporzione alle settimane di ognuno di essi. Il ciclo elaborativo utilizza l'area di lavoro dove sono stati registrati i periodi di prolungamento teorici e per ognuno di essi esegue le seguenti operazioni:
 - estrazione del periodo o dei periodi origine e dei relativi prolungamenti in apposita area di lavoro
 - totalizzazione degli importi e delle settimane dei soli periodi origine del prolungamento e delle settimane complessive (nel caso di settimane complessive uguale a zero, conseguenza delle riduzioni per capienza, viene impostato il valore 1)
 - calcolo della retribuzione settimanale diluita (retribuzione del periodo origine divisa per le settimane complessive)
 - esecuzione del ciclo elaborativo sull'area di lavoro del o dei periodi origine e dei relativi prolungamenti per inserire, solo nei periodi di prolungamento, la retribuzione (retribuzione settimanale calcolata per il numero delle settimane) nei campi retribuzione diluita e retribuzione rivalutata (la rivalutazione viene effettivamente eseguita successivamente); la retribuzione attribuita ad ogni periodo viene totalizzata; il codice del periodo viene trasformato da "YYYY" a "PROL"
- esecuzione del ciclo elaborativo per rideterminare la retribuzione del periodo o dei periodi origine:
 - se il periodo origine del prolungamento è singolo la retribuzione del periodo stesso è pari alla differenza tra la retribuzione originaria e quella attribuita ai prolungamenti (la retribuzione originaria rimane invariata nel caso di prolungamento con zero settimane)

- se i periodi origine sono due o più, la retribuzione diluita attribuita al singolo periodo origine è in proporzione al valore della loro retribuzione originaria in base alla seguente formula: (importo della retribuzione del singolo periodo origine) meno ((importo totale delle retribuzioni attribuite ai prolungamenti) diviso (totale delle settimane dei periodi origine) per (settimane del periodo origine))
- ricaricamento dei periodi elaborati nell'area di lavoro principale
- frazionamento del periodo di prolungamento, derivante da contribuzione dal 1980, che si colloca a cavallo d'anno solare. Il ciclo viene ripetuto per ogni anno solare interessato dal periodo di prolungamento. Per ogni frazione vengono ricalcolate le settimane accreditate e vengono riportati i riferimenti al o ai periodi d'origine del prolungamento.
- elaborazione dei resti ovvero accreditamento dal 1980 dei giorni di prolungamento calcolati per i periodi effettivi ante 1980 e non accreditati per la assenza di vuoti contributivi fino al 31/12/1979. La normativa prevede l'accREDITAMENTO dal 1980 in poi dei resti più recenti (a ritroso partendo dal 1979). Questa fase elaborativa viene richiamata dall'elaborazione dei prolungamenti della contribuzione dal 1980 ed esegue i seguenti passi:
 - verifica se tra la data d'inizio del periodo in esame (dopo l'ultimo periodo viene assunta la decorrenza) e la data di fine del periodo precedente c'è carenza contributiva per continuare questa fase (naturalmente il primo periodo non soddisfa la condizione)
 - calcola il numero di giorni di scopertura contributiva e ripete le operazioni seguenti fino all'esaurimento dei giorni di scopertura o per la mancanza di "resti"
 - individua, procedendo a ritroso dal 31/12/1979, il primo periodo di contribuzione marittima effettiva che contiene giorni di prolungamento non ancora accreditati ("resti")
 - prepara il periodo di prolungamento:
 - imposta il primo giorno con quello d'inizio della scopertura contributiva
 - imposta l'ultimo giorno in base al numero di giorni di "resto" del periodo effettivo; il periodo di prolungamento può, pertanto, coprire parzialmente o completamente la scopertura contributiva
 - registra i dati di riferimento al periodo con i "resti"
 - aggiorna il periodo effettivo sottraendo dai "resti" i giorni utilizzati
 - calcola le settimane del periodo di prolungamento
 - determina le settimane accreditabili effettivamente nel nuovo periodo di prolungamento con le seguenti operazioni di controllo della capienza delle settimane:

- estrae in apposita area di lavoro i periodi che, in stretta sequenza, precedono e seguono il nuovo periodo di prolungamento e ne totalizza le settimane
- calcola le settimane dell'insieme dei periodi
- riduce di una settimana il nuovo periodo di prolungamento se il primo valore più le settimane calcolate del periodo di prolungamento superano le settimane dell'insieme
- attiva la fase di ulteriore riduzione delle settimane se l'operazione precedente non è sufficiente ai fini della capienza:
 - totalizza le settimane dei periodi precedenti e seguenti il nuovo prolungamento presenti nell'apposita area di lavoro
 - inserisce nell'area di lavoro il nuovo periodo di prolungamento
 - attiva la fase di riduzione delle settimane dei soli periodi di prolungamento presenti nell'insieme
 - scarica dall'area di lavoro il nuovo periodo di prolungamento e aggiorna il contatore delle settimane del periodo stesso (potrebbero essere state ridotte dall'operazione precedente)
 - riesegue la totalizzazione delle settimane dei periodi presenti nell'area di lavoro
 - riduce il contatore delle 2080 settimane della differenza fra il primo e secondo totalizzatore delle settimane
- verifica che le settimane del periodo di prolungamento (eventualmente già rettificate nel passo precedente) siano entro il limite delle 2080 settimane complessivamente accreditabili. In caso di superamento del limite procede nel modo seguente:
 - calcola le settimane accreditabili rispetto al limite delle 2080
 - calcola i giorni corrispondenti alle settimane, ovvero i giorni del "resto" del periodo effettivo utilizzati per il prolungamento
 - rettifica i "resti" del periodo effettivo origine del prolungamento
 - ricalcola il nuovo periodo di prolungamento inserendo il numero di settimane precedentemente stabilito
- carica nell'area di lavoro principale il periodo di navigazione effettivo ante 1980 rettificato nei "resti" e il nuovo periodo di prolungamento.
- inserimento dei prolungamenti derivante da contribuzione dal 1980 senza controllo del limite delle 2080 settimane. Questa fase, finalizzata alla determinazione del solo "diritto", non viene attivata. La sequenza delle operazioni è identica a quella con il controllo delle 2080 settimane.

- inserimento dei "resti" senza controllo del limite delle 2080 settimane. Questa fase non viene attivata. La sequenza delle operazioni è identica a quella con il controllo delle 2080 settimane.
- riduzione delle settimane (compressione) dei periodi preparati nell'apposita area di lavoro per l'esecuzione di questa fase elaborativa. Le operazioni svolte dipendono dai valori impostati nei due parametri previsti. Il primo attiva la riduzione delle settimane di tutti i periodi dell'anno solare oppure dei periodi in stretta sequenza appartenenti ad uno stesso anno solare. Il secondo indica su quali periodi effettuare la riduzione: su tutti i periodi (con l'ulteriore criterio più avanti indicato), solo sui periodi di prolungamento oppure sui periodi di prolungamento durante la fase di inserimento dei "resti"

Operazioni eseguite:

- calcola le settimane accreditabili nell'insieme dei periodi, ovvero fra la data d'inizio del primo periodo e la data di fine dell'ultimo periodo, presenti nell'area di lavoro
- calcola il totale delle settimane accreditate nei singoli periodi
- interrompe l'elaborazione se i due valori calcolati coincidono
- carica in un'altra area di lavoro tutti i periodi, frazionando e ricalcolando le settimane dei periodi che si collocano su più anni solari (per i periodi con codice contribuzione "NNX", ovvero neutralizzati, mantiene le settimane a zero).
- esegue l'elaborazione di tutti i periodi mediante la ripetizione delle operazioni seguenti per ogni gruppo di periodi selezionati in base al primo criterio (in stretta sequenza o per anno solare):
 - totalizza le settimane di ogni singolo periodo
 - totalizza il numero di settimane dei contributi figurativi
 - conta il numero dei periodi
 - conclude l'elaborazione del gruppo quando c'è un solo periodo
 - calcola le settimane accreditabili nel gruppo di periodi, ovvero fra la data d'inizio del primo periodo e la data di fine dell'ultimo periodo
 - conclude l'elaborazione del gruppo quando il totale delle settimane dei singoli periodi è inferiore o uguale alle settimane calcolate per il gruppo
 - riduce le settimane con uno dei tre criteri impostati nel secondo parametro:
 - **a)** interviene su tutti i periodi del gruppo, riducendoli di una settimana alla volta fintanto che ci sono settimane in eccedenza, a prescindere dal tipo di contribuzione e con il seguente ordine:
 - la prima fase, ripetuta se necessario fino all'azzeramento delle relative settimane, riguarda solamente la contribuzione figurativa; prima della ripetizione viene richiamata la routine che aggiorna l'area di lavoro

principale e inserisce la nota "settimane ridotte per capienza" nei periodi spezzati ridotti

- le fasi da 2 a 5 vengono eseguite quando la contribuzione è mista, AGO-figurativi-PM:
 - la seconda fase riduce di una settimana i periodi AGO; al termine viene richiamata la routine di aggiornamento dell'area di lavoro
 - la terza fase agisce sui periodi figurativi (ridondanza, già elaborati con la prima fase)
 - la quarta fase riduce di un'ulteriore settimana i periodi AGO
 - la quinta fase agisce sui periodi di navigazione effettiva
- quando la contribuzione è solo AGO e figurativi, viene eseguita la sesta fase che opera, di fatto, solo sui periodi AGO (i periodi figurativi già elaborati dalla prima fase)
- la settima fase viene eseguita se i periodi sono soltanto di navigazione effettiva.
- In altri termini, la routine che opera la riduzione delle settimane agisce, nell'ordine, sui periodi figurativi, AGO e navigazione effettiva.
- La routine richiamata esegue i seguenti passi:
 - imposta il ciclo delle operazioni da ripetere 6 volte (da 1 a 6) per individuare i periodi con frazione di settimana a partire dalla minore
 - interrompe l'elaborazione quando le settimane dell'insieme corrispondono alla somma delle settimane dei singoli periodi
 - imposta il ciclo per esaminare tutti i periodi dell'insieme
 - esamina il codice contribuzione del periodo e procede solo se è compatibile con la fase impostata
 - esamina la frazione di settimana del periodo e procede solo se i giorni corrispondono al valore del ciclo (1-6); procede in ogni caso se si tratta di contribuzione figurativa
 - verifica che le settimane del periodo siano maggiori di zero
 - verifica che il periodo non sia già stato ridotto (riduce di una settimana alla volta)
 - riduce il periodo di una settimana registrando la nota "settimane ridotte per capienza" e marca il periodo come ridotto
 - se si tratta della fase 1 (riduzione dei figurativi) decrementa il contatore delle settimane dei periodi figurativi da ridurre.
- Al termine viene richiamata la routine che aggiorna i periodi:

- scorre i periodi del gruppo per eliminare il contrassegno della riduzione
- totalizza per i periodi spezzati il numero delle settimane
- se le settimane del periodo originario sono superiori le riduce e aggiorna l'area di lavoro principale inserendo la nota "settimane ridotte per capienza"
- **b)** interviene solo sui periodi di prolungamento del gruppo, riducendoli di una settimana alla volta fintanto che ci sono settimane in eccedenza. Esegue un ciclo per individuare e ridurre il periodo di prolungamento in base al numero di giorni della frazione di settimana (la frazione di settimana è costituita dal resto dei giorni del periodo diviso sette). Sequenza delle operazioni:
 - imposta il ciclo delle operazioni da ripetere 7 volte (da 0 a 6)
 - interrompe l'elaborazione quando le settimane dell'insieme corrispondono alla somma delle settimane dei singoli periodi
 - esamina il codice contribuzione e procede solo con i prolungamenti (codici "PROL", "XXXX" e "YYYY")
 - esamina la frazione di settimana del periodo e procede solo se corrisponde al valore del ciclo (0-6, zero solo se il ciclo è ripetuto)
 - verifica che il periodo non sia già stato ridotto (ignorato in fase di ripetizione del ciclo)
 - se le settimane del periodo sono maggiori di zero le riduce di uno, marca il periodo come ridotto, inserisce la nota "settimane ridotte per capienza" e decrementa il totalizzatore delle settimane dei periodi
 - solo per i prolungamenti dal 1980 con codice "PROL" e "YYYY" riduce il totalizzatore delle 2080 settimane di massima capienza
 - terminato il ciclo, se c'è ancora eccedenza, attiva la ripetizione per ridurre anche i periodi senza frazione di settimana.
- **c)** interviene solo sui periodi di prolungamento del gruppo inseriti dai "resti", riducendoli di una settimana alla volta fintanto che ci sono settimane in eccedenza. Esegue un ciclo per individuare e ridurre il periodo di prolungamento in base al numero di giorni della frazione di settimana (la frazione di settimana è costituita dal resto dei giorni del periodo diviso sette). Sequenza delle operazioni:
 - imposta il ciclo delle operazioni da ripetere 7 volte (da 0 a 6)
 - interrompe l'elaborazione quando le settimane dell'insieme corrispondono alla somma delle settimane dei singoli periodi

- esamina il codice contribuzione e procede solo con i prolungamenti (codici "PROL" e "YYYY")
- esamina la frazione di settimana del periodo e procede solo se corrisponde al valore del ciclo (0-6, zero solo se il ciclo è ripetuto)
- verifica che il periodo non sia già stato ridotto (ignorato in fase di ripetizione del ciclo)
- se le settimane del periodo sono maggiori di zero le riduce di uno, marca il periodo come ridotto, inserisce la nota "settimane ridotte per capienza" e decrementa il totalizzatore delle settimane dei periodi
- solo per i prolungamenti "YYYY" riduce il totalizzatore delle 2080 settimane di massima capienza
- terminato il ciclo, se c'è ancora eccedenza, attiva la ripetizione per ridurre anche i periodi senza frazione di settimana.

Verifica della capienza delle settimane nei mesi dell'anno di decorrenza.

Con riferimento alla decorrenza rettifica, se necessario, le settimane di capienza dell'ultimo anno.

Sequenza delle operazioni:

- calcola il numero di mesi che precedono la decorrenza
- calcola il numero di settimane di capienza moltiplicando i mesi per 4,333 e arrotondando il risultato per eccesso
- scorre i periodi, partendo dall'ultimo e fino a quando ricadono nell'anno della decorrenza, e li trasferisce in un area di lavoro secondaria dopo avere totalizzato il numero di settimane accreditate
- se le settimane accreditate superano la capienza vengono richiamate la *funzione di riduzione delle settimane dell'ultimo anno* e la *funzione di ripristino dei periodi ridotti dell'ultimo anno*; riduce il totalizzatore delle 2.080 settimane
- trasferisce i periodi dall'area di lavoro secondaria a quella principale.

Funzione di riduzione delle settimane dell'ultimo anno.

Elabora i periodi ricevuti nella area di lavoro secondaria insieme al totale delle settimane. Ripete il ciclo elaborativo fintanto che le settimane accreditate superano la capienza. Al

primo passaggio interviene solo sui periodi in cui la differenza tra le settimane accreditate e quelle intere calcolate è superiore ad 1. In quelli successivi interviene sui periodi non ancora ridotti. In tutti i casi, la riduzione opera sui periodi con il minor numero di giorni residui rispetto alle settimane intere ed è di una settimana per periodo.

Sequenza delle operazioni:

- imposta il ciclo da eseguire con i valori da 1 a 6 (giorni frazione settimana)
- esamina i periodi:
 - per il primo passaggio procede solo se viene soddisfatta la condizione su esposta
 - verifica che i giorni della frazione di settimana corrisponda al valore del ciclo in esecuzione e procede solo se minore o uguale
 - verifica che ci siano settimane accreditate
 - verifica che il periodo non sia già stato ridotto in un passaggio precedente
 - riduce di una settimana il periodo e inserisce la nota **"settimane ridotte per capienza"**
- ripete la sequenza delle operazioni se le settimane accreditate superano la capienza.

Funzione di ripristino dei periodi ridotti dell'ultimo anno.

Aggiorna i periodi dell'area di lavoro secondaria predisponendoli per il reinserimento nell'area principale.

Rivalutazione della retribuzione dei prolungamenti.

Mediante lo scorrimento di tutti i periodi, vengono individuati i periodi di prolungamento (codice "PROL") a cui applicare il coefficiente di rivalutazione della retribuzione in base all'anno del periodo effettivo che lo ha generato.

Sequenza delle operazioni:

- esamina la decorrenza della prestazione
 - con decorrenza anteriore al 01/07/1982 non applica la rivalutazione: l'importo rivalutato coincide con l'importo della retribuzione diluita
 - con decorrenza dal 01/07/1982, verifica che l'anno del periodo di prolungamento sia successivo all'anno del periodo di navigazione effettiva che lo ha generato. In caso negativo mantiene inalterato l'importo rivalutato (uguale all'importo diluito) altrimenti:

- richiama la funzione di calcolo del coefficiente di rivalutazione
- applica il coefficiente alla retribuzione diluita
- registra l'importo della retribuzione rivalutata nel periodo di prolungamento in esame.

Calcolo del coefficiente di rivalutazione.

La routine riceve i dati relativi ai due anni interessati e restituisce i dati relativi al coefficiente di rivalutazione solo della quota "A".

Dopo avere impostato l'anno della decorrenza estrae dalla tabella dei coefficienti di rivalutazione quelli relativi all'anno del periodo effettivo di navigazione e del prolungamento. Dividendo il primo per il secondo ricava il coefficiente da applicare alla retribuzione. Il valore viene impostato a 1 quando l'anno del periodo di navigazione effettivo è quello precedente la decorrenza, ovvero, la rivalutazione non viene applicata alla retribuzione dei prolungamenti che derivano da periodi di navigazione dell'anno precedente la decorrenza della prestazione.

Il mancato aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione può generare il seguente messaggio:

" **Mancano i coefficienti di rivalutazione dell'anno** xxxx "

" **Calcolo interrotto.** "

Riduzione delle settimane accreditate con retribuzione inferiore al minimale.

Utilizza per l'elaborazione altre due aree di lavoro. Trasferisce direttamente nella seconda area tutti i periodi anteriori al 1984. Per quelli che si collocano negli anni a partire dal 1984 vengono eseguite le seguenti operazioni:

- inserisce nella terza area di lavoro tutti i periodi dello stesso anno solare
- totalizza le settimane accreditate e gli importi delle retribuzioni rivalutate.

Quando nell'anno solare in esame ci sono soltanto prolungamenti non viene applicato il calcolo del minimale (art.25 L. 413).

Diversamente, esegue i seguenti passi:

- estrae dalla tabella il minimale settimanale dell'anno

- calcola il numero delle settimane accreditabili arrotondando sempre per eccesso il risultato della divisione delle retribuzioni rivalutate dell'anno per il minimale settimanale
- quando il totale delle settimane accreditate risulta superiore alle settimane accreditabili viene ripetuto, fintanto che c'è differenza, il ciclo elaborativo che segue:
 - individua il periodo da ridurre con almeno una settimana accreditata e con la retribuzione minore (a parità di retribuzione viene selezionato il periodo figurativo)
 - riduce di una settimana il periodo individuato e vi inserisce la nota "**Settimane ridotte per minimale retributivo**"
- trasferisce i periodi dell'anno nella seconda area di lavoro.
- Ripristina la prima area di lavoro con tutti i periodi.

Calcolo della retribuzione dei periodi di contribuzione figurativa.

Dopo avere estratto gli anni del primo e dell'ultimo periodo contributivo esegue le seguenti operazioni per tutti i periodi accreditati:

- analizza il codice contributivo e procede con l'elaborazione soltanto per i periodi con contribuzione figurativa AGO, PM, servizio militare e dragaggio e con almeno una settimana accreditata;
- in base alla decorrenza della prestazione esegue due tipi di calcolo:
 - a) decorrenza anteriore al 6/1981:
 - esegue la totalizzazione degli importi della retribuzione effettiva (non diluita) e delle settimane dei periodi di contribuzione (periodi di navigazione effettiva e, quando il codice diritto è 1, 3 o 4, periodi AGO) relativi all'anno precedente al periodo figurativo in lavorazione
 - se il totalizzatore delle retribuzioni effettive è maggiore di zero (sono stati individuati periodi effettivi nell'anno precedente), calcola la retribuzione del periodo figurativo (totale retribuzione effettiva diviso totale settimane effettive moltiplicato settimane del periodo figurativo)
 - se nell'anno precedente non ci sono periodi effettivi (PM - AGO) attribuisce la retribuzione settimanale convenzionale di £ 8.200 per i periodi successivi al 31/12/1974, di £ 3.500 per i periodi compresi fra il 01/11/1965 e il 31/12/1974 e di £ 3.150 per i periodi precedenti
 - aggiorna il periodo figurativo con la retribuzione calcolata.

b) decorrenza successiva al 5/1981

- esegue la totalizzazione degli importi della retribuzione effettiva (non diluita) e delle settimane dei periodi di contribuzione (periodi di navigazione effettiva e, quando il codice diritto è 1, 3 o 4, periodi AGO) relativi allo stesso anno del periodo figurativo in lavorazione
- se non ci sono periodi PM - AGO nello stesso anno fa riferimento agli anni precedenti
- se negli anni precedenti non ci sono periodi PM - AGO fa riferimento agli anni successivi
- calcola la retribuzione del periodo figurativo (totale retribuzione effettiva diviso totale settimane effettive moltiplicato settimane del periodo figurativo); assume valore zero quando non ci sono periodi PM - AGO
- quando la retribuzione è stata ricavata da periodi di anno precedente o successivo, applica, rispettivamente, la rivalutazione o la devalutazione:
 - richiama la funzione di calcolo del coefficiente di rivalutazione o devalutazione
 - calcola la rivalutazione o la devalutazione.
- aggiorna il periodo figurativo con la retribuzione calcolata.

Calcolo della retribuzione settimanale.

Il calcolo della retribuzione settimanale viene eseguito per tutti i periodi in cui è presente la retribuzione rivalutata. Per i periodi AGO (effettivi e figurativi) e SM (servizio militare) senza la retribuzione rivalutata viene utilizzata la retribuzione presente nel campo della retribuzione diluita.

Il calcolo non viene eseguito quando la retribuzione o le settimane accreditate sono uguali a zero, altrimenti la retribuzione settimanale è uguale alla retribuzione divisa le settimane. Per i periodi post 1979 l'importo viene arrotondato alle 100 lire.

Il periodo viene aggiornato con la retribuzione settimanale.

Aggiornamento e attivazione della finestra di riepilogo.

Preliminarmente prepara la data di inizio dell'ultimo decennio ed azzeri i totalizzatori che, in base al codice contribuzione, verranno implementati con il numero di settimane di contribuzione accreditata nei periodi.

Totalizzatori:

00) AGO + VV

01) VV (non visibile)

02) Navigazione effettiva e Raddoppi

03) Figurativi AGO

04) Tutti i servizi militare + SD (dragaggio)

05) Figurativi PM + servizio militare

06) MGX (maggiorazione prepensionamento AGO) solo per diritto 1,3 o 4

07) Figurativi PM: ML + DS

08) Figurativi AGO: MLX + DSX

09) Lavoro autonomo: AUn + GAX

10) Prolungamenti

11) Maggiorazione GS2 ($GS2 * 0,30$) ; GS2 già decrementato del corrispondente GS0

14) GS1 + GS2 - GS0

15) Raddoppi (compresi in 02)

16) SMX (non visibile)

12) con codice diritto 1,3 o 4: totale = 00 + 02 + 03 + 05 + 06 + 10 + 11 + 14 + 16

13) con codice diritto 1,3 o 4: totale = 00 + 02 + (05 - 07) + 06 + 10 + 11 + 14 + 16

12) con codice diritto 2 o 5: totale = 02 + 05 + 10 + 11 + 14 + 16

13) con codice diritto 2 o 5: totale = 02 + 05 + 10 + 11 + 14 + 16

sm) Servizio di macchina PM effettivi

rt) Radiotelegrafista PM effettivi

td) PM effettivi + PM figurativi + Prolungamenti + servizio militare + SMX

nell'ultimo decennio

cFS) Navigazione su navi traghetto

et) requisito dei 55 anni di età per specifiche

t1) requisito dei 20 anni di contribuzione (1040 settimane)

t2) requisito delle 520 settimane per servizio di macchina + GS oppure delle 520
settimane di radiotelegrafista

t3) requisito delle 520 settimane

t4) requisito delle 52 settimane nell'ultimo decennio

Caricamento delle griglie della finestra principale per la visualizzazione dei periodi.

Trasferisce i dati nell'area di elaborazione e richiama la funzione di *caricamento della griglia dei periodi calcolati* per la visualizzazione nella finestra principale e la funzione di *ridimensionamento della larghezza delle colonne della griglia* interessata.

Caricamento della griglia dei periodi calcolati.

Mediante lo scorrimento dei periodi presenti nell'area di elaborazione carica la griglia interessata ed esegue la totalizzazione dei seguenti dati:

- settimane accreditate
- giorni di prolungamento
- giorni di prolungamento utilizzati
- sabati dei periodi
- giorni di calendario dei periodi.

Funzione "CALENDARIO" per le verifiche ed i calcoli delle settimane dei periodi contributivi.

Il formato ed il contenuto della finestra è condizionato dai dati presenti nelle caselle di testo "Codice contrib.", data "Dal" e data "Al" della sezione Gestione contribuzione: Acquisizione o Variazione. Infatti, all'apertura della finestra, viene eseguito il calcolo con riferimento ai dati predetti.

Una volta aperta la finestra, variando i dati delle caselle delle date e delle settimane, possono essere eseguiti tutti i calcoli desiderati tenendo presente che viene mantenuto il riferimento al codice contribuzione.

Lo spostamento del cursore (punto di inserimento) fra le caselle di testo può essere fatto con il mouse (qualsiasi casella), con il tasto di tabulazione (casella successiva / casella precedente), con il tasto " ← " (carattere / casella precedente), con il tasto " → " (carattere / casella successiva) e con il tasto "Invio" (casella successiva) ed è condizionato dalla correttezza dei dati immessi. Quando i dati previsti dalla casella sono completi il cursore si posiziona sulla casella successiva automaticamente.

Data di inizio del periodo:

La modifica dei dati provoca automaticamente l'azzeramento della casella "settimane". La data di inizio periodo viene azzerata quando si inseriscono i dati

nella casella "settimane". La casella deve contenere una data valida quando la casella "settimane" è vuota.

Data di fine del periodo:

Quando è anteriore alla data di inizio periodo produce come risultato soltanto il numero dei giorni espressi con il segno negativo. Deve sempre contenere una data valida.

Numero di settimane contributive del periodo:

La casella è in stretta correlazione con la casella "dal": quando si inseriscono i dati nella casella "settimane" si azzerava la casella "dal" e viceversa.

La casella ha, infatti, una duplice funzione:

- Visualizzare il numero delle settimane di contribuzione del periodo, calcolate con riferimento ai sabati del periodo medesimo ("sabatario"). La casella deve essere vuota prima del calcolo (data valida presente nella casella "dal").
- Determinare la data di inizio periodo. In base al numero di settimane indicate e alla data di fine periodo, dopo il calcolo, viene visualizzata la data di inizio periodo nella casella "dal" (il calcolo prescinde dal contenuto della casella "dal" prima del calcolo).

L'uscita dalla casella "settimane" con il tasto "Invio" provoca l'esecuzione del calcolo (equivale all'attivazione del comando "Calcola").

Vengono calcolati i seguenti dati:

- Numero dei giorni del periodo compresi fra le date "dal" e "al".
- Numero dei sabati compresi fra le date "dal" e "al".
- Numero delle settimane di contribuzione figurativa accreditabili per il periodo compreso fra le date "dal" e "al".
- Numero dei giorni di prolungamento derivati dalla contribuzione per i periodi di navigazione effettiva ante 1980: 40% dei giorni compresi fra le date "dal" e "al". I giorni di prolungamento vengono utilizzati per la copertura dei periodi privi di qualsiasi contribuzione, fino alla decorrenza della prestazione.
- Numero dei giorni di prolungamento derivati dalla contribuzione per i periodi di navigazione effettiva a partire dal 1/1/1980. I giorni di prolungamento teorico sono la somma dei seguenti valori, compresi fra le date di inizio e fine periodo:
 - numero dei sabati; - numero delle domeniche;
 - numero dei giorni festivi non coincidenti con sabati o domeniche;
 - numero dei giorni di ferie maturati nel periodo in base alla qualifica rivestita ed al contratto vigente nel periodo medesimo (la qualifica ed il contratto sono identificati dal "codice contrib.").

I giorni di prolungamento calcolati danno luogo ad un periodo teorico di contribuzione che ha come data di inizio il giorno successivo alla fine del periodo che ha originato il prolungamento. Vengono accreditati soltanto i giorni che nel periodo teorico sono privi di qualsiasi altra contribuzione.

Per i periodi con data inizio ante 1980 e data fine post 1979 viene fornito il totale dei giorni di prolungamento ricavato con entrambe le tipologie di calcolo sopra indicate.

Nota: in fase di acquisizione o variazione non è consentito l'inserimento di periodi che hanno queste caratteristiche.

Funzione di calcolo per tipologia di contribuzione e selezione tipo calcolo.

In base al tipo di contribuzione presente nella posizione vengono rese disponibili le seguenti opzioni di elaborazione:

- 1 lista dei periodi non marittimi
- 2 lista dei periodi marittimi senza prolungamenti
- 3 lista di tutti i periodi senza prolungamenti
- 4 anzianità contributiva periodi non marittimi
- 5 anzianità contributiva periodi marittimi senza prolungamenti
- 6 anzianità complessiva senza prolungamenti
- 7 anzianità contribuzione marittima con prolungamenti
- 8 anzianità di tutta la contribuzione con i prolungamenti.

Il calcolo relativo alle ultime cinque opzioni non si differenzia sostanzialmente dal calcolo generale e pertanto non comporta una riduzione avvertibile dei tempi di elaborazione.

Finestra per la gestione dell'integrazione delle retribuzioni ridotte.

L'attivazione del pulsante "integraé " esegue un controllo preliminare sulla presenza della retribuzione corrente e dell'anno di fine periodo prima di aprire la finestra per la immissione ed il calcolo delle integrazioni. Se non ci sono le condizioni viene visualizzato il messaggio **"Inserire le date e la retribuzione corrente"**, altrimenti vengono eseguite le seguenti operazioni:

- compilazione delle caselle di testo con i dati relativi alla retribuzione corrente e alle altre competenze del periodo in lavorazione
- calcolo dei sabati e delle settimane del periodo

- se il periodo è in fase di inserimento (acquisizione) azzerà le altre caselle di testo della finestra e si predispone per la immissione dei nuovi dati, altrimenti viene attivata la funzione di *calcolo della integrazione delle settimane a retribuzione ridotta*.

Pulsante "Conferma" della finestra di gestione della retribuzione delle settimane ridotte.

Dopo l'esecuzione della funzione di *calcolo della integrazione delle settimane a retribuzione ridotta* viene eseguita la funzione di *elaborazione dei dati del periodo* oppure, se il periodo è in variazione, viene chiusa la finestra delle integrazioni.

Calcolo della integrazione delle settimane a retribuzione ridotta.

Sequenza delle operazioni:

- verifica che siano presenti i dati relativi alle settimane del periodo, alla retribuzione e alle settimane ridotte per procedere nel calcolo
- calcola il primo dato dividendo la differenza tra la retribuzione corrente del periodo e la retribuzione ridotta per la differenza tra le settimane del periodo e le settimane a retribuzione ridotta
- se le settimane a retribuzione ridotta sono presenti:
 - calcola il secondo dato dividendo la retribuzione ridotta per le settimane a retribuzione ridotta
 - se il primo dato calcolato è inferiore al secondo dato conclude la funzione, altrimenti, calcola l'importo dell'integrazione moltiplicando il numero delle settimane ridotte da integrare per la differenza tra il primo ed il secondo dato calcolato.
- calcola l'importo complessivo del periodo sommando l'importo della retribuzione corrente con l'importo delle altre competenze e con l'importo dell'integrazione.

Altre funzioni.

Svolgono le operazioni di controllo dei dati, di attivazione-disattivazione dei comandi e opzioni e di gestione delle finestre.