Entrada/Salida

Sistemas Operativos (SO)

Departament d'Arquitectura de Computadors
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Licencia Creative Commons

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ o envie una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Entrada/Salida



Licencia Creative Commons

Eres libre de:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

- Atribución. Debes reconocer la autoría de la obra en los términos especificados por el propio autor o licenciante.
- No comercial. No puedes utilizar esta obra para fines comerciales.
- Licenciamiento Recíproco. Si alteras, transformas o creas una obra a partir de esta obra, solo podrás distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tienes que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Advertencia:

- Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
- Esto es un resumen legible por humanos del texto legal (la licencia completa)

Índice

- Conceptos y objetivos
- Uso
- Implementación
 - Estructuras Básicas
 - E/S Síncrona
 - E/S Asíncrona
 - Eiemplos
 - Linux
 - Windows





Índice

- Conceptos y objetivos
- Uso
- Implementación
 - Estructuras Básicas
 - E/S Síncrona
 - E/S Asíncrona
 - Ejemplos
 - Linux
 - Windows

Entrada/Salida

UPC

E/S: ¿Qué es?

- Se entiende por E/S la transferencia de información hacia/desde un proceso
 - En general, un proceso sólo puede leer/escribir en la memoria que se le ha asignado (su espacio lógico de direcciones)
 - ¿Cómo podemos comunicarnos con un proceso?
 - En general, los procesos tienen espacios de direcciones disjuntos
 - ¿Cómo podemos comunicar procesos entre sí?

Es necesario que un proceso pueda comunicarse con su exterior

E/S: ¿Qué es?

- - Entrada / Salida
 - Verdadero
 - Input / Output
 - Verdadero
 - I/O
 - Verdadero :-)
 - Recepción/envio de información desde/hacia periféricos
 - WARNING: Es más que eso!

Entrada/Salida



E/S: ¿Qué es?

- Entrada de datos al proceso desde
 - Teclado, fichero, red, salida de otro proceso, ...
- Salida de datos del proceso hacia
 - Pantalla, fichero, red, entrada de otro proceso, ...



E/S: Observaciones

- Existen muchos tipos de dispositivos
 - difíciles de programar
 - con características muy variadas

Entrada/Salida



Características de los dispositivos

- Velocidad de transferencia
- Unidad de transferencia
 - bloque o carácter
- Representación de los datos
- Operaciones permitidas
- Modos de trabajo
 - echo/noecho, spool/nospool
- Tipos de error

Entrada/Salida



Función del SO

- Función del S.O.: gestionar los dispositivos de E/S
 - Cada dispositivo require un tratamiento especial
 - write printer
 - write file
 - write screen
 - El S.O. oculta las diferencias y proporciona una interficie común independiente del dispositivo
 - write
 - Operaciones sobre dispositivos virtuales

E/S: Observaciones

Puede interesar ejecutar un mismo programa usando diferentes dispositivos en cada ejecucion

```
prompt_$ Is

Normalmente saca la salida del comando por pantalla
prompt_$ Is > fichero

Deja la salida del comando Is en un fichero
```

No siempre se usa un periférico

```
prompt_$ Is | more
```

La | (pipe) es un dispositivo lógico (no físico) creado por el SO que sólo existe en memoria





E/S: Conceptos

- Canales de Entrada/Salida/Error estándar
- Redirección
- Código independiente del dispositivo
 - Usa dispositivos virtuales
 Tambien llamados canales virtuales (o sencillamente canales)
- El SO asocia un dispositivo virtual a un dispositivo ...
 - Lógico o Físico

Entrada/Salida



Obietivos de la E/S

- Permitir comunicación de un proceso con el exterior
- Facilitar el uso de dispositivos con características muy diferentes
 - teclado, pantalla, ratón, disco, CD-ROM, ..., ficheros, ... nulo
- Permitir que un mismo código pueda ser usado con diferentes dispositivos
 - Código de usuario independiente del dispositivo
 - Redirección de dispositivos de E/S

Tipos de dispositivos

- Físicos
 - Dispositivos hardware (disco, teclado, ...)
- Lógicos
 - Dispositivos que:
 - no tienen dispositivo hardware asociado (Nul , Random , ...)
 - añaden funcionalidades sobre el dispositivo hardware (ficheros)
 - agrupan varios dispositivos hardware (Consola)
- Virtuales
 - Canal: Abstracción del Sistema con la que trabajan los procesos

Entrada/Salida



Principios de diseño

- Uniformidad en las operaciones
 - Mismas Llamadas a SO para todos los dispositivos
 - Misma semántica sobre todos los dispositivos
 - El sistema comprueba si la operación es válida sobre el dispositivo
 - Aumenta la portabilidad y simplicidad de los procesos de usuario





- Dispositivos virtuales
 - El proceso trabaja sobre dispositivos virtuales
 - El sistema proporciona mecanismos para asociar/desasociar un dispositivo virtual a uno físico/lógico
 - open,close

Entrada/Salida

- Incrementa la portabilidad de los programas
- Independencia del dispositivo
 - Dispositivos virtuales
- Independencia de la unidad de transferencia
 - Uniformidad de las operaciones
- Incrementa la reusabilidad de los programas
 - Redireccionamiento

- Redireccionamiento
 - El S.O. permite cambiar la asignación de los dispositivos virtuales antes de iniciar un proceso
 - Permite que el mismo programa se ejecute sobre diferentes dispositivos sin cambiar el código
 - UNIX: Is > llistat.dat
 - VMS: assign sys\$output llista.dat; dir

- Conceptos y objetivos
- Uso
- Implementación
 - Estructuras Básicas
 - E/S Síncrona
 - E/S Asíncrona
 - Ejemplos
 - Linux
 - Windows





E/S: Uso

- ► El SO proporciona llamadas a sistema para la realización de operaciones de E/S
- Vamos a enumerar algunas llamadas del SO UNIX.
- En el laboratorio se iran viendo las llamadas más habituales con detalle y experimentaremos con ellas.

Entrada/Salida



F/S: Us

- ► El SO proporciona llamadas a sistema para la asociación de canales virtuales a dispositivos de E/S
 - open, creat, pipe, socket
- Una vez se dispone de un canal, se opera con operaciones genéricas de lectura y escritura sobre él
 - read, write
- Se puede finalizar la asociación entre el canal virtual y el dispositivo (físico y/o lógico)
 - close

Entrada/Salida



E/S: Uso

- Se pueden duplicar canales de E/S
 - dup, dup2
- Se pueden gestionar características de los dispositivos
 - ioctl, fcntl
- Se cambia el puntero de lectura/escritura
 - Iseek (no disponible para ciertos dispositivos)

Índice

- Conceptos y objetivos
- Uso
- Implementación
 - Estructuras Básicas
 - E/S Síncrona
 - E/S Asíncrona
 - Ejemplos
 - Linux
 - Windows





Tabla de canales

- Guarda las relaciones entre los dispositivos virtuales y los dispositivos físicos/lógicos
 - Indexada por nº de canal o nombre del dispositivo virtual
 - Una por proceso
 - es compartida por todos los flujos (threads) del proceso
 - puede ser compartida entre procesos con recursos compartidos (ej. clones)
 - S.O. puede asignar los canales (primero libre) o puede dejar que los decida el usuario

Entrada/Salida



Descriptor de dispositivo

- Estructura que contiene la información relacionada con un dispositivo
 - Punteros a las funciones dependientes específicas del dispositivo
 - Añadir un dispositivo es añadir un descriptor y sus funciones relacionadas
 - Tiene la información necesaria para gestionar el dispositivo:
 - Ejemplo
 - nombre, apuntadores a las rutinas específicas, Nº de opens, características, offset

Niveles de E/S

- El código del SO que implementa la E/S tiene dos niveles:
 - Independiente
 - Funciones de E/S comunes a todos los dispositivos
 - Dependiente
 - Funciones de E/S especifícas de cada dispositivo
 - Añadir un nuevo dispositivo significa modificar este nivel

Entrada/Salida



Descriptor de dispositivo

Ejemplo de Descriptor de Dispositivo (DD)







Device Driver

- Software que se comunica directamente con el hardware (device controller) a traves de los registros del dispositivo
- La comunicación entre el driver y el controlador puede ser de dos maneras:
 - por encuesta (polling)
 - por interrupciones

Los conceptos básicos de soporte hardware y funcionamiento de encuesta e interrupción se han visto en IC, EC1 y EC2

Entrada/Salida



La CPU esta constantemente consultando el dispositivo para ver si la operación ya se ha realizado

preparar E/S while (consultar dispositivo != FINALIZADO); finalizar E/S

- Sencillo
- Muy poco eficiente desde el punto de vista del sistema
- Solo se ha de usar cuando no se pueda hacer de otra manera



- La CPU programa la E/S y recibe una interrupción cuando esta ha finalizado
 - El proceso se bloquea y cede la CPU hasta que recibe la interrupción
 - mejor uso de la CPU en el sistema
 - Hay que minimizar siempre el trabajo que se hace en la rutina que atiende a la interrupción

- Síncrona
 - El proceso de usuario se queda bloqueado hasta que finaliza la operación de E/S
- Asíncrona
 - El proceso de usuario se ejecuta concurrentemente mientras se realiza la E/S
 - El Sistema Operativo notifica al proceso cuando esta finaliza
 - El proceso dispone de una interficie para consultar el estado de las operaciones pendientes
 - esperar, cancelar, estado_es
 - Programación más compleja






E/S Síncrona

llegir mov AX,# int 80h

Entrada/Salida




F/S Sincrona






Entrada/Salida

E/S Síncrona




E/S Sincrona





Č

E/S Síncrona



Entrada/Salida

3UPC

Mejoras de la E/S (II)

Caching

- El dispositivo dispone de una cache donde guarda los resultados de operaciones anteriores
 - Si una operación esta en la en cache se sirve el resultado de está directamente
 - Aumenta la eficiencia de la E/S si la política es buena
- Ejemplo
 - Memoria usada como cache de disco

Mejoras de la E/S

Buffering

- El dispositivo dispone de un buffer donde guarda los datos a enviados/recibidos
 - El buffer se va llenando/vaciando mientras los procesos trabajan
 - Permite evitar bloqueos
 - evitando picos de E/S
 - Permite evitar la perdida de información
- Doble buffering
 - Permite que se produzca a la vez movimiento de datos entre usuario sistema y sistema - dispositivo
- Buffering circular
 - Generalización del doble buffering

Entrada/Salida



Mejoras de la E/S (II

Spooling

- La E/S se realiza sobre un dispositivo intermedio
 - El sistema posteriormente la realizará sobre el dispositivo final
 - Permite compartir dispositivos no compartibles
 - El dispositivo intermedio suele ser más rápido
- Ejemplo
 - Impresora: dispositivo no compartible
 - Mientras se esta imprimiendo un documento no se puede imprimir otro
 - Disco: dispositivo compartible
 - Se pueden ir alternando accesos a diferentes ficheros para diferentes procesos
 - Se pueden guardar peticiones de impresion en ficheros temporales. Se usa una cola para gestionar las peticiones. Se imprimen de uno en uno.





Mejoras de la E/S (III)

- Algoritmos eficientes de acceso
 - Reordenar peticiones para mejorar la eficiencia en el acceso
 - Ejemplo: politicas de planificación de acceso a disco
 - Según quien hace la petición FIFO, LIFO, random, prioridades
 - Según el contenido de la petición SSTF, SCAN, C-SCAN, N-step-SCAN, FSCAN
- Organización y uso del hardware
 - Ejemplo: RAID
 - Distribución de un fichero en diversos discos: acceso en paralelo
 - Replicación: aumento de la tolerancia a fallos

_ UPC

Entrada/Salida

Entrada/Salida

Gestores (I)

- Simplifican el acceso a las estructuras de datos
 - Reducen la necesidad de usar exclusiones mutuas
- Permiten planificar las peticiones
- Facilitan la implementación de E/S asíncrona

Gestores

- Proceso de sistema encargado de atender y resolver peticiones de E/S
 - Puede haber 1 o más gestores por dispositivo
 - pseudo-código

```
for (;;) {
    esperar petición
    recoger parámetros
    realizar E/S
    notificar finalización E/S
}
```



Gestores (II

- Sincronización proceso de usuario/gestor
 - Mediante semáforos (operaciones wait / signal)

Por el momento las podemos entender como

```
wait: esperar_aviso signal: enviar_aviso
```

- Notificación de una nueva petición de E/S
 - El gestor espera a recibir notificaciones (hace un wait sobre un semáforo)
 - La rutina de E/S avisa al gestor (hace un signal sobre el semáforo del gestor)
- Notificación de finalización de E/S
 - La rutina de E/S espera mediante un wait sobre un semáforo
 - Cada operación de E/S tiene un semáforo própio
 - El gestor avisa de la finalización de la E/S (hace un signal sobre el semáforo)





Gestores (III)

Paso de parámetros

- Mediante la estructura IORB (Input/Output Request Block)
 - Las rutinas de E/S rellenan y encolan los IORBs
 - Cada gestor/dispositivo tiene una cola de IORBs con las peticiones pendientes
 - El contenido de los IORBs varía según el dispositivo

Retorno de resultado

- Mediante la estructura io fin
 - Contiene el identificador de E/S y su resultado
 - Una cola de resultados por dispositivo
 - El gestor encola el io_fin y la rutina de E/S lo recoge

Implementación: estructuras

▶ IORB

- Buffer:
 - buffer de usuario donde estan o donde se dejan los datos
- Tipo de operación:
 - Lectura o escritura?
- id io:

Entrada/Salida

 Identificador de la E/S que representa el IORB



4-UPC

45**JPC**

Descriptor de


SISTEMA

DEPENDIENTE

llegir_dep (canal,buff,lon) {

preparar parámetros

E/S Síncrona con gestor



for (;;) { wait (sem_gestor) Tabla de canales

46UPC

E/S Síncrona con gestor

INDEPENDIENTE

trap () {

switch (ax) {

llegir indep()

llegir_indep (canal,buff,lon) {


SISTEMA

Entrada/Salida


llegir

mov AX.#


E/S Síncrona con gestor




E/S Síncrona con gestor



E/S Síncrona con gesto




E/S Síncrona con gestor





Entrada/Salida

E/S Síncrona con gestor



Gestores (IV


- Facilitan la implementación de E/S asíncrona
 - Separar petición de entrada salida de la espera del fin de la misma



Entrada/Salida

E/S Asíncrona

Entrada/Salida



E/S Asíncrona

- En un sistema que sólo proporciona E/S síncrona un proceso de usuario puede conseguir E/S asincrona si usa diversos flujos:
 - Un flujo (o varios) pueden realizar la(s) E/S (posiblemente bloqueándose)
 - Otro(s) flujo(s) pueden realizar los cálculos (sincronizándose cuando sea necesario con los flujos que realizan la E/S)



Ejemplos: UNIX/Linux

- Dispositivos accesibles a través del Sistema de ficheros
 - Ficheros especiales (normalmente situados en /dev)
 - /dev/hda1
 - /dev/audio0
 - /dev/nul
 - Se utilizan con las primitivas normales (open,read,write,...)
- Se crean mediante mknod
 - Asigna dos numeros especiales al fichero: major y minor
 - Asigna el tipo de entrada/salida: por bloques o por carácteres

5UPC

Entrada/Salida

--iemplos: Linux

- Los drivers son ficheros objetos que se enlazan de forma dinámica con el kernel (módulos)
 - Sólo aquellos drivers que se vayan a usar están realmente en memoria
 - insmod, modprobe
- Al cargarse el modulo se ejecuta una función que registra las funciones del driver
 - Hay diferentes funciones de registro según el tipo de driver
 - int devfs register chrdev (unsigned int major, const char *name, struct file operations *fops);
 - int devfs_register_blkdev (unsigned int major, const char *name, struct block_device_operations
 *hdons):
 - int register_netdevice(struct net_device *dev);
 - int register filesystem(struct file system type *);

...

59JPC

Ejemplos: UNIX/Linux

- ► El major establece la relación entre el fichero y el driver de dispositivo a utilizar
 - Los números específicos dependen de cada SO específico.
 - P.ej. en linux:
 - 2 -> pseudo terminales
 - 3 -> primer disco ide
 - 6 -> impresora
- El minor permite al driver distinguir entre diferentes dispositivos del mismo tipo
 - /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, ...

Entrada/Salida



Ejemplos: Linux

Estructuras

```
struct file _operations (Descriptor de dispositivo)

*Isseek

f mode ______*

write _____*open ____*...

struct files_struct (Tabla de canales)

disp_read (file,buff, lon, fpos) {
```



Ejemplos: Windows

- HANDLE CreateFile(name, access, sharemode, security, creation, attributes, NULL)
- Función utilizada por el sistema operativo
 - No es independiente del tipo de fichero
 - El usuario ha de saber que tipo de fichero abrirá

6**UPC**

Entrada/Salida

Ejemplos: Windows

- Ejemplo:
 - Abrir un dispositivo por su nombre lógico:

 - Retorna un identificador con el cual se puede escribir físicamente en el disco duro



- Ejemplo:
 - Fichero normal abierto para leer:
 - CreateFile("\\prueba.txt", FILE_READ_DATA, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
 - Es equivalente a:
 - open("prueba.txt", O_RDONLY);



