

Lenguaje Máquina

Agustín Fernández, Josep Llosa, Fermín Sánchez

Estructura de Computadors II

Departament d'Arquitectura de Computadors Facultat d'Informàtica de Barcelona



Índice

- Introducción
- Arquitectura básica IA32
- Traducción de sentencias C a ensamblador
- Tipos de datos estructurados
- Alineamiento de datos
- Gestión de subrutinas

Lenguaje Máquina

##

- Una instrucción de Lenguaje Máquina es una tira de bits que especifica:
 - Código de operación:
 - Operación a realizar
 - Modos de direccionamiento:
 - Dónde localizar los operandos
 - Dónde dejar el resultado
 - Secuenciamiento:
 - Cuál es la siguiente instrucción a ejecutar
 - Generalmente es implícito
 - Instrucciones de Salto

Lenguaje Máquina

Introducción

- Criterios de diseño de las instrucciones:
 - Instrucciones cortas mejor
 - Longitud suficiente
 - Longitud múltiplo de la unidad mínima de secuenciamiento/direccionamiento (byte)
- Formato de las instrucciones:
 - Fijo (RISC)
 - Decodificación rápida y fácil
 - Desperdicio de memoria
 - Variable (IA32)
 - Aprovechamiento de memoria
 - Decodificación compleja

• Tipos de arquitecturas:

#operandos	#operandos memoria	Tipos de Arquitectura		Ejemplos
0	0	Pila		HP3000
1	1	Acumulador		18080
2	1	General Purpose	Registro/Memoria	IA32
3	0	Registers	Load/Store	IBM Power
3	3	(GPR)	Memoria/Memoria	VAX-11

Arquitecturas GPR:

#ops en memoria = 0 Load / Store
 #ops en memoria < #operandos Registro / Memoria
 #ops en memoria = #operandos Memoria / Memoria / Memoria

Lenguaje Máquina

Introducción

• Ejemplo: d = (a + b*c)/a

Pila Acumulador Registro Memoria Load load b Store push b Memoria Memoria mov b, r0 load b, r0 push c mul c mul b, c, r0 mul c, r0 load c, r1 mul mul r0, r1, r2 ...

...

Acabadlo vosotros

• Calculad "A = (A-B*C)/(D+E)" en las 5 máquinas descritas:

```
PILA
   add/sub/mul/div
                     # pila[sp+1]=pila[sp] op pila[sp+1]; sp=sp+1;
# sp=sp-1; pila[sp]=M[@]
   push @
                      # M[@]=pila[sp]; sp=sp+1
   pop @
   ACUMULADOR
   add/sub/mul/div @ # ACC=ACC op M[@]
   load @
                     # ACC=M[@]
                      # M[@]=ACC
   store @
   Se pueden almacenar resultados temporales en la variable tmp
   REGISTRO/MEMORIA
   add/sub/mul/div @,Ri
                               # Ri = Ri op M[@]
   add/sub/mul/div Ri,@
                               # M[@] = M[@] op Ri
                               # mov fuente, destino; destino = fuente
   mov @, Ri/ mov Ri, @
   MEMORIA/MEMORIA
   add/sub/mul/div op1, op2, p3 # op3 = op1 op op2; opi = Ri or @
   LOAD/STORE
   add/sub/mul/div Ri, Rj, Rk
                              # Rk = Ri op Rj
                               # Ri = M[@]
   load @, Ri
   store Ri, @
                               # M[@] = Ri
Lenguaje Máquina
```

Introducción

- Niveles de un computador:
 - Lenguajes de alto nivel (LAN)
 - Lenguaje máquina (LM)
 - Implementacion hardware (HARD)

LAN --compilación--> LM --interpretación--> HARD

- Como salvar el desnivel LAN ---> HARD:
 - CISC: Complex Instruction Set Computer
 - Instrucciones LM de alto contenido semántico
 - Esfuerzo en interpretación (Microcódigo)
 - RISC: Reduced (complexity) Instruction Set Computer
 - Instrucciones LM de bajo contenido semántico
 - Esfuerzo en compilación

• Estilos de diseño: RISC versus CISC

RISC	CISC	
Instrucciones sencillas	Instrucciones complejas	
Instrucciones de tamaño fijo	Instrucciones de tamaño variable	
Pocos formatos de instrucciones	Muchos formatos dependiendo de los operandos	
Operandos siempre en registros ADD Ri,Rj,Rk $\#$ Rk \leftarrow Ri $+$ Rj	Operandos en registro o memoria ADDL %eax, (%ebx)	
Load / Store	Registro – Memoria Memoria – Memoria	
Banco de registros grande (≥32)	Históricamente pocos registros	
Modos de direccionamiento simples (Ri+despl.)	Modos de direccionamiento complejos	

Lenguaje Máquina

Introducción

• Estilos de diseño: RISC versus CISC

	M68000 (CISC)	RISC II
Año	1980	1983
#Instrucciones	56	39
#Registros	15	137
@Modos @	14	3
#Transistores	68000	41000
%Control on die	50%	6%
Tiempo diseño	30 meses	19 meses

Lenguaje Máquina

Œ

Arquitectura básica del IA32

- Referencias históricas
- Visión del programador en ensamblador IA32
 - Espacio de memoria y registros
 - Tipos de datos básicos
 - Modos de direccionamiento
- Instrucciones de movimiento de datos
- Instrucciones aritméticas
- Instrucciones lógicas
 - Códigos de condición
 - Instrucciones SetX
- Instrucciones de salto

Lenguaje Máquina

#

Referencias históricas

Año	Modelo	Tam. Palabra	Trans.	Freq.	Tamaño Memoria		
1971	i4004	4 bits	2.300	0,75 MHz	640 B		
1972	i8008	8 bits	3.500	0,5 MHz	16 KB		
1974	i8080	8 bits	6.000	2 MHz	64 KB		
1978	i8086	16 bits	29K	5-10 MHz	1 MB		
1979	i8088	16 bits	29K	5-8 MHz	1 MB	MS-DOS	IBM PC
1982	i80286	16 bits	134K	6-12,5 MHz	16 MB	Windows	IBM AT
1985	i80386	32 bits	275K	16-33 MHz	4 GB	Linux	
1989	i80486	32 bits	1,2M	25-100 MHz			8 KB
1993	Pentium	32 bits	3,2M	60-200 MHz			16 KB
1995	Pentium PRO	32 bits	5,5M	150-200 MHz			16 KB
1997	Pentium MMX	32 bits	4,5M	166-300 MHz		MMX	32 KB
1997	Pentium II	32 bits	7,5M	233-450 MHz			32 KB
1999	Pentium III	32 bits	28M	0,45-1,4 GHz		SIMD	256 KB
2001	Pentium 4	32 bits	55M	1,4-3,8 GHz			512 KB
2005	Pentium D	64 bits	230M	2,8-3,6 GHz	1 TB	Dual Core	1-2 MB
2006	Core 2	64 bits	291M	1,6-3,2 GHz	1 TB	Dual Core	2-4 MB



Referencias históricas


- Diseño evolucionario
 - Desde 1978 con el i8086
 - Se añaden + y mejores prestaciones con el tiempo
 - Todavía soporta características del i8086 (incluso obsoletas)
- Otros fabricantes de IA32: AMD (Advanced Micro Devices)
 - Competencia desde el 80386 (am386)
 - En general un poco más lento, mucho más barato
 - En los últimos años la competencia es feroz: AMD e Intel se alternan en prestaciones/precio
 - Versión propia de 64 bits "copiado por Intel"
- CISC
 - Sólo un pequeño subconjunto de instrucciones se encuentran en programas Linux
 - ¿Se pueden conseguir la prestaciones de un RISC?

Referencias históricas

- Características de un CISC
 - Instrucciones pueden referenciar diferentes tipos de operando
 - inmediato, registros, memoria
 - Instrucciones aritméticas pueden leer/escribir en memoria
 - Referencias a memoria pueden suponer cálculos complejos
 - Rb + S*Ri + D
 - Instrucciones pueden tener diferente longitud
- Primer "RISC" x86: Pentium Pro (P6)
 - Anunciado en Febrero 95
 - Base del Pentium II, Pentium III y primer Celeron
 - Pentium 4 basado en una idea similar, pero diferentes detalles
 - Traduce dinámicamente instrucciones x86 a un formato más ancho y simple (MicroOperaciones)
 - Ejecuta hasta 5 instrucciones en paralelo
 - Pipeline profundo (latencia 12-18 ciclos)

Lenguaje Máquina

15



Visión del programador

- EIP: Contador de programa. Apunta a la siguiente instrucción a ejecutar
- Registros: Se usan muy frecuentemente como variables de acceso rápido
- Códigos de Condición
 - Almacenan información respecto al comportamiento de las últimas instrucciones ejecutadas
 - Se usan en los saltos condicionales
- Memoria
 - Vector direccionable a nivel de byte
 - Código, datos usuario, datos SO
 - Pila para soportar gestión de subrutinas

Lenguaje Máquina

7

Compilación: C - código objeto Programas C: p1.c, p2.c \$> gcc -0 p1.c p2.c -o p (usa optimizaciones -0) texto Programas C: p1.c, p2.c \$> gcc -S p1.c p2.c Programas ensamblador: p1.s, p2.s texto \$> as p1.s p2.s \$> gcc -c p1.s p2.s Librerías estáticas: *.a Código objeto: p1.o, p2.o binario Montador (ld o gcc) binario Ejecutable: p Lenguaje Máquina

Características del ensamblador

- Tipos de datos básicos
 - Enteros
 - dato de 1, 2 ó 4 bytes
 - datos y direcciones (punteros)
 - Reales (coma flotante): 4, 8 ó 10 bytes
 - No incluye tipos estructurados
 - Se codifican como datos almacenados de forma contigua
- Operaciones primitivas
 - Operaciones aritméticas sobre registros y datos en memoria
 - Transferencia de datos entre memoria y banco de registros
 - Saltos condicionales e incondicionales (a/de procedimientos)

Lenguaje Máquina

10

Visión del programador

- ¿Qué necesitamos estudiar?
 - Espacio de memoria
 - Registros disponibles
 - Repertorio de instrucciones: qué hacen, cómo se codifican, cuánto tardan
 - Tipos y representación de los datos
 - Modos de direccionamiento
 - Secuenciamiento de instrucciones
 - Comunicación con el exterior

Lenguaje Máquina


€





- Espacio de memoria
 - Espacio lineal de 2³² posiciones de 1 byte
 - Modo protegido / Modelo plano de memoria/ Little endian
- Registros disponibles

32 bits	16 bits	8 bits		
%eax	%ax	%ah,%al	15 87 0	
%ebx	%bx	%bh,%bl	AH AL	
%ecx	%cx	%ch,%cl	EAX	
%edx	%dx	%dh,%dl	2700	
%esi	%si		¹⁵ SI	
%edi	%di		ESI °	
%esp	%sp		Reservados para uso específico de subrutinas	
%ebp	%bp			
%eip			Contador programa	
%flags			Palabra de estado	



Tipos de datos básicos

```
byte 8: 0x21
   5A
          byte 3:
   3в
   C1
          word 8:
          word 3:
  00
  21
          longword 8:
10
  2C
          longword 3:
  7B
11
          quadword 8:
14
          quadword 3:
15 FF
```

Lenguaje Máquina

-6

Tipos de datos básicos

- Rango Naturales
 - byte: $0 \le x \le 255$
 - word: $0 \le x \le 65.535$
 - longword: $0 \le x \le 4.294.967.215$
- Rango Enteros
 - byte: $-128 \le x \le 127$
 - word: $-32.768 \le x \le 32.767$
 - longword: $-2.147.483.648 \le x \le 2.147.483.647$

Modos de direccionamiento

- Inmediato: \$19, \$-3, \$0x2A, \$0x2A45
 - Codificado con 1, 2 ó 4 bytes
- Registro: %eax, %ah, %esi
- Memoria: D(Rb, Ri, s) → M[Rb+Rixs+D]
 - D: desplazamiento codificado con 1, 2 ó 4 bytes
 - Rb: registro base. Cualquiera de los 8 registros
 - Ri: registro índice. Cualquiera excepto %esp
 - S: factor escala: 1, 2, 4 u 8

Lenguaje Máquina

4

Modos de direccionamiento


```
• Ejemplos de modos de direccionamiento:
```

Lenguaje Máquina

#

Codificación de las instrucciones

Campos opcionales: presentes o no dependiendo de la instrucción




Formato General de las instrucciones

- OpCode codifica:
 - la operación a realizar
 - el tamaño de los operandos
 - cuál es el operando fuente y cuál el destino
 - si el operando fuente es un inmediato o registro/memoria
- Modo codifica:
 - el modo de direccionamiento del operando memoria si lo hay
 - el registro para los operandos registro
 - indica si hay desplazamiento para el caso de que un operando esté en memoria
- SIB, en el caso que uno de los operandos esté en memoria, codifica:
 - el escalado (Scale)
 - registro índice (Index)
 - registro base (Base)

Lenguaje Máquina

27





Instrucciones de movimiento de datos

- movl op1, op2 op2 \leftarrow op1
- movw op1, op2
- movb op1, op2
 - iNo se pueden realizar transferencias memoria-memoria!
- ejemplos
 - movl \$0x3040, %eax
 - movl %esp, %ebp
 - movb (%ebx, %ecx), %ah
 - movw \$17, %ax

Lenguaje Máquina

_

Instrucciones de movimiento de datos

```
\begin{array}{lll} \bullet & \text{movsbl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \mathsf{ExtSign}(\mathsf{op1}), \, \mathsf{op1} \, \mathsf{es} \, \, \mathsf{byte} \\ \bullet & \mathsf{movswl op1, op2} & \mathsf{op2} \leftarrow \mathsf{ExtSign}(\mathsf{op1}), \, \mathsf{op1} \, \mathsf{es} \, \, \mathsf{word} \\ \bullet & \mathsf{movzbl op1, op2} & \mathsf{op2} \leftarrow \mathsf{ExtZero}(\mathsf{op1}), \, \mathsf{op1} \, \mathsf{es} \, \, \mathsf{byte} \\ \bullet & \mathsf{movzwl op1, op2} & \mathsf{op2} \leftarrow \mathsf{ExtZero}(\mathsf{op1}), \, \mathsf{op1} \, \mathsf{es} \, \, \mathsf{word} \\ \end{array}
```

Instrucciones de movimiento de datos

• Ejemplos:

%edx = 0x2312ABF1 %eax = 0x32573144

- movb %dh, %al: %eax = 0x325731AB
- movsbl %dh, %eax:
- movzbl %dh, %eax:
- movswl %dx, %eax:

Lenguaje Máquina

4

Instrucciones de movimiento de datos

- Instrucciones de manejo de la pila
 - pushl op1 %esp ← %esp 4; M[%esp] ← op1
 - pushw op1 %esp ← %esp 2; M[%esp] ← op1
 - popl op1 op1 \leftarrow M[%esp]; %esp \leftarrow %esp + 4
 - popw op1 op1 \leftarrow M[%esp]; %esp \leftarrow %esp + 2

Instrucciones de movimiento de datos

- Usos
 - Cálculo de direcciones sin efectuar referencias a memoria.
 Ej: traducción de p = &x[i]
 - Cálculo de expresiones aritméticas de la forma x+k·y, con k=1,2,4,8
- Ejemplos
 - leal 6(%eax), %edx
 - leal (%eax, %ecx), %edx
 - leal 9(%eax, %ecx, 4), %edx
 - leal 0xA(, %ecx, 4), %edx

Lenguaje Máquina

33

Punteros en C

- Un gran porcentaje de errores de programación en C están relacionados con los punteros
- Un puntero es una dirección a un elemento del tipo indicado
- Todos los punteros tienen el mismo tamaño: 4 bytes

```
int x; int *px;
```

short int y; short int *py; unsigned i; unsigned *pi;

unsigned short j; unsigned short *pj;

Lenguaje Máquina

€

Punteros en C

• Ejemplos de errores

```
int x;
int *xp;

x=5;
*xp=5; iERROR! Puntero no inicializado

xp=&x;
*xp=5; iCORRECTO!
```

Lenguaje Máquina

Traducción C - ensamblador

```
int exchange (int *xp, int y)
                               # y → 12[%ebp]
                               # xp → 8[%ebp]
  int x = *xp;
  *xp = y;
  return x
                               movl 8(%ebp),%eax # leer xp en eax
                               movl (%eax),%ecx # x = *xp
                               movl 12(%ebp),%edx # leer y en edx
                               movl %edx, (%eax) # *xp = y
// Llamada:
                               movl %ecx, %eax
                                                # return x
b = exchange(&a, b)
                               Las funciones en C devuelven el
                               resultado en %eax
```

Lenguaje Máquina

##

Traducción C - ensamblador

```
void swap (int *xp, int *yp)
                                # yp → 12[%ebp]
                                # xp \rightarrow 8[\%ebp]
  int t0 = *xp;
  int t1 = *yp;
                                movl 12(%ebp),%ecx # leer yp en ecx
  *xp = t1;
                                movl 8(%ebp),%edx # leer xp en edx
  *yp = t0;
                                movl (%ecx),%eax # t1 = *yp
                                movl (%edx),%ebx # t0 = *xp
                                movl %eax, (%edx) # *xp = t1
// Llamada:
                                movl %ebx, (%ecx) \# *yp = t0
swap(&a, &b)
                                # eax es t1
                                # ebx es t0
```

Lenguaje Máquina

(#

Instrucciones aritméticas

```
 \begin{array}{lll} \bullet & \text{addl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2} + \text{op1} \\ \bullet & \text{subl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2} - \text{op1} \\ \bullet & \text{adcl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2} + \text{op1} + \text{CF} \\ \bullet & \text{sbbl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2} - \text{op1} - \text{CF} \\ \end{array}
```

```
addb %dl, %al Es lo mismo que addw %dx, %ax
```

```
• incl op1 op1 \leftarrow op1 + 1
• decl op1 op1 \leftarrow op1 - 1
• negl op1 op1 \leftarrow -op1
```

Lenguaje Máquina

#

Instrucciones aritméticas

- imul op1, op2 op2 \leftarrow op1 \cdot op2
 - op2 siempre ha de ser un registro
- imul inm, op1, op2 op2 \leftarrow inm \cdot op1
 - inm es un operando inmediato
- imul op1 %edx|%eax ← op1·%eax
 - op1 puede ser memoria o registro
- mull op1 %edx|%eax ← op1·%eax
 - unsigned

Lenguaje Máquina

30

Instrucciones aritméticas

- cltd %edx |%eax ← ExtSign(%eax)
- idivl op1 %eax ← (%edx | %eax) div op1
 - $%edx \leftarrow (%edx | %eax) %op1$
- divl op1 %eax \leftarrow (%edx | %eax) div op1
 - %edx \leftarrow (%edx | %eax) %op1
 - unsigned

iCONSULTAR MANUAL!

Lenguaje Máquina

#

Instrucciones lógicas

Operaciones lógicas

```
\begin{array}{lll} \text{andl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2 \& op1} \\ \text{orl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2 | op1} \\ \text{xorl op1, op2} & \text{op2} \leftarrow \text{op2 ^ op1} \\ \text{notl op1} & \text{op1} \leftarrow \sim \text{op1} \end{array}
```

Desplazamientos (k = %cl o inmediato)

```
\begin{array}{lll} \text{sall k, op1} & \text{op1} \leftarrow \text{op1} << \text{k (aritmético)} \\ \text{shll k, op1} & \text{op1} \leftarrow \text{op1} << \text{k (lógico)} \\ \text{sarl k, op1} & \text{op1} \leftarrow \text{op1} >> \text{k (aritmético)} \\ \text{shrl k, op1} & \text{op1} \leftarrow \text{op1} >> \text{k (lógico)} \\ \end{array}
```

Lenguaje Máquina

Instrucciones lógicas

- Utilidades
 - Poner a 1 ó 0 bits determinados
 - complementar bits
- Ejemplos

```
    Poner a 1 bit 8: orl $0x00000100, %eax
    Poner a 0 bit 8: andl $0xFFFFFEFF, %eax
    ExOr de bit 8: xorl $0x00000100, %eax
```

Traducción C - ensamblador

```
int logical (int x, int y)
{
   int t1, t2, mask, rval;
   t1 = x ^ y;
   t2 = t1 >> 17;
   mask = (1 << 13) - 7;
   rval = t2 & mask;
   return rval;
}

# x → 8[%ebp]
# y → 12[%ebp]</pre>
```

- Optimizad el código usando el mínimo número de registros.
- El valor de la máscara se calcula en tiempo de compilación.
- Se puede hacer en 4 instrucciones.

Lenguaje Máquina

4

Traducción C - ensamblador

```
int arith (int x, int y, int z)
  int t1,t2,t3,t4,t5,rval;
  t1 = x + y;
                                 movl 8(%ebp),%eax
  t2 = z + t1;
                                 movl 12(%ebp),%edx
                                 leal (%eax,%edx),%ecx # t1 = x+y
  t3 = x + 4;
  t4 = y * 48;
                                 leal (%edx,%edx,2),%edx # edx = 3*y
  t5 = t3 + t4;
                                 sall $4,%edx
                                                           # t4 = 48*y
  rval = t2 * t5;
                                 addl 16(%ebp),%ecx
                                                           \# t2 = z+t1
  return rval;
                                 leal 4(\%eax,\%edx),\%eax # t5 = x+4+t4
                                 imull %ecx,%eax
                                                           # rval = t5*t2
\# x \rightarrow 8[\$ebp]
                                rval es %eax
# y → 12[%ebp]

    iSólo se hace 1 producto!

# z \rightarrow 16[\%ebp]
```

Códigos de condición

- Se activan implícitamente después de ejecutar una instrucción aritmética (p.e.: addl op1, op2 # t = op1+op2)
- iNo se activan con leal!
- CF Carry Flag
 - Carry de la suma del bit 31. Overflow en unsigned
- ZF Zero Flag
 - ZF = 1 si t == 0
- SF Sign Flag
 - SF = 1 si t < 0
- OF Overflow Flag
 - OF = 1 si (a>0 && b>0 && t<0) || (a<0 && b<0 && t>0)

Lenguaje Máquina

-€

Códigos de condición

- cmpl b, a
 - a-b : activa los flags sin guardar el resultado de la resta
- CF Carry Flag
 - Carry (borrow) de la resta del bit más significativo.
- ZF Zero Flag
 - ZF = 1 si a == b
- SF Sign Flag
 - SF = 1 si (a b) < 0 (\Rightarrow a<b)
- OF Overflow Flag
 - OF = 1 si (a>0 && b<0 && (a-b)<0) || (a<0 && b>0 && (a-b)>0)

Lenguaje Máquina

€

Instrucciones SetX

SetX	Condición	Descripción
sete	ZF	Igual / cero
setne	~ZF	No igual / no cero
sets	SF	Negativo
setns	~SF	No negativo
setg	~(SF^OF)&~ZF	Mayor (con signo)
setge	~(SF^OF)	Mayor o igual (con signo)
setl	(SF^OF)	Menor (con signo)
setle	(SF^OF) ZF	Menor o igual (con signo)
seta	~CF&~ZF	Mayor (sin signo)
setb	CF	Menor (sin signo)

- Activan un byte en función de una combinación de códigos de condición
- No suelen usarse. Normalmente se usan directamente las instrucciones de salto condicional

Lenguaje Máquina

-(i

Traducción C - ensamblador

```
int gt (int x, int y)  # x → 8[%ebp]
{
    return x > y;
}

movl 8(%ebp),%eax # eax = x
    cmpl 12(%ebp),%eax # x-y
    setg %al # al = (x>y)
    // retorna 1 o ≠0 si x > y

// Llamada:
gt(a, b);
gt(a, 45);
```

Instrucciones de salto

Jx	Condición	Descripción
jmp	1	Incondicional
je	ZF	Igual / cero
jne	~ZF	No igual / no cero
js	SF	Negativo
jns	~SF	No negativo
jg	~(SF^OF)&~ZF	Mayor (con signo)
jge	~(SF^OF)	Mayor o igual (con signo)
jl	(SF^OF)	Menor (con signo)
jle	(SF^OF) ZF	Menor o igual (con signo)
ja	~CF&~ZF	Mayor (sin signo)
jb	CF	Menor (sin signo)

 Saltan a diferentes partes del código en función del valor de los códigos de condición

Lenguaje Máquina

Traducción de sentencias C a ensamblador

Sentencia condicional (IF-THEN-ELSE)

```
Ejemplo: Traducción genérica:
```

if (x>y) evaluar condición max = x; J(no cumple) else

else if: CUERPO-IF max = y; jmp endif

else: CUERPO-ELSE

endif:

Suponiendo que: Se traduce como:

x es %eax
y es %edx
cmpl %edx,%eax #eval. cond
jle else

if: movl %eax,%ecx #cuerpo if

jmp endif

else: movl %edx, %ecx #cuerpo else

endif:

max es %ecx

Sentencia iterativa (DO-WHILE)

```
Ejemplo:
                       Traducción genérica:
res=1;
                       do:
do {
                           CUERPO-DO
 res = res*x;
                           evaluar cond
                            jtrue do
  x = x-1;
} while (x>1);
                       enddo:
                       Se traduce como:
Suponiendo que:
x es %eax
                           movl $1,%edx
                                             \#res = 1
res es %edx
                       do: imull %eax,%edx #res = res*x
                           decl %eax
                                             \#x = x-1
                            cmpl $1,%eax
                                             #eval cond
                           jg do
                                             #jtrue do
                       enddo:
```

Lenguaje Máquina

Traducción de sentencias C a ensamblador

Sentencia iterativa (WHILE)

```
Traducción genérica:
Ejemplo:
                       while: eval cond
res=1;
while (x>1) {
                               j(no cumple) end
                               CUERPO-WHILE
 res = res*x;
  x = x-1;
                               jmp while
                       end:
                       Se traduce como:
Suponiendo que:
x es %eax
                              movl $1,%edx
                                               \#res = 1
res es %edx
                       while: cmpl $1,%eax
                                               #eval cond
                               jle end
                                               #jfalse end
                               imull %eax,%edx #res *= x
                               decl %eax
                                               #x--
                               jmp while
                       end:
```

Sentencia iterativa (FOR)

```
Ejemplo:
                      Traducción genérica:
val = 1;
                           INI
nval = 1;
                      for: eval COND
                           jfalse end
for(i=1;i<N;i++){
 t = val+nval;
                           cuerpo-FOR
 val = nval;
                           INC
 nval = t;
                           jmp for
                      end:
for (INI; COND; INC)
 cuerpo-FOR
```

Lenguaje Máquina

Traducción de sentencias C a ensamblador

Sentencia iterativa (FOR)

```
Se traduce como:
Ejemplo:
                          movl $1,%eax
                                              \#val = 1
val = 1;
nval = 1;
                          movl $1,%edx
                                              #nval = 1
for(i=1;i<N;i++){
                          movl $1,%edi
                                              \#i = 1
 t = val+nval;
                    for: cmpl $N,%edi
                                              #eval cond
 val = nval;
                           jge end
                                              #jfalse end
 nval = t;
                           leal (%eax,%edx),%ecx #???
                          movl %edx,%eax #val = nval
                          movl %ecx, %edx
                                              #nval = t
                                              #1++
                           incl %edi
                           jmp for
Suponiendo que:
                      end:
val es %eax
nval es %edx
t es %ecx
i es %edi
```

Sentencia condicional (SWITCH)

```
int switch_eg (int x)
 int result = x;
 switch (x) {
  case 102: result += 10;
  case 103: result += 11; break;
  case 104:
  case 106: result *=result; break;
  default: result = 0;
 return result;
```

- Implementación con una serie de condicionales (tipo if)
 - funciona bien en algunos casos
 - Muy lento en la mayoría
- punteros
 - más eficiente en general

Lenguaje Máquina

Traducción de sentencias C a ensamblador

• Implementación con vector de punteros: pseudocódigo

```
code *JT[7] = {L100, LDEF, L102, L103, L104, LDEF, L106};
       xi = x - 100;
       if ((xi<0)||(x>6)) jmp LDEF;
       goto JT[xi];
L100: {código para x=100}; goto DONE;
L102: {código para x=102};
L103: {código para x=103}; goto DONE;
L104:
L106: {código para x=106}; goto DONE;
LDEF: {código para default};
DONE: return result;
```

```
leal -100(%edx),%eax #eax=x-100
. section . rodata
  . align 4
                              cmpl $6,%eax
. L10:
                              ja . L9
                                                 #¿Es correcto?
                              jmp *. L10(, %eax, 4)
  . long . L4
  . long . L9
                       . L4: imull $13,%edx
                                                 # case 100
  . long . L5
                              jmp . L3
  . long . L6
                       . L5: addl $10,%edx
                                                 # case 102
  . long . L8
                        . L6: addl $11,%edx
                                                 # case 103
  . long . L9
                               jmp . L3
  . long . L8
                         . L8: imull %edx,%edx
                                                  # case 104,106
                              jmp . L3
                         . L9: xorl %edx, %edx
                                                   # default
                         . L3: movl %edx,%eax
```

¡Completar con libro!

Lenguaje Máquina

Œ

Tipos de datos estructurados

- Vectores
 - Definición en C: tipo nombre[tamaño (0..N-1)]
 - Almacenamiento en posiciones consecutivas de memoria
 - Ejemplos:

```
definición
                tamaño
                                 tamaño
                elementos
                                 total (bytes)
                                                  elemento i
char A[12]
                                                  @A + i
char *B[8]
                                 32
                                                  @B + 4i
double C[6]
                8
                                 48
                                                  @C + 8i
int *D[5]
                                 20
                                                  @D + 4i
```


- Matrices
 - Definición en C: tipo nombre[filas][columnas]
 - ejemplo: int A [4][3]
 - almacenamiento por filas en posiciones consecutivas de memoria

Lenguaje Máquina

. (

Tipos de datos estructurados

- Matrices: otras posibilidades de almacenamiento
 - almacenamiento con punteros a filas



Lenguaje Máquina

#

Matrices: otras posibilidades de almacenamiento

```
    ejemplo almacenamiento con punteros a filas int fila0 = {1, 2, 3, 4, 5}; int fila1 = {2, 3, 4, 5, 6}; int fila2 = {3, 4, 5, 6, 7}; int *matriz[3] = {fila0, fila1, fila2}; // fila0 puede usarse como puntero a fila0[0]
    Acceso al elemento univ[index][dig]
    Mem [Mem [ univ+4*index]+4*dig]
    Se requieren dos accesos a memoria
```

Lenguaje Máquina

Tipos de datos estructurados

```
    Matrices: ejemplos
        int M[50][75];  // i => ecx
        ...  // j => edx
        M[i][j]=3;  // @ inicio M => ebx
```

- Escribir el trozo de código para realizar M[i][j]=3
- Se puede hacer con 3 instrucciones

Lenguaje Máquina

Ш

Lenguaje Máquina

Tipos de datos estructurados

```
#for i
                                 #for j
     xorl %ecx, %ecx
                                       xorl %edx, %edx
fori: cmpl $50, %ecx
                                 forj: cmpl $75, %edx
      jge endfori
                                       jge endforj
      cuerpo-FORi
                                       cuerpo-FORj
      incl %ecx
                                       incl %edx
      jmp fori
                                       jmp forj
endfori:
                                 endforj:
```

Lenguaje Máquina

##

Lenguaje Máquina

Tipos de datos estructurados

- Optimizar el código del programa anterior para reducir el número de instrucciones
- Se puede ver la matriz como un vector de 3750 posiciones

- Estructuras (struct)
 - conjunto heterogéneo de datos
 - almacenados de forma contigua en memoria
 - referenciados por su nombre

```
struct rec {
  int i;
                        4 bytes
  int a[3];
                                  a[0]
  int *p;
                        12 bytes
                                  a[1]
}S;
                                  a[2]
                                             +16
                        4 bytes
                                    p
S.i = 1;
S.a[2] = 0;
S.p = &S.a[0];
```

Lenguaje Máquina

Tipos de datos estructurados

- Estructuras (struct)
 - Ejemplo

```
struct rec {
   int i;
   int a[3];
   int *p;
}s;
   4 bytes
   i
   a[0]
   a[1]
   a[2]
   +16
```

Lenguaje Máquina

#

Alineamiento de datos

- Alineamiento de datos
 - Un tipo de dato primitivo requiere k bytes
 - La dirección debe ser múltiplo de k
 - En algunas máquinas es obligatorio. Aconsejable en IA32
 - Trato distinto en Windows y Linux
- Motivación para alinear datos
 - Accesos a memoria por longword o quadwords alineados
 - Memoria virtual: problemas si el dato está entre dos páginas
- Compilador
 - Inserta "espacios" en la estructura para asegurar que los datos están alineados.

Lenguaje Máquina

80

Alineamiento de datos

- Tamaño de tipo de dato primitivo
 - 1 byte: (ej. char): No hay restricciones en la @
 - 2 bytes: (ej. Short): El bit más bajo de la @ debe ser 0
 - 4 bytes: (ej. int): Los 2 bits más bajos de la @ deben ser 00
 - 8 bytes: (ej. double):
 - $\bullet\,$ En MS-Windows y otros SO los 3 bits más bajos de la @ deben ser 000
 - En Linux los 2 bits más bajos de la @ deben ser 00
 - 12 bytes: (ej. long double):
 - En Linux los 2 bits más bajos de la @ deben ser 00

Lenguaje Máquina 70 un

Alineamiento de datos

- Offsets dentro de una estructura:
 - deben satisfacer los requerimientos de alineamiento de sus elementos
- Dirección de la estructura
 - Cada estructura tiene un requerimiento de alineamiento k (el mayor de los alineamientos de cualquier elemento)
 - La @ inicial de la estructura debe ser múltiplo de k
- Ejemplo

```
struct S1 {
    char c;
    int i[2];
    double v;
}*p;
```

- (Linux) k = 4
- (Windows) k = 8 debido al elemento double

Lenguaje Máquina


Lenguaje Máquina


Œ

Alineamiento de datos

• Ejemplo (Windows) k = 8 debido al elemento double

```
struct S1 {
                                                                           +0
    char c;
                                                                           +4(1)
                                                             i[0]
                                                    24 bytes
    int i[2];
                                      +4(1)
                                                             i[1]
    double v;
                              i[0]
                                                                          +16^{(2)}
}*p;
                              i[1]
                         24 bytes
                                                  iLa dirección de inicio
                                      +16(2)
                                                  de la estructura ha de
                                                  ser Múltiplo de 8!
                                           (1) Múltiplo de 4
                                           (2) Múltiplo de 8
```





Alineamiento de datos

- El orden de los elementos de una estructura influye en su tamaño.
 - Ejemplo en Windows

Lenguaje Máquina

Lenguaje Máquina

```
struct S5 {
   struct S4 {
                                                      double v;
       char c1;
                                                      char c1;
       double v;
                                                      char c2;
       char c2;
                                                      int i;
       int i;
                                                  } *p;
   } *p;
                                                                       +0
                                            p
                        +0
                                               16 bytes
24 bytes
                        +8^{(2)}
                                                                       +12(1)
                        +16
                        +20^{(1)}
          (1) Múltiplo de 4
                                iLa dirección de inicio de la estructura
          (2) Múltiplo de 8
                                ha de ser Múltiplo de 8!
```

Alineamiento de datos

• El orden de los elementos de una estructura influye en su tamaño.

```
struct S4 {
    char c1;
    double v;
    char c2;
    int i;
} *p;
struct S5 {
    double v;
    char c1;
    char c2;
    int i;
} *p;
```

- El programador de C puede reordenar los elementos de la estructura para minimizar el espacio ocupado.
- Sin embargo, el programador de ensamblador NO puede realizar esta optimización.

Lenguaje Máquina

75

Gestión de subrutinas

- Subrutina: Conjunto de instrucciones de LM que realiza una tarea específica y que puede ser activada (llamada) desde cualquier punto de un programa o desde la propia subrutina
- Activación interna: la llamada se hace desde la propia subrutina
- Activación externa: la llamada se hace desde el programa principal o desde otra subrutina
- Entre el 5 y el 10% de las instrucciones que ejecuta un procesador son llamadas o retornos de subrutinas.
- Clasificación de las subrutinas
 - Uninivel
 - Multinivel
 - Recursivas
 - Reentrantes
 - No reentrantes

Lenguaje Máquina

Œ

Gestión de subrutinas

Lenguaje Máquina

- Ventajas del uso de subrutinas
 - El código ocupa menos espacio en memoria
 - El código está más estructurado
 - facilidad de depuración
 - facilidad de expansión o modificación
 - posibilidad de usar librerías públicas
 - El LM refleja la idea fundamental de los lenguajes estructurados de alto nivel: la existencia de funciones y procedimientos
- Inconvenientes del uso de subrutinas
 - El tiempo de ejecución de los programas aumenta debido a:
 - la ejecución de las instrucciones de llamada y retorno de subrutina
 - el paso de parámetros
 - La complejidad del procesador es mayor porque debe añadirse hardware específico para la gestión eficiente de subrutinas

Lenguaje Máquina



Gestión de subrutinas

- Terminología
 - Parámetros
 - Valor
 - Referencia
 - Variables locales
 - Invocación
 - Retorno resultado

```
int DOT(int v1[], int v2[], int N) {
  int i, sum;
  sum = 0;
  for (i=0; i<N; i++)
     sum += v1[i] * v2[i];
  return sum;
}

void PDOT(int M[10][10], int *p) {
  int i;

*p = 0;
  for (i=0; i<10; i++)
     *p += DOT(&M[0][0],&M[i][0],10);
}</pre>
```

Lenguaje Máquina


. (


Gestión de subrutinas


- Convenciones en C-Linux
 - Los parámetros se pasan por la pila de derecha a izquierda
 - Los vectores y matrices siempre se pasan por referencia
 - Los structs siempre se pasan por valor, no importa el tamaño
 - Los parámetros de tipo caracter (1 byte) ocupan 4 bytes
 - Los parámetros de tipo short (2 bytes) ocupan 4 bytes
 - Las variables locales están alineadas en la pila con la misma convención que dentro de un struc
 - Char en cualquier dirección
 - Short en direcciones múltiplos de 2
 - Integer en direcciones múltiplos de 4
 - Los registros %ebx, %esi, %edi se han de salvar si son modificados
 - Los registros %eax, %ecx, %edx se pueden modificar en el interior de una subrutina. Si es necesario, el LLAMADOR ha de salvarlos
 - Los resultados se devuelven siempre en %eax


Lenguaje Máquina





















































Gestión de Subrutinas typedef struct { char c1; char *p; -ebp unsigned short M[3][3]; ebp @ret int a; +8 c1 char c2; -+12 } X; -+16 M[0][1] M[0][0] int rut2 (X sx, X *px) M[1][0] M[0][2] M[1][2] M[1][1] { M[2][1] M[2][0] } M[2][2] -+36 - +40 -+44 рx Lenguaje Máquina