OO - TRENS.

A la figura de la dreta es mostra el diagrama de classes, ja normalitzat, d'un sistema d'informació per controlar el material mòbil d'una empresa de Ferrocarrils.

RI textuals:

RT1: Claus de les classes: (Material Mòbil, matr), (Comboi, ref), (Taller, nom), (Viatge, data)

RT2: Un comboi té com a mínim un vagó.

RT3: En un comboi, la potència de la màquina no pot ser inferior al *pes total en càrrega* del comboi.

RT4: Tots els viatges s'han fet després de l'últim manteniment del comboi que ha fet el viatge.

RT5: L'associació és_màquina_de està inclosa dins de l'associació integrat_en.

La resta de RI no tenen interès aquí.

El *pes total en càrrega* d'un comboi és la suma del pes en càrrega de la màquina i el dels vagons que integren el comboi. El *pes total en càrrega* de cada tipus de material mòbil es calcula com:

- Màquina: És el valor de l'atribut pes.
- Vagó:
- o **Passatgers**: pes+places*100.
- o Correu: pes+pesEst.
- o **Mercaderies**: *pes+càrrega+tara*.

L'atribut *dsm* de la classe Comboi és la data en la qual s'ha de fer l'últim manteniment periòdic del comboi al taller al qual està assignat. L'atribut *maxVSM* de la classe Màquina és el nombre màxim de viatges que pot fer una màquina sense manteniment.

Us demanen que dissenyeu tres operacions que tenen com a contracte:

context Mecànic::necessitaManteniment(dm: Data): Set (String)

post afectats: Retorna les referències dels combois assignats al taller mecànic self pels quals:

- La data del següent manteniment *dsm* del comboi és superior igual a la del paràmetre *dm*.
- O el nombre de viatges fets des de l'últim manteniment de la màquina del comboi sobrepassa el màxim de viatges que la màquina pot fer sense manteniment.

context Comboi::pesTEC(): Enter

post pesTotalEnCarrega: Retorna el pes total en càrrega del Comboi self.

context Taller::creaComboi(ncb: String, t: enter, maq: Màquina, vagons[0..50]: Material_Mòbil, da: Data)


pre: *existeixMàquin*a: *maq* correspon a una instància de Màquina que no està integrada en cap comboi.

pre: *existeixenVagons*: totes les instàncies de *vagons* corresponen a una instància de Material_Mòbil de tipus Vagó i cap d'ells està integrat en un comboi.

pre: *nouComboi*: no existeix cap comboi de referència *ncb*.

exc sense Vagons: el paràmetre vagons no té cap element.

exc *misteri*: excepció que heu de descobrir analitzant els invariants derivats del diagrama de classes.



post altaComboi: Es crea la instància de Comboi de referència ncb, dsm=da i tara=t.

post *creaIntegratEn:* Es crea l'associació *integrat en* entre nou Comboi i el Material Mòbil integrat.

post creaEsMàquinaDe: Es crea l'associació es maquina de entre el nou Comboi i la màquina maq.

Si us convé podeu fer ús de l'operació:

context Comboi::comparaData(d1: Data, d2: Data): Booleà. **post** *major*: retorna cert si d1 és major o igual que d2.

Es demana:

- a) Dissenyar completament l'operació necessitaManteniment().
- b) Dissenyar completament l'operació pesTC().
- c) Feu una proposta per a la declaració de l'excepció misteri.
- d) Dissenyar completament l'operació creaComboi().
- e) Justifiqueu les navegabilitats i acoblaments resultats de l'enunciat i del vostre disseny i inclogueules dins del diagrama repetit al full de teoria.

No cal que assigneu cap operació a les classes en el diagrama de classes.