نصب، لوگو و ظاهر اختصاصی

نرم‌افزار را نصب کنید؛ هویت خودتان را روی آن بگذارید.

این راهنما مسیر نصب کامل و ساخت نسخهٔ اختصاصی را قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهد. پایتون، خواندن اسکن و وابستگی‌ها همراه بسته‌اند؛ اجرای برنامه و ساخت نسخهٔ اختصاصی به اینترنت نیاز ندارد.

دو بخش در اختیار شماست

نرم‌افزار نصب‌شده: برای کار روزمره و تغییر ظاهر از داخل حساب مالک.

کارگاه شخصی‌سازی: برای گذاشتن لوگو و ساخت فایل نصب تازه‌ای که بتوانید منتشر کنید.

۱. نصب، ورود و بستن برنامه ← صفحهٔ ۲

۲. فضای خصوصی نام، لوگو و ظاهر ← صفحهٔ ۳

۳. ساخت فایل نصب و انتشار خروجی ← صفحهٔ ۴

اگر نسخه‌ای از قبل دارید، ابتدا پشتیبان بگیرید. نصب مجدد و حذف برنامه، حساب‌ها و اطلاعات کارخانه را بازنشانی نمی‌کند.

این راهنما مربوط به نصب و شخصی‌سازی ۰٫۶٫۰ است؛ قواعد عملیات مالی، انبار و تأیید مستقل در راهنمای داخل برنامه توضیح داده شده‌اند.

۱. نصب و شروع کار

1. فایل AMAR-Setup-v0.6.0-x64.exe را روی ویندوز اجرا کنید.
2. مراحل نصب را ادامه دهید. اگر میان‌بر دسکتاپ می‌خواهید، گزینهٔ آن را انتخاب کنید. نصب برای حساب ویندوز فعلی انجام می‌شود.
3. پس از پایان، برنامه را از منوی Start یا میان‌بر دسکتاپ باز کنید.
4. در **نصب تازه**، نام ورود و رمز قوی خودتان را بسازید. حساب نخست، مالک اصلی همین نصب است. نام نمایشی و عنوان سمت دلخواه است.
5. در **ارتقای نصب قبلی**، با همان حساب قبلی وارد شوید. نسخهٔ بالای صفحه باید ۰٫۶٫۰ باشد.

چطور برنامه را کامل ببندم؟

از × پنجرهٔ کنترل ویندوز استفاده کنید. حساب ارشد داخل رابط هم دکمهٔ «بستن برنامه» دارد. بستن فقط مرورگر کافی نیست.

ارتقا یا حذف از ویندوز

برای ارتقا، پشتیبان بگیرید، برنامه را کامل ببندید و فایل نصب تازه را اجرا کنید. برای حذف، در Settings → Apps برنامه را انتخاب کنید. اطلاعات کارخانه جدا از فایل‌های برنامه نگهداری می‌شوند.

محل داده‌ها

مسیر پیش‌فرض: `%LOCALAPPDATA%\AMAR`

اگر قبلاً مسیر اختصاصی AMAR_DATA_DIR تعیین کرده‌اید، همان مسیر حفظ می‌شود. از بخش پشتیبان/دادهٔ پنجرهٔ کنترل، مسیر نصب خودتان را بررسی کنید.

پوشهٔ داده را برای تعمیر یا ارتقا پاک نکنید. فایل نصب فعلی گواهی تجاری Authenticode ندارد؛ تنظیمات امنیتی ویندوز را خاموش نکنید.

۲. نام، لوگو و ظاهر خودتان

با حساب مالک اصلی وارد شوید و در منوی سمت راست **«استودیوی اختصاصی مالک»** را باز کنید. این بخش برای حساب‌های دیگر نمایش داده نمی‌شود و نشانی مستقیم آن هم مجاز نیست.

بخش	چه چیزی تغییر می‌کند؟
هویت نرم‌افزار	نام، زیرعنوان، نام ناشر و لوگو
رنگ و چیدمان	رنگ اصلی، روشن/تیره، قلم و اندازهٔ متن
نمای کارت‌ها و منو	گوشهٔ کارت‌ها و عرض منوی کناری
عنوان‌های منو	نام گزینه‌ها، با حفظ کارکرد و مجوزهای هر بخش

1. لوگو را با فرمت PNG یا JPEG انتخاب کنید؛ حداکثر ۲ مگابایت و ۸ میلیون پیکسل. PNG شفاف مناسب‌تر است.
2. نام، رنگ و گزینه‌های دلخواه را تنظیم کنید. نتیجه در پیش‌نمایش کنار فرم دیده می‌شود.
3. برای اعمال در همین نصب، **«ذخیرهٔ هویت و ظاهر»** را بزنید. صفحه‌های دیگر پس از تازه‌شدن، ظاهر ذخیره‌شده را نشان می‌دهند.
4. برای حذف یا تعویض لوگو نیز همین فرم را به‌کار ببرید.

> تغییر ظاهر، مجوز اشخاص یا اطلاعات مالی را تغییر نمی‌دهد. نام سمت‌ها و نقش‌های افراد از بخش «افراد، عنوان‌ها و دسترسی‌ها» و عنوان‌های سازمانی از تنظیمات مربوط تغییر می‌کنند.

خصوصی‌بودن این بخش مربوط به حساب‌های داخل نرم‌افزار است. شخصی که مالک فایل‌های نصب یا Administrator ویندوز است، همچنان به فایل‌های محلی دسترسی دارد.

۳. فایل نصب اختصاصی بسازید

کارگاه AMAR-Publisher-v0.6.0-Windows.zip را با Extract All کامل باز کنید و در پوشه‌ای بگذارید که اجازهٔ نوشتن دارید.

1. **هویت را آماده کنید.** در استودیوی مالک، پس از ذخیرهٔ ظاهر، «دریافت فایل AMAR-Branding.zip» را بزنید.
2. **فایل هویت را بگذارید.** ZIP دریافت‌شده را بدون بازکردن داخل پوشهٔ `branding` کارگاه قرار دهید.
3. **ساخت را اجرا کنید.** فایل `publisher\Build-Release.cmd` را دوبار کلیک کنید و تا پیام پایان منتظر بمانید. ابزارهای لازم همراه کارگاه‌اند.
4. **خروجی را بردارید.** فایل نصب تازه و SHA256 در پوشهٔ `output` ساخته می‌شوند. همان فایل EXE و راهنما را برای کاربران منتشر کنید.

روش جایگزین برای لوگو

می‌توانید logo.png را داخل branding بگذارید و branding.json را ویرایش کنید. اگر فایل AMAR-Branding.zip هم در پوشه باشد، تنظیمات ZIP اولویت دارد.

نکتهٔ مهم: تغییر ظاهر داخل برنامه، فایل نصب قبلی را عوض نمی‌کند. بستهٔ تازه برای نصب‌های جدید از هویت شما شروع می‌کند؛ ظاهر سفارشی نصب قبلی حفظ می‌شود. نام در Apps ویندوز و میان‌بر با ساخت و نصب بستهٔ تازه به‌روز می‌شود.

> کارگاه، پشتیبان‌ها و پوشهٔ دادهٔ کارخانه را نزد خود نگه دارید. فایل هویت فقط نام، ظاهر و لوگو دارد؛ اطلاعات کارخانه، حساب‌ها و کلیدها داخل آن قرار نمی‌گیرند.

هر ساخت موفق، خروجی همان نسخه را جایگزین می‌کند؛ نسخه‌های قبلی را پیش از ساخت در پوشهٔ دیگری بایگانی کنید. انتشار عمومی خروجی به انتخاب خود شماست.