نصب و بازگشت

نصب کنید؛ با یک پله بازگشت کار کنید.

1. فایل AMAR-Setup-v0.7.0-x64.exe را اجرا و نصب را تکمیل کنید. پایتون و خواندن اسکن فارسی/انگلیسی همراه بسته‌اند.
2. برنامه را از میان‌بر دسکتاپ یا منوی Start باز کنید. در نصب تازه، حساب اصلی شرکت را بسازید؛ در ارتقا، همان حساب قبلی باقی می‌ماند.
3. بالای صفحه، نسخهٔ ۰٫۷٫۰ را بررسی کنید.
4. دکمهٔ **«بازگشت»** بالای صفحه، یک پله به صفحهٔ قبلی همان زبانه می‌رود. اگر مستقیم وارد صفحه شده باشید، به فهرست مناسب همان بخش برمی‌گردد.

بازگشت، فرم مالی یا انبار را دوباره ارسال نمی‌کند. اگر داده‌ای را تغییر داده و ذخیره نکرده باشید، پیش از برگشت از شما می‌پرسد.

بستن، ارتقا و حذف

از × پنجرهٔ کنترل ویندوز یا دکمهٔ «بستن برنامه» حساب ارشد استفاده کنید. بستن فقط مرورگر کافی نیست. پیش از ارتقا پشتیبان بگیرید و برنامه را کامل ببندید؛ سپس فایل نصب جدید را اجرا کنید.

حذف برنامه از Settings → Apps انجام می‌شود. داده‌ها و حساب‌ها با حذف یا نصب مجدد بازنشانی نمی‌شوند.

محل داده‌ها

پیش‌فرض `%LOCALAPPDATA%\AMAR` است. اگر قبلاً AMAR_DATA_DIR تعیین شده، همان مسیر حفظ می‌شود. تغییر نام نرم‌افزار، مسیر دادهٔ موجود را پاک یا جابه‌جا نمی‌کند.

سازنده با حساب شرکت فرق دارد

مدیرعامل و حساب ارشد شرکت، سمت‌ها، افراد، نقش‌ها و قواعد عملیاتی را مدیریت می‌کنند. هویت نرم‌افزار فقط با ورود مستقل سازنده قابل تغییر است؛ داشتن حساب سوپریوزر این مجوز را ایجاد نمی‌کند.

1. از صفحهٔ ورود کارکنان، **«ورود جداگانهٔ سازندهٔ نرم‌افزار»** را باز کنید.
2. **«دریافت درخواست ورود سازنده»** را بزنید. فایل AMAR-Developer-Challenge.json دریافت می‌شود.
3. در کارگاه خصوصی خودتان، `publisher\Sign-Developer-Access.cmd` را اجرا و همین فایل درخواست را انتخاب کنید.
4. ابزار، فایل AMAR-Developer-Access.json را در پوشهٔ خصوصی کارگاه می‌سازد و پوشه را باز می‌کند.
5. در صفحهٔ ورود سازندهٔ شرکت، فایل مجوز را انتخاب و **«ورود به استودیوی سازنده»** را بزنید.
6. پس از پایان کار، **«پایان نشست سازنده»** را بزنید.

> درخواست ورود ۱۰ دقیقه و نشست سازنده حداکثر ۳۰ دقیقه اعتبار دارد. مجوز فقط یک‌بار، برای همان نصب و همان مرورگر کار می‌کند. اگر مهلت تمام شد، درخواست تازه بگیرید.

کلید خصوصی را نگه دارید

فایل `publisher\private\developer-key.pem` فقط در کارگاه سازنده می‌ماند. آن را به شرکت ندهید و در گیت‌هاب عمومی منتشر نکنید؛ از کارگاه و این کلید پشتیبان امن بگیرید.

این ورود آفلاین است و کلید خصوصی وارد رایانهٔ شرکت نمی‌شود. ساعت رایانه‌ها صحیح باشد. محدودیت حساب‌های برنامه، مانع تغییر مستقیم فایل‌ها توسط Administrator ویندوز نیست.

جزئیات را با پیش‌نمایش تغییر دهید

پس از ورود سازنده، گروه‌های تنظیمات بالای فرم قرار دارند. ابتدا نتیجه را در پیش‌نمایش ببینید و سپس **«ذخیرهٔ تغییرات سازنده»** را بزنید.

گروه	تنظیمات
هویت و فایل اجرایی	نام اصلی، شناسهٔ انگلیسی EXE، ناشر، زیرعنوان، لوگو و آیکن جداگانهٔ دسکتاپ
رنگ‌های جزئی	زمینه، کارت، منو، نوار بالا، متن، حاشیه، موفقیت، هشدار و خطا
قلم و چیدمان	قلم، اندازهٔ متن و عنوان، عرض منو، اندازهٔ لوگو، گردی، سایه، وضوح کارت و تراکم جدول
پس‌زمینه	تصویر، وضوح، تاری، جای تصویر، نمایش کامل، پوشاندن زمینه یا تکرار
متن‌ها و منو	عنوان و توضیح ورود، خوشامد، متن پایین صفحه و نام گزینه‌های منو

فایل تصویر مناسب

لوگو و آیکن: PNG یا JPEG تا ۲ مگابایت و ۸ میلیون پیکسل. پس‌زمینه: PNG یا JPEG تا ۶ مگابایت و ۱۶ میلیون پیکسل. تصویرهای انتخابی محلی‌اند و از اینترنت خوانده نمی‌شوند.

> برای استفاده از رنگ‌های تک‌تک اجزا، «استفاده از رنگ‌های جزئی سفارشی» را انتخاب کنید. بدون آن، رنگ‌بندی روشن یا تیره اعمال می‌شود.

برای حذف یا تعویض هر تصویر از گزینهٔ همان تصویر استفاده کنید. لوگوی داخل برنامه و آیکن دسکتاپ می‌توانند متفاوت باشند. تغییر ظاهر، مجوز مشاهدهٔ اسناد یا حسابداری را تغییر نمی‌دهد.

از میان‌بر تا نام فایل اجرایی

پس از ذخیرهٔ استودیو، دکمهٔ **«اعمال نام و آیکن میان‌بر همین رایانه»** نام و تصویر دسکتاپ و Start را تغییر می‌دهد. این کار در نسخهٔ نصب‌شدهٔ ویندوز انجام می‌شود.

برای تغییر نام واقعی EXE، فایل نصب، مشخصات فایل و هویت نصب بعدی، بستهٔ تازه بسازید:

1. در استودیو، نام اصلی و شناسهٔ انگلیسی فایل اجرایی را تعیین کنید؛ مثلاً Sepid.
2. «دریافت فایل AMAR-Branding.zip» را بزنید و ZIP را بدون بازکردن در پوشهٔ `branding` کارگاه خصوصی بگذارید.
3. `publisher\Build-Release.cmd` را اجرا و تا پیام پایان صبر کنید. ابزارها همراه کارگاه‌اند و دانلود انجام نمی‌شود.
4. در مثال بالا، فایل Sepid-Setup-v0.7.0-x64.exe در `output` ساخته می‌شود و برنامهٔ نصب‌شده Sepid.exe خواهد بود.
5. فایل نصب تازه را به کاربران بدهید. برای ارتقای نصب موجود، پشتیبان بگیرید و برنامه را کامل ببندید.

روش جایگزین فایل‌ها

می‌توانید branding.json، logo.png، desktop-icon.png و background.png را در پوشهٔ branding بگذارید. اگر ZIP هویت هم وجود داشته باشد، ZIP اولویت دارد.

فقط فایل نصب، راهنما و SHA256 برای انتشار عمومی‌اند. کارگاه و کلید خصوصی را منتشر نکنید. هویت ظاهری شامل حساب‌ها، اسناد کارخانه یا کلید سازنده نیست.

ظاهر سفارشی نصب قبلی هنگام ارتقا حفظ می‌شود. برای تغییر ظاهر همان نصب، وارد استودیوی سازنده شوید. خروجی قبلی را پیش از ساخت تازه، در پوشهٔ دیگری بایگانی کنید.

بانک کامل مرکز را به زیرمجموعه ندهید

1. برای هر زیرمجموعه، برنامه را با پایگاه تازه نصب کنید؛ پایگاه و پشتیبان کامل مرکز را کپی نکنید.
2. از «تبادلات اطلاعات»، هویت عمومی نصب زیرمجموعه را بگیرید. در مرکز آن را معرفی و به موقعیت درست متصل کنید.
3. در صفحهٔ هر قرارداد، مجوز مشاهدهٔ موقعیت مقصد را مشخص کنید. قرارداد بدون مجوز، حتی اگر مربوط به همان شهر باشد، به مقصد صادر نمی‌شود.
4. در مرکز از تبادلات، **«تهیهٔ اطلاعات محدود برای نصب زیرمجموعه»** را باز کنید.
5. نصب مقصد و بخش‌های لازم را انتخاب کنید: انبار، قراردادهای مجاز، مالی. مالی و شمول زیرموقعیت‌ها پیش‌فرض خاموش‌اند.
6. بسته را در همان نصب مقصد وارد کنید؛ برای نصب دیگر، بستهٔ جدا بسازید.

> بسته امضاشده و به شناسهٔ همان نصب متصل است. فایل مخصوص نصب دیگری حتی با حساب ارشد وارد نمی‌شود. این کنترل رمزگذاری فایل نیست؛ فقط داده‌های حداقلی همان واحد را ارسال کنید.

دسترسی اشخاص داخل هر نصب

در «نام‌ها، افراد و نقش‌ها»، هر حساب را به موقعیت و نقش مشخص متصل کنید. دیدن زیرموقعیت‌ها اختیاری است؛ حساب محدود، بالادست و هم‌سطح را نمی‌بیند. مجوز قرارداد مستقل است و تغییر عنوان سمت، دسترسی اضافه نمی‌کند.

گزارش با عملیات واقعی فرق دارد

تبادلات فایل در این نسخه گزارش خواندنی با زمان و امضا هستند. عملیات مالی و انبار هر واحد در پایگاه خودش ثبت می‌شوند؛ ورود گزارش، پرداخت یا موجودی واقعی را دوباره ثبت نمی‌کند.