نصب کنید و با حساب قبلی وارد شوید

1. پشتیبان بگیرید و برنامهٔ قبلی را با «بستن برنامه» یا × پنجرهٔ کنترل کامل ببندید.
2. فایل AMAR-Setup-v0.8.0-x64.exe را در ویندوز ۱۰ یا ۱۱، ۶۴ بیتی اجرا کنید. پایتون و خواندن متن اسکن همراه نصب‌اند؛ اینترنت لازم نیست.
3. در ارتقا، همان حساب، اطلاعات و ظاهر سفارشی حفظ می‌شوند. فقط در نصب تازه حساب اصلی ساخته می‌شود.
4. بالای صفحه نسخهٔ ۰٫۸٫۰ را بررسی کنید. «کارهای روزانه» مسیر کارهای تازه است.

> دکمهٔ «بازگشت» یک پله عقب می‌رود. بازگشت، سند مالی را دوباره ارسال نمی‌کند؛ فرم ذخیره‌نشده پیش از خروج هشدار می‌دهد.

داده‌ها کجا هستند؟

پیش‌فرض `%LOCALAPPDATA%\AMAR` است. مسیر اختصاصی AMAR_DATA_DIR و اطلاعات قبلی حفظ می‌شوند. نصب مجدد، حساب و اطلاعات را بازنشانی نمی‌کند.

نسخهٔ فعلی برای ثبت مستقل هر موقعیت است. فایل‌های تبادل را دوره‌ای منتقل کنید و زمان اطلاعات را ببینید.

اول ساختار را درست بچینید

1. در «اطلاعات پایه»، تولیدکننده، بهره‌بردار و مصرف‌کننده را تعریف کنید.
2. موقعیت مرکزی، مرکز شهر و کارخانه‌های زیرمجموعه را به‌صورت درختی بسازید. تعداد به ۳۰ محدود نیست؛ نمایش و جست‌وجو صفحه‌بندی دارند.
3. برای انبار، موقعیت و زیرانبار را تعیین کنید. سپس راهرو، قفسه، طبقه و جایگاه دقیق بسازید.
4. در بخش افراد و دسترسی‌ها، نام سمت‌ها را با عنوان دلخواه خودتان عوض کنید. نام سمت، اختیار آن را خودکار تغییر نمی‌دهد.
5. برای هر فرد، نقش، موقعیت و اجازهٔ دیدن زیرموقعیت‌ها را تعیین کنید.
6. قرارداد را جداگانه به موقعیت مجاز بدهید؛ دیدن موقعیت به‌تنهایی مجوز دیدن همهٔ قراردادهای آن نیست.

> مجوز نقش‌های قبلی در ارتقا بازنویسی نمی‌شود. حساب ارشد باید قابلیت‌های تازهٔ لازم، مانند تعمیرات و کیفیت، را در نقش مربوط فعال کند. نقش‌های اولیهٔ تازه نیز قابل ویرایش‌اند.

برای نصب زیرمجموعه، پایگاه مستقل آن را بسازید؛ کپی کامل پایگاه مرکزی، روش محدودکردن اطلاعات نیست.

از پیش‌نویس تا تعهد مالی

1. قرارداد را با تولیدکننده، انبار مقصد، اقلام، مقدار، مبلغ و موعد تحویل ثبت کنید.
2. ثبت‌کننده نمی‌تواند قرارداد خودش را تأیید کند. سند به شخص مستقل سپرده می‌شود.
3. حساب ارشد در «کارهای روزانه ← قواعد تأیید» تعیین می‌کند از چه مبلغی، چند تأیید مستقل و چه نقش‌هایی لازم است.
4. در «صف تأیید»، نوع سند را انتخاب کنید، آن را بررسی و رأی ثبت کنید.
5. پس از آخرین تأیید، قرارداد وارد مرحلهٔ اجرا و تعهد مالی می‌شود. سفارش در حال ساخت، موجودی واقعی نیست.

> شرط‌های پروندهٔ تأییدی که شروع شده حفظ می‌شوند. تغییر قاعده، رأی‌های همان پرونده را دور نمی‌زند. ویرایش اصلی قرارداد نسخهٔ تازه‌ای برای تأیید می‌سازد.

ویرایش و حذف

پیش‌نویس بدون پرداخت و تحویل قابل اصلاح یا حذف از فهرست فعال است. پرداخت یا تحویل قطعی حذف را مسدود می‌کند. اصلاحات با علت و سابقه ثبت می‌شوند؛ تغییر توضیحات، مبلغ قطعی را بازنویسی نمی‌کند.

موجودی فقط پس از دریافت واقعی

1. حساب ارشد در «الزام کنترل کیفیت»، موقعیت‌هایی را که نیاز به بازرسی دارند مشخص می‌کند.
2. در صفحهٔ قرارداد، «ثبت تحویل برای کنترل کیفیت» را بزنید و مقدار، محل و بچ یا سریال را مشخص کنید.
3. بازرس مستقل، نتیجه و علت پذیرش یا رد را می‌نویسد.
4. فقط با پذیرش کیفیت، رسید و موجودی واقعی ثبت می‌شوند. رد کیفیت موجودی را افزایش نمی‌دهد.

هر قطعه را پیدا کنید

در «اسکن و شناسنامه»، بارکدخوان USB را مثل صفحه‌کلید استفاده کنید، یا کد کالا، بچ، سریال یا دستگاه را بنویسید. دوربین در مرورگرهای سازگار اختیاری است.

شناسنامه، محل‌های موجودی، گردش اخیر، مقدار در انتظار و قطعات نزد اشخاص را در محدودهٔ مجاز نشان می‌دهد. بارکد دستگاه را از شناسنامهٔ آن چاپ کنید.

> ارسال بین موقعیت‌ها: درخواست ← تأیید مستقل ← ارسال ← دریافت توسط شخص مستقل مقصد. کالای در مسیر، موجودی آزاد مقصد نیست. شناسنامهٔ دستگاه سریالی در دریافت مقصد منتقل می‌شود.

اعتبار، تخصیص، پرداخت

1. **اعتبار:** حساب و سقف اعتبار را تعریف کنید. اعتبار با پول نقد یکسان نیست.
2. **تخصیص وجه:** برای قرارداد تأییدشده منابع رزرو کنید.
3. **ثبت پرداخت:** شماره، مبلغ و مستند را ثبت کنید. پول فقط پس از تکمیل تأیید مستقل یا چندنفره جابه‌جا می‌شود.
4. **برگشت پرداخت:** کنار پرداخت اصلی درخواست برگشت کامل را ثبت کنید. پس از تأیید مستقل، سند برگشت جدا ساخته می‌شود.

> برگشت، سند پرداخت اصلی را پاک نمی‌کند. پس از برگشت کامل نیز قرارداد و تخصیص دارای سابقهٔ پرداخت، قابل حذف نیستند. در این نسخه برگشت جزئی پرداخت پشتیبانی نمی‌شود.

بستن دورهٔ مالی

حساب ارشد، بازهٔ تاریخ و موقعیت دوره را تعیین و آن را می‌بندد. ثبت مالی و بازنویسی سند در دورهٔ بسته رد می‌شود. بازگشایی نیاز به علت ثبت‌شده دارد.

اسکن سند

فایل را کنار قرارداد یا سند مالی پیوست کنید. متن آفلاین خوانده می‌شود و پیشنهاد اطلاعات نمایش داده می‌شود؛ پیش از ثبت، خودتان آن را بررسی و تأیید کنید. اصلاح اسکن، نسخهٔ قبلی را در سابقه نگه می‌دارد.

دستگاه، مسئول و قطعهٔ مصرفی

1. در «دستگاه‌ها»، کد دارایی، سریال، موقعیت، مسئول نگهداری و وضعیت را ثبت کنید.
2. برای سرویس دوره‌ای، فاصلهٔ روزها و موعد بعدی را تعیین کنید.
3. از شناسنامهٔ دستگاه، درخواست تعمیر یا سرویس بسازید. خرابی، موعد و مسئول انجام را بنویسید.
4. از صفحهٔ همان تعمیر، درخواست قطعه بدهید. هر قطعه با دستور کار همین تعمیر و شخص تحویل‌گیرنده پیوند می‌خورد.
5. مصرف یا برگشت قطعات تحویلی را ثبت کنید؛ قطعهٔ تحویل‌گرفته‌شده تا تعیین تکلیف نزد شخص باقی می‌ماند.
6. نتیجه، زمان توقف، هزینهٔ اعلامی و سند مرتبط را وارد و برای تأیید بفرستید.
7. شخصی مستقل از ثبت‌کننده و ثبت‌کنندهٔ نتیجه، پایان کار را تأیید کند. موعد سرویس بعدی پس از تأیید جلو می‌رود.

> کار دارای قطعهٔ باز یا تحویل تعیین‌تکلیف‌نشده بسته نمی‌شود. هزینهٔ اعلامی تعمیر به‌تنهایی سند پرداخت ایجاد نمی‌کند؛ پرداخت از مسیر مالی ثبت می‌شود.

هشدار را به کار مشخص تبدیل کنید

«میز رسیدگی» کمبود کالا، قرارداد دیرکرددار، پرداخت معطل، قطعهٔ نزد اشخاص، انتقال در مسیر، سرویس و شمارش سررسیدشده و اطلاعات قدیمی را نشان می‌دهد.

1. نوع هشدار را انتخاب کنید.
2. مسئول، مهلت و وضعیت «باز / در حال رسیدگی / رسیدگی‌شده» را تعیین کنید.
3. اقدام و نتیجه را بنویسید. فرد مسئول باید به همان موقعیت و قرارداد دسترسی داشته باشد.
4. برای اصلاح واقعی، وارد سند مرتبط شوید. بستن پیگیری، موجودی یا حساب را تغییر نمی‌دهد.

> اگر اطلاعات منشأ هشدار تغییر کند، مورد دوباره نیازمند بررسی نشان داده می‌شود؛ رسیدگی قبلی واقعیت تازه را مخفی نمی‌کند.

انبارگردانی دوره‌ای

در «برنامهٔ انبارگردانی»، انبار، فاصله و موعد را تعیین کنید. «شروع انبارگردانی» را بزنید؛ شمارش همهٔ محل‌ها و بچ‌های دارای موجودی را وارد یا CSV شمارش را بارگذاری کنید. پس از تأیید مستقل، سند مغایرت ثبت و موعد بعدی تعیین می‌شود.

اگر پس از شمارش، گردش جدید ثبت شده باشد، شمارش قدیمی اعمال نمی‌شود؛ باید دوباره شمارش کنید.

فایل رمزگذاری‌شده و رسید برگشتی

1. هر دو نصب، «دریافت هویت این نصب» را بزنند و فایل هویت عمومی را مبادله کنند.
2. هویت طرف مقابل را در معرفی مبدأ ثبت و موقعیت مجازش را مشخص کنید.
3. در «تهیهٔ بسته برای گیرنده»، گیرنده، موقعیت، زیرموقعیت‌ها و بخش‌های مجاز را انتخاب کنید. قرارداد بدون مجوز صادر نمی‌شود.
4. فایل amar. را با حافظهٔ همراه منتقل و در نصب مقصد وارد کنید.
5. مقصد خلاصهٔ تغییرات را بررسی و قبول یا رد کند؛ سپس فایل رسید را برگرداند.
6. فرستنده رسید را وارد کند. تا رسید بستهٔ باز نرسد، ارسال تازه به همان گیرنده ممکن نیست؛ همان فایل را می‌توان دوباره دریافت کرد.

> اولین بسته کامل است؛ بسته‌های بعدی تغییرات نسبت به نسخهٔ تأییدشده‌اند. فایل فقط برای نصب گیرنده باز می‌شود. ترتیب یا پایهٔ ناسازگار برای بررسی تعارض متوقف می‌شود؛ نسخهٔ قدیمی جای نسخهٔ جدید را نمی‌گیرد.

هر مبدأ مالک اسناد خود است. دریافت فایل، گزارش خواندنی را تازه می‌کند و پول یا موجودی محلی را دوباره ثبت نمی‌کند. زمان تولید اطلاعات مبدأ و زمان دریافت را جدا ببینید؛ این آمار زنده نیست.

کارگاه گرافیکی؛ بدون پنجرهٔ سیاه

1. بستهٔ AMAR-Maker-v0.8.0-Windows-Keyless.zip را با Extract All کامل استخراج و AMAR-Maker.exe را باز کنید.
2. در اولین اجرا، فایل developer-key.pem یا developer-key.encrypted.json کارگاه قدیمی خودتان را انتخاب کنید. در حالت رمزگذاری‌شده، رمز قدیمی را در کادر عادی با Ctrl+V بچسبانید. «نمایش رمز» برای بررسی وجود دارد.
3. «وارد کردن کلید قبلی» را بزنید. ابزار فقط کلید مطابق با هویت نرم‌افزار را می‌پذیرد و کلید تازه نمی‌سازد.
4. در برنامهٔ شرکت، «ورود جداگانهٔ سازنده» را باز و درخواست تازه دریافت کنید.
5. در کارگاه، درخواست را انتخاب و «ساخت مجوز ورود سازنده» را بزنید. پوشهٔ نتیجه را باز کنید.
6. فایل مجوز را در همان صفحهٔ برنامهٔ شرکت وارد کنید و وارد استودیو شوید.

> درخواست ۱۰ دقیقه و نشست ۳۰ دقیقه اعتبار دارد. حساب مدیرعامل مجوز سازنده نیست. بستهٔ عمومی کارگاه کلید خصوصی ندارد؛ کلید یا پشتیبان قدیمی و رمز آن باید نزد خودتان باشد.

اگر کلید قدیمی را از دست داده‌اید، از پشتیبان خصوصی آن بازیابی کنید. نصب تازهٔ کارگاه، کلید گم‌شده را بازسازی نمی‌کند.

نام، لوگو، پس‌زمینه و خروجی نصب

1. در استودیوی سازنده، نام، نوشته‌ها، رنگ‌ها، اندازه‌ها، لوگو، آیکن مستقل دسکتاپ و پس‌زمینه را ویرایش و پیش‌نمایش را بررسی کنید.
2. تغییرات را ذخیره و فایل AMAR-Branding.zip را دریافت کنید.
3. در کارگاه گرافیکی، فایل ظاهر را انتخاب و «ساخت نسخهٔ نصبی در output» را بزنید. این کار چند دقیقه طول می‌کشد.
4. «باز کردن پوشهٔ نتیجه» را بزنید. فایل نصب، راهنما و SHA256 برای انتشار آماده‌اند.

نام فایل اجرایی از ریشه

شناسهٔ انگلیسی مثل Sepid نام Sepid.exe و فایل نصب را تعیین می‌کند. تغییر EXE و مشخصات ویندوز با ساخت و نصب نسخهٔ تازه اعمال می‌شود. داده‌های قبلی و مسیر آن‌ها حفظ می‌شوند.

بعد از واردکردن کلید، کارگاه شما خصوصی است. کلید، پشتیبان رمزگذاری‌شدهٔ آن و فایل‌های مجوز را منتشر نکنید. برای شرکت‌ها فقط فایل نصب و راهنما را بفرستید.

پیش از استفادهٔ سراسری

سناریوی آزمایشی دو موقعیت را با اطلاعات نمونه اجرا کنید؛ ابتدا یک خرید، یک پرداخت، یک تحویل، یک تعمیر و رفت‌وبرگشت فایل و رسید را کامل کنید. سپس از پایگاه واقعی پشتیبان بگیرید و ارتقا دهید.