

# sesion2.pdf



**Blancabril** 



Ingeniería de Servidores



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Universidad de Granada



# Descarga la APP de Wuolah.

Ya disponible para el móvil y la tablet.







# Descarga la APP de Wuolah. Ya disponible para el móvil y la tablet.







#### Continúa do



405416\_arts\_esce ues2016juny.pdf

#### Top de tu gi












# **SESIÓN 2: MAQUINA CON INFORMACIÓN DE ALTA CALIDAD**

Lo que nos pide el ejercicio es crear una máquina CentOS que va a alojar vídeos grandes y de calidad alta por lo que /var va a necesitar más espacio y asignarle un LV por lo que crearemos un LVM.

Lo primero que tenemos que hacer es instalar por defecto de CentOS.

El esquema que se crea inicialmente es el siguiente:



Donde vemos que el sistema operativo nos ha creado directamente la partición en el sda donde ha reservado 1GB para el /boot y el resto para VLM denominado cl. Donde podemos ver un LV para la raíz y otro para swap.


Por otro lado, vemos como sdb no tiene ninguna partición.

Comando para ver los discos Isblk.

[BlancaAG@localhost			lsbll	ς .		
NAME						
sda						
-sda1						
Lsda2	8:2	0	7G	0	part	
-cl-root						
∟c1-swap	253:1	0	820 <b>m</b>	0	l∨m	[SWAP]
	8:16	0	8G	0	disk	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

Lo que queremos hacer es asociado sdb al VG y crear LV para /var.





# Crear la partición del sdb

Lo que hacemos ahora es **formatear** el disco sdb. Para ello:

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

Y tenemos los comandos básicos:

- m: para mostrar todas las opciones.
- **p:** para ver todas las particiones.
- n: para crear una partición.

Le damos a **n** y después a **p** para crear una **partición primaria**, luego le asignamos el número 1 a la partición y enter a todo. ¡

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
   e extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-16777215, valor predeterminado 2048):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-16777215, valor predeterminado 16777215):
Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 8 GiB.
```

Comprobamos con **p** que se han creado las particiones correctamente.

Por último, para guardar los cambios: w.

```
[BlancaAG0localhost
                       '1$
                           lsblk
                          SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
             MAJ:MIN RM
               8:0
                       0
                             8G
                                 0 disk
sda
                       0
 -sda1
               8:1
                             1G
                                 0
                                    part /boot
  sda2
               8:2
                       0
                             7G
                                 0
                                    part
                          6,2G
    -cl-root 253:0
                       0
                                 0
                                    lvm
                                         [SWAP]
                       0
                           820M
    -cl-swap 253:1
                                 0
                                   l∨m
               8:16
                       0
sdb
                             8G
                                 0 disk
                                    part
               8:17
                       0
∟sdb1
                             8G
                                 0
sr0
                                 0 rom
              11:0
                         1024M
```





### Creamos el PV

Para ver los volúmenes físicos que hay creados lo hacemos con:

```
sudo pvdisplay
```

Y como podemos ver en la siguiente captura, hay uno creado en el sda2:

```
[BlancaAG@localhost ~1$ sudo pvdisplay
[sudo] password for BlancaAG:
    - Physical volume
  PV Name
                        /dev/sda2
 UG Name
                        сl
  PV Size
                        <7,00 GiB / not usable 3,00 MiB
 Allocatable
                        yes (but full)
                        4,00 MiB
 PE Size
                        1791
  Total PE
  Free PE
                        0
                        1791
  Allocated PE
  PV UUID
                        aPQWRv-Ix5k-dNPd-ABBR-yR1A-Tg0c-zhCpbz
```

Para crear un volumen físico para el sdb1 y así unirlo a grupo de volúmenes, tenemos que ejecutar el siguiente comando:

```
sudo pvcreate /dev/sdb1
```

Y comprobamos que esté creado con

```
sudo pvdisplay
```

```
[BlancaAG0localhost ~1$ sudo p∨display
  --- Physical volume
  PV Name
                        /dev/sda2
  UG Name
                        c1
  PV Size
                        <7,00 GiB / not usable 3,00 MiB
  Allocatable
                        yes (but full)
  PE Size
                        4,00 MiB
  Total PE
                        1791
  Free PE
  Allocated PE
                        1791
  PV UUID
                        aPQWRv-Ix5k-dNPd-ABBR-yR1A-Tg0c-zhCpbz
  "/dev/sdb1" is a new physical volume of "<8,00 GiB"
  --- NEW Physical volume
  PV Name
                        /dev/sdb1
  UG Name
  PV Size
                        <8,00 GiB
  Allocatable
                        NO
  PE Size
                        0
                        0
  Total PE
  Free PE
  Allocated PE
  PV UUID
                        y0.j508-yR6P-a33E-sKLZ-wNzs-jw5f-i0ZRQ6
```

Una vez hecho esto, ya tenemos el volumen físico creado.

# Unimos el volumen físico al grupo de volúmenes





# Descarga la APP de Wuolah.

Ya disponible para el móvil y la tablet.







#### Continúa do



405416\_arts\_esce ues2016juny.pdf

#### Top de tu gi



7CR



Rocio



pony



De igual forma, para ver el grupo de volúmenes, usamos el comando:

```
sudo vgdisplay
```

Y como podemos ver hay un grupo de volúmenes denominado cl.

Para extenderlo usaremos:

```
sudo vgextend cl /dev/sdb1
```

Comando tiene el grupo de volúmenes donde queremos añadir el volumen físico.

Si ponemos el comando

```
sudo vgs
```

Vemos que hay dos volúmenes físicos.

```
[BlancaAG@localhost ~1$ sudo ∨gs
 UG #PV #LV #SN Attr
                      USize UFree
    2
         2
              0 wz--n- 14,99g <8,00g
 cl
[BlancaAu@localhost ~1$
```

### Crear volumen lógico

Ahora, para terminar la configuración, vamos a crear el volumen lógico para el /var.

Para ello con el siguiente comando podemos ver los volúmenes lógicos que hay:

sudo lvdisplay

```
BlancaAG@localhost '
--- Logical volume
LV Path
                         ~1$ sudo lvdisplay
                               /dev/cl/swap
 LV Name
VG Name
LV UUID
                               swap
                              cl P9DPXE-rDT.j-OZgE-U2YD-ykyw-RCIi-J22hMy
 LV Write Access read/write
LV Creation host, time localhost, 2021-10-11 11:49:17 -0400
                              ava i lable
 LV Status
 # open
LV Size
                              2
820,00 MiB
 Current LE
 Segments
                               inherit
 Allocation
                              auto
8192
 Read ahead sectors
 - currently set to
Block device
                              253:1
     Logical volume
 LV Path
                              /dev/cl/root
 LV Name
 VG Name
                              cl
C5kNbv-cZ9Q-3tA3-zsBs-TEjy-d7XZ-lYAavz
 LV Write Access
                               read/write
                              localhost, 2021-10-11 11:49:18 -0400
 LV Creation host, time
 LV Status
                              ava i lable
 # open
LV Size
                              <6,20 GiB
1586
 Current LE
 Segments
                               inherit
 Allocation
                              auto
8192
253:0
 Read ahead sectors
 - currently set to
Block device
```



Y ahora con el siguiente comando le indicamos el nombre con -n, la longitud con -L y el grupo de volúmenes al que queremos que se asigne.

```
sudo lvcreate -n new_var -L 3G cl
```

```
-- Logical volume --
LV Path
                        /dev/cl/new_var
LV Name
                        new_var
UG Name
                        сl
LV UUID
                        eACli0-7xXQ-ZSC1-hRBj-IuhH-LOiQ-5E1efw
LV Write Access
                        read/write
LV Creation host, time localhost.localdomain, 2021-10-11 17:05:35 -0400
LV Status
                        ava i lable
# open
LV Size
                        3,00 GiB
Current LE
                        768
Segments
                        inherit
Allocation
                        auto
Read ahead sectors
- currently set to
                        8192
Block device
                        253:2
```

La parte de configuración del LVM ya está configurada.

Pasamos a:

- 1. Montar y darle formato
- 2. Copiar la información del /var al LV de forma atómica
- 3. Indicar al sistema operativo donde está /var
- 4. Liberar espacio

# Montar y darle formato

Lo primero que hacemos es crear un punto de montaje para /var a la que llamaremos new\_var.

```
sudo mkdir /new_var
```

Ahora creamos un **sistema de archivos** dentro del volumen lógico de new\_var y con -t le decimos el tipo y posteriormente ponemos el lugar donde lo vamos a poner, en nuestro caso donde se sitúa el LV.

```
sudo mkfs -t ext4 /dev/cl/new_var
```

Una vez está creado el sistema de archivos, vamos a montarlo y de esta manera se hace accesible al sistema operativo.

```
sudo mount /dev/cl/new_var /new_var/
```

Y comprobamos con el comando **mount** que está montado.

```
mount
```



```
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,blkio)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/mapper/cl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max
proto=5,direct,pipe_ino=17870)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=83844k,mode=700,uid=1000,
gid=1000)
/dev/mapper/cl-new_var on /new_var type ext4 (rw,relatime,seclabel)
```

# **Copiar datos**

Como queremos que sea atómica, es que se copia todo sin ninguna modificación. Para ello, evitamos a los usuarios acceder. Para hacer esto tendremos que entrar en modo mantenimiento.

```
sudo systemctl isolate rescue
```

Lo que ocurre es que se produce un bug y nos saca, así que **iniciamos sesión con root** y volvemos a poner el comando.

```
sudo systemctl isolate rescue
```

Y si hacemos:

```
systemctl status
```

Vemos que estamos en modo mantenimiento.

Ahora pasamos a copiar los datos, para preservar todos los archivos se usa la extensión -a.

```
cp -a /var/. /new_var/
```

Una vez que hemos copiado la información, asignamos el punto de montaje a /new\_var para /var

# Punto de montaje de /var

Para ello accedemos al archivo /etc/fstab.





# Descarga la APP de Wuolah.

Ya disponible para el móvil y la tablet.







#### Continúa do



405416\_arts\_esce ues2016juny.pdf

#### Top de tu gi





Rocio



pony



sudo nano /etc/fstab

Y ponemos la siguiente línea en el archivo:

```
defaults
/dev/mapper/cl-new_var /var
                                ext4
```

Ahora lo que hacemos es

```
umount /new_var
```

Y montamos

```
mount -a
```

De este manera ya el /var estará montado según el archivo de configuración.

Podemos verlo con:

```
NAME
                MAJ:MIN RM
                              SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                          0
sda
                                8G
                                    0 disk
                  8:B
                  8:1
                          0
                                1G
                                    0
 -sda1
                                      part
                                            ∕boot
                          0
                                    0
  sda2
                  8:2
                                7G
                                       part
   -cl-root
                          0
                                     0
                253:0
                              6,2G
                                       lvm
                          0
                253:1
                                    0
                                             [SWAP]
    -cl-swap
                              820M
                                       lvm
                  8:16
                          0
                                8G
                                     0 disk
sdb
                          0
  sdb1
                  8:17
                                8G
                                     0
                                       part
   -cl-new_var 253:2
                          0
                                3G
                                    0
                                       lvm
                                             /var
                  11:0
                             1024M
                                     0
                                       rom
```

# Liberar espacio

Para ello, primero tenemos que ir marcha atrás porque el /var original está ocupando espacio.

Pata ello entramos en fstab y comentamos la línea anteriormente puesta y hacemos

mount -a

```
[root@localhost
                  ~]# lsblk
NAME
                MAJ:MIN RM
                              SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                  8:0
                          0
                                8G
                                    0
                                      disk
                  8:1
                          0
                                1G
                                    0
                                      part
 -sda1
                                            ∕boot
  sda2
                  8:2
                          0
                                7G
                                    0
                                      part
                          0
    -cl-root
                253:0
                              6,2G
                                    И
                                      lvm
    cl-swap
                          0
                                    0
                                            [SWAP]
                253:1
                              820M
                                      lum
                  8:16
                          0
db
                                8G
                                    0
                                      disk
                                      part
  sdb1
                  8:17
                          0
                                8G
                                    0
                          0
  ∟cl-new_var
                253:2
                                3G
                                    0
                                      lvm
                                    0 rom
                 11:0
                          1
                            1024M
```

Como podemos ver, aún sigue montado así que habría que desmontarlo manualmente.

umount /dev/cl/new\_var



```
[root@localhost ~]# lsblk
MAME
                MAJ:MIN RM
                              SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                   8:0
                          0
                                8G
                                     0 disk
                          0
                                     0
 -sda1
                  8:1
                                1G
                                       part
                                            ∕boot
                          0
  sda2
                  8:2
                                7G
                                     0
                                       part
                          0
                253:0
                                     0
    -cl-root
                              6,2G
                                       lvm
                          0
                                             [SWAP]
    cl-swap
                                     0
                253:1
                              820M
                                       lvm
                          0
                                     0
sdb
                  8:16
                                8G
                                       disk
                          0
                                     0
 sdb1
                  8:17
                                8G
                                       part
                          0
                                     0
  └-c1-new_var 253:2
                                3G
                                       lum
                  11:0
                           1 1024M
                                     0
sr0
                                      rom
```

Una vez hecho esto, vamos a mover /var a otra carpeta, /var\_old. De esta manera, si hay algún problema, podremos recuperar la información.

```
mv /var_var_old
```

Y si llamáramos a mount -a con la línea descomentada, nos diría que no existe /var así que cremamos la carpeta.

```
mkdir /var
```

Y para que /var sea el nuevo, tenemos que hacer

```
restorecon /var
```

Y ahora montamos de nuevo con:

```
mount -a
```

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME
                MAJ:MIN RM
                              SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                  8:0
                          0
                                8G
                                    0
                                       disk
                          0
                                       part
 -sda1
                  8:1
                                1G
                                    0
                                            ∕boot
                                       part
  sdaZ
                  8:2
                          0
                                7G
                                    0
                253:0
                          0
                              6,2G
                                     0
    -cl-root
                                       lum
                          0
                                    0
                                             [SWAP]
    -cl-swap
                253:1
                              820M
                                       lym
                  8:16
                          0
                                     0
                                8G
                                       disk
 dЬ
                          0
                                       part
 sdb1
                  8:17
                                8G
                                     0
  ∟cl-new_var
                          0
                                3G
                                     0
                253:2
                                       l∨m
                                             /var
                  11:0
                           1 1024M
                                    0 rom
[root@localhost
                 ~]#
```

