

# **Portal Rodocred**

DETALHAMENTO TÉCNICO DA INTEGRAÇÃO RODOCRED Versão 1.0

## Termo de Confidencialidade


O leitor está ciente que este documento e seu conteúdo estão sujeitos à confidencialidade, não podendo seu conteúdo, total ou parcial, ser copiado, transcrito ou replicado sem a formal permissão por escrito da DBTRANS S/A.

Controle	Controle de Versões							
Versão	Elaborado em	Descrição da Alteração	Elaborado por	Aprovado por				
1.0	22/07/2019	Versão Inicial	Equipe TI	NA				




# Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	6
2.2. Serviço de Autenticar Cliente	7
2.2.1. Descrição	7
2.2.2. Dados de Envio/Retorno	7
2.2.2.1 Dados de Envio	7
2.2.3. Regras de Utilização	8
2.3. Serviço para Manter Viagem	8
2.3.1. Descrição	8
2.3.2. Dados de Envio/Retorno	9
2.4. Serviço de Manter Motorista	14
2.4.1. Descrição	14
2.4.2. Dados de Envio/Retorno	14
2.5. Serviço de Manter Veículo	18
2.5.1. Descrição	18
2.5.2. Dados de Envio/Retorno	18
2.6. Serviço de Manter Transportador	23
2.6.1. Descrição	23
2.6.2. Dados de Envio/Retorno	23
2.7. Serviço de Consultar Rotas	30
2.7.1. Descrição	30
2.7.2. Dados de Envio/Retorno	30
2.8. Serviço de Detalhar Rota	32
2.8.1. Descrição	32
2.8.2. Dados de Envio/Retorno	32
2.9. Serviço de Consultar Viagens	36
2.9.1. Descrição	36
2.9.2. Dados de Envio/Retorno	
2.10. Serviço de Consultar Tarifas	42
2.10.1. Descrição	42
2.10.2. Dados de Envio/Retorno	42
2.11. Serviço de Cancelar Viagem	46
2.11.1. Descrição	46
2.11.2. Dados de Envio/Retorno	46
2.12. Serviço de Retificar Viagem	48
2.12.1. Descrição	
2.12.2. Dados de Envio/Retorno	
2.13. Serviço de Detalhar Viagem	
2.13.1. Descrição	
2.13.2. Dados de Envio/Retorno	
2.14. Serviço de Consultar Cláusulas	54



2.14.1.	Descrição	54
2.14.2.	Dados de Envio/Retorno	54
2.15.Ser	rviço de Consultar Estabelecimentos	57
2.15.1.	Descrição	57
2.15.2.	Dados de Envio/Retorno	57
2.16.Ser	rviço de Registrar Operação Viagem	60
2.16.1.	Descrição	60
2.16.2.	Dados de Envio/Retorno	60
2.17.Ser	rviço de Manter Operação Viagem	65
2.17.1.	Descrição	65
2.17.2.	Dados de Envio/Retorno	66
2.18.Ser	rviço de Consultar Local de Impressão	70
2.18.1.	Descrição	70
2.18.2.	Dados de Envio/Retorno	71
2.19.Ser	rviço de Manter Contrato Agregado	74
2.19.1.	Descrição	74
2.19.2.	Dados de Envio/Retorno	74
2.20.Ser	rviço de Encerrar Contrato Agregado	75
2.20.1.	Descrição	76
2.20.2.	Dados de Envio/Retorno	76
2.21.Ser	rviço de Consultar Contrato Agregado	77
2.21.1.	Descrição	77
2.21.2.	Dados de Envio/Retorno	77
2.22.Ser	rviço de Certificado Viagem	80
2.22.1.	Descrição	80
2.22.2.	Dados de Envio/Retorno	80
2.23.Ser	rviço de Consultar Registro Operação	81
2.23.1.	Descrição	81
2.23.2.	Dados de Envio/Retorno	81
2.24.Ser	rviço de Consultar Transportador ANTT	86
2.24.1.	Descrição	86
2.24.2.	Dados de Envio/Retorno	87
2.25.Ser	rviço de Consultar Extrato Consolidado	88
2.25.1.	Descrição	88
2.25.2.	Dados de Envio/Retorno	88
2.26.Ser	rviço de Consultar Extrato Detalhado	90
2.26.1.	Descrição	90
2.26.2.	Dados de Envio/Retorno	91
2.27.Ser	rviço de Gerar Boleto	92
2.27.1.	Descrição	92
2.27.2.	Dados de Envio/Retorno	92
2.28.Ser	rviço de Consultar Boleto	94
2.28.1.	Descrição	94
2.28.2.	Dados de Envio/Retorno	94
2.29.Ser	rviço de Encerrar Viagem	97
2.29.1.	Descrição	97



2.29.2.	Dados de Envio/Retorno	97
	co de Consultar Cartão	
2.30.1.	Descrição	
2.30.1.	Dados de Envio/Retorno	
	co de Manter Rota	
2.31.1.	Descrição	
2.31.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.32.Servi	co de Consultar Localidades	106
2.32.1.	Descrição	
2.32.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.33.Servi	co de Consultar Rotograma	109
2.33.1.	Descrição	
2.33.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.34.Servi	ço de Consultar Tipo Carga ANTT	112
2.34.1.	Descrição	
2.34.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.35.Tipos	Padrões	114
2.35.1.	Descrição	114
2.35.2.	Dados	114
3. REFER	ÊNCIA RÁPIDA – ENDEREÇOS ELETRÔNICOS	153

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

# 1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição e detalhamento das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre o sistema Rodocred e os sistemas dos clientes que realizam operações de transporte.

Esclarecemos aos usuários deste manual (equipes de TI das empresas integrantes do projeto), que a legislação vigente, conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados no decorrer do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto.

#### 2. Detalhamento dos Serviços

O detalhamento dos serviços tem por objetivo informar todos os campos que serão enviados na mensagem de envio e recebimento, bem como uma descrição, tipo de dado e se o mesmo é ou não obrigatório. Os campos **não** obrigatórios poderão passar a ser, dependendo da regra de negócio de cada serviço.

#### 2.1. Abreviações Utilizadas no Cabeçalho dos Leiautes

	CampoRaiz							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	CampoRaiz	Raiz	1-1	-	-			
2	Campo1	E	1-1	Descrição do campo	S			

- a) coluna #: Código identificador do campo.
- b) **coluna Campo:** Identificador do nome do campo. Este nome é o mesmo nome que deve ser passado como uma tag do XML.
- c) **coluna Elemento (Elm):** Identifica o tipo do elemento que o campo corresponde no XML. Os valores possíveis são:

Raiz – quando um campo é a raiz do XML. Os campos do tipo Raiz não possuem valores, apenas outros elementos:

- A quando um campo representa um atributo do campo anterior;
- *E* quando um campo representa um elemento.
- d) **coluna Pai**: Identifica o campo raiz ao qual o campo de valor pertence. Essa identificação se dá pelo Código identificador do campo.
- e) coluna Ocorrências (Ocor): Identifica, através de dois dígitos separados por um hífen, a obrigatoriedade do campo e o número de vezes que o mesmo pode aparecer no XML. O primeiro número representa o número mínimo de ocorrências do campo no leiaute, enquanto o segundo número representa o número máximo de ocorrências do campo no leiaute. Com isso, quando temos o exemplo 1-1, significa que a tag no XML correspondente ao campo do leiaute é obrigatória e deve aparecer apenas uma vez. Caso o primeiro dígito seja "0" (zero), indica que o campo é opcional. Caso o segundo dígito seja N, significa que ele não possui um número máximo de ocorrências, podendo ser passado no XML uma lista de tags que representam o campo.
- f) **coluna Descrição/Observação:** Fornece uma breve descrição do campo do leiaute ou alguma observação importante que deve ser informada.

Rodocred			Pág.: 7 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

- g) **coluna Tipo:** Identifica o tipo do dado do valor que deve ser passado no XML. Os valores possíveis para esta coluna são:
  - S String quando o valor do campo é alfanumérico;
  - N Numeric quando o valor do campo é numérico, podendo representar tanto valores inteiros como valores decimais;
  - D-Date quando o valor do campo representa uma data completa, com dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e milesegundos.
  - B Bollean quando o valor do campo é booleano (true ou false).
  - U Url quando o valor do campo é uma URL.

## 2.2. Serviço de Autenticar Cliente

# 2.2.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes autenticarem suas aplicações para utilizarem os serviços disponíveis no sistema *Rodocred* disponibilizados via Integração.

As regras de negócio


# 2.2.2. Dados de Envio/Retorno


#### 2.2.2.1 Dados de Envio

AutenticarCliente									
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação								
1	AutenticarClienteResquest	Raiz	1-1	-	-				
2	<u>AutenticarClienteResponse</u>	Raiz	1-1	-	-				
	AutenticarCliente  Mensagem de Requisição para Autenticar  Cliente  Mensagem de Requisição para Autenticar  Mensagem de Requisição para Autenticar  Mensagem de Requisição para Autenticar  Cliente								

	AutenticarClienteRequest						
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip						
1	IdClienteRodocred	Е	1-1	Identificação do Cliente Rodocred	N		
2	Loginintegracao	E	1-1	Login do Usuário de Integração	S		
3	ChaveAutenticacao	E	1-1	Senha de autenticação	S		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	





#### 2.2.3. Regras de Utilização

Para utilizar o método de autenticação é necessário que o cliente contenha o serviço de integração ativo no Rodocred, além de criar um usuário específico para a integração. Para isto basta acessar o portal Rodocred e ir até o menu "Ferramentas >> Controle de Acesso >> Cadastro de Usuário" e cadastrar um usuário com perfil de "INTEGRAÇÃO".

O método de autenticação é utilizado para gerar o "token" que será solicitado em todos os outros métodos disponíveis no WebService. A validade do token é de 24hrs, portanto não é necessário obter o token para cada chamada subseqüente, quando o token perder a validade o sistema retornará como "token inválido", bastará fazer uma nova solicitação.

Ao efetuar a solicitação do *token* será necessário informar o seu ID no Rodocred (para obter o ID basta acessar "*Cadastro* >> *Dados Cadastrais*" do menu, e o ID estará junto com o nome da empresa no lado direito da tela), o usuário de integração e senha do mesmo, caso as informações estejam corretas o sistema retornará o *token*.

Para o *response* das informações, o WebService retornará se a requisição foi executada com SUCESSO ou ERRO. Se houver um erro será informado o Tipo de Exceção, Código da Exceção e a Mensagem de Exceção.

#### 2.3. Serviço para Manter Viagem

## 2.3.1. Descrição

Este serviço permitirá realizar inclusão, alteração, cancelamento de viagens utilizando frota própria ou contratação de transportadores terceirizados, que serão tratados pelo sistema *Rodocred* com as nomenclaturas Viagem Frota e Contrato de Frete respectivamente.

Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 9 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

As operações de Contrato de Frete por "default" estarão gerando o CIOT, mesmo para operações que estejam utilizando transportadores ETC, não exigidos de geração de CIOT pela Resolução, e que não estejam utilizando meios de pagamentos de fretes eletrônicos disponibilizados pela DBTRANS.

Através de todos os cadastrados de operações de transportes estará disponível a compra de Vale Pedágio.

Estão habilitadas para utilização deste serviço as viagens do tipo:

- FRE Contrato de Frete: Viagem onde o meio de pagamento de frete utilizado é o Rodocred, sendo possível efetuar a programação de viagem conforme tabela. Se necessário pode ser realizado o pedido de vale pedágio Dbtrans;
- VLP Viagem de Vale-Pedágio: Viagem exclusiva para a realização do pedido de vale pedágio Dbtrans. Para este tipo de viagem não é necessário informar os Envolvidos Transporte Viagem, Impostos Viagem, Dados Bancários, Documentos Viagem, Programação Viagem e Clausulas Viagem;
- AGR Viagem Agregado: Viagem que será vinculado ao Contrato Agregado que foi previamente cadastrado. Não é possível incluir uma viagem agregada sem que esteja um contrato agregado em andamento. Para viagens agregadas que possuírem clausula com regra de calculo será obrigatório o envio dos Dados da Viagem, Transportador, Veículo da Viagem, Motoristas da Viagem, Valores da Viagem, Impostos da Viagem, Programação de Operações e Clausula Viagem, caso contrário será obrigatório enviar apenas os Dados da Viagem, Transportador, Veículos Viagem e Motoristas da Viagem. Se a viagem for cadastrada sem as informações das operações da viagem, deverá ser utilizado o serviço de Manter Operação para adicionar, alterar e cancelar as operações.

Compra de vale pedágio com tarifa diferenciada: Em todos os tipos de viagem é possível efetuar a compra de vale pedágio com tarifa diferenciada para cada praça (diferença de quantidade de eixos), bem como não informar uma determinada praça de pedágio para a compra. Para isso é necessário que seja informado quais pontos de passagem devem realizar a compra de vale pedágio, e a sua quantidade de eixos. Caso não seja informada a quantidade de eixos o Rodocred irá utilizar para a compra, a quantidade total informado nos veículos da viagem. Para não efetuar a compra de determinada praça de pedágio é necessário que seja informadas as Praças indicando o IdPraca e ComprarPedagio. Para consultar todos os pontos de passagem e praças de pedágio basta utilizar o serviço de "Detalhar Rota" (versão do serviço 1.01) que irá retornar todos os pontos de passagem e praças de pedágio que devem ser utilizados na compra de vale pedágio com tarifa diferenciado.


#### 2.3.2. Dados de Envio/Retorno

Manter Viagem							
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip						
1	ManterViagemRequest	Raiz	1-1	-	-		
2	<u>ManterViagemResponse</u>	Raiz	1-1	-	-		
	ManterViagem  Mensagem que Permite Incluir, Cancelar ou Alterar uma Deteminada Viagem			Mensagem de Requisição que Permite Incluir, Cancelar ou Alterar uma Deteminada Viagem  rdc:ManterViagemResponse  Mensagem de Retorno que Permite Incluir, Cancelar ou Alterar uma Deteminada Viagem			




Manter Viagem Request					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdentificaçãoIntegracao	Raiz	1-1	-	-
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do cliente responsável pela operação.	N
3	Operacao	E	1-1	Tipo de Operação a ser Realizada: INC = Inclusão ALT = Alteração EXC = Exclusão CAN = Cancelado	S
4	TipoViagem	E	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota RDF = Registro Depósito de Frete FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S
5	<u>DadosViagem</u>	Raiz	1-1	Dados principais da viagem.	-
6	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do transportador da viagem.	-
7	<u>RotaViagem</u>	Raiz	0-1	Rota definida para viagem.	-
8	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	1-N	Veículos relacionados a viagem.	-
9	<u>ValePedagioViagem</u>	Raiz	0-1	Informações para compra de Vale Pedágio.	-
10	<u>MotoristaViagem</u>	Raiz	1-N	Dados dos Motoristas na Viagem.	-
11	EnvolvidosTransporteViage m	Raiz	0-1	Dados dos envolvidos do Transporte na Viagem: Remetente, Destinatário e Consignatário.	-
12	<u>ValoresViagem</u>	Raiz	1-1	Valores financeiros relacionados à viagem.	-
13	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-
14	<u>DadosBancarios</u>	Raiz	0-1	Dados bancários do transportador.	-
15	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Documentos Relacionados a uma determinada viagem.	-
16	<u>ProgramacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Armazena as informações das operações da viagem.	-
17	<u>ClausulasViagem</u>	Raiz	0-N	Dados das clausulas envolvidas no contrato de frete	-
18	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias na emissão de CIOT	-
19	<u>ListaCentroCusto</u>	Raiz	0-1	Lista de percentuais para rateio de Centro de Custo	-
20	RecargaCartaoViagem	Raiz	0-1	Operação de recarga de cartão na viagem.	-

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



	ManterViagemResponse				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração.	-
2	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número de Viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	S
3	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-
4	<u>ListaPedidoValePedagio</u>	Raiz	0-1	Lista de Pedidos de Vale Pedágio DBT.	-
5	ResumoFinanceiro	Raiz	1-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-
6	SituacaoViagem	E	0-1	Situação da Viagem: ABE = Em Aberto AGE = Agendado AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado	S
7	<u>DetalheProgramacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Armazena as informações das operações da viagem.	-
8	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz		Tarifas obrigatórias na emissão de CIOT	-
9	<u>RecargaCargaoViagem</u>	Raiz		Operação de recarga de cartão na viagem	-

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




DadosViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	NumeroViagem	E	0-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S
2	Embarque	E	0-1	Data e hora da data de embarque da viagem.	D
3	PrevisaoEntrega	E	0-1	Data e hora da data de previsão de entrega da viagem.	D
4	<u>Foro</u>	Raiz	0-1	UF do foro do contrato de frete.	-
5	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S
6	DataVigencia	E	0-1	Data e hora da vigência da viagem.	D
7	NumeroViagemContratacao	E	0-1	Nº da viagem que originou a viagem atual.	S
8	CentrodeCusto	E	0-1	Código do Centro de Custo da viagem.	S
9	Observação	Е	0-1	Observação da viagem.	S

Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 13 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

10	GerarCIOT	E	0-1	Indicador de Geração de CIOT. Este campo deverá ser informado para Operação de Transporte de Contrato de Frete.	В
11	SemTransporteCarga	E	0-1	Indicador de Viagens sem Transporte de Carga.	В
12	QtdeViagens	Е	0-1	Para viagens do Tipo "AGR - Viagem Agregado" a quantidade de viagens deverá ser enviado.	N
13	CodigoTipoCarga	Е	0-1	Código do tio de carga a ser transportada.	S
	DadosViagem Dedos do cabeçalho da viagem.	rdc:NumeroViage type   xs:string  Número da Viegem Formato: xxxxxxx Este campo será obrigato para Operações de Alter e Cancelamento  rdc:Embarque type   xs:dateTime  Data e hora da data de embarque de viegem.  rdc:PrevisaoEntr type   xs:dateTime  Data e hora da data de embarque de viegem.  rdc:PrevisaoEntr type   xs:dateTime  Data e hora da data de pera de entrega da viegem.  rdc:DocumentoR type   xs:string  Número da documento di dentificação da viegem o contratante.  rdc:DataVigencia type   xs:string  Nº da viegem que origina  rdc:CentrodeCus  type   xs:string  Nº da viegem que origina  rdc:CentrodeCus  type   xs:string  Código do Centro de Cus viegem.	ega revisão e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	rdo:Observacao  type xs:string derivedBy restriction min/maxLen 0 255  Observação da viagem.  rdo:GerarCIOT type xs:boolean default true  Indicador para Geração de CIOT. Este campo deverá ser informado para Operação de Transporte de Contrato de Frete  rdo:SemTransporteCarga type xs:boolean default false  Indicador de Viagens sem Transporte de Carga  type xs:int  Qualsa vezes a viagem foi executada  rdo:CodigoTipoCarga type xs:string derivedBy restriction length 2  Código do tipo de carga a ser transportada.	

	Foro				
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip				Tipo
1	Estado	Е	1-1	Estado do logradouro do endereço do foro	S
2	Cidade	Е	1-1	Cidade do logradouro do endereço do foro	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da	ı Integração Rodocred	Pág.: 14 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



# 2.4. Serviço de Manter Motorista

## 2.4.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes incluir, alterar e excluir motoristas próprios e dos seus transportadores via Integração.


# 2.4.2. Dados de Envio/Retorno


	ManterMotorista					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>ManterMotoristaRequest</u>	Raiz	1-1		-	
2	<u>ManterMotoristaResponse</u>	Raiz	1-1		-	
	ManterMotorista  Permite Inclusão, Alteraçã e Exclusão de Motoristas			solicitação de Requisição  rdc:ManterMotoristaResponse  Messagem de Retorno das Operações Referentes ao Cadastro de Motorisra		

Manter Motorista Request					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para a Utilização do Serviço de Integração	-
2	Operacao	Е	1-1	Tipo de Operação do serviço. INC - Inclusão; ALT - Anteração; CAN - Cancelamento; EXC - Exclusão	S
3	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.	N

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


4	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da itentificação do Cliente Rodocred Dados do Transportador	-
5	Motorista	Raiz	1-N	Dados do Motorista	-
	ManterMotoristaReque  Messagem de Requsição das Operações Referentes ao Cada de Motorista		<b></b>	rdc:IdentificacaoIntegracao  type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  type rdc:TipoOperacaoType  Tipo de Operação do Serviço. INC - Inclusão; ALT - Alteração; CAN - Cancelamento; EXC - Exclusão  rdc:IdClienteResponsavel  type xs:int  Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred  rdc:Transportador  Dados do transportador.	






Motorista					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	NomeMotorista	Е	0-1	Nome do Motorista	S
2	Relacao	E	0-1	Relação Comercial EMP - Empregado; COM - Contratado; AUT - Autônomo	S
3	CPFMotorista	Е	1-1	CPF do Motorista	S
4	<u>CNHMotorista</u>	Raiz	0-1	Dados do CNH do Motorista	-
5	<u>Contato</u>	Raiz	0-1	Dados do Contato	-
6	<u>Endereco</u>	Raiz	0-1	Dados do endereço	-
7	DataNascimento	Е	0-1	Data de nascimento do motorista	D
8	Identidade	Е	0-1	Número da carteira de identidade do motorista.	S
9	OrgaoExpedidor	E	0-1	Orgão Expedidor da carteira de identidade.	S
10	Sexo	Е	0-1	Sexo do motorista:  M = Masculino F = Feminino	S
11	NumeroCartao	E	0-1	Número do Cartão rodocred	S
12	TipoCartao	Е	0-1	Tipo de cartão	S
13	CodigoCentroCusto	Е	0-1	Código do centro de custo	S
14	CodigoRegraAutorizacao	Е	0-1	Codigo da regra de autorização	N
15	EmpresaResponsavelConsumi dor	E	0-1	Empresa responsável pelo motorista.	N
16	ListaClassificacaoCombustiv el	Raiz	0-1		-
17	NomeMae	Е	0-1	Nome da Mãe	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		



Motoristas						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CPFMotorista	Е	1-1	Campo armazena o CPF	S	
2	StatusRetorno	Е	1-1	Situação do retorno da Mensagem	S	
3	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante a execução do serviço	-	
4	SenhaAbastecimento	E	0-1	Senha do motorista para abastecimento.	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	ı Integração Rodocred	Pág.: 18 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




## 2.5. Serviço de Manter Veículo

#### 2.5.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes incluir, alterar e excluir veículos próprios e dos seus transportadores via Integração.


#### 2.5.2. Dados de Envio/Retorno



Manter Veiculo Request					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo


Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 19 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


2       Operacao       E       1-1       Tipo de Operação do Serviço. INC = Inclusão; ALT = Alteração; CAN = Cancelamento; EXC = Exclusão.       S         3       IdClienteResponsavel       E       0-1       Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred       N         4       Transportador Raiz       Raiz       0-1       Dados do Transportador       -         5       ListaVeiculos       Raiz       0-1       Veículos Cadastrados       -         6       ListaVeiculosFrota       Raiz       0-1       Veículos Frota Cadastrados (OBSOLETO)       -	1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
IdClienteResponsavel     E     0-1     Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred     N       4     Transportador     Raiz     0-1     Dados do Transportador     -       5     ListaVeiculos     Raiz     0-1     Veículos Cadastrados     -	2	Operacao	E	1-1	INC = Inclusão; ALT = Alteração; CAN = Cancelamento;	S
5 <u>ListaVeiculos</u> Raiz 0-1 Veículos Cadastrados -	3	IdClienteResponsavel	E	0-1	Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente	N
1 Volculos Gadastrados	4	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador	-
6 ListaVeiculesFrota Raiz 0-1 Veícules Frota Cadastrades (OBSOLETO) -	5	<u>ListaVeiculos</u>	Raiz	0-1	Veículos Cadastrados	-
	6	<del>ListaVeiculosFrota</del>	Raiz	0-1	Veículos Frota Cadastrados (OBSOLETO)	-



Manter Veiculo Response					
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tipo					Tipo
1	<u>RetornoMensagem</u>	Raiz	1-1		-
2	<u>Veiculos</u>	Raiz	1-1	Lista de veículos	-

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		







	Veiculo						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	TipoTransporteVeiculo	E	1-1	Identificação do Tipo de Transporte de Carga do Veículo. P = Transporte de Carga Própria; T = Transporte de Carga de Terceiros.	S		
2	RNTRC	E	0-1	RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem	S		
3	CNPJCPF	Е	0-1	CNPJ/CPF do proprietário do veículo. Só deve ser enviado.	S		
4	TipoVeiculo	Е	1-1	Tipo de Veículo esperado.  1 = Automóvel, Pickup ou Utilitário Leve;  2 = ônibus;  3 = Caminhão;  4 = Caminhão-trator;  5 = Semi-reboque;  6 = Reboque;  7 = Bitrem;  8 = Genérico.	N		
5	QtdeEixos	Е	1-1	Quantidade de Eixos de 2 a 9.	S		
6	TipoRodagem	Е	1-1	Tipo de Rodagem. S = Simples. D = Dupla.	s		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		


7	PlacaVeiculo	Е	1-1	Armazena a placa do veículo	S
8	UfPlacaVeiculo	Е	1-1	UF da Placa do Veículo	S
9	NumeroFrotaVeiculo	Е	0-1	Número da Frota do Veículo	S
10	TipoCombustivelVeiculo	E	1-1	Tipo de Combustível esperado.  1 = Diesel;  2 = Gasolina;  3 = Alcool;  4 = GNV;  5 = Flex.	N
11	CapacidadeTanqueVeiculo	Е	0-1	Capacidade do Tanque do Veículo	N
12	MediaConsumoVeiculo	Е	0-1	Media em KM/Litro do Consumo do Veículo	N
13	Renavam	Е	0-1	Número do Renavam	S
14	Cor	Е	0-1	Cor predominante do veículo. Lista de valores permidos:  - AMARELA - AZUL - BEGE - BRANCA - CINZA - DOURADO - GRENA - LARANJA - MARRON - PRATA - PRETA - ROSA - ROXA - VERDE - VERMELHA - FANTASIA	S
15	CategoriaCRLV	Е	0-1	Categoria do veículo no CRLV:  1 - Particular 2 - Aluguel 3 - Oficial 4 - Experiencia 5 - Aprendizagem 6 - Fabricante 7 - Chefe de Missao Diplomatica 8 - Corpo Consular 9 - Organismo Internacional 10 - Corpo Diplomatico 11 - Missao/ Reparticao/ Representacao Internacional 12 - Acordo de Cooperacao Internacional	N
16	CodigoFIPE	Е	0-1	Codigo do veículo na tabela da FIPE.	S
17	TipoTransporteVeiculo	E	1-1	Identificação do Tipo de Transporte de Carga do Veículo.  P = Transporte de Carga Própria; T = Transporte de Carga de Terceiros.	S
18	RNTRC	Е	0-1	RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem	S





	Veiculos					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	PlacaVeiculo	E	1-1	Armazena a Placa do Veículo	S	
2	SituacaoFrotaANTT	Е	0-1	Indicador de Situação do Veículo na ANTT	В	
3	StatusRetorno	Е	1-1	Situação de Retorno da Mensagem. SUCESSO ou ERRO	s	
4	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante a execução do Serviço	-	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 23 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



# 2.6. Serviço de Manter Transportador

#### 2.6.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes incluir, alterar e excluir transportadores via Integração.


# 2.6.2. Dados de Envio/Retorno

	ManterTransportador						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ManterTransportadorRequest	Raiz	1-1		-		
2	<u>ManterTransportadorResponse</u>	Raiz	1-1		-		
ManterTransportador  Permite Inclusão, Alteração e Exclusão de Transportores Associados aos Clientes  Mensagem de Requisição para Cadastrar Transportador  Proc:ManterTransportadorRespo  Mensagem de Retorno para Cadastrar Transportador							


ManterTransportadorRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para utilização do serviço de integração	S

Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 24 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

KODOC	Wanuar de integra	çau		11/DDII alis	1.0
2	Operacao	E	1-1	Tipo de Operação de serviço. INC = inclusão ALT = Alteração, CAN = Cancelamento, EXC = exclusão	S
3	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do cliente responsavél pela operação. OBS: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação Cliente Rodocred	N
4	<u>ListaTransportador</u>	Raiz	1-1	-	-
	ManterTransportadorRe Mensagem de Requisição para Ca Transportador			type rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  type rdc:TipoOperacaoType  Tipo de Operação do Serviço. INC - Inclusão; ALT - Alteração; CAN - Cancelamento; EXC - Exclusão  rdc:IdClienteResponsavel type xs:int  Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred  rdc:ListaTransportador  Lista de transportadores do contratante	




Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 25 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	DadosTransportador					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Transportador	Raiz	1-1	Dados do Transportador	-	
2	TipoTransportador	E	1-1	Tipo de Transportador TAC = Caminhoneiro Autonomo ETC = Empresa de Transporte CTC = Cooperativa	s	
3	<u>Contato</u>	Raiz	0-1	Dados do Contato	-	
4	<u>Endereço</u>	Raiz	0-1	Dados do Endereço	-	
5	<u>Veiculo</u>	Raiz	0-N	Dados do Veiculo	-	
6	Motorista	Raiz	0-N	Dados do Motorista	-	
7	NumeroCartao	Е	0-1	Número Cartão Rodocred	S	
8	TransportadorPF	Raiz	0-1	Dados complementares do Transportador TAC.	-	
9	TransportadorPJ	Raiz	0-1	Dados complementares do Transportador ETC ou CTC.	-	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 26 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	TransportadorPF					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	DataNascimento	Е	1-1	Data de nascimento do Transportador	D	
2	Identidade	Е	1-1	Número da carteira de identidade do Transportador.	S	
3	OrgaoExpedidor	Е	1-1	Orgão Expedidor da carteira de identidade.	S	
4	PISPASEP	E	0-1	Número do PIS/PASEP do Transportador	S	
5	Sexo	Е	0-1	Sexo do Transportador:  M = Masculino F = Feminino	s	
6	NomeMae	Е	0-1	Nome da Mãe	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	




	TransportadorPJ				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	InscricaoMunicipal	E	1-1	Inscrição municipal do Transportador.	S
2	InscricaoEstadual	Е	0-1	Inscrição estadual do Transportador.	S
3	NomeReduzido	E	0-1	Nome reduzido do Transportador.	S
4	TipoAtividade	E	0-1	Atividade principal da empresa	S
5	FormaConstituicao	Е	0-1	Forma de constituição da empresa	S
6	DataConstituicao	Е	0-1	Data de constituição da empresa	D
		•	•		•

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 28 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	TransportadorRetorno				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RNTRCTransportador	E	1-1	RNTRC Transportador	S
2	CNPJCPF	Е	1-1	CNPJ/CPF do Trnasportador	S
3	SituacaoTransportadorANTT	Е	0-1	Indicador de Situação RNTRC na ANTT	В
4	StatusRetorno	Е	1-1	Situação do Retorno da Mensagem	S
5	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante execução do serviço	-
6	<u>Veiculos</u>	Raiz	0-N	Lista de Veículos do Transportador	-
7	<u>Motoristas</u>	Raiz	0-N	Lista de Motorista Cadastrado	-
8	Cartao	Raiz	0-1	Informação do cartão associado ao transportador	-
9	AssociadoClienteRodocred	E	0-1	Cliente associado.	В
			•		•

Rodocred	Detalhamento Técnico	da Integração Rodocred	Pág.: 29 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



1 NumeroCartao E 1-1 Número do Cartão Rodocred S 2 StatusRetorno E 1-1 Situação do Retorno da Mensagem S 3 Exceção Raiz 0-1 Exceção encontrada durante execução do		Cartao				
2 StatusRetorno E 1-1 Situação do Retorno da Mensagem S 3 Exceção encontrada durante execução do	#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
3 Exceção Raiz 0-1 Exceção encontrada durante execução do	1	NumeroCartao	Е	1-1	Número do Cartão Rodocred	S
FXCECAO	2	StatusRetorno	Е	1-1	Situação do Retorno da Mensagem	S
serviço	3	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante execução do serviço	-

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 30 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




## 2.7. Serviço de Consultar Rotas

#### 2.7.1. Descrição


Mensagem que permitirá consultar rotas, previamente cadastradas, que serão utilizados no cadastro das viagens (item 2.3)


## 2.7.2. Dados de Envio/Retorno



ConsultarRotasRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N
3	<u>FiltroConsultaRota</u>	Raiz	1-1	Informações do Filtro para Consulta das Rotas do Cliente	-


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 31 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






	FiltroConsultaRota					
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip					Tipo	
1	NomeRota	Е	0-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	s	
2	<u>OrigemRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Origem da Rota	-	
3	<u>DestinoRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Destino da Rota	-	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 32 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






#### 2.8. Serviço de Detalhar Rota

#### 2.8.1. Descrição


Mensagem que permitirá consultar os estabelecimentos e praças de pedágios, previamente cadastradas, que serão utilizados no cadastro das viagens (item 2.3)

#### 2.8.2. Dados de Envio/Retorno



Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 33 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

	Detalhar Rota Request				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N
3	CodigoRota	Е	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N
	<b>DetalharRotaReques</b> Mensagem de Requisição pa Detalhar Rota	type rdc:IdentificacaoIntegracao  type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  rdc:IdClienteResponsavel  type xs:int  Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred  rdc:CodigoRota type xs:int  Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS, Quando existir compra de Vale Pedágio esta tag é obrigatória			





Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 34 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

				D	
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoRota	Е	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N
2	NomeRota	Е	1-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	S
3	DescricaoRota	Е	0-1	Descrição da Rota	S
4	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-
5	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-
6	DistanciaTotal	Е	0-1	Distância total da Rota	N
7	TempoTotal	Е	0-1	Tempo total da Rota	N
8	<u>ListaPontoPassagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Pontos de Passagem da Rota	-
9	ListaEstabelecimentosRota	Raiz	0-1	Lista de Estabelecimentos da Rota	-
10	<u>ListaPracasRota</u>	Raiz	0-1	Lista de Praças da Rota	-
Trici   Tric					

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 35 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


ListaPontoPassagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>PontoPassagem</u>	Raiz	1-N	Dados do Ponto de Passagem	-
rdc:ListaPontoPassagem  Lista de Pontos de Passagem da Rota  Lista de Pontos de Passagem da Rota  Dados do Ponto de Passagem  1  Dados do Ponto de Passagem  Dados do Ponto de Passagem					





PontoPassagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	Sequencia	Е	1-1	Sequencia do Ponto de Passagem	N
2	UF	E	1-1	UF do Ponto de Passagem	S
3	Localidade	Е	1-1	Localidade do Ponto de Passagem	S
4	TipoPontoPassagem	Е	1-1	Tipo de Ponto de Passagem:  1 = Balança;  2 = Cidade;  3 = Pedágio;  4 = Polícia;  5 = Posto de Serviço;  6 = Trecho;  7 = Carga / Descarga;	N

Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 36 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



## 2.9. Serviço de Consultar Viagens

# 2.9.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar viagens de um determinado cliente


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 37 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


# 2.9.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarViagens						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	ConsultarViagensRequest	Raiz	1-1		-	
2	<u>ConsultarViagensResponse</u>	Raiz	1-1		-	
	Mensagem Disponibilizada para Consulta das Viagens Cadastradas	<del></del>		rdc:ConsultarViagensRequest  Mensagem de Requisição da Consulta das  /iagens  rdc:ConsultarViagensResponse  Hensagem de Retorno das Viagens Cadastradas		

	ConsultarViagensRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para utilização do serviço de integração	S		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do cliente responsavél pela operação. OBS: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação Cliente Rodocred	N		
3	<u>PeriodoEmbarque</u>	Raiz	1-1	Período em que foi realizado o embarque da mercadoria	-		
4	<u>PeriodoEntrega</u>	Raiz	0-1	Período em que foi realizado a entrega da mercadoria	-		
5	RNTRC	E	0-1	RNTRC do Proprietário do veículo	S		
6	NumeroViagem	Е	0-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	S		
7	CPFMotorista	E	0-1	Campo armazena motorista	S		
8	PlacaVeiculo	Е	0-1	Campo armazena placa do veículo	S		
9	<u>OrigemRota</u>	Raiz	0-1	Dados da Origem da Rota	-		
10	<u>DestinoRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Destino Rota	-		
11	<u>SituacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Situação da viagem que se deseja pesquisar	-		
12	DocumentoRef	Е	0-1	Número do documento de identificação da viagem para o contratante.	s		
	·			·			


Rodocred	Detalhamento Técnico	da Integração Rodocred	Pág.: 38 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






PeriodoEmbarque PeriodoEmbarque						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	DataInicialEmbarque	E	1-1		D	
2	DataFinalEmabrque	E	1-1-		D	


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 39 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





	SituacaoViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	EmAberto	Е	0-1		В		
2	Agenda	Е	0-1		В		
3	Programada	Е	0-1		В		
4	EmAndamento	Е	0-1		В		
5	Cancelada	Е	0-1		В		
6	Encerrada	Е	0-1		В		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 40 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	ListaViagens						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>Viagem</u>	Raiz	0-N	Dados da consulta de viagens	-		
Lista Viagens - rdc:Viagem - rdc:Viagem Dados da Viagem							

	Viagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	TipoViagem	E	1-1	Tipo Viagem FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem de Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S		
2	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	s		
3	CIOT	Raiz	0-1	Código Identificador de Operação de Transport	-		
4	PlacaVeiculo	Е	1-1	Campo Armazena a Placa do Veículo	S		
5	ListaNomeMotorista	Е	1-N	Lista de nome de Motorista	S		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 41 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

6	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador	-
7	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-
8	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-
9	DataSituacaoViagem	Е	1-1	Data da Situação da Viagem	D
10	SituacaoViagem	E	1-1	Situação da Viagem  ABE = Em Aberto  AGE = Agendado  AND = Em Andamento  CAN = Cancelado  ENC = Encerrado  PRO = Programado.	S
11	PesoCarga	Е	1-1	Peso Total da Carga	N
12	ValorFrete	E	1-1	Valor do Frete Informado na Viagem	N
13	ValorDespesa	Е	1-1	Valor de Despesa de Viagem de Frota Própria	N
14	ValorCombustivel	Е	1-1	Valor Financeiro referente ao total de combustível consumido na viagem	N
15	ValorPedagio	Е	1-1	Valor do Pedágio, Deve ser informado caso a compra não seja realizada pela DBTRANS	N

Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 42 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



## 2.10. Serviço de Consultar Tarifas

### 2.10.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar tarifas de pedágio para uma determinada rota de cliente para um eixo/rodagem específico.


#### 2.10.2. Dados de Envio/Retorno

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 43 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

ConsultarTarifas					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	ConsultarTarifasRequest	Raiz	1-1		-
2	ConsultarTarifasResponse	Raiz	1-1		-
ConsultarTarifas  Permite consultar as Tarifas de Pedágio de uma determinada Rota.  Mensagem de Requisição da consulta de Tarifas  rdc:ConsultarTarifasResponse  Mensagem de Retorno com as Tarifas					


ConsultarTarifasRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>Identificacaointegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N
3	CodigoRota	E	1-1	Código Identifiador da Rota na base de dados da DBTRANS.  Obs:Quando existir compra de Vale Pedágio esta tag é obrigatória	N
4	QtdeEixos	Е	1-1	Quantidade de eixos de 2 à 9	S
5	TipoRodagem	Е	1-1	S - Simples D - Dupla	S
6	<u>Pracas</u>	Raiz	0-1		-
7	MeioPagamentoValePedagio	E	0-1	Lista de meios de pagamento disponíveis para a compra de Vale Pedágio. 1 - Cupom 3 - Cartão VVP 4 - Vale Pedágio Auto Expresso 5 - Vale Pedágio Terceiro	N

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 44 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	ConsultarTarifasResponse					
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip				Tipo	
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-	
2	<u>ListaTarifas</u>	Raiz	1-1	Dados referentes às Tarifas encontradas de acordo com os parâmetros informados	-	


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 45 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	Pracas						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdPraca	Е	0-1	Identificação da Praça de pedágio.	N		
2	IdPracaAuxiliar	Е	0-1	Identificação Auxiliar da Praça de pedágio.	S		
rdc:Pracas type   xs:integer    Identificação da Praça de Pedágio  ### rdc:IDPracaAuxiliar    type   xs:string    Identificação Auxiliar da Praça de Vale Pedágio							

	ListaTarifas					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	QtdeCupons	E	0-1	Quantidade de Cupons correspondente ao número de praças de pedágio existentes na rota desejada	N	
2	ValorTarifaPedagio	Е	1-1	Valor total das tarifas de pedágio	N	
3	CodigoRota	E	0-1	Código identificador da Rota na base de dados do Rodocred.	N	
4	<u>Praca</u>	Raiz			-	
5	QtdeEixos	Е		Quantidade de eixos de 2 a 9.	N	
6	TipoRodagem	Е		Tipo de Rodagem: S – Simples D – Dupla	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 46 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




### 2.11. Serviço de Cancelar Viagem

### 2.11.1. Descrição

Mensagem que permitirá cancelar uma determinada viagem.

#### 2.11.2. Dados de Envio/Retorno




Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 47 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

	CancelarViagemRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N	
3	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	N	
4	MotivoCancelamento	Е	0-1	Motivo do Cancelamento e Retificação do CIOT	S	
	CancelarViagemReque  Mensagem de Requisição que permite Cancelar uma Detemin Viagem		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	rdc:IdentificacaoIntegracao  type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  rdc:IdClienteResponsavel  type xs:int  Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred  rdc:NumeroViagem type xs:string  Número da Viagem Formato: x.xxxxx Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento  rdc:MotivoCancelamento type xs:string  Motivo de Cancelamento e Retificação do CIOT		

	CancelarViagemResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S		
2	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	N		
3	SituacaoViagem	Е	0-1	Situação da Viagem  ABE = Em Aberto  AGE = Agendado  AND = Em Andamento  CAN = Cancelado	S		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		




#### 2.12. Serviço de Retificar Viagem


### 2.12.1. Descrição

Mensagem que permitirá retificar uma determinada viagem. A retificação de viagem tem por objetivo corrigir ou modificar uma determinada viagem que já tenha sido gerado o CIOT, onde não há a necessidade de cancelamento da mesma. Somente alguns dados da viagem podem ser retificados, são eles: Data do Embarque, Previsão de Entrega, Data de Vigência, Peso da Carga, Veículos da Viagem, Documentos da Viagem, Motoristas da Viagem, CEP Origem/Destino, Distância Percorrida e Código do Tipo de Carga. A retificação de todos os dados permitidos tem um prazo máximo de 24hrs após a emissão do CIOT, após este prazo é permitida a mudança apenas dos veículos da viagem.

As informações retificadas são enviadas também para a ANTT, a fim de corrigi-las no CIOT.


### 2.12.2. Dados de Envio/Retorno






RetificarViagemRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N		
3	NumeroViagem	E	1-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	N		
4	Embarque	Е	0-1	Data e hora do embarque da viagem.	D		
5	PrevisaoEntrega	Е	0-1	Data e hora da previsão de entrega da viagem	D		
6	DataVigencia	Е	0-1	Data da vigencia do contrato de frete	D		
7	CentrodeCusto	E	0-1	Código do Centro de Custo da viagem.	S		
8	VeiculosViagem	Raiz	0-N	Veículos relacionados a viagem	-		
9	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de documentos relacionados a uma determinada viagem	-		
10	MotoristaViagem	Raiz	0-N	Dados dos Motoristas na viagem	-		
11	ValoresViagem	Raiz	0-1	Valores financeiros relacionados à viagem.	-		
12	ImpostosViagem	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-		
13	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	0-N	Armazena as informações das operações da viagem.			
14	Observacao	E	0-1	Observação da viagem.			
15	InformacoesPagamento	E	0-1	Informações extras sobre o pagamento.			
16	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tafiras dos CIOT			
17	CEPOrigem	E	0-1	CEP de origem da viagem	S		
18	CEPDestino	E	0-1	CEP de destino da viagem	S		
19	DistanciaPercorrida	E	0-1	Distância percorrida na viagem	N		
20	CodigoTipoCarga	E	0-1	Código do tipo de carga da viagem	S		
rdc:IdentificacaoIntegracao    type   rdc:IdentificacaoIntegracaoT    terentificacido do Cliente para Utilização do   Serviço de Integração     Frdc:IdenteResponsavel     type   xscistri     Identificação do Cliente Responsável     pos participator de la propertio de la propertio de la ferritario de de Identificação do Cliente Responsável     pos participator de la propertio de la ferritario para Operações de Alteração     cancismento     Frdc:Embarque     type   xscisteTime     Deta e hora da data de embarque de vispem.     Frdc:PrevisaoEntrega     type   xscisteTime     Data e hora da data de previsão de entrega de vispem.     Frdc:DataVigencia     type   xscistatTime     Deta e hora da vispem.     Frdc:DataVigencia     type   xscistatTime     Deta e hora da vigênda de la previsão de entrega de vispem.     Frdc:DataVigencia     type   xscistatTime     Deta e hora da vigênda de la previsão de entrega de vispem.				Test de Origem de Valores Viagem (III)  Valores financairos reisconados à Vagem.  Indicimpostos Viagem (III)  Valores financairos de impostos reisconados à Vagem.  Valores financairos de impostos reisconados a Vagem.  Indicimpostos Viagem (III)  Valores financairos de impostos reisconados a Vagem.  Indicimpostos de Vage			
				Frdo:Observacao  Type   xs:string   type   xs:string   testined   type   xs:string   type			

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 50 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



Rodocred  de Detalhamento Técnico da		Integração Rodocred	Pág.: 51 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



### 2.13. Serviço de Detalhar Viagem


### 2.13.1. Descrição


Mensagem que permitirá detalhar uma determinada viagem que esteja cadastrada para o cliente informado na mensagem.

### 2.13.2. Dados de Envio/Retorno

DetalharViagem						
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tipo						
1	<u>DetalharViagemRequest</u>	Raiz	1-1		-	
2	<u>DetalharViagemResponse</u>	Raiz	1-1		-	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	






	DetalharViagemResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	TipoViagem	E	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S		
3	DadosViagem	Raiz	1-1	Dados principais da viagem.	-		

Rodocred	Detalhamento Técnico da	to Técnico da Integração Rodocred	
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

Produto RODOC		Documento  Manual de Integração				Especificador TI/Dbtrans	Versão 1.0
KODOC	RED	Maridai de Integração	,			TIVDUITATIS	1.0
4	CIOT		Raiz	0-1		- Código Identificador da Operação de porte.	-
5	Transportad	<u>lor</u>	Raiz	0-1	Dado	s do transportador da viagem.	-
6	RotaViagem		Raiz	0-1	Rota	definida para viagem.	-
7	<u>VeiculosVia</u>	gem	Raiz	1-N	Veícu	los relacionados a viagem.	-
8	ValePedagio	Viagem .	Raiz	0-1	Inforn	nações para compra de Vale Pedágio.	-
9	<u>ListaPedido</u>	<u>ValePedagio</u>	Raiz	0-1	quan	de pedidos de Vale Pedágio informado do é solicitado a compra de mais de vez para a mesma roda.	-
10	<u>MotoristaVia</u>	agem_	Raiz	1-N	Dado	s dos Motoristas na Viagem.	-
11	Envolvidos1	<u>FransporteViagem</u>	Raiz	0-1	Viage	s dos envolvidos do Transporte na m: Remetente, Destinatário e gnatário.	-
12	<u>ValoresViag</u>	<u>em</u>	Raiz	1-1	Valor	es financeiros relacionados à viagem.	-
13	<u>ImpostosVia</u>	<u>agem</u>	Raiz	0-1		es financeiros de impostos onados a viagem.	-
14	<u>DadosBanca</u>	arios	Raiz	0-1	Dado	s bancários do transportador.	-
15	Documentos	sViagem	Raiz	0-1		de Documentos Relacionados a uma ninada viagem.	-
16	<u>DetalharPro</u>	<u>gramacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Arma viage	zena as informações das operações da m.	-
17	ClausulasVi	<u>agem</u>	Raiz	0-N	Dado de fre	s das clausulas envolvidas no contrato te	-
Informações Padrões das Mansagens das Serviços Disponibilizados para Integração  Frdo:TipoViagem  type rdo:TipoViagemType  Tipo da Viagem  FRE-Contrato de Frete FRO-Viagem de Frota RDF-Registro Depúsito de Frete FRA-Viagem FRE-Viagem de Frota RDF-Registro Depúsito de Frete							




Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

### 2.14. Serviço de Consultar Cláusulas

#### 2.14.1. Descrição


Mensagem que permitirá consultar cláusulas que estejam cadastradas para um determinado cliente.


### 2.14.2. Dados de Envio/Retorno



ConsultarClausulaRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração.	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred.	N		
3	TipoViagem	Е	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S		
4	CodigoClausula	E	0-1	Código da Cláusula	S		
5	DescricaoClausula	Е	0-1	Descrição da Clausula	S		
6	PossuiRegraCalculo	E	0-1	Consultar regras que contenham calculo: S - Sim N - Não	S		
7	CodigoRegraCalculo	E	0-1	Código do tipo de regra da calculo da clásula: DPR - Desconto Proporcional DQE - Desconto sobre quebra excedente DQI - Desconto de quebra integral PCT - Pagamento sobre carga excedente com tolerância DVI - Desconto por Valor Informado DAQ - Desconto de Avaria por Quantidade	S		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		






Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

ListaClausulas						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Clausulas	Raiz	-	Dados das cláusulas envolvidas na viagem.	-	
rdc:ListaClausulas — — — — — rdc:Clausulas — — — — — — — — — — — — — — — — — — —						

	Clausulas					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	TipoViagem	E	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S	
2	CodigoClausula	E	0-1	Código da Cláusula	S	
3	DescricaoClausula	E	0-1	Descrição da Clausula	S	
4	PossuiRegraCalculo	E	0-1	Consultar regras que contenham calculo: S - Sim N - Não	S	
5	CodigoRegraCalculo	E	0-1	Código do tipo de regra da calculo da clásula: DPR - Desconto Proporcional DQE - Desconto sobre quebra excedente DQI - Desconto de quebra integral PCT - Pagamento sobre carga excedente com tolerância DVI - Desconto por Valor Informado DAQ - Desconto de Avaria por Quantidade	S	
6	DescricaoRegraCalculo	E	0-1	Descrição da regra de cálculo da cláusula	S	
		•	•		•	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



### 2.15. Serviço de Consultar Estabelecimentos


### 2.15.1. Descrição


Mensagem que permitirá consultar estabelecimentos de uma Rota que estejam cadastradas para um determinado cliente.

### 2.15.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarEstabelecimento						
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tipo					Tipo	
1	ConsultarEstabelecimentoRequest	Raiz	1-1		-	
2	ConsultarEstabelecimentoResponse	Raiz	1-1		-	


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	






Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

ConsultarEstabelecimentoResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração.	-	
2	<u>ListaEstabelecimentos</u>	Raiz	1-1	Lista de Estabelecimentos retornados na consulta.	-	
ConsultarEstabelecimentosRes  Mensagem de Retorno da consultar de Estabelecimento de uma Rota  Tric:RetornoMensagem  Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração  Tric:ListaEstabelecimentos   Lista de Estabelecimentos retornados na consulta.						



Estabelecimentos					
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação					Tipo
1	IDEstabelecimento	Е	1-1	Identificação do Estabelecimento no Rodocred.	N
2	CNPJEstabelecimento	Е	1-1	CNPJ do Estabelecimento	S
3	NomeEstabelecimento	Е	1-1	Nome do Estabelecimento	S
4	Cidade	E	1-1	Cidade do logradouro do endereço.	S
5	UF	Е	1-1	Estado do logradouro do endereço	S
6	Bandeira	E	0-1	Bandeira do Estabelecimento	S
					•

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	




### 2.16. Serviço de Registrar Operação Viagem

#### 2.16.1. Descrição

Mensagem que permitirá registrar as operações de uma viagem onde haja uma programação para a Filial da empresa.


### 2.16.2. Dados de Envio/Retorno



RegistrarOperacaoViagemRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo

Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 61 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	NumeroViagem	E	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S
3	RegistroOperacaoViagem	Raiz	1-N	Operações da Viagem que serão registradas.	-
	RegistrarOperacaoViagem  Mensagem de Requisição de Registr  Operação da Viagem			type rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  rdc:NumeroViagem type xs:string  Número da Viagem Formato: x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	




RegistroOperacaoViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 62 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem	N
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem.  ADF = Adiantamento de frete EDL = Entrega de Documento EDS = Entrega de Documento com Liberação de Saldo EDP = Entrega de Documento com Pesagem ESP = Entrega de Doc. com Pesagem e Lib. de Saldo LSF = Liberação de Saldo de Frete MOV = Monitoramento Veículo DIA = Diária CUS = Custos na Viagem PES = Peso Final de Carga EDQ = Entrega de Documento com Qtde. Carga EQS = Entrega Doc. com Qtde. e Lib. de Saldo QCE = Quantidade de Carga Entregue LSD = Liberação de Saldo de Frete com Desconto EDV = Entrega Doc. e Lib. de Saldo com Desc.	S
3	<u>EventoOperacao</u>	Raiz	1-1	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-
4	NumeroCartao	Е	0-1	Número do Cartão Rodocred	N
5	CPFMotorista	E	1-1	CPF do Motorista	S
6	IDEstabelecimento	E	0-1	Identificação do Estabelecimento no Rodocred	N
7	IDFilial	E	0-1	Identificação da Empresa da Filial no Rodocred.	N
8	<u>DocumentosRequeridos</u>	Raiz	0-1	Lista de Documentos requeridos na entrega.	-
9	PesoCarga	Е	0-1	Peso total da carga.	N
10	UnidadeMedidaPeso	Е	0-1	Unidade de Medida do Peso da Carga	S
11	Odometro	Е	0-1	Odômetro do Veículo	N
12	ObservacaoRegistro	Е	0-1	Observação referente ao registro de evento	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		



DocumentosRequeridos					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoDocumento	E	1-1	Código identificador do documento padrão utilizado na viagem.  CTE = Conhecimento  DAC = Doc. Auxiliar Conhecimento  DES = Despacho de Transporte  MAN = Manifesto  NFF = Nota Fiscal	S
2	NumeroDocumento	Е	0-1	Número do Documento da Viagem.	S
3	CodigoAuxiliar	E	0-1	Código auxiliar de identificação do numero do documento.	S
4	DocumentoRequerido	E	1-1	Identificador de documento requerido na entrega (true/false).	В
5	ExtraviadoEntrega	E	1-1	Identificador de documento extraviado na entrega (true/false)	В

Rodocred	Detalhamento Técni	co da Integração Rodocred	Pág.: 64 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



RegistroOperacaoRetorno					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IDOperacaoViagem	E	1-1	Identificação da Operação da Viagem	N
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem.  ADF = Adiantamento de frete  EDL = Entrega de Documento  EDS = Entrega de Documento com Liberação de Saldo  EDP = Entrega de Documento com Pesagem  ESP = Entrega de Doc. com Pesagem e Lib. de Saldo  LSF = Liberação de Saldo de Frete  MOV = Monitoramento Veículo  DIA = Diária  CUS = Custos na Viagem  PES = Peso Final de Carga  EDQ = Entrega de Documento com Qtde.  Carga  EQS = Entrega Doc. com Qtde. e Lib. de Saldo  QCE = Quantidade de Carga Entregue	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

				LSD = Liberação de Saldo de Frete com Desconto EDV = Entrega Doc. e Lib. de Saldo com Desc.	
3	<u>EventoOperacao</u>	Raiz	1-1	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-
4	CodigoAutorizacao	Е	0-1	Código de Autorização do Registro de Operação.	N
5	StatusRetorno	Е	1-1	Situação de Retorno de Mensagem. SUCESSO ou ERRO.	S
6	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante a execução do serviço.	-
	RegistroOperaca Informações de Retorno de Operação da Viagem		•	Identificação da Operação de Viagem	


# 2.17. Serviço de Manter Operação Viagem

## 2.17.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar, incluir, alterar e cancelar uma ou mais operações de uma determinada viagem de um cliente.


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		

### 2.17.2. Dados de Envio/Retorno




	ManterOperacaoViagemRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N		
3	Operacao	E	0-1	Tipo de Operação a ser Realizada: INC = Inclusão ALT = Alteração EXC = Exclusão CAN = Cancelado COM = Consultar	S		
4	NumeroViagem	E	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	s		
5	<u>ValoresViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros relacionados a viagem.	-		
6	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-		
7	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	0-N	Operações da Viagem	-		
8	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de documentos relacionados a uma determinada viagem.	-		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	




	ManterOperacaoViagemResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S		
3	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-		
4	<u>ResumoFinanceiro</u>	Raiz	0-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-		
5	<u>OperacaoViagemRetorno</u>	Raiz	0-N	Informações da Operação da viagem.	-		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



	Operacao Viagem Retorno Company Compan						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem.	N		
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem.  (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S		
3	CondicaoLiberacaoOperacao	E	1-1	Condição de Liberação de Operação da Viagem: DAD = Data Programada EST = No Estabelecimento FIL = Na fila da empresa LIB = Na Liberação da Viagem	S		
4	DataOperacao	E	0-1	Data e hora da realização do Evento.	D		
5	LocalRealizacao	E	0-1	Local da realização da Operação da Viagem: QER = Qualquer Estabelecimento da Rota QFL = Qualquer Filial da Empresa RED = Qualquer Estabelecimento da Rede Credenciada FIL = Na Filial da Empresa EST = No Estabelecimento	S		
6	Estabelecimento	Raiz	0-1	Dados do Estabelecimento para Execução da Operação de Viagem.	-		
7	<u>FilialEmpresa</u>	Raiz	0-1	Dados da Filial da Empresa para Execução da Operação de Viagem.	-		
8	<u>EventoOperacaoRetorno</u>	Raiz	0-N	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-		
9	SituacaoOperacaoViagem	Е	1-1	Situação da Operação de Transporte: BLO = Bloqueado LIB = Liberado	s		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



	EventoOperacaoRetorno						
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação				Tipo		
1	IDEventoOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação do Evento da Viagem.	N		
2	CodigoEventoOperacao	E	1-1	Código do Evento da Operação:  (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S		
3	ValorEvento	Е	0-1	Valor programado em reais para o evento da operação.	N		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

4	QuantidadeEvento	Е	0-1	Quantidade de litros para abastecimento ou Quantidade de Parcelas de Depósito.	N
5	Combustivel	Е	0-1	Nome do combustível para abastecimento.	S
6	DataEvento	Е	0-1	Data e hora para a realização do evento	D
7	ValorTaxaEventoOperacaoVia gem	E	1-1	Valor da taxa da operação da viagem.	N
8	SituacaoEventoOperacaoViag em	E	1-1	Situação do Evento da Operação de Transporte: BLO = Bloqueado LIB = Liberado CAN = Cancelado REG = Registrado	S
9	ObservacaoEvento	E	0-1	Observação do Evento da Operação	S
Lista Trans Deve	entoOperacaoRetorno  de Eventos das Operações de sporte. rá ser enviado nos casos e ações valoradas	Viagem  Trde: Co type  derived length  Código do DEP-Regis Cliente PAR-Parce RED-Regis TAD-Tran Despesas TRF-Trane Frete TSF-Trane Type rd  Valor pro para o ev  rde: Qu type  derived  Quantided Abastecin  type  derived	podigo Ever xs:strir By restric 3 Evento da Opera  uantidadel xs:dec By restric e de Litros p mento mbustive xs:strir By restric Combustivel	peração Ito do Frete pelo ito do Peração do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do	Vi

# 2.18. Serviço de Consultar Local de Impressão

## 2.18.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar local de impressão do vale pedágio em toda a rede Rodocred.


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	


# 2.18.2. Dados de Envio/Retorno

	ConsultarLocaisImpressao						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ConsultarLocaisImpressaoRequest	Raiz	1-1		-		
2	ConsultarLocaisImpressaoResponse	Raiz	1-1		-		
Permite Consultar os Locais de Impressão de Vale Pedágio  Mensagem de Requisição da consulta dos Locais de Impressão  Mensagem de Requisição da consulta dos Locais de Impressão  Mensagem de Retorno com os Locais de Impressão							

ConsultarLocaisImpressaoRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração.	-	
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred.	N	
3	NomeEstabelecimento	E	0-1	Nome do Estabelecimento no Rodocred.	S	
4	Cidade	Е	0-1	Cidade do logradouro do endereço.	S	
5	UF	E	0-1	Estado do logradouro do endereço	S	
		•	•		•	


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 72 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






ListaLocaisImpressao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>LocaisImpressao</u>	Raiz	0-1		-		

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 73 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 74 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

### 2.19. Serviço de Manter Contrato Agregado

### 2.19.1. Descrição


Mensagem que permitirá incluir um Contrato Agregado (TAC-Agregado) para a geração do CIOT junto a ANTT.


### 2.19.2. Dados de Envio/Retorno



	ManterContratoAgregadoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N			
3	Operacao	E	1-1	Tipo da Operação ser Realizada: INC - Inclusão ALT - Alteração EXC - Exclusão CAN - Cancelado	S			
4	DataVigencia	Е	1-1	Data de Vigencia do contrato agregado.	D			
5	<u>Transportador</u>	Raiz	1-1	Dados do Transportador da Viagem	-			
6	NumeroContrato	E	0-1	Identificação do número do Contrato Agregado no Rodocred (xxx.xxxx.xxx). Só será enviado nas operações de ALT e CAN.	s			
7	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S			
8	MotivoCancelamento	Е	0-1	Motivo do Cancelamento do Contrato Agregado	S			
9	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	0-N	Veículos que irão compor o contrato de frete agregado.	-			
10	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias no CIOT	-			
		1			1			

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	






#### 2.20. Serviço de Encerrar Contrato Agregado


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 76 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

#### 2.20.1. Descrição

Mensagem que permitirá encerrar um determinado contrato agregado.

#### 2.20.2. Dados de Envio/Retorno





Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 77 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


EncerrarContratoAgregadoResponse							
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação						
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	s		
2	SituacaoContrato	E	0-1	Situação do Contrato: AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado.	S		
Informações Padrões das Mensagem de Retorno com o Encerramento do Contrato Agregado  Mensagem de Retorno com o Encerramento do Contrato Agregado  Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração  Itype xs:string derivedBy restriction  Situação da Viagem AND - Em Andamento CAN - Cancelado ENC - Encerrado PRO - Programado							

### 2.21. Serviço de Consultar Contrato Agregado

#### 2.21.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar os contratos de agregados que estão cadastrados no Rodocred.

### 2.21.2. Dados de Envio/Retorno





Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 78 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


ConsultarContratoAgregadoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para utilização do serviço de integração	s		
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do cliente responsavél pela operação. OBS: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação Cliente Rodocred	N		
3	<u>PeriodoDeclaracao</u>	Raiz	0-1	Período em que foi realizado a declaração do contrato de frete agregado.	-		
4	<u>VigenciaContrato</u>	Raiz	0-1	Período de vigências do contrato de frete agregado.	-		
5	Transportador	Raiz	0-1	Dados do Transportador da Viagem	-		
6	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	s		
7	NumeroContrato	Е	0-1	Identificação do número do Contrato Agregado no Rodocred (xxx.xxxx.xxx).	S		
8	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-		
9	<u>ListaSituacoes</u>	Raiz	0-1	Lista de situações	-		
Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  Tric:IdClienteResponsavel  type   xs:int    Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Redocred  Ivpe   rdc:PeriodoDeclaracao   Ivpe   rdc:VigenciaContrato   Ivpe   rdc:CIOT   I							
	ensagem de Requisição que Permite onsultar os Contratos Agregados		<b>~</b>	pue foi realizado rdc:ListaSituacoes 🗐			

ConsultarContratoAgregadoResponse						
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tipo					
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S	
2	ContratoAgregado	Raiz	1-N	Lista de Contrato Agregados	-	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 79 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0








ListaSituacoes					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	SituacaoContrato	Е	1-N	Situação do contrato agregado:  AND – Em Andamento CAN – Cancelado ENC – Encerrado PRO – Programado	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 80 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




### 2.22. Serviço de Certificado Viagem

#### 2.22.1. Descrição


Serviço que permitirá obter URL para imprimir o Certificado da Viagem via PDF diretamente na Integração.


#### 2.22.2. Dados de Envio/Retorno



CertificadoViagemRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N
3	NumeroViagem	Е	0-1	Identificação do número da Viagem no Rodocred (xxx.xxxx.xxx).	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 81 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





#### 2.23. Serviço de Consultar Registro Operação


#### 2.23.1. Descrição


Serviço que permitirá obter as informações de uma ou mais operações que foram registradas em uma determinada data. Serão retornados no máximo 50 registros por requisição, e se possuir mais que a quantidade máxima deverá ser utilizada a tag de "InicioRegistros" para retornar o restante das operações.

### 2.23.2. Dados de Envio/Retorno

	ConsultarRegistroOperacao				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	ConsultarRegistroOperacaoRequest	Raiz	1-1		-
2	<u>ConsultarRegistroOperacaoResponse</u>	Raiz	1-1		-


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 82 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






ConsultarRegistroOperacaoResponse					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S
2	QtdeTotalRegistros	Е	1-1	Quantidade total de registros das operações na data inticada.	N


Rodocred	Detalhamento Técnico da	ı Integração Rodocred	Pág.: 83 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





RegistroViagemRetorno					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da Viagem no Rodocred (xxx.xxxx.xxx).	S
2	DocumentoRef	Е	1-1	Número do documento de identificação da viagem para o contratante.	S
3	ResumoFinanceiro	Raiz	1-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-
4	<u>OperacaoRetorno</u>	Raiz	1-N	Registro das Operações realizadas desta viagem.	-

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 84 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	OperacaoRetorno				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem.	N
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem.  ADF = Adiantamento de frete  EDL = Entrega de Documento  EDS = Entrega de Documento com Liberação de Saldo  EDP = Entrega de Documento com Pesagem  ESP = Entrega de Doc. com Pesagem e Lib. de Saldo  LSF = Liberação de Saldo de Frete  MOV = Monitoramento Veículo  DIA = Diária  CUS = Custos na Viagem  PES = Peso Final de Carga  EDQ = Entrega de Documento com Qtde.  Carga  EQS = Entrega Doc. com Qtde. e Lib. de Saldo  QCE = Quantidade de Carga Entregue  LSD = Liberação de Saldo de Frete com  Desconto  EDV = Entrega Doc. e Lib. de Saldo com  Desc.	Ø
3	CondicaoLiberacaoOperacao	E	1-1	Condição de Liberação de Operação da Viagem: DAD = Data Programada EST = No Estabelecimento FIL = Na fila da empresa LIB = Na Liberação da Viagem	s
4	DataOperacao	E	0-1	Data e hora da realização do Evento.	D
5	LocalRealizacao	E	0-1	Local da realização da Operação da Viagem: QER = Qualquer Estabelecimento da Rota QFL = Qualquer Filial da Empresa RED = Qualquer Estabelecimento da Rede	S

Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 85 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

				Credenciada FIL = Na Filial da Empresa	
				EST = No Estabelecimento	
6	Estabelecimento	Raiz	0-1	Dados do Estabelecimento para Execução da Operação de Viagem.	-
7	<u>FilialEmpresa</u>	Raiz	0-1	Dados da Filial da Empresa para Execução da Operação de Viagem.	-
8	<u>EventoOperacaoRetorno</u>	Raiz	0-N	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-
9	PesoCargaEntregue	E	0-1	Peso da carga que foi entregue no registro da operação.	N
10	UnidadeMedidaPeso	Е	0-1	Unidade de Medida do peso da carga entregue.	s
11	Odometro	Е	0-1	Odometro que foi registrado na operação.	N
12	<u>DocumentosRequeridos</u>	Raiz	0-1	Lista de documentos requeridos na entrega.	-
13	SituacaoOperacaoViagem	Е	1-1	Situação da Operação de Transporte: BLO = Bloqueado LIB = Liberado CAN = Cancelado REG = Registrado	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 86 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




# 2.24. Serviço de Consultar Transportador ANTT


#### 2.24.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar a situação de um determinado transportador na ANTT. Será possível verificar se o mesmo está com a situação ativo, a data de vencimento do RNTRC e se o mesmo é equiparado a Lei da Conta Frete.

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 87 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

#### 2.24.2. Dados de Envio/Retorno





	ConsultarTransportadorANTTResponse					
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip					
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S	
2	<u>Transportador</u>	Raiz	1-1	Dados do Transportador.	-	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	ı Integração Rodocred	Pág.: 88 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

3	SituacaoTransportadorAntt	Е	0-1	Situação do Transportador na ANTT, será retornado se o transportador estiver ATIVO ou INATIVO na ANTT.	s
4	DataValidadeRNTRC	Е	0-1	Data de Validade do RNTRC do Transportador.	D
5	TipoTransportador	E	0-1	Tipo do Transportador consultado: TAC - Caminhoneiro Autônomo ETC - Empresa de Transporte CTC - Cooperativa de Transporte	S
6	EquiparadoTAC	Е	0-1	Transportador é equiparado ou não a Lei da conta Frete.	В
	ConsultarTransportador.  Mensagem de Retorno com a Con Transportador na ANTT		<u></u>	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	


# 2.25. Serviço de Consultar Extrato Consolidado


# 2.25.1. Descrição


Serviço que permitirá consultar o extrato consolidado da conta RODOCRED do cliente.

### 2.25.2. Dados de Envio/Retorno

	ConsultarExtratoConsolidado				
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação					Tipo
1	ConsultarExtratoConsolidadoRequest	Raiz	1-1		-
2	ConsultarExtratoConsolidadoResponse	Raiz	1-1		-









ConsultarExtratoConsolidadoResponse					
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Ti					Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S
2	SaldoAtual	Е	1-1	Saldo na conta RODOCRED do Cliente no momento da consulta	N
3	Comprometimento	Raiz	0-1	Detalhe dos Limites de Comprometimento dos valores.	-
4	ListaExtrato	Raiz	1-1	Lista dos lançamentos no Extrato do Cliente	-
5	DataSituacaoExtrato	E	1-1	Data e hora da consulta do extrato.	D

Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 90 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





#### 2.26. Serviço de Consultar Extrato Detalhado


#### 2.26.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar o extrato detalhado da conta RODOCRED de um determinado cliente em uma data.

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 91 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

#### 2.26.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarExtratoDetalhado						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	ConsultarExtratoDetalhadoRequest	Raiz	1-1		-	
2	ConsultarExtratoDetalhadoResponse	Raiz	1-1		-	
	Mensagem que Permite Consultar o Extrato Detalhado da conta do cliente.		Consultar o	de Requisição que Permite Extrato Detalhado.  SultarExtratoDetalhadoR  de Retorno com Extrato Detalhado		



Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 92 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


	ConsultarExtratoDetalhadoResponse					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-	
2	<u>ListaExtrato</u>	Raiz	1-1	Lista dos lançamentos no Extrato do Cliente	-	
3	DataSituacaoExtrato	Е	1-1	Data e hora da consulta do extrato.	D	
	ConsultarExtratoDetalh  Mensagem de Retorno com Ext do Cliente		Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração  rdc:ListaExtrato Lista contendo os lançamento no Extrato Rodocred.  rdc:Data SituacaoExtrato type xs:dateTime  Data e hora da consulta do extrato.			

### 2.27. Serviço de Gerar Boleto

### 2.27.1. Descrição

Serviço que permitirá obter o código de barras e URL para imprimir o Boleto do Rodocred via PDF diretamente na Integração.

#### 2.27.2. Dados de Envio/Retorno




Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 93 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

	GerarBoletoRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do	-	
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Serviço de Integração Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N	
3	TipoBoleto	Е	1-1	Tipo de Boleto. Enviar o valor fixo "RODOCRED".	S	
4	DataVencimento	E	1-1	Data do vencimento do boleto Rodocred.	D	
5	ValorBoleto	Е	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
	GerarBoletoRequest  Mensagem de Requisição da  Geração de Boletos	_ ~	•••	type rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  rdc:IdClienteResponsavel type xs:int  Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred  rdc:TipoBoleto type rdc:TipoBoletoType  Tipo do boleto  rdc:DataVencimento type xs:date  Data do vencimento do boleto  rdc:ValorBoleto type rdc:ValorType  Valor do boleto		

	GerarBoletoResponse					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S	
2	NossoNumero	E	1-1	Identificação do nosso número do boleto.	N	
3	CodigoBarra	Е	1-1	Numeração do código de barras do boleto.	S	
4	LinkBoleto	Е	1-1	Link para a impressão do boleto gerado.	U	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 94 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




#### 2.28. Serviço de Consultar Boleto

#### 2.28.1. Descrição


Serviço que permitirá consultar os boletos gerados em um determinado período.


#### 2.28.2. Dados de Envio/Retorno



	ConsultarBoletoRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.	N	


Rodocred	Detalhamento Técnico da	ı Integração Rodocred	Pág.: 95 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





PeriodoEmissao					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	DataInicial	E	1-1	Data inicial da emissão dos boletos Rodocred.	D
2	DataFinal	Е	1-1	Data final da emissão dos boletos Rodocred.	D


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 96 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



ListaBoletos							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>Boleto</u>	Raiz	1-1	Lista contendo os boletos da consulta	-		
	rdc:ListaBoletos rdc:Boleto						

			Bole	eto	
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	DataEmissao	Е	1-1	Data de emissão do boleto Rodocred.	D
2	DataVencimento	Е	1-1	Data de vencimento do boleto Rodocred.	D
3	DataPagamento	Е	0-1	Data de pagamento do boleto Rodocred.	D
4	NossoNumero	Е	1-1	Identificação do nosso número do boleto.	N
5	ValorBoleto	Е	1-1	Valor do boleto Rodocred.	N
6	LinkBoleto	Е	1-1	Link para a impressão do boleto gerado.	U
7	CodigoBarra	Е	1-1	Numeração do código de barras do boleto.	S
		•			

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 97 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



#### 2.29. Serviço de Encerrar Viagem


#### 2.29.1. Descrição

Serviço que permitirá encerrar uma determinada viagem, não será permitida nenhuma alteração na viagem. Somente será possível efetuar o encerramento da viagem caso esteja configurado nos parâmetros de viagem para "NÃO" encerrar a viagem que estiver com todas as operações de viagem. Para configurar basta acessar o portal Rodocred e efetuar a alteração pelo menu Home >> Ferramentas >> Preferências e Configurações >> Parâmetros Viagem.

#### 2.29.2. Dados de Envio/Retorno


EncerrarViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>EncerrarViagemRequest</u>	Raiz	1-1		-
2	<u>EncerrarViagemResponse</u>	Raiz	1-1		-

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 98 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	EncerrarViagemRequest				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>Identificacaointegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.  Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N
3	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S
4	<u>ValoresViagemEncerrar</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros relacionados a viagem e peso da carga.	-
5	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-
6	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	0-N	Operações da Viagem	-
7	InformacoesPagamento	E	0-1	Informações extras sobre o pagamento.	S
8	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias no CIOT	-
				·	

Rodocred	Detalhamento Técnico	da Integração Rodocred	Pág.: 99 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




EncerrarViagemResponse					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S
2	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	s
3	SituacaoViagem	E	0-1	Situação da Viagem: ABE = Em Aberto AGE = Agendado AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 100 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	ValoresViagemEncerrar				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	ValorDespesas	Е	0-1	Valor de Despesas de Viagem de Frota Própria.	N
2	ValorFrete	Е	0-1	Valor do frete informado na viagem.	N
3	ValorCombustivel	Е	0-1	Valor financeiro referente ao total de combustível consumido na viagem.	N
4	PesoCarga	Е	0-1	Peso total da carga.	N
5	UnidadeMedidaPeso	Е	0-1	Unidade de Medida de Peso da Carga.	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 101 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




### 2.30. Serviço de Consultar Cartão

#### 2.30.1. Descrição


Serviço que permitirá consultar a titularidade de um determinado cartão Rodocred.

#### 2.30.2. Dados de Envio/Retorno




Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 102 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

	ConsultarCartaoRequest				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente da Identificação do Cliente Rodocred	N
3	NumeroCartao	Е	1-1	Número do Cartão Rodocred.	S
Tec:IdentificacaoIntegracao  type   rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  Tec:IdClienteResponsavel   type   xs.int  Identificação do Cliente Responsável   pela Operação, Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred  Tec:NumeroCartao   type   rdc:NumeroCartao   type   type					



	DadosCartao				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CNPJCPF	Е	1-1	CNPJ/CPF do proprietário do cartão Rodocred.	S
2	RNTRC	Е	0-1	RNTRC do proprietário do cartão Rodocred.	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 103 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




#### 2.31. Serviço de Manter Rota

#### 2.31.1. Descrição

Serviço que permitirá cadastrar e excluir rotas cadastradas no Rodocred.


Rodocred	Detalhamento Técnico da	ı Integração Rodocred	Pág.: 104 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

### 2.31.2. Dados de Envio/Retorno



ManterRotaRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N	
3	Operacao	E	1-1	Tipo de operação:  INC - inclusão  EXC - Exclusão	S	
4	CodigoRota	E	0-1	Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N	
5	NomeRota	Е	0-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	S	
6	DescricaoRota	Е	0-1	Descrição da rota para o cadastro.	S	
7	CodigoCentroCusto	E	0-1	Código do centro de custo.	S	
8	ResolucaoCidades	Е	0-1	Tipo de Resolução de Cidades para roteirização:  1 - Apenas cidades escolhidas (default) 2 - Apenas cidades à beira da rodovia 3 - Apenas cidades muito próximas a rodovia 4 - Apenas cidades próximas a rodovia 5 - Todas as cidades	N	
9	<u>OrigemRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Origem da Rota	-	
10	<u>DestinoRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Destino da Rota	-	
11	ListaPontosIntermediarios	Raiz	0-1	Lista de pontos intermediário.	-	


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 105 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



ManterRotaResponse								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-			
2	<u>Rota</u>	Raiz	0-1	Dados da Rota	-			
	AnterRotaResponse  ManterRotaResponse  Mensagem de Retorno com Cadastro da Rota do Cliente  Raiz  O-1  Dados da Rota  Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração  rdc:Rota   Dados da Rota							

Rota					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 106 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




## 2.32. Serviço de Consultar Localidades


#### 2.32.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar as localidades cadastradas no Rodocred. As localidades que poderão ser consultadas são: Cidades, Vilas e Pontos de Referência.

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 107 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


#### 2.32.2. Dados de Envio/Retorno






ConsultarLocalidadesResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-	


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





Localidades						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoLocalidade	Е	1-1	Código da localidade cadastrado no Rodocred.	N	
2	Localidade	Е	1-1	Descrição da Localidade	S	
3	UF	Е	1-1	UF da Lodalidade.	S	
4	Latitude	Е	1-1	Latitude da Localidade	S	
5	Longitude	Е	1-1	Longitude da Localidade	S	
6	CodigoIBGELocalidade	Е	0-1	Código do IBGE da localidade	N	
7	CEP	Е	1-1	CEP da localidade	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 109 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




### 2.33. Serviço de Consultar Rotograma

#### 2.33.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar o rotrograma de uma rota sem a necessidade cadastrar no Rodocred.

#### 2.33.2. Dados de Envio/Retorno





Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 110 / 153
Produto RODOCRED	Documento  Manual de Integração	Especificador TI/Dbtrans	Versão 1.0


	ConsultarRotogramaRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
2	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-	
3	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-	
4	ResolucaoCidades	Е	1-1	Tipo de Resolução de Cidades para roteirização:  1 - Apenas cidades escolhidas (default) 2 - Apenas cidades à beira da rodovia 3 - Apenas cidades muito próximas a rodovia 4 - Apenas cidades próximas a rodovia 5 - Todas as cidades	N	
5	ListaPontosIntermediarios	Raiz	0-1	Lista de pontos intermediário.	-	
ConsultarRotogramaRequest  Mensagem de Requisição para o Consultar Rotograma				Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração		

ConsultarRotogramaResponse					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-
2	<u>Rota</u>	Raiz	0-1	Dados da Rota	-


Rodocred			Pág.: 111 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0







Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 112 / 153
Produto RODOCRED	Documento Manual de Integração	Especificador TI/Dbtrans	Versão 1.0




#### 2.34. Serviço de Consultar Tipo Carga ANTT

#### 2.34.1. Descrição


Serviço que permitirá consultar o rotrograma de uma rota sem a necessidade cadastrar no Rodocred.


### 2.34.2. Dados de Envio/Retorno




	ConsultarTipoCargaANTTRequest				
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred	N

Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 113 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0







Rodocred	Detainamento Tecnico da Integração Rodocred		Pág.: 114 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

## 2.35. Tipos Padrões

### 2.35.1. Descrição


São elementos comuns a vários serviços do Rodocred.


# 2.35.2. **Dados**

	RetornoMensagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	-	-		
2	StatusRetorno	Е	1-1	Situação de Retorno da Mensagem. SUCESSO ou ERRO	S		
3	Excecao	Raiz	1-1	-	-		
	RetornoMensagei Informações Padrões da: Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	5		rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoType  Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração  Trdc:StatusRetorno type xs:string derivedBy restriction  Situação de Retorno da Mensagem. SUCESSO ou ERRO  rdc:Excecao type rdc:ExcecaoType  Exceção encontrada durante a execução do serviço.			


	IdentificacaoIntegracao					
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação 1					
1	IdClienteRodocred	E	1-1	Identificação do Cliente Rodocred	N	
2	TokenAutenticacao	E	1-1	Token de Autenticação no Sistema	S	
3	NumeroTransacao	E	0-1	Número de Controle da Transação do Sistema do Integrador	s	
4	VersaoServico	E	1-1	Versão do Serviço	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico	o da Integração Rodocred	Pág.: 115 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 116 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




RotaViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoRota	E	0-1	Código identificador da Rota na base de dados da DBTrans. Obs.: Quando existir compra de Vale Pedágio está tag é obrigatória.	N
2	<u>OrigemDestinoRota</u>	Raiz	0-1		-
3	<u>OrigemDestinioRotaLocalidade</u>	Raiz	0-1		-
4	<u>OrigemDestinoRotaLatLon</u>	Raiz	0-1		-
5	<u>OrigemDestinoRotaCEP</u>	Raiz	0-1		-
6	DistanticaPercorrida	Raiz	0-1	Distantica percorrida em quilômetros entre a origem e destino da viagem.	N


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 117 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	OrigemDestinoRota					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoIBGEOrigem	Е	1-1	Código do IBGE do Município da Origem da Rota.	S	
2	CodigoIBGEDestino	Е	1-1	Código do IBGE do Município de Destino da Rota.	S	
3	<u>ListaPontosIntermediarios</u>	Raiz	0-1		-	
		•				


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	






OrigemDestinoRotaLatLon						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	LatitudeOrigem	Е	1-1	Latitude da origem.	N	
2	LongitudeOrigem	Е	1-1	Longitude da origem.	N	
3	LatitudeDestino	E	1-1	Latitude do destino.	N	
4	LongitudeDestino	Е	1-1	Longitude do destino	N	
5	<u>ListaPontosIntermediarios</u>	Raiz	0-1		-	


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 119 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






ListaPontosIntermediarios					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoLocalidade	E	0-N	Código da localidade	N


Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 120 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0





	VeiculosViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	PlacaVeiculo	Е	1-1	Campo armazena a placa do veículo.	S	
2	TipoVeiculo	Е	1-1	Tipos de veículos esperados:  1 = Automóvel, Pickup ou Utilitários Leve  2 = Ônibus  3 = Caminhão  4 = Caminhão-trator  5 = Semi-reboque  6 = Reboque  7 = Bitrem  8 = Genérico	N	
3	QtdeEixos	Е	1-1	Quantidade de Eixos de 2 à 9.	S	
4	TipoRodagem	Е	1-1	S = Simples e D = Dupla.	S	
5	RNTRC	Е	0-1	RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem . Obrigatório para Operação de Transporte de Frete.	s	


Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 121 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	ValePedagioViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	OperadoraFinanceiraVP	E	1-1	Código da Operadora Financeira de Vale Pedágio. DBT = DBTrans OUT = Outras Operadoras	S	
2	MeioPagamentoValePedagio	E	1-1	Lista de meios de pagamento disponíveis para a compra de Vale Pedágio. 1 = Cupom 3 = Cartão VVP 4 = Vale Pedágio Auto Expresso 5 Vale Pedágio Terceiro	S	
3	ModalidadeLocalImpressao	Е	0-1	Opções de Modalidade de Impressão e entrega de Vale Pedágio Cupom:  LOC = Local do Próprio BEL	s	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

				REM = Remota em outro BEL RRC = Remota Rede Credenciada Obs.: Obrigatório para meio de Pagamento Cupom.	
4	IDLocalImpressao	E	0-1	Identificação do Local de Impressão. Quando a Modalidade for BEL enviar a Identificação da Empresa. Obs.: Obrigatório para meio de Pagamento Cupom.	N
5	ValorPedagio	Е	0-1	Valor do Pedágio. Obs.: Deve ser informado caso a compra não seja realizada pela DBTrans.	N
6	<u>Pracas</u>	Raiz	0-1	Indicador da Compra de Vale Pedágio nas Praças.	-
7	<u>PracasTarifaDiferenciada</u>	Raiz	0-N	Indicador da Compra de Vale Pedágio com Tarifa Diferenciada. (OBSOLETO)	-
8	QtdeCompraVP	E	0-1	Para viagens do Tipo "AGR - Viagem Agregado" e tiver compra de Vale-Pedágio a quantidade de compra deve ser informado.	N
9	<u>ListaPontoPassagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Pontos de Passagem da Rota	-
10	GerarComprovante	Е	0-1	Indicador para gerar comprovante de pedágio para compra por praça.	s



rdc:ValorPedagio
type xs:decimal
default 0
Valor do Pedágio.
Deve ser informado caso a
compra não seja realizada pela DBTRANS
,
rdc:Pracas ⊞
0
Indicador da compra de Vale
Pedágio nas praças
rdc:PracasTarifaDiferenciada
·
0co
Indicador de Compra de Vale Pedágio com Tarifa Diferenciada
rdc:QtdeCompraVp
type xs:int
Quantidade de compras de Vale-Pedágio para a rota.
Vale-redagio para a rota.
rdc:ListaPontoPassagem ⊞
Lista de Pontos de Passagem da
Rota
rdc:GerarComprovante
i <u></u>
type xs:string derivedBy restriction
Indicador para Gerar
Comprovante de Pedágio

Pracas					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdPraca	Е	0-1	Identificação da Praça de Pedágio.	N
2	ComprarPedagio	Е	1-1	Identificador de compra para a praça de pedágio informada: S - Para Comprar N - Para não Comprar	S
3	SentidoCobranca	E	0-1	Sentido da Cobrança da Praça  C – Crescente conforme localidade de origem e destino.	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	

RODO	CRED	Manual de Integraça	ão		TI/Dbtrans	1.0
4	IDPracaAuxilia	ar	E	0-1	D – Decrescente conforme localidade de origem e destino da viagem. A – Ambos sentidos.  Identificação auxiliar da praça de vale pedágio.	S
5	MeioPagamer	ntoValePedagio	E	0-1	Lista de meios de pagamento disponíveis para a compra de Vale Pedágio. 1 = Cupom 3 = Cartão VVP 4 = Vale Pedágio Auto Expresso 5 Vale Pedágio Terceiro	N
6	QtdeEixos		Е	0-1	Quantidade de eixos de 2 a 9	N
7	QtdeCupons		E	1-1	Quantidade de passagens na praça a ser comprada. Mínimo de 1.	N
		rdo: Pracas (-) 0	e Vale		ype rdc:EixoType pattern [1-9]+ Quantidade de Eixos de 2 à	

	Pracas Tarifa Diferencia da					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	

Quantidade de passagens na praça a ser comprada. Min.: 1


Rodocred	Detalhamento Técnico da	a Integração Rodocred	Pág.: 124 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0


8	IdPraca	E	1-1	Identificação da Praça que deve ser realizada compra de vale pedágio com valor de Tarifa Diferenciada.(OBSOLETO)	N
9	CondicaoCompraVP	E	1-1	Indicador de Compra de Vale Pedágio para Praças de Pedágio com tarifa Diferenciada. NOP = Não Comprar Vale Pedágio para Praça TDF = Comprar com Valor da Tarifa Diferenciada TNO = Comprar com Valor da Tarifa Normal (OBSOLETO)	Ø

ListaPontoPassagem							
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip							
1	<u>PontoPassagem</u>	Raiz	1-N		-		
	rdc:ListaPontoPassagem						
Lista de Pontos de Passagem da Rota Dados do				1œ  Dados do Ponto de Passagem			

	PontoPassagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	IdPonto	Е	1-1	Id do Ponto de Passagem.	N	
2	Sequencia	E	1-1	Sequencia do Ponto de Passagem	N	
3	QtdeEixos	E	0-1	Quantidade de Eixos de 2 à 9.	S	
4	PesoCarga	E	0-1	Peso da carga	N	
5	UnidadeMedidaPeso	E	0-1	Unidade de Medida de Peso da Carga.	S	
			•		•	

Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 125 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






EnvolvidosTransporteViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		

Detalhamento Técnico da Integração Rodoc		Integração Rodocred	Pág.: 126 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

KODOC	Manual de Integração			TI/Dollaris	1.0
1	TipoFrete	E	1-1	Tipo de condição de pagamento do frete do transporte:  CIF = O fornecedor é o responsável pelo seguro e pelo frete até o local de destino , indicado pelo comprador.  FOB = O comprador é o responsável por pagar todos os custos referentes ao frete e seguro.	S
2	<b>EnvolvidosTransporte</b>	Raiz	2-N	Dados dos Envolvidos no Transporte	-
	Envolvidos Transporte V Envolvidos no Transporte: Ren Destinatário e Consignatário		• <u>•</u>	rdc:TipoFrete  type rdc:TipoFreteType  Tipo da condição de pagamento do frete do transporte. CIF − O fornecedor é o responsável pelo seguro e pelo frete até ao local de destino, indicado pelo comprador. FOB − O comprador é o responsável por pagar todos os custos referentes ao frete e seguro.  rdc:EnvolvidosTransporte  2∞  Dados dos Envolvidos no Transporte	


#		EnvolvidosTransporte						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	TipoEnvolvido	E	1-1	Tipos Esperados: REM = Remetente DES = Destinatário COM = Consignatário	S			
2	CNPJCPF	E	1-1	Campo armazena o CNPJ ou CPF.	S			
3	NomeEnvolvido	E	1-1	Nome do envolvido do transporte.	S			
4	<u>Endereco</u>	Raiz	1-1	Informações do Endereço dos Envolvidos no Transporte.	-			

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	




Endereco						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	TipoEndereco	E	1-1	Tipos Esperado: C = Comercial E = Entrega R = Residencial	s	
2	CEP	E	1-1	CEP do Endereço.	S	
3	TipoLogradouro	E	1-1	Tipo do Logradouro do Endereço.	S	
4	Logradouro	Е	1-1	Logradouro do Endereço.	S	
5	Numero	Е	1-1	Número do Logradouro do Endereço.	S	
6	Complemento	Е	0-1	Complemento do Logradouro do Endereço.	S	
7	Bairro	Е	1-1	Bairro do Logradouro do Endereço.	S	
8	Cidade	Е	1-1	Cidade do Logradouro do Endereço.	S	
9	Estado	Е	1-1	Estado do Logradouro do Endereço.	S	
<u> </u>	·					


Rodocred  Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			Pág.: 128 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



ValoresViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	ValorDespesas	E	1-1	Valor de Despesas de Viagem de Frota Própria.	N	
2	ValorFrete	Е	1-1	Valor do frete informado na viagem.	N	
3	ValorCombustivel	E	1-1	Valor financeiro referente ao total de combustível consumido na viagem.	N	
4	PesoCarga	Е	0-1	Peso total da carga.	N	
5	PesoCargaEntregue	E	0-1	Peso total da carga que foi entregue	N	
6	UnidadeMedidaPeso	E	0-1	Unidade de Medida de Peso da Carga.	S	
7	TipoPagamentoFrete	Е	0-1	Tipo de Pagamento de Frete: VAL - Frete por Valor TON - Frete por Tonelada	S	
8	ValorFreteTonelada	Е	0-1	Valor do Frete por Tonelada	N	
9	ValorCarga	Е	0-1	Valor da Carga Trasnportada	N	
10	QuantidadeCarga	Е	0-1	Quantidade de Carga Transportada	N	


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 129 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






	Impostos						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CodigoImposto	E	1-1	Tipo de Imposto: INSS IRRF PIS SENAT	S		
2	BaseCalculoImposto	Е	1-1	Valor base para cálculo do imposto.	N		
3	PercentualImposto	Е	1-1	Percentual do valor do imposto.	N		
4	ValorImposto	Е	1-1	Valor do imposto da viagem.	N		
5	RetencaoImposto	Е	1-1	Indicação de retenção de imposto.	В		


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 130 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



DadosBancarios						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoBanco	E	1-1	Código do Banco do Transportador.	S	
2	NumeroAgencia	E	1-1	Numero do Agência.	S	
3	DvAgencia	Е	0-1	Digito Verificador da Agência.	S	
4	NumeroConta	E	1-1	Numero da Conta Bancária.	S	
5	DVConta	E	1-1	Digito Verificador da Conta Bancária.	S	
6	InformacoesPagamento	Е	0-1	Informações extras sobre o pagamento.	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico	da Integração Rodocred	Pág.: 131 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






Documentos					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo


Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 132 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

1	CodigoDocumento	Е	1-1	Código identificador do documento padrão utilizado na viagem.  CTE = Conhecimento  DAC = Doc. Auxiliar Conhecimento  DES = Despacho de Transporte  MAN = Manifesto  NFF = Nota Fiscal	S
2	NumeroDocumento	Е	0-1	Número do Documento da Viagem.	S
3	CodigoAuxiliar	Е	0-1	Código auxiliar de identificação do numero do documento.	S
4	DocumentoRequerido	Е	1-1	Identificador de documento requerido na entrega (S/N).	S
5	NaturezaCarga	E	0-1	Código de natureza de carga da mercadoria transportada. Ex.: (Animais vivos da espécie bovina, Peixes vivos, Queijos e requeijão e etc.).	S
6	ObservacaoDocumento	E	0-1	Observações referentes ao documento do viagem.	S
			_	Frdo:CodigoDocumento type xs:string derivedRy restriction	




ProgramacaoViagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 133 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	Operacao Viagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	IDOperacaoViagem	Е	0-1	Identificação da Operação da Viagem	N	
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem.  (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S	
3	CondicaoLiberacaoOperacao	E	1-1	Condição de Liberação de Operação da Viagem: DAD = Data Programada EST = No Estabelecimento FIL = Na fila da empresa LIB = Na Liberação da Viagem	S	
4	DataOperacao	Е	0-1	Data e hora da realização do Evento.	D	
5	LocalRealizacao	Е	0-1	Local da realização da Operação da Viagem: QER = Qualquer Estabelecimento da Rota QFL = Qualquer Filial da Empresa RED = Qualquer Estabelecimento da Rede Credenciada FIL = Na Filial da Empresa EST = No Estabelecimento	S	
6	<u>Estabelecimento</u>	Raiz	0-1	Dados do Estabelecimento para Execução da Operação de Viagem.	-	
7	<u>FilialEmpresa</u>	Raiz	0-1	Dados da Filial da Empresa para Execução da Operação de Viagem.	-	
8	<u>EventoOperacao</u>	Raiz	0-1	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-	
9	Equipamento	E	0-1	Descrição do tipo de equipamento de abastecimento frota	S	
10	Operacao	Е	0-1	Tipo de Operação a ser Realizada: INC = Inclusão ALT = Alteração EXC = Exclusão CAN = Cancelado	S	


Rodocred	Detalhamento Técnico d	a Integração Rodocred	Pág.: 134 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






FilialEmpresa					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 135 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	EventoOperacao					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoEventoOperacao	Е	1-1	Código do Evento da Operação:  (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S	
2	ValorEvento	Е	0-1	Valor programado em reais para o evento da operação.	N	
3	QuantidadeEvento	Е	0-1	Quantidade de litros para abastecimento ou Quantidade de Parcelas de Depósito.	N	
4	Combustivel	E	0-1	Nome do combustível para abastecimento.	S	
5	DataEvento	Е	0-1	Data e hora para a realização do evento	D	
6	ObservacaoEvento	E	0-1	Observaçãodo Evento da operação.	S	
7	<u>ListaClassificacaoCombustivel</u>	Raiz	0-1	Lista de Classificação de combustível	-	
8	DocumentoRefOperacao	E	0-1	Número do documento de identificação da operação para o contratante.	S	
		•	•			


Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 136 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0






Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 137 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

ClassificacaoCombustivel						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoClassificacaoCombustivel	Е	1-1	Código da classificação de combustível.	N	
2	NomeClassificacaoCombustivel	E	0-1	Nome da classificação de combustível.	S	
3	TipoCombustivelVeiculo	E	0-1	Tipos de combustível esperados: 1 - Diesel 2 - Gasolina 3 - Alcool 4 - GNV 5 - Flex	N	
	ClassificacaoCombustivelTy Tipo de Classificação de Combustível		<b></b>	type xs:int  Código da Classificação de Combustível  Trdc:NomeClassificacaoCombust  type xs:string  Nome da Classificaçãoo de Combustível  Trdc:TipoCombustivelVeiculo  type xs:int derivedBy restriction pattern [1-5]{1}  Tipos de combustível esperados: 1-Diesel 2-Gasolina 3-Alcool 4-GNV 5-Flex		




Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		

	TarifasCIOT						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	QtdeSaquesObrigatorios	Е	1-1	Quantidade de saques obrigatórios para o TAC	N		
2	QtdeTransferenciaObrigatorios	Е	1-1	Quantidade de transferências obrigatórias para o TAC	N		
3	ValorTaxaSaques	Е	1-0	Valor da taxa de saques para o TAC	N		
4	ValorTaxaTransferencia	Е	1-0	Valor da taxa de transferência para o TAC	N		
	Tarifas CIOT Type Tipo de Tarifas Obrigatória: na Emissão de CIOT	5		rdc:QtdeTransferenciaObrigatori type xs:int  Quanidade de Transferências Obrigatórias para TAC  rdc:ValorTaxaSaques type rdc:ValorType  Valor da Taxa de Saques para TAC  rdc:ValorTaxaTransferencia type rdc:ValorType  Valor da Taxa de Transferência para TAC			




PercentualCentroCusto						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoCentrocusto	Е	1-1	Código do centro de custo do veículo	S	
2	Percentual	E	1-1	Percentual de rateio do valor do frete por centro de custo.	N	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	




RecargaCartaoViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CondicaoLiberacao	Е	1-1	Condição de liberação da operação.	S		
2	DataAgendamento	Е	1-0	Data de agendamento da recarga.	D		
3	CombustivelCartaoCaminhoneiro	E	1-1	Nome do combustível para o abastecimento.	S		
4	TipoRecargaCartao	E	1-1	Tipo de recarga do cartão:  L – Litros  D – Dinheiro  R – Reserva de Litros	S		
5	Validade	E	1-1	Validade da recarga	N		
6	ValorOperacao	Е	1-1	Valor da operação para a carga de abastecimento.	N		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



CIOT						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoOperacaoTransporte	Е	1-1	Numero do Código Identificador de Operação de Transporte.	S	
2	CodigoOperacaoTransporteDV	Е	1-1	Digito Verificador do Código Identificador de Operação de Transporte.	S	
	l	I.	I.			


Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



ListaPedidoValePedagio						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>PedidoValePedagio</u>	Raiz	1-N	Dados do pedido e resumo dos cupons de Vale Pedágio adquiridos para viagem cadastrada.	-	
	ListaPedidosValel Lista de Pedidos de Vale informado quando e solic compra de mais de uma mesma rota.	-pedágio itado a	-	1  Dados do pedido e resumo dos cupons de vale pedágio adquiridos para a viagem cadastrada.		


PedidoValePedagio PedidoValePedagio					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	NumeroPedidoValePedagio	Е	1-1	identificação do Pedido de Compra de Vale Pedágio.	s
2	NumeroComprovante	E	1-1	Numero do Comprovante de Vale Pedágio.	S
3	NumeroComprovanteFormatado	Е	1-1	Numero de Comprovante Formatado do Vale Pedágio. Informação exibida no contrato de carga no formato: 99.999.999.99-99.	s
4	QuantidadeCupons	Е	1-1	Quantidade de cupons adquiridos na compra de vales pedágios.	N
5	Senha	E	1-1	Senha para Impressão em Posto.	S
6	IDLocalImpressao	Е	1-1	Identificação do Local de Impressão. Quando a modalidade for BEL enviar a identificação da Empresa.	N
7	LocalImpressao	Е	1-1	Local de Impressão.	S
8	ModalidadeLocalImpressao	E	1-1	Opções de Modalidade de impressão e entrega de vale pedágio cupom:  LOC = Local no próprio BEL  REM = Remota em outro BEL  RRC = Remota Rede Credenciada	S

Rodocred	Detalhamento Técnico	da Integração Rodocred	Pág.: 142 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



	ResumoFinanceiro						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	TotalFrete	Е	1-1	Valor total do frete apurado na viagem.	N		
2	TotalFreteLiquido	Е	1-1	Valor total liquido do frete.	N		
3	TotalAbastecimento	Е	1-1	Valor total do abastecimento.	N		
4	TotalPedagio	Е	1-1	Valor total do pedágio.	N		
5	TotalImpostosRetidos	Е	1-1	Valor total de imposto retido na viagem.	N		
6	TotalAdministrativas	Е	1-1	Total de despesas administrativas da viagem.	N		
7	TotalViagem	E	1-1	Valor total da viagem.	N		
8	TotalCustosViagem	Е	0-1	Total de custos da viagem.	N		
9	ValorQuebraClausula	E	0-1	Valor de quebra de clausulas ou penalidades	N		
10	ValorFreteTonelada	Е	0-1	Valor do frete por tonelada.	N		
11	ValorUnitarioCarga	E	0-1	Valor unitário da carga transportada.	N		
12	PesoCarga	Е	0-1	Peso da carga transportada (TON - Tonelada).	N		
13	PesoCargaEntregue	E	0-1	Peso da carga entregue (TON - Tonelada).	N		
14	QuantidadeCarga	Е	0-1	Quantidade de carga transportada (UN - Unidade).	N		


Rodocred	Detalhamento Técnico	da Integração Rodocred	Pág.: 143 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



DetalheProgramacaoViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>OperacaoViagem</u>	Е	1-N		-	
DetalheProgramacaoViagem → rdc:OperacaoViagem → 1∞						


CNHMotorista					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	NumeroCNH	Е	0-1	Número do Cartão rodocred	S
2	CNHCategoria	Е	0-1	Carteira Nacional de Habilitação ( CNH )	S
		•	•		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred				
Produto	Documento	Especificador	Versão		
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0		




	Contato					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	TipoContato	E	1-1	Tipos do Contato C - Comercial; E - Entrega; R - Residencial	S	
2	Nome	Е	1-1	Nome do contato	S	
3	Telefone	E	0-1	Telefone do Contato	S	
4	Celular	E	0-1	Celular do Contato	S	
5	Email	E	0-1	Email do Contato	S	
6	MeioComunicacaoPreferido	E	0-1	Meio de Comunicação Preferido do Contato: Correio Email Fax Telefone	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 145 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	Rota					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoRota	E	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N	
2	NomeRota	Е	1-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	S	
3	DescricaoRota	Е	0-1	Descrição da Rota	S	
4	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-	
5	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-	
6	DistanciaTotal	Е	0-1	Distância total da Rota	N	

Rodocred	Detalhamento Técnico	o da Integração Rodocred	Pág.: 146 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




OrigemRota					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	UFOrigem	E	0-1	UF da Origem da Rota	S
2	LocalidadeOrigem	Е	0-1	Localidade da Origem da Rota	S
3	CodigoIBGEOrigem	Е	0-1	Código do IBGE do Município de Origem da Rota	S
4	CodigoLocalidade	E	0-1	Código da Localidade para o cadastro da rota	N
5	Latitude	E	0-1	Latitude da Rota	N
6	Longitude	E	0-1	Longitude da Rota	N

Rodocred	Detalhamento Técnico da	Integração Rodocred	Pág.: 147 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	DestinoRota					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	UFDestino	Е	0-1	UF do Destino da Rota	S	
2	LocalidadeDestino	Е	0-1	Localidade do Destino da Rota	S	
3	CodigoIBGEDestino	Е	0-1	Código do IBGE do Município de Destino da Rota	S	
4	CodigoLocalidade	E	0-1	Código da Localidade para o cadastro da rota	N	
5	Latitude	E	0-1	Latitude da Rota	N	
6	Longitude	Е	0-1	Longitude da Rota	N	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



Praca					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdPraca	Е	1-1	Identificação da Praça de Pedágio	N
2	NomePraca	E	1-1	Nome da Praça de Pedágio	S
3	LocalPraca	E	0-1	Local da Praca	S
4	Concessionaria	E	0-1	Nome da Concessionária	S
5	Informativo	E	0-1	Informativos Referentes as Praças de Pedágio	S
6	PossuiTarifaEspecial	E	0-1	Identificador de Possui Tarifa Especial	В
7	LocalidadeOrigem	E	0-1	Localidade de origem da rota	S
8	LocalidadeDestino	Е	0-1	Localidade de destino da rota	S
9	SentidoCobranca	Е	0-1	Sentido da Cobrança da Praça C - Crescente conforme Localidade de Origem e Localidade de Destino D - Decrescente conforme Localidade de Origem e Localidade de Destino A - Ambos sentidos	S
10	IDPracaAuxiliar	Е	0-1	Identificação auxiliar da praça de vale pedágio.	S

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 149 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0




	ContratoAgregado						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	NumeroContrato	Е	1-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	S		
2	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-		
3	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador da Viagem	-		
4	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S		
5	DataVigencia	Е	1-1	Motivo do Cancelamento e Retificação do CIOT	D		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 150 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

6	SituacaoContrato	E	0-1	Situação do Contrato: AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado.	S
7	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	1-N	Veículos que irão compor o contrato de frete agregado.	-
8	<u>ViagemAgregada</u>	Raiz	0-N	Viagens Agregadas associadas ao Contrato Agregado	-
	ContratoAgrega Tipo Contrato Agrega			Trdc:NumeroContrato type   xs:string  Numero do Contrado agregado xoccoccoc    rdc:CIOT	

	ViagemAgregada						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	NumeroViagem	Е	0-1	Identificação do número da viagem Rodocred (xxx.xxxx.xxx)	S		
2	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S		
3	<u>RotaViagem</u>	Raiz	0-1	Rota definida para a Viagem	-		
4	SituacaoViagem	Е	0-1	Situação da Viagem: ABE = Em Aberto	S		

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 151 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0



ListaExtrato							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>Extrato</u>	Raiz	0-1	Lista de lançamentos na conta Rodocred.	-		
rdc:ListaExtrato  Lista contendo os lançamento no Extrato Rodocred.  type rdc:Extrato  type rdc:ExtratoType  Uista de Lançamento no Extrato Rodocred.							


	Extrato					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	SeqLancamento	Е	0-1	Sequencia do Lançamento, será retornado somente no extrato detalhado.	N	
2	DataLancamento	Е	1-1	Data do lançamento no extrato.	D	
3	DescricaoLancamento	Е	1-1	Descrição do tipo de lançamento no extrato.	S	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred		Pág.: 152 / 153
Produto	Documento	Especificador	Versão
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0

4	Otalalamananata		0.4	Quando consolidado será retornado a		
	QtdeLancamento	E	0-1	quantidade de lançamentos do tipo.	N	
5	NomeEstabelecimento	E	0-1	Quando detalhado poderá retornar o nome do	s	
6				estabelecimento que foi feito o lançamento.  Identificação do número da Viagem no		
O	NumeroViagem	E	0-1	Rodocred (xxx.xxxx.xxx).	S	
7				Tipo de Lançamento:		
	TipoLancamento	E	1-1	C -Crédito	S	
0	N. I. I.	-	4.4	D - Débito		
8	ValorLancamento	E	1-1	Valor do Lançamento do extrato.  Saldo da conta RODOCRED no momento do	N	
9	Saldo	E	1-1	lançamento.	N	
# rdc SeqLancamento Type   xs.strit  Sequencia do Langamento  # rdc DataLancamento Type   xs.strite  Character of the description of the descripti						

Comprometimento						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Servico	E	1-1	Descrição do serviço	S	
2	ValorComprometimento	Е	1-1	Valor que está comprometido no momento da consulta.	N	

Rodocred	Detalhamento Técnico da Integração Rodocred			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
RODOCRED	Manual de Integração	TI/Dbtrans	1.0	



### 3. Referência Rápida - Endereços eletrônicos

Função	URL
Portal Rodocred	www.rodocred.com.br
Endereço de Acesso aos WebServices Rodocred	https://ws.rodocred.com.br/Rodocred.asmx
Portal Rodocred de homologação	http://homologacao.rodocred.com.br
Endereço de Homologação para acesso aos WebServices Rodocred –	
Canal Não Seguro	http://homologacao.ws.rodocred.com.br/Rodocred.asmx
Endereço de Homologação para acesso aos WebServices Rodocred –	
Canal Seguro	https://homologacao.ws.rodocred.com.br/Rodocred.asmx