

CRESOL CONFEDERAÇÃO

Especificações Técnicas

Versão 2.0



Florianópolis




Especificações Técnicas

Cobrança Bancária

ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

Sumário



1. INTRODUÇÃO

Todas informações descritas neste documento têm embasamento no manual do banco do BRADESCO, reunimos aqui instruções importantes para que a empresa integradora tenha conhecimento. Qualquer dúvida existe o manual do próprio banco para auxilio.

2. OBJETIVO

Promover o entendimento por parte da empresa integrador sobre cálculos e especificidades de código de barras, digito verificado, layout de impressão.

3. EXEMPLOS CÁLCULO DIGITO VERIFICADOR NOSSO NÚMERO

O Nosso Número é a identificação única do boleto no banco correspondente, é composto por 11 dígitos e o seu digito verificador proveniente de um calculo matemático em cima do Nosso Número, abaixo irei expor algumas situações levando em consideração a carteira 19 somente no ultimo exemplo adoto a carteira CORRETA que á a **09** conforme dados previamente já disponibilizados pela cooperativa.

Formula:


CARTEIRA (2 dígitos) + NOSSO NUMERO (11 dígitos)

* (Cada digito composto será multiplicado pelo número abaixo)

2765432765432

Exemplo 1

a) Efetuar a multiplicação:



Car	teir	a		Nosso Número																							
	16 -													68													
1	33	9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2			
xΙ				1		6				4						8						1		ľ			
2		7		6		5		4		3		2		7		6		5		4		3		2			
=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		00	
02	+	63	+	0.0	+	00	+	00	+	0.0	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	04	(III)	69	

- b) Efetuar o somatório, cujo resultado é = 69
- c) Efetuar a divisão por 11:


Obs.: Exemplos do banco do Bradesco assumem carteira 19, sempre verificar o número da carteira correta. A diferença entre o divisor menos o resto será o dígito de auto conferência.

11 - 03 = 8 (dígito de auto conferência)




Portanto, o Nosso Número será:

Obs.: Se o resto da divisão for "1", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "10" e considerar o dígito como "P".




Exemplo 2:



Resultado: 11 - 1 = 10 - Neste caso o dígito será "P".

Obs.: Se o resto da divisão for "0", desprezar o cálculo de subtração entre divisor e resto, e considerar o "0" como dígito.








© CRESOL Confederação	Especificações Técnicas Cobrança Bancária
ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

Assumindo como exemplo real temos o título real de um beneficiário da cooperativa:




Segue cálculo levando em consideração dados corretos da carteira:



© CRESOL Confederação	Especificações Técnicas Cobrança Bancária
ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

Obs.: A diferença entre o divisor menos o resto será o dígito de auto conferência. 11 - 06 = 5 (dígito de auto conferência.) Portanto, o Nosso Número será:



4 - CÓDIGO DE PARA A COBRANÇA BRADESCO


BARRAS DO BOLETO

Código I25 (2 de 5 Intercalado)

- · Permite representação numérica
- · Utiliza caracteres identificadores de início e fim
- As barras estreitas (E) são representadas pelo número (0)
- a s barras largas (L) são representadas pelo número 1 (um)
- Forma de codificação de I25: de acordo com a combinação de duas barras estreitas (E) e/ou largas (L). Configuração em ASCII e EBCDIC:

EBCDIC	Barras	ASCII
<	Início	3C
>	Fim	3E
N	EL	4E
W	LL	57
n w	EE	6E
	LE	77

• Se houver uma das duplas de barras acima, deve-se primeiramente substituir os números de 0 a 9 de acordo com a representação a seguir:




0	00110
1	10001
2	01001
3	11000
4	00101
5	10100
6	01100
7	00011
8	10010
9	01010

Exemplo:

Para representar 123, teremos que acrescentar o número 0 (Zero) a esquerda, de forma a obtermos número par de dígitos.


Observando a representação acima, deve-se pegar o primeiro BIT do número e juntar ao primeiro BIT do número 1 formando o par 01, que significa uma barra E (estreita) e outra L (larga), que possui a configuração em ASCII igual a 4E. Então, a codificação do número 0123 será:

Início	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	Fim
EEEE	Е	L	Е	Е	L	Е	L	Е	E	L	Е	L	L	L	Е	Е	Е	Е	L	Е	LEEE
3C	4	Е	6	Е	7	7	7	7	4	Е	4	Е	5	7	6	Е	6	Е	7	7	3E
<	N		n		w		w		N		N		W		n		n		w		>



Números	Configuração EBCDIC	Configuração Hexa
00	NnWWn	95 95 E6 E6 95
01	NnwwN	D5 95 A6 A6 D5
02	NNwwN	95 D5 A6 A6 D5
03	NNwwn	D5 D5 A6 A6 95
04	NnWwN	95 95 E6 A6 D5
05	NnWwn	D5 95 E6 A6 95
06	NNWwn	95 D5 E6 A6 95
07	NnwWN	95 95 A6 E6 D5
08	NnwWn	D5 95 A6 E6 95
09	NNwWn	95 D5 A6 E6 95
10	WnNNw	A6 95 D5 D5 A6
11	WnnnW	E6 95 95 95 E6
12	WNnnW	A6 D5 95 95 E6
13	WNnnw	E6 D5 95 95 A6
14	WnNnW	A6 95 D5 95 E6
15	WnNnw	E6 95 D5 95 A6
16	WNNnw	A6 D5 D5 95 A6
17	WnnNW	A6 95 95 D5 E6
18	WnnNw	E6 95 95 D5 A6
19	WNnNw	A6 D5 95 D5 A6
20	NwNNw	95 A6 D5 D5 A6
21	NwnnW	D5 A6 95 95 E6
22	NWnnW	95 E6 95 95 E6
23	NWnnw	D5 E6 95 95 A6
24	NwNnW	95 A6 D5 95 E6
25	NwNnw	D5 A6 D5 95 A6
26	NWNnw	95 E6 D5 95 A6
27	NwnNW	95 A6 95 D5 E6
28	NwnNw	D5 A6 95 D5 A6
29	NWnNw	95 E6 95 D5 A6
30	WwNNn	A6 A6 D5 D5 95
31	WwnnN	E6 A6 95 95 D5
32	WWnnN	A6 E6 95 95 D5


T		
54	wnWnN	A6 95 E6 95 D5
55	WnWnn	E6 95 E6 95 95
56	wNWnn	A6 D5 E6 95 95
57	wnwNN	A6 95 A6 D5 D5
58	WnwNn	E6 95 A6 D5 95
59	wNwNn	A6 D5 A6 D5 95
60	nwWNn	95 A6 E6 D5 95
61	NwwnN	D5 A6 A6 95 D5
62	nWwnN	95 E6 A6 95 D5
63	NWwnn	D5 E6 A6 95 95
64	nwWnN	95 A6 E6 95 D5
65	NwWnn	D5 A6 E6 95 95
66	nWWnn	95 E6 E6 95 95
67	nwwNN	95 A6 A6 D5 D5
68	NwwNn	D5 A6 A6 D5 95
69	nWwNn	95 E6 A6 D5 95
70	nnNWw	95 95 D5 E6 A6
71	NnnwW	D5 95 95 A6 E6
72	nNnwW	95 D5 95 A6 E6
73	NNnww	D5 D5 95 A6 A6
74	nnNwW	95 95 D5 A6 E6
75	NnNww	D5 95 D5 A6 A6
76	nNNww	95 D5 D5 A6 A6
77	nnnWW	95 95 95 E6 E6
78	NnnWw	D5 95 95 E6 A6
79	nNnWw	95 D5 95 E6 A6
80	wnNWn	A6 95 D5 E6 95
81	WnnwN	E6 95 95 A6 D5
82	wNnwN	A6 D5 95 A6 D5
83	WNnwn	E6 D5 95 A6 95
84	wnNwN	A6 95 D5 A6 D5
85	WnNwn	E6 95 D5 A6 95
86	wNNwn	A6 D5 D5 A6 95
87	wnnWN	A6 95 95 E6 D5
88	WnnWn	E6 95 95 E6 95



33	WWnnn	E6 E6 95 95 95
34	WwNnN	A6 A6 D5 95 D5
35	WwNnn	E6 A6 D5 95 95
36	WWNnn	A6 E6 D5 95 95
37	WwnNN	A6 A6 95 D5 D5
38	WwnNn	E6 A6 95 D5 95
39	WWnNn	A6 E6 95 D5 95
40	NnWNw	95 95 E6 D5 A6
41	NnwnW	D5 95 A6 95 E6
42	NNwnW	95 D5 A6 95 E6
43	NNwnw	D5 D5 A6 95 A6
44	NnWnW	95 95 E6 95 E6
45	NnWnw	D5 95 E6 95 A6
46	NNWnw	95 D5 E6 95 A6
47	NnwNW	95 95 A6 D5 E6
48	NnwNw	D5 95 A6 D5 A6
49	NNwNw	95 D5 A6 D5 A6
50	WnWNn	A6 95 E6 D5 95
51	WnwnN	E6 95 A6 95 D5
52	WNwnN	A6 D5 A6 95 D5
53	WNwnn	E6 D5 A6 95 95

89	wNnWn	A6 D5 95 E6 95
90	nwNWn	95 A6 D5 E6 95
91	NwnwN	D5 A6 95 A6 D5
92	nWnwN	95 E6 95 A6 D5
93	NWnwn	D5 E6 95 A6 95
94	nwNwN	95 A6 D5 A6 D5
95	NwNwn	D5 A6 D5 A6 95
96	nWNwn	95 E6 D5 A6 95
97	nwnWN	95 A6 95 E6 D5
98	NwnWn	D5 A6 95 E6 95
99	nWnWn	95 E6 95 E6 95






Números	Pares de Barras
Inicio	EEEE
FIM	LEEE
00	EEEELLLLEE
01	ELEELELEEL
02	EEELLELEEL
03	ELELLELEEE
04	EEEELLLEEL
05	ELEELLLEEE
06	EEELLLLEEE
07	EEEELELLEL
08	ELEELELLEE
09	EEELLELLEE
10	LEEEELELLE
11	LLEEEEEELL
12	LEELEEEELL
13	LLELEEEELE
14	LEEEELEELL
15	LLEEELEELE
16	LEELELEELE
17	LEEEEEELLL
18	LLEEEEELLE
19	LEELEEELLE
20	EELEELELLE
21	ELLEEEEELL
22	EELLEEEELL
23	ELLLEEEELE
24	EELEELEELL
25	ELLEELEELE
26	EELLELEELE
27	EELEEEELLL
28	ELLEEELLE
29	EELLEEELLE
30	LELEELELEE
31	LLLEEEEEEL
32	LELLEEEEEL
33	LLLLEEEEEE
34	LELEELEEEL
35	LLLEELEEEE
36 37	LELLELEEEE
38	LELEEEELEL
38	LELLEEELEE
40	EEEELLELLE
41	ELEELEEELL
42	EEELLEEELL



46	EEELLLEELE
47	EEEELEELLL
48	ELEELEELLE
49	EEELLEELLE
50	LEEELLELEE
51	LLEELEEEEL
52	LEELLEEEEL
53	LLELLEEEEE
54	LEEELLEEEL
55	LLEELLEEEE
56	LEELLLEEEE
57	LEEELEELEL
58	LLEELEELEE
59	LEELLEELEE
60	EELELLELEE
61	ELLELEEEEL
62	EELLLEEEEL
63	ELLLLEEEEE
64	EELELLEEEL
65	ELLELLEEEE
66	EELLLLEEEE
67	EELELEELEL
68	ELLELEELEE
69	EELLLEELEE
70	EEEEELLLLE
71	ELEEEELELL
72	EEELEELELL
73	ELELEELELE
74	EEEEELLELL
75	ELEEELLELE
76	EEELELLELE
77	EEEEEELLLL
78	ELEEEELLLE
79	EEELEELLLE
80	LEEEELLLEE
81	LLEEEELEEL
82	LEELEELEEL
83	LLELEELEEE
84	LEEEELLEEL
85	LLEEELLEEE
86	LEELELLEEE
87	LEEEEELLEL
88	LLEEEELLEE
89	LEELEELLEE
90	EELEELLLEE
91	ELLEEELEEL
	·



43	ELELLEEELE
44	EEEELLEELL
45	ELEELLEELE

92	EELLEELEEL
93	ELLLEELEEE
94	EELEELLEEL
95	ELLEELLEEE
96	EELLELLEEE
97	EELEEELLEL
98	ELLEEELLEE
99	EELLEELLEE


5 - MONTAGEM DOS DADOS DO CÓDIGO DE BARRAS

O código de barra para cobrança contém 44 posições dispostas da seguinte forma:

Posição	Tamanho	Conteúdo
01 a 03	3	Identificação do Banco Considerar 237
04 a 04	1	Código da Moeda (Real = 9)
05 a 05	1	Dígito verificador do Código de Barras
06 a 09	4	Fator de Vencimento (Vide Nota)
10 a 19	10	Valor
20 a 44	25	Campo Livre

As posições do campo livre ficam a critério de cada Banco arrecadador, sendo que o padrão do Bradesco é:

Posição	Tamanho	Conteúdo
20 a 23 4		Agência Cedente (Sem o digito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário) Considerar Ag da confederação
24 a 25	2	Carteira
26 a 36	11	Número do Nosso Número(Sem o digito verificador)
37 a 43	7	Conta do Cedente (Sem o digito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário) Considerar conta da confederação no bradesco 0000150
44 a 44	1	Zero



Para o cálculo do Dígito verificador do Código de Barras, proceder da seguinte forma:

- Cálculo através do módulo 11, com base de cálculo igual a 9.

43 Posições com todos os dados: Para calcular o dígito considerar 43 Posições, sendo: da Posição 1 a 4 e da Posição 6 a 44.

43298765432987654329876543298765432 {Índice de Multiplicação

O primeiro dígito da direita para a esquerda será multiplicado por 2, o segundo por 3, e assim sucessivamente.

- Os resultados das multiplicações devem ser acumulados.
- No final, o valor acumulado deverá ser dividido por 11.
- O resto da divisão deverá ser subtraído de 11.

----<----{ Sentido do Cálculo}.

- Se o resultado da subtração for igual a 0 (Zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) deverão assumir o dígito igual a 1 (um). Caso contrário, o resultado da subtração será o próprio dígito.
- Este resultado é o digito verificador do código de barras, e deverá ser lançado para a quinta posição.
- O dígito 0 (Zero) na quinta posição indicará que o código de barras não possui dígito verificador.

© CRESOL Confederação	Manual da Externo Cobrança Bancária
ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

6 - FATOR DE VENCIMENTO

Regras para Inserção do Fator de Vencimento no Código de Barras:

O Fator de Vencimento, expresso através de 4 dígitos, será utilizado para identificar a Data de Vencimento do título, devendo ser obtido através da subtração da data de vencimento da data base 07/10/1997.


FATOR DE VENCIMENTO		
DATA DE VENCIMENTO: 03-07-2000		
DATA BASE:	07-10-1997	
QTDE. DE DIAS:	1000	


Para aferição do cálculo de Fator de Vencimento sugerimos elaborarem alguns testes, utilizando as datas abaixo, para se certificarem que o Fator de Vencimento está correto.

TABELA DE CORRELAÇÃO		
DATA DE VENCIMENTO	FATOR DE VENCIMENTO	
03/07/2000	1000	
05/07/2000	1002	
01/05/2002	1667	
17/11/2010	4789	
21/02/2025	9999	


© CRESOL Confederação	Manual da Externo Cobrança Bancária
ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

REGRAS PARA INSENÇÃO DO FATOR DE VENCIMENTO






Com Fator de Vencimento e sem Valor



Sem Fator de Vencimento e Sem Valor



Nota.: Conforme carta circular do BACEN, o banco acolhedor não será responsável pelos encargos financeiros não cobrados de eventual acolhimento do boleto após o vencimento, quando estes, forem emitidos sem a indicação do Fator de Vencimento no Código de Barras.

© CRESOL Confederação	Manual da Externo Cobrança Bancária
ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

7 - DADOS PARA COMPOSIÇÃO DA LINHA DIGITÁVEL

A linha digitável será composta por cinco campos:

1º campo

Composto pelo código de Banco, código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre e o dígito verificador deste campo;

2º campo

Composto pelas posições 6ª a 15ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

3° campo

Composto pelas posições 16^a a 25^a do campo livre e o dígito verificador deste campo;


4° campo


Composto pelo dígito verificador do código de barras, ou seja, a 5ª posição do código de barras;

5º campo

Composto pelo fator de vencimento com 4(quatro) caracteres e o valor do documento com 10(dez) caracteres, sem separadores e sem edição.

Entre cada campo deverá haver espaço equivalente a 2 (duas) posições, sendo a 1ª interpretada por um ponto (.) e a 2ª por um espaço em branco.





Obs.: Total da multiplicação = 28, portanto, para se obter o dígito deverá ser considerado um número múltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicação, que, neste caso, será "30". Portanto, efetua-se a seguinte subtração:


30 - 28 = 2 (dígito), portanto, a composição do primeiro campo será:

23790.03102

Nota: Todo o resultado da multiplicação, cujo total for maior ou igual a 10 (dez), deverá haver a soma dos dois números, conforme exemplos:

 $5 \times 2 = 10$, portanto, 1 + 0 = 1

 $8 \times 2 = 16$, portanto, 1 + 6 = 7



Exemplo (2º dígito):	1.1	0	0	3	1	7	7	2	0	0		
X	1	2 =	1	2	1	2	1	2 = 4	1	2 = 0		
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
	4	0	0	6	1	1+4	7	4	0	0	=	27
Total da multiplicação = :	27											
múltiplo de 10 (dez) = 30	, po	rtanto)									
30 - 27 = 3 (dígito), assin	n a	comp	osiç	ão d	o 2º	camp	o se	rá:				
40031.772003												
Exemplo (3º dígito):	2	8	0	0	9	5	2	7 2 =	9	0		
X	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
	2	1+6			9	1+0				0	=	35
Total da multiplicação = múltiplo de 10 (dez) =			nto	40 -	35 =	5 (dí	gito)	, assi	m a	comp	osiç	ão do 3º campo será:
28009.527905												
Desta forma, teremos a 23790, 03102 40031, 7	1777			33 1 C T 1 C)		

Confederação

© CRESOL Confederação	Manual da Externo Cobrança Bancária
ÁREA RESPONSÁVEL	Especificações Técnicas
Versão	2.0

Exemplo título de um beneficiário do sistema.

In the second se	co 🗜					100			Recibo do Pagador				
Beneficiário CONFEDERACA	O NACIONAL	DAS COOPI	ERATIVAS	Agê	Agência / Conta Nosso Número Vencimento 09/00000006362-5 09/10/2017								
Pagador ####################################	### linha santa lucia				CPF/CN Bairro:	IPJ:#	## ######						
Complemento:					UF: #	#							
CEP:	EP: #### ### Cidade						#####						
						10.7500		0639 62000.01580	0 2 7307000001				
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie Mo	eda REAL	Parcela	1/1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 175.				
		Nº do Documento		Espécie Doc.		RODALE	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)				
Data do Documento	02/10/2017		5628	(20)		DM	Não	02/10/2017	7				

23793.16108 90000.000639 62000.015800 2 73070000017500 – linha digitável gerado pelo sistema de cobrança já de forma correta.

2379273070000017500316109000000636200 – Representação numérica do código de barras já na forma correta. (Abaixo começo os cálculos de forma manual).

Obs: Para ter sucesso na busca de todas as informações que compõe a linha digitável temos que antes de tudo ter em mãos o código de barras em forma numérica. E basicamente somente depois de ter as informações do "campo livre" é que vamos conseguir montar a linha digitável.

Representação Numérica do código de barras por descobertas:


1° = 237 9 D 7307 0000017500 Campo Livre

2° = 237 9 D 7307 0000017500 3161090000000636200001580

3° = **237** 9 2 7307 0000017500 316109000000636200001580

Cada campo separado por espaços e cores diferentes representa uma informação:

Identificação do Banco | Código da Moeda | Digito Verificado do Código de barras | Fator de Vencimento | Valor | Campo Livre.



8 - MONTANDO LINHA DIGITÁVEL

Para montar a linha digitável precisamos ter em mãos o Campo Livre do código de barras:

Posição	Tamanho	Conteúdo					
20 a 23 4		Agência Beneficiária (Sem o digito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário). Informar agência da Confederação					
24 a 25	2	Modalidade Cobrança Interna					
26 a 36	11	Identificação do Documento - Número do Nosso Número (Sem digito verificador)					
37 a 43	7	Conta do Favorecido (Sem o digito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário). Considerar conta da					
44 a 44	1	Zero Confederação no Bradesco					

Montando o campo livre:

|3161|09|00000006362|0000158|0

(A cada separação por pipe "| " representa os campos descritos na foto acima) 3161090000000636200001580 — Na íntegra

Montando a linha digitável:

1º Campo

237931610D

D= 2 3 7 9 3 1 6 1 0

212121212

= 431+49611+210=32

Múltiplo de 10 maior ou igual ao resultado acima: 4*10 = 40 Subtração dos valores: 40-32 = 8

D=8

1º Campo da linha digitável com formatação: 23793.16108


2º Campo

900000063D

D = 9000000063

1212121212

 $= 9 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 6 \ 6 = 21$



Múltiplo de 10 maior ou igual ao valor do resultado acima: 3*10=30 subtração dos valores: 30-21=9

D=9

2º Campo da linha digitável com formatação: 90000.000639

3° Campo

6200001580D

D = 6200001580

1212121212

= 64000011+080=20

Múltiplo de 10 maior ou igual ao valor do resultado acima: 2*10=20 subtração dos valores: 20-20=0

D=0

3º Campo da linha digitavel com formatação: 62000.015800

4º Campo

O Cálculo d<mark>o</mark> digito verifica<mark>d</mark>o da linha digitável é complexo para fazer na mão, proceder conforme orientações do manual nas páginas 15 e 16.

$D=\frac{2}{2}$


5° Campo

73070000017500

7307 - Fator de Vencimento

0000017500 valor do título com 10 caracteres, acrescentar 0 a esquerda para compor o campo.

Juntando os 5 campos que montamos acima teremos a linha digitável do boleto: 23793.16108 **90000.000639 62000.015800 2 73070000017500**.



9 - IMPRESSÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

Obs.: '2 de 5 intercalado' significa que 5 barras definem um caractere, sendo que duas delas são barras largas; 'intercalado' significa que os espaços entre as barras têm significado, de maneira análoga as barras.

Para Impressão Laser

Após a montagem acima, criar a representação gráfica para a linha que contém os dados do código de barras ou utilizar a fonte adequada.

• Posição do código de barras na papeleta (conforme exemplo abaixo): O início da barra deve estar 0,5 cm da margem esquerda da folha;

O meio da barra deve estar a 12 mm do final da folha; Comprimento total igual a 103mm e altura igual a 13mm.

Obs.: Estas posições devem ser seguidas rigorosamente, pois são de fundamental importância para a leitura do código de barras.

10 - ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO DE COBRANÇA

Os Boletos deverão obedecer aos seguintes parâmetros, definidos pelo Bacen:

• (Número de vias ou partes - 2 (duas): Recibo do Pagador b) Ficha de Compensação.

Obs.: O recibo do pagador deverá conter o Valor do Documento, Nosso Número, Carteira, Agência/Código do Beneficiário e data do Vencimento.

- Gramatura do papel mínima de 50g/m2
- Dimensões
 - a) Ficha de Compensação: 95 a 104 mm X 170 a 216 mm
 - b) Recibo do Pagador: a critério do Banco

Manual da Confederação Cobrança Bancária ÁREA RESPONSÁVEL Produtos e Negócios Versão 2.0

- Cor da via/impressão
 - a) Fundo branco / impressão azul
 - b) Fundo branco / impressão preta
- Inserção dos dados do Banco/Linha Digitável na borda superior da Ficha de compensação.
 - Lado esquerdo deverá constar o nome do Banco; o número do Banco, acrescido do dígito verificador;
 - (O código do Banco deverá ser constituído com caracter de 5mm e traços ou fios de fe1,2mm)
 - Lado direito deverá constar a Linha Digitável As dimensões serão 3,5 a 4mm e traços ou fios de 0,3mm

