


Portal Sem Parar Empresas

DETALHAMENTO TÉCNICO DA INTEGRAÇÃO SEM PARAR EMPRESAS Versão 1.2



Termo de Confidencialidade

O leitor está ciente que este documento e seu conteúdo estão sujeitos à confidencialidade, não podendo seu conteúdo, total ou parcial, ser copiado, transcrito ou replicado sem a formal permissão por escrito da CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Controle de Versões							
Versão	Elaborado em	Descrição da Alteração	Elaborado por	Aprovado por			
1.0	22/07/2019	Versão Inicial	Equipe TI	NA			
1.1	03/03/2020	Inclusão do novo tipo de viagem RFC (Registro de Frete Contratante); Inclusão da estrutura DadosContratante ao serviço ManterViagem e DetalharViagem	Equipe TI	NA			
1.2	25/05/2020	Alteração na estrutura do ManterContratoAgregado e TarifasCIOT	Equipe TI	NA			



Pág.: 3 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

Versão 1.2

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS	6
2.2. Serviço de Autenticar Cliente	7
2.2.1. Descrição	7
2.2.2. Dados de Envio/Retorno	7
2.2.2.1 Dados de Envio	7
2.2.3. Regras de Utilização	8
2.3. Serviço para Manter Viagem	8
2.3.1. Descrição	9
2.3.2. Dados de Envio/Retorno	9
2.4. Serviço de Manter Motorista	14
2.4.1. Descrição	14
2.4.2. Dados de Envio/Retorno	14
2.5. Serviço de Manter Veículo	18
2.5.1. Descrição	18
2.5.2. Dados de Envio/Retorno	18
2.6. Serviço de Manter Transportador	23
2.6.1. Descrição	23
2.6.2. Dados de Envio/Retorno	23
2.7. Serviço de Consultar Rotas	30
2.7.1. Descrição	30
2.7.2. Dados de Envio/Retorno	30
2.8. Serviço de Detalhar Rota	32
2.8.1. Descrição	32
2.8.2. Dados de Envio/Retorno	32
2.9. Serviço de Consultar Viagens	37
2.9.1. Descrição	37
2.9.2. Dados de Envio/Retorno	37
2.10. Serviço de Consultar Tarifas	43
2.10.1. Descrição	43
2.10.2. Dados de Envio/Retorno	43
2.11.Serviço de Cancelar Viagem	47
2.11.1. Descrição	47
2.11.2. Dados de Envio/Retorno	47
2.12.Serviço de Retificar Viagem	49
2.12.1. Descrição	49
2.12.2. Dados de Envio/Retorno	49
2.13. Serviço de Detalhar Viagem	53
2.13.1. Descrição	53
2.13.2. Dados de Envio/Retorno	53
2.14. Serviço de Consultar Cláusulas	55



Pág.: 4 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

2.14.1.	Descrição	55
2.14.2.	Dados de Envio/Retorno	55
2.15.Servi	ço de Consultar Estabelecimentos	59
2.15.1.	Descrição	59
2.15.2.	Dados de Envio/Retorno	59
2.16.Servi	ço de Registrar Operação Viagem	62
2.16.1.	Descrição	62
2.16.2.	Dados de Envio/Retorno	62
2.17.Servi	ço de Manter Operação Viagem	68
2.17.1.	Descrição	68
2.17.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.18.Servi	ço de Consultar Local de Impressão	72
2.18.1.	Descrição	72
2.18.2.	Dados de Envio/Retorno	73
2.19.Servi	ço de Manter Contrato Agregado	76
2.19.1.	Descrição	76
2.19.2.	Dados de Envio/Retorno	76
2.20.Servi	ço de Encerrar Contrato Agregado	
2.20.1.	Descrição	78
2.20.2.	Dados de Envio/Retorno	78
2.21.Servi	ço de Consultar Contrato Agregado	79
2.21.1.	Descrição	79
2.21.2.	Dados de Envio/Retorno	79
2.22.Servi	ço de Certificado Viagem	82
2.22.1.	Descrição	82
2.22.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.23.Servi	ço de Consultar Registro Operação	
2.23.1.	Descrição	84
2.23.2.	Dados de Envio/Retorno	84
2.24.Servi	ço de Consultar Transportador ANTT	89
2.24.1.	Descrição	89
2.24.2.	Dados de Envio/Retorno	90
2.25.Servi	ço de Consultar Extrato Consolidado	91
2.25.1.	Descrição	91
2.25.2.	Dados de Envio/Retorno	
	ço de Consultar Extrato Detalhado	93
2.26.1.	Descrição	
2.26.2.	Dados de Envio/Retorno	94
2.27.Servi	ço de Gerar Boleto	95
2.27.1.	Descrição	95
2.27.2.	Dados de Envio/Retorno	95
2.28.Servi	ço de Consultar Boleto	97
2.28.1.	Descrição	
2.28.2.	Dados de Envio/Retorno	
2.29.Servi	ço de Encerrar Viagem	100





Pág.: 5 / 157

ProdutoDocumentoEspecificadorVersãoSEM PARAR FRETEManual de IntegraçãoTI/CGMP1.2

2.29.1.	Descrição	100
2.29.2.	Dados de Envio/Retorno	100
2.30.Ser	viço de Consultar Cartão	104
2.30.1.	Descrição	104
2.30.2.	Dados de Envio/Retorno	104
2.31.Ser	viço de Manter Rota	106
2.31.1.	Descrição	106
2.31.2.	Dados de Envio/Retorno	107
2.32.Ser	viço de Consultar Localidades	109
2.32.1.	Descrição	109
2.32.2.	Dados de Envio/Retorno	110
2.33.Ser	viço de Consultar Rotograma	112
2.33.1.	Descrição	112
2.33.2.	Dados de Envio/Retorno	112
2.34.Ser	viço de Consultar Tipo Carga ANTT	115
2.34.1.	Descrição	115
2.34.2.	Dados de Envio/Retorno	115
2.35.Tipo	os Padrões	117
2.35.1.	Descrição	117
2.35.2.	Dados	117
3 RFFF	RÊNCIA RÁPIDA – ENDERECOS EL ETRÔNICOS	157



SEM † Parar	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 6 / 157
Produto SEM PARAR FRETE	Documento Manual de Integração	Especificador TI/CGMP	Versão 1.2

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição e detalhamento das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre o sistema Sem Parar Empresas e os sistemas dos clientes que realizam operações de transporte.

Esclarecemos aos usuários deste manual (equipes de TI das empresas integrantes do projeto), que a legislação vigente, conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados no decorrer do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto.

2. Detalhamento dos Serviços

O detalhamento dos serviços tem por objetivo informar todos os campos que serão enviados na mensagem de envio e recebimento, bem como uma descrição, tipo de dado e se o mesmo é ou não obrigatório. Os campos **não** obrigatórios poderão passar a ser, dependendo da regra de negócio de cada serviço.

2.1. Abreviações Utilizadas no Cabeçalho dos Leiautes

	CampoRaiz					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CampoRaiz	Raiz	1-1	-	-	
2	Campo1	Е	1-1	Descrição do campo	S	

- a) coluna #: Código identificador do campo.
- b) **coluna Campo:** Identificador do nome do campo. Este nome é o mesmo nome que deve ser passado como uma tag do XML.
- c) **coluna Elemento (Elm):** Identifica o tipo do elemento que o campo corresponde no XML. Os valores possíveis são:
 - Raiz quando um campo é a raiz do XML. Os campos do tipo Raiz não possuem valores, apenas outros elementos:
 - A quando um campo representa um atributo do campo anterior;
 - *E* quando um campo representa um elemento.
- d) **coluna Pai**: Identifica o campo raiz ao qual o campo de valor pertence. Essa identificação se dá pelo Código identificador do campo.
- e) coluna Ocorrências (Ocor): Identifica, através de dois dígitos separados por um hífen, a obrigatoriedade do campo e o número de vezes que o mesmo pode aparecer no XML. O primeiro número representa o número mínimo de ocorrências do campo no leiaute, enquanto o segundo número representa o número máximo de ocorrências do campo no leiaute. Com isso, quando temos o exemplo 1-1, significa que a tag no XML correspondente ao campo do leiaute é obrigatória e deve aparecer apenas uma vez. Caso o primeiro dígito seja "0" (zero), indica que o campo é opcional. Caso o segundo dígito seja N, significa que ele não possui um número máximo de ocorrências, podendo ser passado no XML uma lista de tags que representam o campo.



SEM † PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 7 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

- f) **coluna Descrição/Observação:** Fornece uma breve descrição do campo do leiaute ou alguma observação importante que deve ser informada.
- g) **coluna Tipo:** Identifica o tipo do dado do valor que deve ser passado no XML. Os valores possíveis para esta coluna são:
 - S String quando o valor do campo é alfanumérico;
 - N Numeric quando o valor do campo é numérico, podendo representar tanto valores inteiros como valores decimais;
 - D-Date quando o valor do campo representa uma data completa, com dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e milesegundos.
 - B Bollean quando o valor do campo é booleano (true ou false).
 - U Url quando o valor do campo é uma URL.

2.2. Serviço de Autenticar Cliente

2.2.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes autenticarem suas aplicações para utilizarem os serviços disponíveis no sistema Sem Parar Empresas disponibilizados via Integração.

As regras de negócio


2.2.2. Dados de Envio/Retorno


2.2.2.1 Dados de Envio


1	Campo <u>AutenticarClienteResquest</u> <u>AutenticarClienteResponse</u>	Elm Raiz Raiz	Ocor 1-1 1-1	Descrição/Observação -	Tipo		
2	<u>AutenticarClienteResponse</u>	Raiz	1-1	-			
•			I.		-		
AutenticarCliente Mensagem de Requisição para Autenticar Cliente Mensagem de Requisição para Autenticar Mensagem de Requisição para Autenticar Cliente Mensagem de Requisição para Autenticar Cliente							

	AutenticarClienteRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdClienteRodocred	Е	1-1	Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N		
2	Loginintegracao	Е	1-1	Login do Usuário de Integração	S		
3	ChaveAutenticacao	Е	1-1	Senha de autenticação	S		









2.2.3. Regras de Utilização

Para utilizar o método de autenticação é necessário que o cliente contenha o serviço de integração ativo no Sem Parar Empresas, além de criar um usuário específico para a integração. Para isto basta acessar o portal Sem Parar Empresas e ir até o menu "Ferramentas >> Controle de Acesso >> Cadastro de Usuário" e cadastrar um usuário com perfil de "INTEGRAÇÃO".

O método de autenticação é utilizado para gerar o "token" que será solicitado em todos os outros métodos disponíveis no WebService. A validade do token é de 24hrs, portanto não é necessário obter o token para cada chamada subseqüente, quando o token perder a validade o sistema retornará como "token inválido", bastará fazer uma nova solicitação.

Ao efetuar a solicitação do *token* será necessário informar o seu ID no Sem Parar Empresas (para obter o ID basta acessar "*Cadastro* >> *Dados Cadastrais*" do menu, e o ID estará junto com o nome da empresa no lado direito da tela), o usuário de integração e senha do mesmo, caso as informações estejam corretas o sistema retornará o *token*.

Para o *response* das informações, o WebService retornará se a requisição foi executada com SUCESSO ou ERRO. Se houver um erro será informado o Tipo de Exceção, Código da Exceção e a Mensagem de Exceção.

2.3. Serviço para Manter Viagem



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Int	egração Sem Parar Empresas	Pág.: 9 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

2.3.1. Descrição

Este serviço permitirá realizar inclusão, alteração, cancelamento de viagens utilizando frota própria ou contratação de transportadores terceirizados, que serão tratados pelo sistema *Sem Parar Empresas* com as nomenclaturas Viagem Frota e Contrato de Frete respectivamente.

As operações de Contrato de Frete por "default" estarão gerando o CIOT, mesmo para operações que estejam utilizando transportadores ETC, não exigidos de geração de CIOT pela Resolução, e que não estejam utilizando meios de pagamentos de fretes eletrônicos disponibilizados pela Sem Parar Empresas.

Através de todos os cadastrados de operações de transportes estará disponível a compra de Vale Pedágio.

Estão habilitadas para utilização deste serviço as viagens do tipo:

- FRE Contrato de Frete: Viagem onde o meio de pagamento de frete utilizado é o Sem Parar Empresas, sendo possível efetuar a programação de viagem conforme tabela. Se necessário pode ser realizado o pedido de vale pedágio Sem Parar;
- VLP Viagem de Vale-Pedágio: Viagem exclusiva para a realização do pedido de vale pedágio Sem Parar. Para este tipo de viagem não é necessário informar os Envolvidos Transporte Viagem, Impostos Viagem, Dados Bancários, Documentos Viagem, Programação Viagem e Clausulas Viagem;
- AGR Viagem Agregado: Viagem que será vinculado ao Contrato Agregado que foi previamente cadastrado. Não é possível incluir uma viagem agregada sem que esteja um contrato agregado em andamento. Para viagens agregadas que possuírem clausula com regra de calculo será obrigatório o envio dos Dados da Viagem, Transportador, Veículo da Viagem, Motoristas da Viagem, Valores da Viagem, Impostos da Viagem, Programação de Operações e Clausula Viagem, caso contrário será obrigatório enviar apenas os Dados da Viagem, Transportador, Veículos Viagem e Motoristas da Viagem. Se a viagem for cadastrada sem as informações das operações da viagem, deverá ser utilizado o serviço de Manter Operação para adicionar, alterar e cancelar as operações.
- RDF Registro de Depósito de Frete: Viagem onde quem é responsável pelo pagamento do frete é o Contratante. É utilizada para registrar a viagem e gerar o CIOT e como serão feitos os depósitos na conta do transportador. Se necessário pode ser realizado o pedido de vale pedágio Sem Parar;
- RFC Registro de Frete Contratante: Viagem onde há uma transferência de responsabilidade na declaração do CIOT para uma Transportadora ETC (não equiparada) ou CTC. Basicamente é o modelo de viagem onde a Transportadora emite o CIOT para o contratante do frete (Embarcador).

Compra de vale pedágio com tarifa diferenciada: Em todos os tipos de viagem é possível efetuar a compra de vale pedágio com tarifa diferenciada para cada praça (diferença de quantidade de eixos), bem como não informar uma determinada praça de pedágio para a compra. Para isso é necessário que seja informado quais pontos de passagem devem realizar a compra de vale pedágio, e a sua quantidade de eixos. Caso não seja informada a quantidade de eixos o Sem Parar Empresas irá utilizar para a compra, a quantidade total informado nos veículos da viagem. Para não efetuar a compra de determinada praça de pedágio é necessário que seja informadas as Praças indicando o IdPraca e ComprarPedagio. Para consultar todos os pontos de passagem e praças de pedágio basta utilizar o serviço de "Detalhar Rota" (versão do serviço 1.01) que irá retornar todos os pontos de passagem e praças de pedágio que devem ser utilizados na compra de vale pedágio com tarifa diferenciado.

2.3.2. Dados de Envio/Retorno

Manter Viagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	ManterViagemRequest	Raiz	1-1	-	-	
2	<u>ManterViagemResponse</u>	Raiz	1-1	-	-	
	_	•		_	·	






Pág.: 10 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ManterViagemRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdentificaçãoIntegracao	Raiz	1-1	-	-			
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do cliente responsável pela operação.	N			
3	Operacao	E	1-1	Tipo de Operação a ser Realizada: INC = Inclusão ALT = Alteração EXC = Exclusão CAN = Cancelado	S			
4	TipoViagem	Е	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota RDF = Registro Depósito de Frete FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio RFC = Registro de Frete Contratante	0			
5	<u>DadosViagem</u>	Raiz	1-1	Dados principais da viagem.	-			
6	<u>DadosContratante</u>	Raiz	0-1	Dados do Contratante da Viagem	-			
7	Transportador	Raiz	0-1	Dados do transportador da viagem.	-			
8	<u>RotaViagem</u>	Raiz	0-1	Rota definida para viagem.	-			
9	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	1-N	Veículos relacionados a viagem.	-			
10	<u>ValePedagioViagem</u>	Raiz	0-1	Informações para compra de Vale Pedágio.	-			
11	<u>MotoristaViagem</u>	Raiz	1-N	Dados dos Motoristas na Viagem.	-			
12	EnvolvidosTransporteViage m	Raiz	0-1	Dados dos envolvidos do Transporte na Viagem: Remetente, Destinatário e Consignatário.	-			
13	<u>ValoresViagem</u>	Raiz	1-1	Valores financeiros relacionados à viagem.	-			
14	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-			
15	<u>DadosBancarios</u>	Raiz	0-1	Dados bancários do transportador.	-			
16	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Documentos Relacionados a uma determinada viagem.	-			
17	<u>ProgramacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Armazena as informações das operações da viagem.	-			
18	ClausulasViagem	Raiz	0-N	Dados das clausulas envolvidas no contrato de frete	-			
19	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias na emissão de CIOT	-			
20	<u>ListaCentroCusto</u>	Raiz	0-1	Lista de percentuais para rateio de Centro de Custo	-			





Pág.: 11 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2

RecargaCartaoViagem 0-1 Raiz Operação de recarga de cartão na viagem. _ ,rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoT. Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração rdc:IdClienteResponsavel type xs:int Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred ardo:EnvolvidosTransporteViag... type rdc:EnvolvidosTransporteVi... rdc:Operacao type rdc:TipoOperacaoType "rdc:ValoresViagem 🗗 ,rdc:ImpostosViagem ♀ rdc:TipoViagem type rdo:TipoViagemType rdc:DadosBancarios ⊕ rdc:DocumentosViagem ⊞ ,rdc:DadosViagem 🗗 ,rdc:ProgramacaoViagem 🖽 rdc:ClausulasViagem ⊕ 0..∞ ,rdc:RotaViagem ⊞ Dados das dausulas envolvidas na viagem ,rdc:TarifasCIOT rdc:VeiculosViagem ,rdc:ValePedagioViagem rdc:ValePedagioViagem type rdc:ValePedagioViagemType ,rdc:ListaCentroCusto 🗓 rdc:MotoristaViagem ManterViagemRequest ------ ,rdc:RecargaCartaoViagem ⊡ type rdc:MotoristaViagemType 0..∞ Mensagem de Requisição que Permite Incluir, Cancelar ou Alterar uma Deteminada Viacem

	ManterViagemResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração.	-		
2	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número de Viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	S		
3	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-		
4	<u>ListaPedidoValePedagio</u>	Raiz	0-1	Lista de Pedidos de Vale Pedágio DBT.	-		
5	ResumoFinanceiro	Raiz	1-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-		
6	SituacaoViagem	E	0-1	Situação da Viagem: ABE = Em Aberto AGE = Agendado AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado	S		
7	<u>DetalheProgramacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Armazena as informações das operações da viagem.	-		
8	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz		Tarifas obrigatórias na emissão de CIOT	-		
9	RecargaCargaoViagem	Raiz		Operação de recarga de cartão na viagem	-		
				<u> </u>			






Pág.: 12 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	DadosViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	NumeroViagem	Е	0-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S		
2	Embarque	E	0-1	Data e hora da data de embarque da viagem.	D		
3	PrevisaoEntrega	Е	0-1	Data e hora da data de previsão de entrega da viagem.	D		
4	<u>Foro</u>	Raiz	0-1	UF do foro do contrato de frete.	-		
5	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S		
6	DataVigencia	E	0-1	Data e hora da vigência da viagem.	D		
7	NumeroViagemContratacao	E	0-1	Nº da viagem que originou a viagem atual.	S		
8	CentrodeCusto	E	0-1	Código do Centro de Custo da viagem.	S		
9	Observação	Е	0-1	Observação da viagem.	S		





Pág.: 13 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2

10	GerarCIOT	E	0-1	Indicador de Geração de CIOT. Este campo deverá ser informado para Operação de Transporte de Contrato de Frete.	В
11	SemTransporteCarga	E	0-1	Indicador de Viagens sem Transporte de Carga.	В
12	QtdeViagens	Е	0-1	Para viagens do Tipo "AGR - Viagem Agregado" a quantidade de viagens deverá ser enviado.	N
13	CodigoTipoCarga	Е	0-1	Código do tio de carga a ser transportada.	S
14	<u>FreteRetorno</u>	Raiz	0-1	Definição de que uma viagem possui um Frete de Retorno.	-







Foro					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	Estado	Е	1-1	Estado do logradouro do endereço do foro	S
2	Cidade	E	1-1	Cidade do logradouro do endereço do foro	S



DadosViagem 🖨





2.4. Serviço de Manter Motorista

2.4.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes incluir, alterar e excluir motoristas próprios e dos seus transportadores via Integração.

2.4.2. Dados de Envio/Retorno

Manter Motorista						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>ManterMotoristaRequest</u>	Raiz	1-1		-	
2	<u>ManterMotoristaResponse</u>	Raiz	1-1		-	
	ManterMotorista Permite Inclusão, Alteração e Exclusão de Motoristas Messagem de Retorno das Operações Referentes ao Cadastro de Motorisra					

ManterMotoristaRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para a Utilização do Serviço de Integração	-	
2	Operacao	E	1-1	Tipo de Operação do serviço. INC - Inclusão; ALT - Anteração; CAN - Cancelamento; EXC - Exclusão	S	






Pág.: 15 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

3	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da itentificação do Cliente Sem Parar Empresas	N
4	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador	-
5	<u>Motorista</u>	Raiz	1-N	Dados do Motorista	-



ManterMotoristaResponse					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados pela integração	-
2	<u>Motoristas</u>	Raiz	1-N	Lista de Motoristas Cadastrados	-






Pág.: 16 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	Motorista						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	NomeMotorista	Е	0-1	Nome do Motorista	S		
2	Relacao	Е	0-1	Relação Comercial EMP - Empregado; COM - Contratado; AUT - Autônomo	S		
3	CPFMotorista	Е	1-1	CPF do Motorista	S		
4	<u>CNHMotorista</u>	Raiz	0-1	Dados do CNH do Motorista	-		
5	<u>Contato</u>	Raiz	0-1	Dados do Contato	-		
6	<u>Endereco</u>	Raiz	0-1	Dados do endereço	-		
7	DataNascimento	Е	0-1	Data de nascimento do motorista	D		
8	Identidade	Е	0-1	Número da carteira de identidade do motorista.	S		
9	OrgaoExpedidor	Е	0-1	Orgão Expedidor da carteira de identidade.	S		
10	Sexo	Е	0-1	Sexo do motorista: M = Masculino F = Feminino	S		
11	NumeroCartao	Е	0-1	Número do Cartão Sem Parar Empresas	S		
12	TipoCartao	Е	0-1	Tipo de cartão	S		
13	CodigoCentroCusto	Е	0-1	Código do centro de custo	S		
14	CodigoRegraAutorizacao	Е	0-1	Codigo da regra de autorização	N		
15	EmpresaResponsavelConsumi dor	Е	0-1	Empresa responsável pelo motorista.	N		
16	<u>ListaClassificacaoCombustiv</u> <u>el</u>	Raiz	0-1		-		
17	NomeMae	Е	0-1	Nome da Mãe	S		






Pág.: 17 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE


Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	Motoristas					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CPFMotorista	E	1-1	Campo armazena o CPF	S	
2	StatusRetorno	Е	1-1	Situação do retorno da Mensagem	S	
3	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante a execução do serviço	-	
4	SenhaAbastecimento	Е	0-1	Senha do motorista para abastecimento.	S	








2.5. Serviço de Manter Veículo

2.5.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes incluir, alterar e excluir veículos próprios e dos seus transportadores via Integração.

2.5.2. Dados de Envio/Retorno




ManterVeiculoRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 19 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	Operacao	E	1-1	Tipo de Operação do Serviço. INC = Inclusão; ALT = Alteração; CAN = Cancelamento; EXC = Exclusão.	S
3	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N
4	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador	-
5	<u>ListaVeiculos</u>	Raiz	0-1	Veículos Cadastrados	-
6	ListaVeiculosFrota	Raiz	0-1	Veículos Frota Cadastrados (OBSOLETO)	-



	Manter Veiculo Response								
	#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
Ī	1	RetornoMensagem	Raiz	1-1		-			
	2	Veiculos	Raiz	1-1	Lista de veículos	-			







Pág.: 20 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP





	Veiculo								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	TipoTransporteVeiculo	E	1-1	Identificação do Tipo de Transporte de Carga do Veículo. P = Transporte de Carga Própria; T = Transporte de Carga de Terceiros.	S				
2	RNTRC	E	0-1	RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem	S				
3	CNPJCPF	Е	0-1	CNPJ/CPF do proprietário do veículo. Só deve ser enviado.	S				
4	TipoVeiculo	Е	1-1	Tipo de Veículo esperado. 1 = Automóvel, Pickup ou Utilitário Leve; 2 = ônibus; 3 = Caminhão; 4 = Caminhão-trator; 5 = Semi-reboque; 6 = Reboque; 7 = Bitrem; 8 = Genérico.	Z				
5	QtdeEixos	Е	1-1	Quantidade de Eixos de 2 a 9.	S				





Pág.: 21 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

6	TipoRodagem	E	1-1	Tipo de Rodagem. S = Simples. D = Dupla.	s
7	PlacaVeiculo	E	1-1	Armazena a placa do veículo	S
8	UfPlacaVeiculo	E	1-1	UF da Placa do Veículo	S
9	NumeroFrotaVeiculo	E	0-1	Número da Frota do Veículo	S
10	TipoCombustivelVeiculo	E	1-1	Tipo de Combustível esperado. 1 = Diesel; 2 = Gasolina; 3 = Alcool; 4 = GNV; 5 = Flex.	N
11	CapacidadeTanqueVeiculo	Е	0-1	Capacidade do Tanque do Veículo	N
12	MediaConsumoVeiculo	E	0-1	Media em KM/Litro do Consumo do Veículo	N
13	Renavam	E	0-1	Número do Renavam	S
14	Cor	Е	0-1	Cor predominante do veículo. Lista de valores permidos: - AMARELA - AZUL - BEGE - BRANCA - CINZA - DOURADO - GRENA - LARANJA - MARRON - PRATA - PRETA - ROSA - ROXA - VERDE - VERMELHA - FANTASIA	S
15	CategoriaCRLV	E	0-1	Categoria do veículo no CRLV: 1 - Particular 2 - Aluguel 3 - Oficial 4 - Experiencia 5 - Aprendizagem 6 - Fabricante 7 - Chefe de Missao Diplomatica 8 - Corpo Consular 9 - Organismo Internacional 10 - Corpo Diplomatico 11 - Missao/ Reparticao/ Representacao Internacional 12 - Acordo de Cooperacao Internacional	N
16	CodigoFIPE	E	0-1	Codigo do veículo na tabela da FIPE.	S
17	TipoTransporteVeiculo	E	1-1	Identificação do Tipo de Transporte de Carga do Veículo. P = Transporte de Carga Própria; T = Transporte de Carga de Terceiros.	s
18	RNTRC	E	0-1	RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem	S
19	AltoDesempenho	E	0-1	Indica se o veículo é de alto desempenho: false – veículo não é de alto desempenho. true – veículo é de alto desempenho.	В







Pág.: 22 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	Veiculos								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	PlacaVeiculo	E	1-1	Armazena a Placa do Veículo	S				
2	SituacaoFrotaANTT	Е	0-1	Indicador de Situação do Veículo na ANTT	В				
3	StatusRetorno	Е	1-1	Situação de Retorno da Mensagem. SUCESSO ou ERRO	S				
4	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante a execução do Serviço	-				
		•	•	·	•				





2.6. Serviço de Manter Transportador

2.6.1. Descrição

O serviço que permitirá aos clientes incluir, alterar e excluir transportadores via Integração.

2.6.2. Dados de Envio/Retorno

	ManterTransportador										
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo						
1	<u>ManterTransportadorRequest</u>	Raiz	1-1		-						
2	<u>ManterTransportadorResponse</u>	Raiz	1-1		-						
			_ rc	lc:ManterTransportadorRequest							

	ManterTransportadorRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para utilização do serviço de integração	S			





Pág.: 24 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE


Documento

Manual de Integração

Especificador Versão TI/CGMP 1.2

2	Operacao	E	1-1	Tipo de Operação de serviço. INC = inclusão ALT = Alteração, CAN = Cancelamento, EXC = exclusão	S
3	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do cliente responsavél pela operação. OBS: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação Cliente Sem Parar Empresas	N
4	<u>ListaTransportador</u>	Raiz	1-1	-	-









Pág.: 25 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

	ListaTransportador								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	<u>DadosTransportador</u>	Raiz	1-N		-				
2	ValidaTransportadorANTT	Е	1-1	Indicador de validação do RNTRC do transportador na ANTT	В				
3	ValidaFrotaANTT	Е	1-1	Indicador de validação da frota do transportador na ANTT	В				
	rdc:ListaTransportad Lista de transportadores do contratante	or 🗗 🤆	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	type rdc:DadosTransportadorType 1∞ Dados Cadastrais do Transportador Frdc:ValidaTransportadorANTT type xs:boolean Indicador de Validação do RNTRC do Transportador na ANTT Frdc:ValidaFrotaANTT type xs:boolean Indicador de Validação da Frota do Transportador na ANTT					

	DadosTransportador								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	<u>Transportador</u>	Raiz	1-1	Dados do Transportador	-				
2	TipoTransportador	Е	1-1	Tipo de Transportador TAC = Caminhoneiro Autonomo ETC = Empresa de Transporte CTC = Cooperativa	S				
3	<u>Contato</u>	Raiz	0-1	Dados do Contato	-				
4	<u>Endereço</u>	Raiz	0-1	Dados do Endereço	-				
5	<u>Veiculo</u>	Raiz	0-N	Dados do Veiculo	-				
6	<u>Motorista</u>	Raiz	0-N	Dados do Motorista	-				
7	NumeroCartao	Е	0-1	Número Cartão Sem Parar Empresas	S				
8	TransportadorPF	Raiz	0-1	Dados complementares do Transportador TAC.	-				
9	<u>TransportadorPJ</u>	Raiz	0-1	Dados complementares do Transportador ETC ou CTC.	-				
		•							






Pág.: 26 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	TransportadorPF								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	DataNascimento	Е	1-1	Data de nascimento do Transportador	D				
2	Identidade	Е	1-1	Número da carteira de identidade do Transportador.	S				
3	OrgaoExpedidor	Е	1-1	Orgão Expedidor da carteira de identidade.	S				
4	PISPASEP	Е	0-1	Número do PIS/PASEP do Transportador	S				
5	Sexo	Е	0-1	Sexo do Transportador: M = Masculino F = Feminino	S				





Pág.: 27 / 157


Versão

1.2

Produto
SEM PARAR FRETE

6

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP



	TransportadorPJ									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	InscricaoMunicipal	E	1-1	Inscrição municipal do Transportador.	S					
2	InscricaoEstadual	Е	0-1	Inscrição estadual do Transportador.	S					
3	NomeReduzido	Е	0-1	Nome reduzido do Transportador.	S					
4	TipoAtividade	E	0-1	Atividade principal da empresa	S					
5	FormaConstituicao	E	0-1	Forma de constituição da empresa	S					
6	DataConstituicao	Е	0-1	Data de constituição da empresa	D					
		•	•		•					






Pág.: 28 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



TransportadorRetorno								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RNTRCTransportador	Е	1-1	RNTRC Transportador	S			
2	CNPJCPF	Е	1-1	CNPJ/CPF do Trnasportador	S			
3	SituacaoTransportadorANTT	Е	0-1	Indicador de Situação RNTRC na ANTT	В			
4	StatusRetorno	E	1-1	Situação do Retorno da Mensagem	S			
5	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante execução do serviço	-			
6	Veiculos	Raiz	0-N	Lista de Veículos do Transportador	-			
7	<u>Motoristas</u>	Raiz	0-N	Lista de Motorista Cadastrado	-			
8	Cartao	Raiz	0-1	Informação do cartão associado ao transportador	-			
9	AssociadoClienteRodocred	Е	0-1	Cliente associado.	В			
		•	1		•			






Pág.: 29 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE


Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	Cartao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	NumeroCartao	Е	1-1	Número do Cartão Sem Parar Empresas	S			
2	StatusRetorno	Е	1-1	Situação do Retorno da Mensagem	S			
3	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante execução do serviço	-			







2.7. Serviço de Consultar Rotas

2.7.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar rotas, previamente cadastradas, que serão utilizados no cadastro das viagens (item 2.3)

2.7.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarRotas									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	ConsultarRotasRequest	Raiz	1-1		-				
2	ConsultarRotasResponse	Raiz	1-1		-				
			Г	rdc:ConsultarRotasRequest					

	ConsultarRotasRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N			






Pág.: 31 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP





	ConsultarRotasResponse									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-					
2	<u>ListaRotas</u>	Raiz	1-1	Lista de Rotas Retornadas da Consulta	-					
	ConsultarRotasRes Mensagem de Retorno con do Cliente			Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:ListaRotas Lista de Rotas Retornadas na Consulta						

	FiltroConsultaRota							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	NomeRota	Е	0-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	S			
2	<u>OrigemRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Origem da Rota	-			
3	<u>DestinoRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Destino da Rota	-			









2.8. Serviço de Detalhar Rota

2.8.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar os estabelecimentos e praças de pedágios, previamente cadastradas, que serão utilizados no cadastro das viagens (item 2.3)

2.8.2. Dados de Envio/Retorno

	DetalharRota									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	<u>DetalharRotaRequest</u>	Raiz	1-1		-					
2	<u>DetalharRotaResponse</u>	Raiz	1-1		-					
	Permite Detalhar determinada Rota			Mensagem de Requisição para Detalhar Rota — rdc:DetalharRotaResponse Mensagem de Retorno para Detalhar Rota						



Pág.:

Versão

1.2

32 / 157



Pág.: 33 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

	DetalharRotaRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N			
3	CodigoRota	Е	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N			
	DetalharRotaReques: Mensagem de Requisição pa Detalhar Rota		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração Trdc:IdClienteResponsavel type xs:int Identificação do Cliente Responsável pela Operação, Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred Trdc:CodigoRota type xs:int Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS, Quando existir compra de Vale Pedágio esta tag é obrigatória				

DetalharRotaResponse								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-			
2	Rota	Raiz	0-1	Dados da Rota	-			
	DetalharRotaR Mensagem de Retor Detalhar Rota			Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:Rota □				





Pág.: 34 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

	Rota							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	CodigoRota	Е	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N			
2	NomeRota	Е	1-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	S			
3	DescricaoRota	E	0-1	Descrição da Rota	S			
4	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-			
5	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-			
6	DistanciaTotal	E	0-1	Distância total da Rota	N			
7	TempoTotal	E	0-1	Tempo total da Rota	N			
8	<u>ListaPontoPassagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Pontos de Passagem da Rota	-			
9	<u>ListaEstabelecimentosRota</u>	Raiz	0-1	Lista de Estabelecimentos da Rota	-			
10	<u>ListaPracasRota</u>	Raiz	0-1	Lista de Praças da Rota	-			
		•	•					




Pág.: 35 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ListaPontoPassagem									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	<u>PontoPassagem</u>	Raiz	1-N	Dados do Ponto de Passagem	-					
	rdc:ListaPontoP Lista de Pontos de Par Rota			1 Dados do Ponto de Passagem						






Pág.: 36 / 157


Produto SEM PARAR FRETE Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP


	ListaEstabelecimentoRota									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	<u>Estabelecimento</u>	Raiz	1-N	Dados do Estabelecimento	-					
	rdc:ListaEstabelecin	nentosR	ota 🗎	1 Dados do Estabelcimento						



PontoPassagem					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	Sequencia	E	1-1	Sequencia do Ponto de Passagem	N
2	UF	Е	1-1	UF do Ponto de Passagem	S
3	Localidade	Е	1-1	Localidade do Ponto de Passagem	S
4	TipoPontoPassagem	Е	1-1	Tipo de Ponto de Passagem: 1 = Balança; 2 = Cidade; 3 = Pedágio; 4 = Polícia; 5 = Posto de Serviço; 6 = Trecho; 7 = Carga / Descarga; 8 = Estação de Balsa; 9 = Divisa Estadual.	N
5	NomePontoPassagem	Е	1-1	Nome do Ponto de Passagem	S
6	IdPonto	Е	0-1	ID do Ponto de Passagem	N







2.9. Serviço de Consultar Viagens

2.9.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar viagens de um determinado cliente

2.9.2. Dados de Envio/Retorno







Pág.: 38 / 157

Versão

1.2

Produto SEM PARAR FRETE

Campo

ConsultarViagensRequest

ConsultarViagensResponse

#

1

2

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

Ocor

1-1


1-1

Elm

Raiz

Raiz

Descrição/Observação	Tipo
	-



	ConsultarViagensRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para utilização do serviço de integração	S			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do cliente responsavél pela operação. OBS: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação Cliente Sem Parar Empresas	N			
3	PeriodoEmbarque	Raiz	1-1	Período em que foi realizado o embarque da mercadoria	-			
4	<u>PeriodoEntrega</u>	Raiz	0-1	Período em que foi realizado a entrega da mercadoria	-			
5	RNTRC	Е	0-1	RNTRC do Proprietário do veículo	S			
6	NumeroViagem	Е	0-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	S			
7	CPFMotorista	E	0-1	Campo armazena motorista	S			
8	PlacaVeiculo	Е	0-1	Campo armazena placa do veículo	S			
9	<u>OrigemRota</u>	Raiz	0-1	Dados da Origem da Rota	-			
10	<u>DestinoRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Destino Rota	-			
11	<u>SituacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Situação da viagem que se deseja pesquisar	-			
12	DocumentoRef	Е	0-1	Número do documento de identificação da viagem para o contratante.	S			






Pág.: 39 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



ConsultarViagensResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	<u>ListaViagens</u>	Raiz	1-1	Lista de Viagem	-		
	ConsultarViage	ensResponse	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração				

Periodo Embarque							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	DataInicialEmbarque	Е	1-1		D		
2	DataFinalEmabrque	E	1-1-		D		






Pág.: 40 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



PeriodoEntrega PeriodoEntrega							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	DataInicialEntrega	E	1-1		D		
2	DataFinalEntrega	E	1-1		D		
Periodo Entrega Periodo de Datas de Entrega da Viagem Prodo: DataInicialEntrega type xs:dateTime							


SituacaoViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	EmAberto	Е	0-1		В	
2	Agenda	Е	0-1		В	
3	Programada	E	0-1		В	
4	EmAndamento	E	0-1		В	
5	Cancelada	Е	0-1		В	
6	Encerrada	E	0-1		В	
	•		•			



Pág.: 41 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



ListaViagens								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>Viagem</u>	Raiz	0-N	Dados da consulta de viagens	-			
	ListaViagens - rdc:Viagem + 0 Lista de Viagens Dados da Viagem							

Viagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	TipoViagem	E	1-1	Tipo Viagem FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem de Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S		
2	NumeroViagem	E	1-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	s		
3	CIOT	Raiz	0-1	Código Identificador de Operação de Transport	-		
4	PlacaVeiculo	Е	1-1	Campo Armazena a Placa do Veículo	S		





Pág.: 42 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

5	ListaNomeMotorista	E	1-N	Lista de nome de Motorista	S
6	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador	-
7	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-
8	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-
9	DataSituacaoViagem	E	1-1	Data da Situação da Viagem	D
10	SituacaoViagem	E	1-1	Situação da Viagem ABE = Em Aberto AGE = Agendado AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado.	S
11	PesoCarga	E	1-1	Peso Total da Carga	N
12	ValorFrete	Е	1-1	Valor do Frete Informado na Viagem	N
13	ValorDespesa	E	1-1	Valor de Despesa de Viagem de Frota Própria	N
14	ValorCombustivel	Е	1-1	Valor Financeiro referente ao total de combustível consumido na viagem	N
15	ValorPedagio	Е	1-1	Valor do Pedágio, Deve ser informado caso a compra não seja realizada pela Sem Parar	N





Pág.: 43 / 157


Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



2.10. Serviço de Consultar Tarifas

2.10.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar tarifas de pedágio para uma determinada rota de cliente para um eixo/rodagem específico.

2.10.2. Dados de Envio/Retorno





Pág.: 44 / 157

Versão

1.2

Produto
SEM PARAR FRETE

Campo

ConsultarTarifasRequest

ConsultarTarifasResponse

#

1

2

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

Elm

Raiz

Raiz

ConsultarTarif


Des

Ocor

1-1

1-1

fas	
scrição/Observação	Tipo



ConsultarTarifasRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>Identificacaointegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
2		_		Identificação do Cliente Responsável pela Operação.		
	IdClienteResponsavel	E	0-1	Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N	
3	CodigoRota	E	1-1	Código Identifiador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas. Obs:Quando existir compra de Vale Pedágio esta tag é obrigatória	N	
4	QtdeEixos	E	1-1	Quantidade de eixos de 2 à 9	S	
5	TipoRodagem	Е	1-1	S - Simples D - Dupla	S	
6	<u>Pracas</u>	Raiz	0-1		-	
7	MeioPagamentoValePedagio	Е	0-1	Lista de meios de pagamento disponíveis para a compra de Vale Pedágio. 1 - Cupom 3 - Cartão VVP 4 - Vale Pedágio Auto Expresso 5 - Vale Pedágio Terceiro	N	






Pág.: 45 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ConsultarTarifasResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	<u>ListaTarifas</u>	Raiz	1-1	Dados referentes às Tarifas encontradas de acordo com os parâmetros informados	-		






Pág.: 46 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	Pracas							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdPraca	Е	0-1	Identificação da Praça de pedágio.	N			
2	IdPracaAuxiliar	Е	0-1	Identificação Auxiliar da Praça de pedágio.	S			
	rdc:Prac	as ⊡ 0∞)=	type xs:integer Identificação da Praça de Pedágio rdc:IDPracaAuxiliar type xs:string Identificação Auxiliar da Praça de Vale Pedágio				

ListaTarifas						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	QtdeCupons	Е	0-1	Quantidade de Cupons correspondente ao número de praças de pedágio existentes na rota desejada	N	
2	ValorTarifaPedagio	Е	1-1	Valor total das tarifas de pedágio	N	
3	CodigoRota	Е	0-1	Código identificador da Rota na base de dados do Sem Parar Empresas.	N	
4	<u>Praca</u>	Raiz			-	
5	QtdeEixos	Е		Quantidade de eixos de 2 a 9.	N	
6	TipoRodagem	Е		Tipo de Rodagem: S – Simples D – Dupla	S	






Pág.: 47 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



2.11. Serviço de Cancelar Viagem

2.11.1. Descrição

Mensagem que permitirá cancelar uma determinada viagem.

2.11.2. Dados de Envio/Retorno

CancelarViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CancelarViagemRequest	Raiz	1-1		-		
2	CancelarViagemResponse	Raiz	1-1		-		
				rdc:CancelarViagemRequest 🖨			





Pág.: 48 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP


	CancelarViagemRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N		
3	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	N		
4	MotivoCancelamento	Е	0-1	Motivo do Cancelamento e Retificação do CIOT	S		



	CancelarViagemResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>RetornoMensagem</u>	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S			
2	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	N			
3	SituacaoViagem	Е	0-1	Situação da Viagem ABE = Em Aberto AGE = Agendado	S			



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integração Sem Parar Empresas			
Produto	Documento	Especificador	Versão	
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2	



2.12. Serviço de Retificar Viagem

2.12.1. Descrição

Mensagem que permitirá retificar uma determinada viagem. A retificação de viagem tem por objetivo corrigir ou modificar uma determinada viagem que já tenha sido gerado o CIOT, onde não há a necessidade de cancelamento da mesma. Somente alguns dados da viagem podem ser retificados, são eles: Data do Embarque, Previsão de Entrega, Data de Vigência, Peso da Carga, Veículos da Viagem, Documentos da Viagem, Motoristas da Viagem, CEP Origem/Destino, Distância Percorrida e Código do Tipo de Carga. A retificação de todos os dados permitidos tem um prazo máximo de 24hrs após a emissão do CIOT, após este prazo é permitida a mudança apenas dos veículos da viagem.

As informações retificadas são enviadas também para a ANTT, a fim de corrigi-las no CIOT.

2.12.2. Dados de Envio/Retorno

Retificar Viagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RetificarViagemRequest	Raiz	1-1		-	
2	RetificarViagemResponse	Raiz	1-1		-	






Pág.: 50 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	RetificarViagemRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar	N		
3	NumeroViagem	E	1-1	Empresas Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	N		
4	Embarque	E	0-1	Data e hora do embarque da viagem.	D		
5	PrevisaoEntrega	E	0-1	Data e hora da previsão de entrega da viagem	D		
6	DataVigencia	Е	0-1	Data da vigencia do contrato de frete	D		
7	CentrodeCusto	E	0-1	Código do Centro de Custo da viagem.	S		
8	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	0-N	Veículos relacionados a viagem	-		
9	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de documentos relacionados a uma determinada viagem	-		
10	<u>MotoristaViagem</u>	Raiz	0-N	Dados dos Motoristas na viagem	-		
11	<u>ValoresViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros relacionados à viagem.	-		
12	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-		
13	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	0-N	Armazena as informações das operações da viagem.	-		
14	Observacao	E	0-1	Observação da viagem.	S		
15	InformacoesPagamento	E	0-1	Informações extras sobre o pagamento.	S		
16	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tafiras dos CIOT	-		
17	CEPOrigem	E	0-1	CEP de origem da viagem	S		
18	CEPDestino	E	0-1	CEP de destino da viagem	S		
19	DistanciaPercorrida	Е	0-1	Distância percorrida na viagem	N		
20	CodigoTipoCarga	E	0-1	Código do tipo de carga da viagem	S		






Pág.: 51 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	RetificarViagemResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S			
2	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	N			
3	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-			
4	SituacaoViagem	Е	0-1	Situação da Viagem ABE = Em Aberto AGE = Agendado AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado.	S			
5	<u>TransportadorRetorno</u>	Raiz	1-1	Lista de Transportadores Cadastrados	-			
6	<u>Veiculos</u>	Raiz	0-N	Lista de Veículos do Transportador	-			
7	<u>ResumoFinanceiro</u>	Raiz	0-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-			
8	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias na emissão do CIOT	-			






Pág.: 52 / 157


Produto SEM PARAR FRETE


Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



TransportadorRetorno						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RNTRCTransportador	E	1-1	RNTRC Transportador	S	
2	CNPJCPF	Е	1-1	CNPJ/CPF do Trnasportador	S	
3	SituacaoTransportadorANTT	Е	0-1	Indicador de Situação RNTRC na ANTT	В	
4	StatusRetorno	Е	1-1	Situação do Retorno da Mensagem	S	
5	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante execução do serviço	-	








2.13. Serviço de Detalhar Viagem

2.13.1. Descrição

Mensagem que permitirá detalhar uma determinada viagem que esteja cadastrada para o cliente informado na mensagem.

2.13.2. Dados de Envio/Retorno



	DetalharViagemRequest					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	






Pág.: 54 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração


Especificador TI/CGMP





		Detalha	arViagen	nResponse	
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-
2	TipoViagem	E	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S
3	<u>DadosViagem</u>	Raiz	1-1	Dados principais da viagem.	-
4	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-
5	<u>DadosContratante</u>	Raiz	0-1	Dados do Contratante da Viagem	-
6	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do transportador da viagem.	-
7	<u>RotaViagem</u>	Raiz	0-1	Rota definida para viagem.	-
8	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	1-N	Veículos relacionados a viagem.	-
9	<u>ValePedagioViagem</u>	Raiz	0-1	Informações para compra de Vale Pedágio.	-
10	<u>ListaPedidoValePedagio</u>	Raiz	0-1	Lista de pedidos de Vale Pedágio informado quando é solicitado a compra de mais de uma vez para a mesma roda.	-
11	<u>MotoristaViagem</u>	Raiz	1-N	Dados dos Motoristas na Viagem.	-





12	<u>EnvolvidosTransporteViagem</u>	Raiz	0-1	Dados dos envolvidos do Transporte na Viagem: Remetente, Destinatário e Consignatário.	-
13	<u>ValoresViagem</u>	Raiz	1-1	Valores financeiros relacionados à viagem.	-
14	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-
15	<u>DadosBancarios</u>	Raiz	0-1	Dados bancários do transportador.	-
16	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Documentos Relacionados a uma determinada viagem.	-
17	<u>DetalharProgramacaoViagem</u>	Raiz	0-1	Armazena as informações das operações da viagem.	-
18	ClausulasViagem	Raiz	0-N	Dados das clausulas envolvidas no contrato de frete	-
	DetalharViagemResponse Mersagem de Retorno que Permite Detalhar uma Deteminada Viagem	Informaçõe Mensagera i Disponibiliza Trdo:Tipo de Viar FRE-Contrat FRO-Visagera AGR-Visagera A	TipoViage gem to de Frete no Depósito de la ricacionada no Depósito de la ricacionada no Agregado Pedegio losViagem ipeis da Viagem ipeis da	rete rete rete pados dos MotoristaViagem type rdc:MotoristaViagemType pados dos Motoristas na Viagem type rdc:Envolvidos TransporteViagem type rdc:Envolvidos Transportevi pados dos envolvidos do Transporte na Viagem: Remetente, Destinatário e Consignatário. rdc:Valores Viagem Valores financeiros relacionados à viagem. rdc:DadosBancarios rdc:DadosBancarios rdc:DadosBancarios transportador rdc:DocumentosViagem Lista de documentos relacionados a uma determinada viagem. rdc:DetalheProgramacaoViagem transportador rdc:ClausulasViagem adégio informado ra de mais de Dados das clausulas envolvidas	

2.14. Serviço de Consultar Cláusulas

2.14.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar cláusulas que estejam cadastradas para um determinado cliente.

2.14.2. Dados de Envio/Retorno





Pág.: 56 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

vador Versão 1.2

ConsultarClausula								
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação							
1	ConsultarClausulaRequest	Raiz	1-1		-			
2	ConsultarClausulaResponse	Raiz	1-1		-			
	Permite Consultar as Clausulas cadastradas para o Cliente	<u> </u>		Mensagem de Requisição consultar as Clausulas cadastradas para o Cliente rdc:ConsultarClausulasResponse Mensagem de Retorno consultar as Clausulas cadastradas para o Cliente				

ConsultarClausulaRequest								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração.	-			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas.	N			
3	TipoViagem	E	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S			
4	CodigoClausula	Е	0-1	Código da Cláusula	S			
5	DescricaoClausula	Е	0-1	Descrição da Clausula	S			
6	PossuiRegraCalculo	Е	0-1	Consultar regras que contenham calculo: S - Sim N - Não	S			
7	CodigoRegraCalculo	Е	0-1	Código do tipo de regra da calculo da clásula: DPR - Desconto Proporcional DQE - Desconto sobre quebra excedente DQI - Desconto de quebra integral PCT - Pagamento sobre carga excedente com tolerância DVI - Desconto por Valor Informado DAQ - Desconto de Avaria por Quantidade	S			






Pág.: 57 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



ConsultarClausulaResponse									
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação								
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração.					
2	<u>ListaClausulas</u>	Raiz	1-1	-	-				
	ConsultarClausula Mensagem de Retorno co Clausulas cadastradas par	nsultar as	<u>-</u>	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:ListaClausulas					





Pág.: 58 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE


Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

	ListaClausulas								
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação			Tipo					
1	Clausulas	Raiz	-	Dados das cláusulas envolvidas na viagem.	-				
	rdc:Lista	Clausula	•	0∞ Dados das clausulas envolvidas na viagem					

	Clausulas							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	TipoViagem	E	1-1	Tipo de Viagem: FRE = Contrato de Frete FRO = Viagem Frota FRA = Viagem Fracionada AGR = Viagem Agregado VLP = Viagem Pedágio	S			
2	CodigoClausula	Е	0-1	Código da Cláusula	S			
3	DescricaoClausula	Е	0-1	Descrição da Clausula	S			
4	PossuiRegraCalculo	Е	0-1	Consultar regras que contenham calculo: S - Sim N - Não	S			
5	CodigoRegraCalculo	Е	0-1	Código do tipo de regra da calculo da clásula: DPR - Desconto Proporcional DQE - Desconto sobre quebra excedente DQI - Desconto de quebra integral PCT - Pagamento sobre carga excedente com tolerância DVI - Desconto por Valor Informado DAQ - Desconto de Avaria por Quantidade	S			
6	DescricaoRegraCalculo	Е	0-1	Descrição da regra de cálculo da cláusula	S			







2.15. Serviço de Consultar Estabelecimentos

2.15.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar estabelecimentos de uma Rota que estejam cadastradas para um determinado cliente.

2.15.2. Dados de Envio/Retorno

	ConsultarEstabelecimento								
#	# Campo Elm Ocor Descrição/Observação								
1	ConsultarEstabelecimentoRequest	Raiz	1-1		-				
2	ConsultarEstabelecimentoResponse	Raiz	1-1		-				



Pág.:


59 / 157



Pág.: 60 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	ConsultarEstabelecimentoRequest								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração.	-				
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas.	N				
3	CodigoRota	Е	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas.	N				
4	CNPJEstabelecimento	Е	0-1	CNPJ do Estabelecimento no Sem Parar Empresas	S				
5	NomeEstabelecimento	Е	0-1	Nome do Estabelecimento no Sem Parar Empresas.	S				
6	Cidade	Е	0-1	Cidade do logradouro do endereço.	S				
7	UF	Е	0-1	Estado do logradouro do endereço	S				






Pág.: 61 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração


Especificador TI/CGMP




	ConsultarEstabelecimentoResponse									
#	Campo Elm Ocor Descrição/Obser		Descrição/Observação	Tipo						
1	<u>RetornoMensagem</u>	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração.	-					
2	ListaEstabelecimentos	Lista de Estabelecimentos retornados na								
	ConsultarEstabelecime Mensagem de Retorno da consu Estabelecimento de uma Rota		<u>-</u>	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:ListaEstabelecimentos Lista de Estabelecimentos retornados na consulta.						

	ListaEstabelecimentos							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>Estabelecimentos</u>	Raiz	0-N		-			







Estabelecimentos							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IDEstabelecimento	E	1-1	Identificação do Estabelecimento no Sem Parar Empresas.	N		
2	CNPJEstabelecimento	Е	1-1	CNPJ do Estabelecimento	S		
3	NomeEstabelecimento	E	1-1	Nome do Estabelecimento	S		
4	Cidade	Е	1-1	Cidade do logradouro do endereço.	S		
5	UF	Е	1-1	Estado do logradouro do endereço	S		
6	Bandeira	E	0-1	Bandeira do Estabelecimento	S		
	Estabelecii Dados de retorr de Estabeldmer	no da Consulta		type rdc:CNPJType length 14			

2.16. Serviço de Registrar Operação Viagem

2.16.1. Descrição

Mensagem que permitirá registrar as operações de uma viagem onde haja uma programação para a Filial da empresa.

2.16.2. Dados de Envio/Retorno





Mensagem de Retorno de Registro de

campo será obrigatório para Operações de

Alteração e Cancelamento.

Operação de Viagem

Pág.: 63 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE


NumeroViagem

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

Versão 1.2


S

	RegistrarOperacaoViagem								
#	Campo Elm Ocor Descrição/Observação								
1	RegistrarOperacaoViagemRequest	Raiz	1-1		-				
2	RegistrarOperacaoViagemResponse	Raiz	1-1		-				
	RegistrarOperacaoViagem Mensagem de Registro de Operação de Viagem)=-	Mensa Opera	RegistrarOperacaoViagemR gem de Requisição que permite Registrar ção de Viagem RegistrarOperacaoViagemR					



1-1

Ε



RegistrarOperacaoViagemResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	NumeroViagem	E	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	s		
3	RegistroOperacaoRetorno	Raiz	1-N	Operações da Viagem que serão registradas.	-		






Pág.: 64 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	RegistroOperacaoViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem	N		
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem. ADF = Adiantamento de frete EDL = Entrega de Documento EDS = Entrega de Documento com Liberação de Saldo EDP = Entrega de Documento com Pesagem ESP = Entrega de Doc. com Pesagem e Lib. de Saldo LSF = Liberação de Saldo de Frete MOV = Monitoramento Veículo DIA = Diária CUS = Custos na Viagem PES = Peso Final de Carga EDQ = Entrega de Documento com Qtde. Carga EQS = Entrega Doc. com Qtde. e Lib. de Saldo QCE = Quantidade de Carga Entregue LSD = Liberação de Saldo de Frete com Desconto EDV = Entrega Doc. e Lib. de Saldo com Desc.	S		
3	<u>EventoOperacao</u>	Raiz	1-1	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-		
4	NumeroCartao	E	0-1	Número do Cartão Sem Parar Empresas	N		
5	CPFMotorista	E	1-1	CPF do Motorista	S		
6	IDEstabelecimento	E	0-1	Identificação do Estabelecimento no Sem Parar Empresas	N		
7	IDFilial	Е	0-1	Identificação da Empresa da Filial no Sem Parar Empresas.	N		
8	<u>DocumentosRequeridos</u>	Raiz	0-1	Lista de Documentos requeridos na entrega.	-		
9	PesoCarga	E	0-1	Peso total da carga.	N		
10	UnidadeMedidaPeso	Е	0-1	Unidade de Medida do Peso da Carga	S		





Pág.: 65 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

11	Odometro	Е	0-1	Odômetro do Veículo	N
12	ObservacaoRegistro	E	0-1	Observação referente ao registro de evento	S
	RegistroOperacaoViagem	type Identify Vagen Type derive Códlogo operac progra ADF - DEP - L Frete MOV - DEP - L Frete Type derive length Campo Trdc: type	CodigoOp xs:st edBy restri Identificador o 30 selecionado identificador o 30 selecionado identificador o 30 selecionado intrega de Doc ceração de Sal Monitoramento Depósito do Fri ido pelo Clienti EventoOpe a Eventos das O resporte. is per envisado n 30 selecionado redo naxLen 18 n [0-5 co da Cartão Ro CPFMotori redo: C edBy restri i 11 varmazena o C IDEstabele xs:int lazção do Estat lazção do	racao ring otion o tipo de opara a em. Identificação da Empresa da Filial no Rodocred Ido de Veículo tete Veículo tete Veículo tete Tracao Interest e em. Identificação da Empresa da Filial no Rodocred Veículo tete Veículo tete Veículo tete Identificação da Empresa da Filial no Rodocred Iusta de documentos requeridos na entrega Frac:PesoCarga type xs:decimal derivedBy restriction Veículo Type xs:string derivedBy restriction Veres decimal derivedBy restriction Veres decimal derivedBy restriction Ocâmetro do Veículo Frac:ObservacaoRegistro type xs:string derivedBy restriction	

	DocumentosRequeridos								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	CodigoDocumento	E	1-1	Código identificador do documento padrão utilizado na viagem. CTE = Conhecimento DAC = Doc. Auxiliar Conhecimento DES = Despacho de Transporte MAN = Manifesto NFF = Nota Fiscal	S				
2	NumeroDocumento	Е	0-1	Número do Documento da Viagem.	S				
3	CodigoAuxiliar	Е	0-1	Código auxiliar de identificação do numero do documento.	S				
4	DocumentoRequerido	Е	1-1	Identificador de documento requerido na entrega (true/false).	В				






Pág.: 66 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Especificador TI/CGMP

Versão

1.2



	RegistroOperacaoRetorno							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem	N			
2	CodigoOperacao	Е	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem. ADF = Adiantamento de frete EDL = Entrega de Documento EDS = Entrega de Documento com Liberação de Saldo EDP = Entrega de Documento com Pesagem ESP = Entrega de Doc. com Pesagem e Lib. de Saldo LSF = Liberação de Saldo de Frete MOV = Monitoramento Veículo DIA = Diária CUS = Custos na Viagem PES = Peso Final de Carga	O			



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 67 / 157
Produto	Documento Manual do Integração	Especificador	Versão

SEM PA	ARAR FRETE Manual de Integra	ação		TI/CGMP	1.2
3				EDQ = Entrega de Documento com Qtde. Carga EQS = Entrega Doc. com Qtde. e Lib. de Saldo QCE = Quantidade de Carga Entregue LSD = Liberação de Saldo de Frete com Desconto EDV = Entrega Doc. e Lib. de Saldo com Desc. Lista de Eventos das Operações de	
4	EventoOperacao	Raiz	0-1	Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas. Código de Autorização do Registro de	- N
5	CodigoAutorizacao	E	1-1	Operação. Situação de Retorno de Mensagem.	N S
6	StatusRetorno		0-1	SUCÉSSO ou ERRO. Exceção encontrada durante a execução do	-
	Excecao	Raiz	0-1	serviço.	
	RegistroOperaci Informações de Reto de Operação da Viage	rno de Registro	•	Transporte Transporte	




SEM † Parar	Detalhamento Técnico da Integração Sem Parar Empresas		
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

2.17. Serviço de Manter Operação Viagem

2.17.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar, incluir, alterar e cancelar uma ou mais operações de uma determinada viagem de um cliente.

2.17.2. Dados de Envio/Retorno



	ManterOperacaoViagemRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N			
3	Operacao	E	0-1	Tipo de Operação a ser Realizada: INC = Inclusão ALT = Alteração EXC = Exclusão CAN = Cancelado COM = Consultar	S			
4	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S			
5	<u>ValoresViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros relacionados a viagem.	-			
6	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-			
7	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	0-N	Operações da Viagem	-			
8	<u>DocumentosViagem</u>	Raiz	0-1	Lista de documentos relacionados a uma determinada viagem.	-			
			•		•			






Pág.: 69 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-
2	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S
3	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-
4	ResumoFinanceiro	Raiz	0-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-
5	OperacaoViagemRetorno	Raiz	0-N	Informações da Operação da viagem.	-






Pág.: 70 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	Operacao Viagem Retorno Company Compan							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem.	N			
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem. (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S			
3	CondicaoLiberacaoOperacao	E	1-1	Condição de Liberação de Operação da Viagem: DAD = Data Programada EST = No Estabelecimento FIL = Na fila da empresa LIB = Na Liberação da Viagem	S			
4	DataOperacao	Е	0-1	Data e hora da realização do Evento.	D			
5	LocalRealizacao	E	0-1	Local da realização da Operação da Viagem: QER = Qualquer Estabelecimento da Rota QFL = Qualquer Filial da Empresa RED = Qualquer Estabelecimento da Rede Credenciada FIL = Na Filial da Empresa EST = No Estabelecimento	w			
6	<u>Estabelecimento</u>	Raiz	0-1	Dados do Estabelecimento para Execução da Operação de Viagem.	-			
7	<u>FilialEmpresa</u>	Raiz	0-1	Dados da Filial da Empresa para Execução da Operação de Viagem.	-			
8	<u>EventoOperacaoRetorno</u>	Raiz	0-N	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-			
9	SituacaoOperacaoViagem	Е	1-1	Situação da Operação de Transporte: BLO = Bloqueado LIB = Liberado	S			





Pág.: 71 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração


Especificador TI/CGMP

				CAN = Cancelado REG = Registrado	
10	StatusRetorno	Е	0-1	Situação de Retorno de Mensagem. SUCESSO ou ERRO.	S
11	Excecao	Raiz	0-1	Exceção encontrada durante a execução do serviço	-



EventoOperacaoRetorno								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IDEventoOperacaoViagem	E	1-1	Identificação da Operação do Evento da Viagem.	N			
2	CodigoEventoOperacao	E	1-1	Código do Evento da Operação: (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de	s			
3	ValorEvento	E	0-1	integração). Valor programado em reais para o evento da operação.	N			





4	QuantidadeEvento	Е	0-1	Quantidade de litros para abastecimento ou Quantidade de Parcelas de Depósito.	N
5	Combustivel	Е	0-1	Nome do combustível para abastecimento.	S
6	DataEvento	E	0-1	Data e hora para a realização do evento	D
7	ValorTaxaEventoOperacaoVia gem	E	1-1	Valor da taxa da operação da viagem.	N
8	SituacaoEventoOperacaoViag em	E	1-1	Situação do Evento da Operação de Transporte: BLO = Bloqueado LIB = Liberado CAN = Cancelado REG = Registrado	S
9	ObservacaoEvento	Е	0-1	Observação do Evento da Operação	S
Viager rdc: type deriv leng: Códigc DEP-R Cliento PAR-P RED-R TAD-T Despe TRF-T Frete TSF-T: rdc: type valor para o rdc: type Usta de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas type type			podigo Ever xs:strir By restric 3 Evento da Optro de Depós elas do Depós stro de Entres sferência Adi sferência de S	peração Ito do Frete pelo ito do Peração do Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito do Frete pelo ito do Peração da Viagem ito	Vi


2.18. Serviço de Consultar Local de Impressão

2.18.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar local de impressão do vale pedágio em toda a rede Sem Parar Empresas.



Observação do Evento da Operação



2.18.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarLocaisImpressao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ConsultarLocaisImpressaoRequest	Raiz	1-1		-		
2	ConsultarLocaisImpressaoResponse	Raiz	1-1		-		
ConsultarLocalImpressao Permite Consultar os Locais de Impressão de Vale Pedágio Mensagem de Requisição da consulta dos Locais de Impressão Mensagem de Retorno com os Locais de Impressão							

	ConsultarLocaisImpressaoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração.	-			
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas.	N			
3	NomeEstabelecimento	Е	0-1	Nome do Estabelecimento no Sem Parar Empresas.	S			
4	Cidade	Е	0-1	Cidade do logradouro do endereço.	S			
5	UF	Е	0-1	Estado do logradouro do endereço	S			






Pág.: 74 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ConsultarLocaisImpressaoResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração.	-			
2	ListaLocaisImpressao	Raiz	1-1	Lista de Locais de Impressao retornados na consulta.	-			
Consulta. Consultar. ConsultarLocalimpressaoResp Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração Mensagem de Retorno com os Locais de Impressão Lista de Estabelecimentos retornados na consulta.								

ListaLocaisImpressao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>LocaisImpressao</u>	Raiz	0-1		-		






Pág.: 75 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



0	LocaisImpressao								
Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tip					
1 IDEstabelecimento	E	1-1	Identificação do Estabelecimento no Sem Parar Empresas.	s					
2 NomeEstabelecimento	Е	1-1	Nome do Estabelecimento	S					
3 EnderecoImpressao	Е	1-1	Endereço do local de impressão	S					
4 HorarioFuncionamento	Е	1-1	Horário de Funcionamento do Local de Impressão.						
5 Cidade	E	1-1	Cidade do logradouro do endereço.	S					
6 UF	E	1-1	Estado do logradouro do endereço	S					
7 TipoLocalImpressao	Е	0-1	Tipo de local de impressão	S					
rde:Loca	aisImpressao 白 d 0∞		type xs:string Nome do Estabelecimento Frdc:Enderecolmpressao type xs:string Endereço do Local de impressão Frdc:HorarioFuncionamento type xs:string Horário de Funcionamento do Local de Impressão Frdc:Cidade type rdc:LocalidadeType min/maxLen 0 60 Cidade do logradouro do endereço						



SEM † Parar	Detalhamento Técnico da Integração Sem Parar Empresas		Pág.: 76 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

2.19. Serviço de Manter Contrato Agregado

2.19.1. Descrição

Mensagem que permitirá incluir um Contrato Agregado (TAC-Agregado) para a geração do CIOT junto a ANTT.

2.19.2. Dados de Envio/Retorno

ManterContratoAgregado							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>ManterContratoAgregadoRequest</u>	Raiz	1-1		-		
2	<u>ManterContratoAgregadoResponse</u>	Raiz	1-1		-		
	ManterContratoAgregado Mensagem que Permite Incluir, Alberar e Cancelar os Contratos Agregados		Mens Alter Mens	::ManterContratoAgregadoRe sagem de Requisição que Permite Incluir, ar e Cancelar o Contrato Agregado ::ManterContratoAgregadoRe sagem de Retorno da Inclusão, Alteração ncelamento do Contrato Agregado			

	ManterContratoAgregadoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente	N			
				do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas				
3	Operacao	Е	1-1	Tipo da Operação ser Realizada: INC - Inclusão ALT - Alteração EXC - Exclusão CAN - Cancelado	S			
4	DataVigencia	Е	1-1	Data de Vigencia do contrato agregado.	D			
5	<u>Transportador</u>	Raiz	1-1	Dados do Transportador da Viagem	-			
6	NumeroContrato	Е	0-1	Identificação do número do Contrato Agregado no Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx). Só será enviado nas operações de ALT e CAN.	s			
7	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	s			
8	MotivoCancelamento	Е	0-1	Motivo do Cancelamento do Contrato Agregado	S			
9	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	0-N	Veículos que irão compor o contrato de frete agregado.	-			
10	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias no CIOT	-			




SEM 1
PARAR

Pág.: 77 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

versão 1.2



ManterContratoAgregadoResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	<u>ContratoAgregado</u>	Raiz	1-1	Informações do Contrato Agregado Cadastrado.	-		
3	<u>TarifasCIOT</u>	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias no CIOT	-		
	ManterContratoAgre Mensagem de Retorno da Inc Cancelamento do Contrato A	clusão, Alteração e		Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração , rdo:ContratoAgregado type rdo:ContratoAgregadoType Dados do Contrato Agregado , rdo:TarifasCIOT type rdo:TarifasCIOTType Tarifas Obrigatórias na Emissão de			




SEM † Parar	Detalhamento Técnico da Integração Sem Parar Empresas		Pág.: 78 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

2.20. Serviço de Encerrar Contrato Agregado

2.20.1. Descrição

Mensagem que permitirá encerrar um determinado contrato agregado.

2.20.2. Dados de Envio/Retorno



EncerrarContratoAgregadoRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-	
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N	
3	NumeroContrato	E	0-1	Identificação do número do Contrato Agregado no Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx). Só será enviado nas operações de ALT, EXC e CAN.	S	





Pág.: 79 / 157


Produto **SEM PARAR FRETE**

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2





2.21. Serviço de Consultar Contrato Agregado

2.21.1. Descrição

Mensagem que permitirá consultar os contratos de agregados que estão cadastrados no Sem Parar Empresas.

2.21.2. Dados de Envio/Retorno





Pág.: 80 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

ConsultarContratoAgregado						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	ConsultarContratoAgregadoRequest	Raiz	1-1		-	
2	<u>ConsultarContratoAgregadoResponse</u>	Raiz	1-1		-	
ConsultarContratoAgregado Mensagem de Requisição que Permite Consultar os Contratos Agregados Mensagem que Permite Consultar os Contratos Agregados Mensagem de Retorno que Permite Consultar os Contratos Agregados						

ConsultarContratoAgregadoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para utilização do serviço de integração	s		
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do cliente responsavél pela operação. OBS: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação Cliente Sem Parar Empresas	N		
3	<u>PeriodoDeclaracao</u>	Raiz	0-1	Período em que foi realizado a declaração do contrato de frete agregado.	-		
4	<u>VigenciaContrato</u>	Raiz	0-1	Período de vigências do contrato de frete agregado.	-		
5	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador da Viagem	-		
6	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S		
7	NumeroContrato	Е	0-1	Identificação do número do Contrato Agregado no Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx).	S		
8	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-		
9	ListaSituacoes	Raiz	0-1	Lista de situações	-		






Pág.: 81 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Manual de Integração


Especificador TI/CGMP




ConsultarContratoAgregadoResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S		
2	<u>ContratoAgregado</u>	Raiz	1-N	Lista de Contrato Agregados	-		
	ConsultarContratoAgrega Mensagem de Retorno que Permit os Contratos Agregados		-	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:ContratoAgregado type rdc:ContratoAgregadoType 1∞ Dados do Contrato Agregado			


PeriodoDeclaracao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	DataInicial	Е	1-1	Data Inicial	D		
2	DataFinal	E	1-1	Data Final	D		
	_			·			







VigenciaContrato							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Datalnicial	E	1-1	Data Inicial	D		
2	DataInicial	Е	1-1	Data Inicial	D		
	Vigencia0 Tipo Vigencia	contratoType =		rdc:DataInicial type xs:dateTime rdc:DataFinal type xs:dateTime			




2.22. Serviço de Certificado Viagem

2.22.1. Descrição

Serviço que permitirá obter URL para imprimir o Certificado da Viagem via PDF diretamente na Integração.





2.22.2. Dados de Envio/Retorno

CertificadoViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CertificadoViagemRequest						
2	CertificadoViagemResponse						
	Mensagem Disponibilizada para gerar o Certificado de uma Viagem	-		Mensagem de Requisição do Certificado da Viagem rdc:CertificadoViagemResponse Mensagem de Retorno do Certificado da			

	CertificadoViagemRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>Identificacaointegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N		
3	NumeroViagem	Е	0-1	Identificação do número da Viagem no Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx).	S		
	CertificadoViagemRequ Mensagem de Requisição do Ce da Viagem			rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoType Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração rdc:IdClienteResponsavel type xs:int Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred rdc:NumeroViagem type xs:string Identificação do Número da Viagem Rodocred (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 84 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2


CertificadoViagemResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S		
2	LinkCertificado	Е	1-1	URL que emitirá o Certificado a Viagem em PDF.	U		
	CertificadoViagemi Mensagem de Retorno do Viagem			Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:LinkCertificado type xs:anyURI			

2.23. Serviço de Consultar Registro Operação

2.23.1. Descrição

Serviço que permitirá obter as informações de uma ou mais operações que foram registradas em uma determinada data. Serão retornados no máximo 50 registros por requisição, e se possuir mais que a quantidade máxima deverá ser utilizada a tag de "InicioRegistros" para retornar o restante das operações.

2.23.2. Dados de Envio/Retorno



ConsultarRegistroOperacaoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação.	N		







Pág.: 85 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

ricador Versão 1.2





	ConsultarRegistroOperacaoResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S			
2	QtdeTotalRegistros	E	1-1	Quantidade total de registros das operações na data inticada.	N			
3	QtdeRegistros	E	1-1	Quantidade de registros retornados na requisição. Max. 50	N			
4	<u>ListaRegistroOperacao</u>	Raiz	1-1	Lista dos registros das operações de viagens	-			
		•	•		•			




Pág.: 86 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



ListaRegistroOperacao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RegistroViagemRetorno	Raiz	0-N	Lista dos registros das operações de viagens	-		
	· rdc:ListaRegistroOpe	eracao 🖃		rdc:RegistroViagemRetorno ⊞ 0∞ Informações de Registro das Operações das Viagens			

	RegistroViagemRetorno							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	NumeroViagem	Е	1-1	Identificação do número da Viagem no Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx).	S			
2	DocumentoRef	Е	1-1	Número do documento de identificação da viagem para o contratante.	S			
3	ResumoFinanceiro	Raiz	1-1	Resumo dos valores financeiros da viagem.	-			
4	<u>OperacaoRetorno</u>	Raiz	1-N	Registro das Operações realizadas desta viagem.	-			
			•	·	•			






Pág.: 87 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	OperacaoRetorno						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IDOperacaoViagem	Е	1-1	Identificação da Operação da Viagem.	N		
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem. ADF = Adiantamento de frete EDL = Entrega de Documento EDS = Entrega de Documento com Liberação de Saldo EDP = Entrega de Documento com Pesagem ESP = Entrega de Doc. com Pesagem e Lib. de Saldo LSF = Liberação de Saldo de Frete MOV = Monitoramento Veículo DIA = Diária CUS = Custos na Viagem PES = Peso Final de Carga EDQ = Entrega de Documento com Qtde. Carga EQS = Entrega Doc. com Qtde. e Lib. de Saldo QCE = Quantidade de Carga Entregue LSD = Liberação de Saldo de Frete com Desconto EDV = Entrega Doc. e Lib. de Saldo com Desc.	S		
3	CondicaoLiberacaoOperacao	E	1-1	Condição de Liberação de Operação da Viagem: DAD = Data Programada EST = No Estabelecimento FIL = Na fila da empresa LIB = Na Liberação da Viagem	S		
4	DataOperacao	Е	0-1	Data e hora da realização do Evento.	D		
5	LocalRealizacao	Е	0-1	Local da realização da Operação da Viagem: QER = Qualquer Estabelecimento da Rota QFL = Qualquer Filial da Empresa	S		





Pág.: 88 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

•				RED = Qualquer Estabelecimento da Rede	
				Credenciada	
				FIL = Na Filial da Empresa	
				EST = No Estabelecimento	
6	Estabelecimento	Raiz	0-1	Dados do Estabelecimento para Execução da Operação de Viagem.	-
7	<u>FilialEmpresa</u>	Raiz	0-1	Dados da Filial da Empresa para Execução da Operação de Viagem.	-
8	<u>EventoOperacaoRetorno</u>	Raiz	0-N	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-
9	PesoCargaEntregue	Е	0-1	Peso da carga que foi entregue no registro da operação.	N
10	UnidadeMedidaPeso	E	0-1	Unidade de Medida do peso da carga entregue.	S
11	Odometro	Е	0-1	Odometro que foi registrado na operação.	N
12	<u>DocumentosRequeridos</u>	Raiz	0-1	Lista de documentos requeridos na entrega.	-
13	SituacaoOperacaoViagem	Е	1-1	Situação da Operação de Transporte: BLO = Bloqueado LIB = Liberado CAN = Cancelado REG = Registrado	S





Pág.: 89 / 157


Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



2.24. Serviço de Consultar Transportador ANTT

2.24.1. Descrição


Serviço que permitirá consultar a situação de um determinado transportador na ANTT. Será possível verificar se o mesmo está com a situação ativo, a data de vencimento do RNTRC e se o mesmo é equiparado a Lei da Conta Frete.



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 90 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2


2.24.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarTransportadorANTT							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ConsultarTransportadorANTTRequest	Raiz	1-1		-		
2	<u>ConsultarTransportadorANTTResponse</u>	Raiz	1-1		-		
	Permite consultar a situação de um Transportador na ANTT		rdc:Co	m de Requisição para Consultar tador ANTT ONSUltarTransportadorAntt m de Retorno com a Consulta do tador na ANTT			



ConsultarTransportadorANTTResponse							
#	Campo	Elm	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S		





2	Transportador	Raiz	1-1	Dados do Transportador.	-
3	SituacaoTransportadorAntt	Е	0-1	Situação do Transportador na ANTT, será retornado se o transportador estiver ATIVO ou INATIVO na ANTT.	S
4	DataValidadeRNTRC	Е	0-1	Data de Validade do RNTRC do Transportador.	D
5	TipoTransportador	E	0-1	Tipo do Transportador consultado: TAC - Caminhoneiro Autônomo ETC - Empresa de Transporte CTC - Cooperativa de Transporte	S
6	EquiparadoTAC	Е	0-1	Transportador é equiparado ou não a Lei da conta Frete.	В
	ConsultarTransportado Mersagem de Retorno com a Co Transportador na ANTT			Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	

2.25. Serviço de Consultar Extrato Consolidado

2.25.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar o extrato consolidado da conta Sem Parar Empresas do cliente.

2.25.2. Dados de Envio/Retorno

	ConsultarExtratoConsolidado						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ConsultarExtratoConsolidadoRequest	Raiz	1-1		-		
2	ConsultarExtratoConsolidadoResponse	Raiz	1-1		-		






Pág.: 92 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



ConsultarExtratoConsolidadoRequest							
# Campo E			Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N		
3	<u>PeriodoExtrato</u>	Raiz	1-1	Periodo do Extrato do Cliente	-		
	ConsultarExtratoConsoli Mensagem de Requisição que Pe Consultar o Extrato Consolidado.		-	type rdc:IdentificacaoIntegracaoType Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração ☐ rdc:IdClienteResponsavel type xs:int Identificação do Cliente Responsável pela Operação, Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred			

	ConsultarExtratoConsolidadoResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S			
2	SaldoAtual	Е	1-1	Saldo na conta Sem Parar Empresas do Cliente no momento da consulta	N			
3	Comprometimento	Raiz	0-1	Detalhe dos Limites de Comprometimento dos valores.	-			
4	<u>ListaExtrato</u>	Raiz	1-1	Lista dos lançamentos no Extrato do Cliente	-			
5	DataSituacaoExtrato	Е	1-1	Data e hora da consulta do extrato.	D			






Pág.: 93 / 157


Produto **SEM PARAR FRETE**

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2






2.26. Serviço de Consultar Extrato Detalhado

2.26.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar o extrato detalhado da conta Sem Parar Empresas de um determinado cliente em uma data.





Manual de Integração


Pág.: 94 / 157

Especificador Versão TI/CGMP 1.2


2.26.2. Dados de Envio/Retorno

SEM PARAR FRETE

	ConsultarExtratoDetalhado						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ConsultarExtratoDetalhadoRequest	Raiz	1-1		-		
2	ConsultarExtratoDetalhadoResponse	Raiz	1-1		-		



ConsultarExtratoDetalhadoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>Identificacaointegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N		
3	DataExtrato	Е	1-1	Data para o extrato detalhado do cliente.	D		
	, rdc:ldentificacaoIntegracao						








Pág.: 95 / 157

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

Versão 1.2



2.27. Serviço de Gerar Boleto

2.27.1. Descrição

Serviço que permitirá obter o código de barras e URL para imprimir o Boleto do Sem Parar Empresas via PDF diretamente na Integração.

2.27.2. Dados de Envio/Retorno

GerarBoleto							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	GerarBoletoRequest	Raiz	1-1		-		
2	GerarBoletoResponse	Raiz	1-1		-		
	GerarBoleto Mensagem Disponibiliz: para Geração de boleto			Mensagem de Requisição da geração de Boletos rdc:GerarBoletoResponse Mensagem de Resposta da geração de boletos			






Pág.: 96 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração


Especificador TI/CGMP



	GerarBoletoResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S			
2	NossoNumero	Е	1-1	Identificação do nosso número do boleto.	Ν			
3	CodigoBarra	Е	1-1	Numeração do código de barras do boleto.	S			
4	LinkBoleto	Е	1-1	Link para a impressão do boleto gerado.	U			



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 97 / 157
Produto SEM PARAR FRETE	Documento Manual de Integração	Especificador TI/CGMP	Versão 1.2




2.28. Serviço de Consultar Boleto

2.28.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar os boletos gerados em um determinado período.


2.28.2. Dados de Envio/Retorno




ConsultarBoletoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		



SEM ↑ PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	gração Sem Parar Empresas	Pág.: 98 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2






PeriodoEmissao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		




SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 99 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2


1	DataInicial	Е	1-1	Data inicial da emissão dos boletos Sem Parar Empresas.	D
2	DataFinal	Е	1-1	Data final da emissão dos boletos Sem Parar Empresas.	D
	PeriodoEmi Tipo periodo Er		<u>.</u>	rdc:DataInicial type xs:dateTime rdc:DataFinal type xs:dateTime	



	Boleto								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	DataEmissao	Е	1-1	Data de emissão do boleto Sem Parar Empresas.	D				
2	DataVencimento	Е	1-1	Data de vencimento do boleto Sem Parar Empresas.	D				
3	DataPagamento	Е	0-1	Data de pagamento do boleto Sem Parar Empresas.	D				
4	NossoNumero	Е	1-1	Identificação do nosso número do boleto.	N				
5	ValorBoleto	Е	1-1	Valor do boleto Sem Parar Empresas.	N				
6	LinkBoleto	E	1-1	Link para a impressão do boleto gerado.	U				
7	CodigoBarra	Е	1-1	Numeração do código de barras do boleto.	S				







2.29. Serviço de Encerrar Viagem

2.29.1. Descrição

Serviço que permitirá encerrar uma determinada viagem, não será permitida nenhuma alteração na viagem. Somente será possível efetuar o encerramento da viagem caso esteja configurado nos parâmetros de viagem para "NÃO" encerrar a viagem que estiver com todas as operações de viagem. Para configurar basta acessar o portal Sem Parar Empresas e efetuar a alteração pelo menu Home >> Ferramentas >> Preferências e Configurações >> Parâmetros Viagem.

2.29.2. Dados de Envio/Retorno

EncerrarViagem						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	<u>EncerrarViagemRequest</u>	Raiz	1-1		-	
2	<u>EncerrarViagemResponse</u>	Raiz	1-1		-	






Pág.: 101 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	EncerrarViagemRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	Identificacaointegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N			
3	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S			
4	<u>ValoresViagemEncerrar</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros relacionados a viagem e peso da carga.	-			
5	<u>ImpostosViagem</u>	Raiz	0-1	Valores financeiros de impostos relacionados a viagem.	-			
6	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	0-N	Operações da Viagem	-			
7	InformacoesPagamento	E	0-1	Informações extras sobre o pagamento.	S			
8	TarifasCIOT	Raiz	0-1	Tarifas obrigatórias no CIOT	-			




Pág.: 102 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	EncerrarViagemResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	S			
2	NumeroViagem	Е	1-1	Número da Viagem Formato: x.xxx.x Este campo será obrigatório para Operações de Alteração e Cancelamento.	S			
3	SituacaoViagem	Е	0-1	Situação da Viagem: ABE = Em Aberto AGE = Agendado AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado	S			






Pág.: 103 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento


Manual de Integração


Especificador TI/CGMP



	ValoresViagemEncerrar							
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação								
1	ValorDespesas	Е	0-1	Valor de Despesas de Viagem de Frota Própria.	N			
2	ValorFrete	Е	0-1	Valor do frete informado na viagem.	N			
3	ValorCombustivel	Е	0-1	Valor financeiro referente ao total de combustível consumido na viagem.	N			
4	PesoCarga	Е	0-1	Peso total da carga.	N			
5	UnidadeMedidaPeso	E	0-1	Unidade de Medida de Peso da Carga.	S			







2.30. Serviço de Consultar Cartão

2.30.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar a titularidade de um determinado cartão Sem Parar Empresas.

2.30.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarCartao							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	ConsultarCartaoRequest	Raiz	1-1		-		
2	ConsultarCartaoResponse	Raiz	1-1		-		
ConsultarCartao Mensagem para Consultar Cartão Mensagem de Requisição da Consulta de Boletos Mensagem de Resposta da Consulta de Mensagem de Resposta da Consulta de Boletos							





Pág.: 105 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

ConsultarCartaoRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-		
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N		
3	NumeroCartao	Е	1-1	Número do Cartão Sem Parar Empresas.	S		
	ConsultarCartaoReque Mensagem de Requisição da Consulta de Cartão	st 🖵 (rdc:IdentificacaoIntegracao type rdc:IdentificacaoIntegracaoType Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração rdc:IdClienteResponsavel type xs:int Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Rodocred rdc:NumeroCartao type rdc:NumeroCartaoType min/maxLen 16 16 pattern [0-9]+ Número da Cartão Rodocred			

ConsultarCartaoResponse								
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação								
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-			
2	<u>DadosCartao</u>	Raiz	0-1	Informações sobre o cartão consultado.	-			
ConsultarCartaoResponse Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração Mensagem de Resposta da Consulta de Cartão rdc:RetornoMensagem Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:DadosCartao								

DadosCartao						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 106 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

1	CNPJCPF	Е	1-1	CNPJ/CPF do proprietário do cartão Sem Parar Empresas.	S
2	RNTRC	Е	0-1	RNTRC do proprietário do cartão Sem Parar Empresas.	S
3	NomePortador	Е	1-1	Nome do proprietário do cartão Sem Parar Empresas.	s
4	SituacaoCartao	E	1-1	Situação do cartão Sem Parar Empresas: ATI - Ativo INA - Inativo BLO - Bloqueado	S
5	TipoCartao	Е	1-1	Tipo de cartão Sem Parar Empresas: CRF - Cartão Sem Parar Frota CRP - Cartão Sem Parar Frete	S
	rdc:DadosCart	tao 🖨		type rdc:CNPJCPF type min/maxLen 11 14 Campo armazena o CNPJ ou CPF rdc:RNTRC type rdc:RNTRCType min/maxLen 8 9 pattern [0-9]{9} [0-9]{8} RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem rdc:NomePortador type xs:string Nome do Portador do Cartão rdc:SituacaoCartao type xs:string derivedBy restriction Situação do Cartão: ATI - Ativo INA - Inativo BLO - Bloqueado rdc:TipoCartao type rdc:TipoCartao	

2.31. Serviço de Manter Rota

2.31.1. Descrição

Serviço que permitirá cadastrar e excluir rotas cadastradas no Sem Parar Empresas.



SEM † PARAR	Detalhamento Técnico da Integração Sem Parar Empresas		Pág.: 107 / 157
Produto SEM PARAR FRETE	Documento Manual de Integração	Especificador TI/CGMP	Versão 1.2

2.31.2. Dados de Envio/Retorno

Manter Rota Manter Rota							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>ManterRotaRequest</u>	Raiz	1-1		-		
2	<u>ManterRotaResponse</u>	Raiz	1-1		-		
ManterRota Permite Cadastrar Rota para o Cliente Mensagem de Requisição para Cadastro de Rota Permite Cadastrar Rota para o Cliente Mensagem de Retorno com Cadastro da Rota do Cliente							

	ManterRotaRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>IdentificacaoIntegracao</u>	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	IdClienteResponsavel	E	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N			
3	Operacao	E	1-1	Tipo de operação: INC - inclusão EXC - Exclusão	s			
4	CodigoRota	E	0-1	Código Identificador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N			
5	NomeRota	Е	0-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	S			
6	DescricaoRota	Е	0-1	Descrição da rota para o cadastro.	S			
7	CodigoCentroCusto	Е	0-1	Código do centro de custo.	S			
8	ResolucaoCidades	Е	0-1	Tipo de Resolução de Cidades para roteirização: 1 - Apenas cidades escolhidas (default) 2 - Apenas cidades à beira da rodovia 3 - Apenas cidades muito próximas a rodovia 4 - Apenas cidades próximas a rodovia 5 - Todas as cidades	N			
9	<u>OrigemRota</u>	Raiz	0-1	Dados de Origem da Rota	-			







Pág.: 108 / 157

Produto [SEM PARAR FRETE | I

Documento Especificador TI/CGMP

lor Versão 1.2









Pág.: 109 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



2.32. Serviço de Consultar Localidades

2.32.1. Descrição


Serviço que permitirá consultar as localidades cadastradas no Sem Parar Empresas. As localidades que poderão ser consultadas são: Cidades, Vilas e Pontos de Referência.



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Inte	gração Sem Parar Empresas	Pág.: 110 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

2.32.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarLocalidades						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	ConsultarLocalidadesRequest	Raiz	1-1		-	
2	ConsultarLocalidadesResponse	Raiz	1-1		-	
	ConsultarLocalidades Permite consultar localidades		Mensagem Localidades	de Requisição para Consultar		







Pág.: 111 / 157

Produto SEM PARAR FRETE


Documento

Manual de Integração

Mensagem de Retorno para a Consulta de Localidades Especificador TI/CGMP


rdc:ListaLocalidades 🕀


ConsultarLocalidadesResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	<u>ListaLocalidades</u>	Raiz	0-1	Lista de localidades	-		
	2 <u>ListaLocalidades</u> Raiz 0-1 Lista de localidades - rdc:RetornoMensagem Informações Padrões das Mensagens dos Serviços						



	Localidades						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CodigoLocalidade	Е	1-1	Código da localidade cadastrado no Sem Parar Empresas.	N		
2	Localidade	Е	1-1	Descrição da Localidade	S		
3	UF	E	1-1	UF da Lodalidade.	S		
4	Latitude	E	1-1	Latitude da Localidade	S		
5	Longitude	E	1-1	Longitude da Localidade	S		
6	CodigoIBGELocalidade	Е	0-1	Código do IBGE da localidade	N		
7	CEP	E	1-1	CEP da localidade	S		
		•	•	•	•		







2.33. Serviço de Consultar Rotograma

2.33.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar o rotrograma de uma rota sem a necessidade cadastrar no Sem Parar Empresas.

2.33.2. Dados de Envio/Retorno

ConsultarRotograma					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	ConsultarRotogramaRequest	Raiz	1-1		-
2	ConsultarRotogramaResponse	Raiz	1-1		-






Pág.: 113 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ConsultarRotogramaRequest							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-			
2	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-			
3	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-			
4	ResolucaoCidades	E	1-1	Tipo de Resolução de Cidades para roteirização: 1 - Apenas cidades escolhidas (default) 2 - Apenas cidades à beira da rodovia 3 - Apenas cidades muito próximas a rodovia 4 - Apenas cidades próximas a rodovia	N			
5	<u>ListaPontosIntermediarios</u>	Raiz	0-1	5 - Todas as cidades Lista de pontos intermediário.	-			
	ConsultarRotogramaRed Mensagem de Requisição para o O Rotograma			Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração prode: OrigemRota Dados de Origem da Rota Prode: Resolucao Cidades type xs: int derived By restriction default 1 pattern [1-8](1) Tipo de Resolução de Cidades para roteirização: 1 - Apenas cidades escolhidas 2 - Apenas cidades muito próximas a rodovia 3 - Apenas cidades muito próximas a rodovia 4 - Apenas cidades próximas a				





Pág.: 114 / 157


Produto SEM PARAR FRETE

Documento


Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

ConsultarRotogramaResponse						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-	
2	<u>Rota</u>	Raiz	0-1	Dados da Rota	-	
				rdc:RetornoMensagem		




	Rota						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-		
2	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-		
3	DistanciaTotal	Е	0-1	Distância total da Rota	N		
4	TempoTotal	Е	0-1	Tempo total da Rota	N		
5	<u>ListaEstabelecimentoRota</u>	Raiz	0-1	Lista de Estabelecimentos do Rotograma	-		
6	<u>ListaPracasRota</u>	Raiz	0-1	Lista de Praças de Pedagio do Rotograma	-		





SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 115 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

	ListaEstabelecimentoRota							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>Estabelecimento</u>	Raiz	1-N	Lista de estabelecimentos na rota	-			
	rdc:ListaEstabeleci	mentosR	ota ⊟—(ndc:Estabelecimento 1∞ Dados do Estabelcimento				




2.34. Serviço de Consultar Tipo Carga ANTT

2.34.1. Descrição

Serviço que permitirá consultar o rotrograma de uma rota sem a necessidade cadastrar no Sem Parar Empresas.

2.34.2. Dados de Envio/Retorno



ConsultarTipoCargaANTTRequest						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	





Pág.: 116 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP


1	IdentificacaoIntegracao	Raiz	1-1	Identificação do Cliente para Utilização do Serviço de Integração	-
2	IdClienteResponsavel	Е	0-1	Identificação do Cliente Responsável pela Operação. Obs.: Só será obrigatório caso seja diferente do da Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N




ConsultarTipoCargaANTTResponse							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	RetornoMensagem	Raiz	1-1	Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração	-		
2	ListaTipoCargaANTT	Raiz	0-N	Lista de tipos de carga transportada.	-		
ConsultarTipoCargaAnttRespon Mensagem de Resposta da Consulta de Tipo de Carga na ANTT Trdc:RetornoMensagem Informações Padrões das Mensagens dos Serviços Disponibilizados para Integração rdc:ListaTipoCargaAntt type rdc:ListaTipoCargaAnttType							

ListaTipoCargaANTT					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoTipoCarga	E	1-1	Código do tipo de carga a ser transportada.	S
2	DescricaoTipoCarga	Е	1-1	Descrição do tipo de carga a ser transportada.	S








2.35. Tipos Padrões

2.35.1. Descrição

São elementos comuns a vários serviços do Sem Parar Empresas.

2.35.2. **Dados**



IdentificacaoIntegracao





Pág.: 118 / 157


Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IdClienteRodocred	Е	1-1	Identificação do Cliente Sem Parar Empresas	N
2	TokenAutenticacao	E	1-1	Token de Autenticação no Sistema	S
3	NumeroTransacao	Е	0-1	Número de Controle da Transação do Sistema do Integrador	S
4	VersaoServico	Е	1-1	Versão do Serviço	S



	Excecao					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	TipoExcecao	E	1-1	Tipo de Exceção: - AUTORIZACAO - VALIDACAO; - NEGOCIO; - APLICACAO.	S	
2	CodigoExcecao	E	1-1	Código da Exceção	S	
3	MensagemExcecao	Е	0-1	Mensagem da Exceção	S	




Pág.: 119 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



Transportador							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CNPJCPFTransportador	Е	1-1	CNPJ/CPF do Transportador da Viagem	S		
2	RNTRC	Е	1-1	RNTRC do Transportador da Viagem	S		
3	NomeTransportador	Е	0-1	Nome do Transportador da Viagem	S		
	Transportador Dados do transportador		Ĺ	type rdc:CNPJCPFType min/maxLen 11 14 CNPJ/CPF do Transportador da Viagem rdc:RNTRC type rdc:RNTRCType min/maxLen 8 9 pattern [0-9]{9} [0-9]{8} RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do transportador. rdc:NomeTransportador type xs:string derivedBy restriction min/maxLen 1 100 Nome do trasportador			

RotaViagem





Pág.: 120 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoRota	E	0-1	Código identificador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas. Obs.: Quando existir compra de Vale Pedágio está tag é obrigatória.	N
2	<u>OrigemDestinoRota</u>	Raiz	0-1		-
3	<u>OrigemDestinioRotaLocalidade</u>	Raiz	0-1		-
4	<u>OrigemDestinoRotaLatLon</u>	Raiz	0-1		-
5	<u>OrigemDestinoRotaCEP</u>	Raiz	0-1		-
6	DistanticaPercorrida	Raiz	0-1	Distantica percorrida em quilômetros entre a origem e destino da viagem.	N



	OrigemDestinoRota					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoIBGEOrigem	Е	1-1	Código do IBGE do Município da Origem da Rota.	S	
2	CodigoIBGEDestino	Е	1-1	Código do IBGE do Município de Destino da Rota.	S	






Pág.: 121 / 157

Versão

1.2

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP



	OrigemDestinoRotaLocalidade							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	CodigoLocalidadeOrigem	Е	1-1	Código da localidade origem.	N			
2	CodigoLocalidadeDestino	Е	1-1	Código da localidade destino.	N			
3	<u>ListaPontosIntermediarios</u>	Rais	0-1		-			
	rdc:OrigemDestinoRotaLoca Origem e Destino da Rota pelo Código Localidade cadastrado no Rodocred.			rdc:CodigoLocalidadeOrigem type rdc:CodigoLocalidadeType Código da Localidade da Rota Origem rdc:CodigoLocalidadeDestino type rdc:CodigoLocalidadeType Código da Localidade da Rota Destino rdc:ListaPontosIntermediarios type rdc:ListaPontosIntermediariosT Lista de ponto de passagem.				

OrigemDestinoRotaLatLon						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	LatitudeOrigem	Е	1-1	Latitude da origem.	N	
2	LongitudeOrigem	Е	1-1	Longitude da origem.	N	
3	LatitudeDestino	Е	1-1	Latitude do destino.	N	
4	LongitudeDestino	E	1-1	Longitude do destino	N	
5	<u>ListaPontosIntermediarios</u>	Raiz	0-1		-	
		•	•	•		






Pág.: 122 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP




OrigemDestinoRotaCEP						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CEPOrigem	Е	1-1	CEP de origem da viagem	S	
2	CEPDestino	Е	1-1	CEP de destino da viagem	S	
3	<u>ListaPontosIntermediarios</u>	Raiz	0-1		-	
	rdc:OrigemDestinoRotaCl Origem e Destino da rota pelo CEI cadastrado no Rodocred.			derivedBy restriction length 8 CEP de Origem da Viagem rdc:CEPDestino type xs:string derivedBy restriction length 8 CEP de Destino da Viagem rdc:ListaPontosIntermediarios type rdc:ListaPontosIntermediariosT Lista de ponto de passagem.		

ListaPontosIntermediarios					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 123 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2

1	CodigoLocalidade	Е	0-N	Código da localidade	N
2	<u>LatitudeLongitude</u>	Raiz	0-N		-
	ListaPontosIntermediarios Tipo de Lista de Pontos Intermedia		—	rdc:CodigoLocalidade type rdc:CodigoLocalidadeType 0 Código da Localidade para o Cadastro de Rota. rdc:LatitudeLongitude type rdc:LatitudeLongitudeType 0	



	VeiculosViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	PlacaVeiculo	Е	1-1	Campo armazena a placa do veículo.	S			
2	TipoVeiculo	E	1-1	Tipos de veículos esperados: 1 = Automóvel, Pickup ou Utilitários Leve 2 = Ônibus 3 = Caminhão 4 = Caminhão-trator 5 = Semi-reboque 6 = Reboque 7 = Bitrem 8 = Genérico	N			
3	QtdeEixos	E	1-1	Quantidade de Eixos de 2 à 9.	S			
4	TipoRodagem	Е	1-1	S = Simples e D = Dupla.	S			




SEM † PARAR	Detalhamento Técnic	o da Integração Sem Parar Empresas	Pág.: 124 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2


5	RNTRC	E	0-1	RNTRC do Proprietário do Veículo da Viagem . Obrigatório para Operação de Transporte de Frete.	S
6	CNPJCPF	E	0-1	Campo armazena o CNPJ ou CPF. Obrigatório para Operação de Transporte de Frete.	S
	Veiculos Viagem. Velculos relacionar viagem.		**************************************	rdc:PlacaVeiculo type rdc:PlacaVeiculoType length 7 Campo armazena a piaca do veículo. rdc:TipoVeiculo type xs:int derivedBy restriction partern [1-8]{1} Tipos de Veiculo esperados: 1-Automóvel, Pickup ou utilitário Lave 2-ônibus 3-Caminhão 4-Caminhão-trator 5-Semi-reboque 6-Reboque 7-Bitrem 8-Genérico rdc:CipoRodagem type rdc:EixoType pattern [1-9]+ Quantidade de Eixos de 2 à 9. rdc:RNTRC type rdc:TipoRodagem type rdc:TipoRodagemType S - simples D - dupla rdc:RNTRC corrigatorio para Operação de Transporte de Frete rdc:CNPJCPF type rdc:CNPJCPFType min/maxLen 11 14 Campo armazena o ONPJ ou OPF Oorigatorio para Operação de Transporte de Frete	


	ValePedagioViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	OperadoraFinanceiraVP	E	1-1	Código da Operadora Financeira de Vale Pedágio. DBT = Sem Parar OUT = Outras Operadoras	S			
2	MeioPagamentoValePedagio	E	1-1	Lista de meios de pagamento disponíveis para a compra de Vale Pedágio. 1 = Cupom 3 = Cartão VVP	s			





				4 = Vale Pedágio Auto Expresso 5 Vale Pedágio Terceiro	
3	ModalidadeLocalImpressao	E	0-1	Opções de Modalidade de Impressão e entrega de Vale Pedágio Cupom: LOC = Local do Próprio BEL REM = Remota em outro BEL RRC = Remota Rede Credenciada Obs.: Obrigatório para meio de Pagamento Cupom.	S
4	IDLocalImpressao	Е	0-1	Identificação do Local de Impressão. Quando a Modalidade for BEL enviar a Identificação da Empresa . Obs.: Obrigatório para meio de Pagamento Cupom.	N
5	ValorPedagio	E	0-1	Valor do Pedágio. Obs.: Deve ser informado caso a compra não seja realizada pela Sem Parar.	N
6	<u>Pracas</u>	Raiz	0-1	Indicador da Compra de Vale Pedágio nas Praças.	-
7	<u>PracasTarifaDiferenciada</u>	Raiz	0-N	Indicador da Compra de Vale Pedágio com Tarifa Diferenciada. (OBSOLETO)	-
8	QtdeCompraVP	E	0-1	Para viagens do Tipo "AGR - Viagem Agregado" e tiver compra de Vale-Pedágio a quantidade de compra deve ser informado.	N
9	<u>ListaPontoPassagem</u>	Raiz	0-1	Lista de Pontos de Passagem da Rota	-
10	GerarComprovante	Е	0-1	Indicador para gerar comprovante de pedágio para compra por praça.	S





Pracas							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdPraca	E	0-1	Identificação da Praça de Pedágio.	N		
2	ComprarPedagio	Е	1-1	Identificador de compra para a praça de pedágio informada:	S		





Pág.: 126 / 157


Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

				S - Para Comprar N - Para não Comprar	
3	SentidoCobranca	E	0-1	Sentido da Cobrança da Praça C – Crescente conforme localidade de origem e destino. D – Decrescente conforme localidade de origem e destino da viagem. A – Ambos sentidos.	S
4	IDPracaAuxiliar	E	0-1	Identificação auxiliar da praça de vale pedágio.	S
5	MeioPagamentoValePedagio	E	0-1	Lista de meios de pagamento disponíveis para a compra de Vale Pedágio. 1 = Cupom 3 = Cartão VVP 4 = Vale Pedágio Auto Expresso 5 Vale Pedágio Terceiro	N
6	QtdeEixos	E	0-1	Quantidade de eixos de 2 a 9	N
7	QtdeCupons	Е	1-1	Quantidade de passagens na praça a ser comprada. Mínimo de 1.	N







Pág.: 127 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

	PracasTarifaDiferenciada							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
8	IdPraca	E	1-1	Identificação da Praça que deve ser realizada compra de vale pedágio com valor de Tarifa Diferenciada.(OBSOLETO)	N			
9	CondicaoCompraVP	E	1-1	Indicador de Compra de Vale Pedágio para Praças de Pedágio com tarifa Diferenciada. NOP = Não Comprar Vale Pedágio para Praça TDF = Comprar com Valor da Tarifa Diferenciada TNO = Comprar com Valor da Tarifa Normal (OBSOLETO)	S			



	PontoPassagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	IdPonto	Е	1-1	Id do Ponto de Passagem.	N			
2	Sequencia	E	1-1	Sequencia do Ponto de Passagem	N			
3	QtdeEixos	E	0-1	Quantidade de Eixos de 2 à 9.	S			
4	PesoCarga	E	0-1	Peso da carga	N			
5	UnidadeMedidaPeso	Е	0-1	Unidade de Medida de Peso da Carga.	S			






Pág.: 128 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



Motorista Viagem								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	CPFMotorista	Е	1-1	CPF do Motorista da Viagem	S			
2	NomeMotorista	Е	0-1	Nome do Motorista	S			
	MotoristaViagen Tipo Motorista Viagen		⊢ —	type rdc:CPFType length 11 CPF do Motorista da Viagem rdc:NomeMotorista type xs:string derivedBy restriction min/maxLen 0 60 Nome do Motorista				

${\bf Envolvidos Transporte Viagem}$






Pág.: 129 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Especificador Manual de Integração TI/CGMP

#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	TipoFrete	Е	1-1	Tipo de condição de pagamento do frete do transporte: CIF = O fornecedor é o responsável pelo seguro e pelo frete até o local de destino , indicado pelo comprador. FOB = O comprador é o responsável por pagar todos os custos referentes ao frete e seguro.	Ø
2	<u>EnvolvidosTransporte</u>	Raiz	2-N	Dados dos Envolvidos no Transporte	-



	EnvolvidosTransporte								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	TipoEnvolvido	Е	1-1	Tipos Esperados: REM = Remetente DES = Destinatário COM = Consignatário	S				
2	CNPJCPF	E	1-1	Campo armazena o CNPJ ou CPF.	S				
3	NomeEnvolvido	E	1-1	Nome do envolvido do transporte.	S				
4	Endereco	Raiz	1-1	Informações do Endereço dos Envolvidos no Transporte.	-				






Pág.: 130 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	Endereco								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	TipoEndereco	Е	1-1	Tipos Esperado: C = Comercial E = Entrega R = Residencial	S				
2	CEP	Е	1-1	CEP do Endereço.	S				
3	TipoLogradouro	Е	1-1	Tipo do Logradouro do Endereço.	S				
4	Logradouro	Е	1-1	Logradouro do Endereço.	S				
5	Numero	Е	1-1	Número do Logradouro do Endereço.	S				
6	Complemento	Е	0-1	Complemento do Logradouro do Endereço.	S				
7	Bairro	Е	1-1	Bairro do Logradouro do Endereço.	S				
8	Cidade	Е	1-1	Cidade do Logradouro do Endereço.	S				
9	Estado	Е	1-1	Estado do Logradouro do Endereço.	S				






Pág.: 131 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ValoresViagem									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	ValorDespesas	Е	1-1	Valor de Despesas de Viagem de Frota Própria.	N					
2	ValorFrete	Е	1-1	Valor do frete informado na viagem.	N					
3	ValorCombustivel	Е	1-1	Valor financeiro referente ao total de combustível consumido na viagem.	N					
4	PesoCarga	Е	0-1	Peso total da carga.	N					
5	PesoCargaEntregue	E	0-1	Peso total da carga que foi entregue	N					
6	UnidadeMedidaPeso	E	0-1	Unidade de Medida de Peso da Carga.	S					
7	TipoPagamentoFrete	E	0-1	Tipo de Pagamento de Frete: VAL - Frete por Valor TON - Frete por Tonelada	s					
8	ValorFreteTonelada	Е	0-1	Valor do Frete por Tonelada	N					
9	ValorCarga	E	0-1	Valor da Carga Trasnportada	N					
10	QuantidadeCarga	Е	0-1	Quantidade de Carga Transportada	N					
	-	•	•	•	•					






Pág.: 132 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ImpostoViagem										
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo						
1	ValorTotalImpostos	Е	1-1	Valor Total de Impostos	N						
2	<u>Impostos</u>	Raiz	0-N	Detalhamento dos Impostos	-						
	ImpostosViager Valores financeiros de impostos relacionados viagem,	_ `	 -)=-	type rdc:ValorTotalImpostos type rdc:ValorType default 0 Valor Total dos Impostos rdc:Impostos							

	Impostos									
# Campo Elm Ocor Descrição/Observação Tip										
1	CodigoImposto	E	1-1	Tipo de Imposto: INSS IRRF PIS SENAT	S					
2	BaseCalculoImposto	Е	1-1	Valor base para cálculo do imposto.	N					
3	PercentualImposto	Е	1-1	Percentual do valor do imposto.	N					
4	ValorImposto	Е	1-1	Valor do imposto da viagem.	N					






Pág.: 133 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento E Manual de Integração

Especificador Versão TI/CGMP 1.2



	DadosBancarios								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	CodigoBanco	E	1-1	Código do Banco do Transportador.	S				
2	NumeroAgencia	Е	1-1	Numero do Agência.	S				
3	DvAgencia	Е	0-1	Digito Verificador da Agência.	S				
4	NumeroConta	Е	1-1	Numero da Conta Bancária.	S				
5	DVConta	E	1-1	Digito Verificador da Conta Bancária.	S				
6	InformacoesPagamento	E	0-1	Informações extras sobre o pagamento.	S				






Pág.: 134 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



	DocumentosViagem									
#		Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
	1	<u>Documento</u>	Raiz	1-1	Dados dos documentos Associados a Viagem.	-				
		Lista de do relacionad	cumentos	-	1∞ Dados dos Documentos Associados a Viagem					

Documentos






Pág.: 135 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

Versão 1.2

#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CodigoDocumento	E	1-1	Código identificador do documento padrão utilizado na viagem. CTE = Conhecimento DAC = Doc. Auxiliar Conhecimento DES = Despacho de Transporte MAN = Manifesto NFF = Nota Fiscal	S
2	NumeroDocumento	E	0-1	Número do Documento da Viagem.	S
3	CodigoAuxiliar	Е	0-1	Código auxiliar de identificação do numero do documento.	s
4	DocumentoRequerido	E	1-1	Identificador de documento requerido na entrega (S/N).	S
5	NaturezaCarga	E	0-1	Código de natureza de carga da mercadoria transportada. Ex.: (Animais vivos da espécie bovina, Peixes vivos, Queijos e requeijão e etc.).	s
6	ObservacaoDocumento	Е	0-1	Observações referentes ao documento do viagem.	s
				Frdo:CodigoDocumento type xs:string derivedBy restriction length 3 Código Identificador do documento padrão utilizado na viagem. CTE-Conhecimento DAC-Doc. Audilar Conhecimento	



Observação referentes ao documento da viagem.

ProgramacaoViagem




Pág.: 136 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento
Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>OperacaoViagem</u>	Raiz	1-N		-



	OperacaoViagem								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	IDOperacaoViagem	Е	0-1	Identificação da Operação da Viagem	N				
2	CodigoOperacao	E	1-1	Código identificador do tipo de operação selecionado para a programação de viagem. (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S				
3	CondicaoLiberacaoOperacao	E	1-1	Condição de Liberação de Operação da Viagem: DAD = Data Programada EST = No Estabelecimento FIL = Na fila da empresa LIB = Na Liberação da Viagem	S				
4	DataOperacao	Е	0-1	Data e hora da realização do Evento.	D				
5	LocalRealizacao	Е	0-1	Local da realização da Operação da Viagem: QER = Qualquer Estabelecimento da Rota QFL = Qualquer Filial da Empresa RED = Qualquer Estabelecimento da Rede Credenciada FIL = Na Filial da Empresa EST = No Estabelecimento	s				
6	<u>Estabelecimento</u>	Raiz	0-1	Dados do Estabelecimento para Execução da Operação de Viagem.	-				
7	<u>FilialEmpresa</u>	Raiz	0-1	Dados da Filial da Empresa para Execução da Operação de Viagem.	-				
8	<u>EventoOperacao</u>	Raiz	0-1	Lista de Eventos das Operações de Transporte. Deverá ser enviado nos casos e operações valoradas.	-				
9	Equipamento	Е	0-1	Descrição do tipo de equipamento de abastecimento frota	S				
10	Operacao	E	0-1	Tipo de Operação a ser Realizada: INC = Inclusão ALT = Alteração EXC = Exclusão CAN = Cancelado	S				






Pág.: 137 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

Versão 1.2



	Estabelecimento								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	IDEstabelecimento	E	1-1	Identificação do Estabelecimento no Sem Parar Empresas.	S				
2	CNPJEstabelecimento	Е	1-1	CNPJ do Estabelecimento.	S				
3	NomeEstabelecimento	E	0-1	Nome do Estabelecimento.	S				
	Estabelecimes Dados do Estabelcir		···	Identificação do Estabelecimento no Rodocred Trdc:CNPJEstabelecimento type rdc:CNPJType length 14 CNPJ do Estabelecimento rdc:NomeEstabelecimento type xs:string					

FilialEmpresa





Pág.: 138 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	IDFilial	Е	1-1	Identificação da Empresa da Filial no Sem Parar Empresas.	S
2	CNPJFilial	E	1-1	CNPJ Filial	S
	FilialEmpresa Dados da Filial da para Execução da da Viagem	Empresa	- 1∌E	Trdc:IDFilial type xs:integer Identificação da Empresa da Filial no Rodocred Trdc:CNPJFilial type rdc:CNPJType derivedBy restriction length 14 CNPJ da Filial	

	EventoOperacao						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CodigoEventoOperacao	E	1-1	Código do Evento da Operação: (Ver tabela de configuração de operações de viagem no manual técnico de integração).	S		
2	ValorEvento	Е	0-1	Valor programado em reais para o evento da operação.	N		
3	QuantidadeEvento	Е	0-1	Quantidade de litros para abastecimento ou Quantidade de Parcelas de Depósito.	N		
4	Combustivel	Е	0-1	Nome do combustível para abastecimento.	S		
5	DataEvento	Е	0-1	Data e hora para a realização do evento	D		
6	ObservacaoEvento	Е	0-1	Observaçãodo Evento da operação.	S		
7	ListaClassificacaoCombustivel	Raiz	0-1	Lista de Classificação de combustível	-		
8	DocumentoRefOperacao	Е	0-1	Número do documento de identificação da operação para o contratante.	S		






Pág.: 139 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



ListaClassificacaoCombustivel								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	ClassificacaoCombustivel	Raiz	1-1	Classificação de combustíveis.	-			
	ListaClassificacaoCombustivelTy Tipo da Lista de Classificação de Combustivel 1 ListaClassificacaoCombustivelTy Tipo da Lista de Classificação de Combustivel 1 Tipo da Lista de Classificação de Combustivel							





Pág.: 140 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP

ClassificacaoCombustivel							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CodigoClassificacaoCombustivel	Е	1-1	Código da classificação de combustível.	N		
2	NomeClassificacaoCombustivel	E	0-1	Nome da classificação de combustível.	S		
3	TipoCombustivelVeiculo	E	0-1	Tipos de combustível esperados: 1 - Diesel 2 - Gasolina 3 - Alcool 4 - GNV 5 - Flex	N		
	ClassificacaoCombustivelTy Tipo de Classificação de Combustíve			type xs:int Código da Classificação de Combustível rdc:NomeClassificacaoCombust type xs:string Nome da Classificaçãoo de Combustível rdc:TipoCombustivelVeiculo type xs:int derivedBy restriction pattern [1-5]{1} Tipos de combustível esperados: 1-Diesel 2-Gasolina 3-Alcool 4-GNV			

ClausulasViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CodigoClausula	Е	1-1	Código de Identificação da cláusula	S		
2	DescricaoClausula	E	0-1	Descrição da clausula da viagem	S		
Clausulas Viagem Dados das clausulas envolvidas na viagem Clausulas Viagem Ciausulas Viagem Ciausulas viagem Ciausulas viagem Ciausulas viagem Código de Identificação da clausula type xs:string derivedBy restriction min/maxLen 0 4000 Descrição da clausula da viagem.							





Pág.: 141 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

	TarifasCIOT							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	QtdeSaquesObrigatorios	Е	1-1	Quantidade de saques obrigatórios para o TAC	N			
2	QtdeTransferenciaObrigatorios	E	1-1	Quantidade de transferências obrigatórias para o TAC	N			
3	ValorTaxaSaques	E	1-0	Valor da taxa de saques para o TAC	N			
4	ValorTaxaTransferencia	E	1-0	Valor da taxa de transferência para o TAC	N			
5	ValorTaxaContratoRegistro	E	1-0	Valor da taxa de emissão de CIOT para Registro de Contrato Agregado	N			



ListaCentroCusto								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	PercentualCentroCusto	Raiz	1-N	Lista de percentuais por centro de custo.	-			
	ListaCentroCusto Lista de Percentuais Centro de Custos rdc:PercentualCentroCusto type rdc:PercentualCentroCustoType 1 1 1							





Pág.: 142 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP

	Percentual Centro Custo						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	CodigoCentrocusto	E	1-1	Código do centro de custo do veículo	S		
2	Percentual	Е	1-1	Percentual de rateio do valor do frete por centro de custo.	N		



	RecargaCartaoViagem							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	CondicaoLiberacao	Е	1-1	Condição de liberação da operação.	S			
2	DataAgendamento	Е	1-0	Data de agendamento da recarga.	D			
3	CombustivelCartaoCaminhoneiro	Е	1-1	Nome do combustível para o abastecimento.	S			
4	TipoRecargaCartao	E	1-1	Tipo de recarga do cartão: L – Litros D – Dinheiro R – Reserva de Litros	S			
5	Validade	E	1-1	Validade da recarga	N			
6	ValorOperacao	Е	1-1	Valor da operação para a carga de abastecimento.	N			




Pág.: 143 / 157

Produto **SEM PARAR FRETE**

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



CIOT						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	CodigoOperacaoTransporte	E	1-1	Numero do Código Identificador de Operação de Transporte.	S	
2	CodigoOperacaoTransporteDV	Е	1-1	Digito Verificador do Código Identificador de Operação de Transporte.	S	
		I		1 - 1 - 3	1	






Pág.: 144 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ListaPedidoValePedagio							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	<u>PedidoValePedagio</u>	Raiz	1-N	Dados do pedido e resumo dos cupons de Vale Pedágio adquiridos para viagem cadastrada.	-			
	ListaPedidos Vale Lista de Pedidos de Vale informado quando e solio compra de mais de uma mesma rota.	-pedágio itado a	-	1 Dados do pedido e resumo dos cupons de vale pedágio adquiridos para a viagem cadastrada.				

	PedidoValePedagio PedidoValePedagio							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	NumeroPedidoValePedagio	Е	1-1	identificação do Pedido de Compra de Vale Pedágio.	S			
2	NumeroComprovante	E	1-1	Numero do Comprovante de Vale Pedágio.	S			
3	NumeroComprovanteFormatado	Е	1-1	Numero de Comprovante Formatado do Vale Pedágio. Informação exibida no contrato de carga no formato: 99.999.999.99-99.	s			
4	QuantidadeCupons	Е	1-1	Quantidade de cupons adquiridos na compra de vales pedágios.	N			
5	Senha	E	1-1	Senha para Impressão em Posto.	S			
6	IDLocalImpressao	Е	1-1	Identificação do Local de Impressão. Quando a modalidade for BEL enviar a identificação da Empresa.	N			
7	LocalImpressao	Е	1-1	Local de Impressão.	S			
8	ModalidadeLocalImpressao	E	1-1	Opções de Modalidade de impressão e entrega de vale pedágio cupom: LOC = Local no próprio BEL REM = Remota em outro BEL RRC = Remota Rede Credenciada	S			






Pág.: 145 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	ResumoFinanceiro								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	TotalFrete	Е	1-1	Valor total do frete apurado na viagem.	N				
2	TotalFreteLiquido	Е	1-1	Valor total liquido do frete.	N				
3	TotalAbastecimento	Е	1-1	Valor total do abastecimento.	N				
4	TotalPedagio	Е	1-1	Valor total do pedágio.	N				
5	TotalImpostosRetidos	Е	1-1	Valor total de imposto retido na viagem.	N				
6	TotalAdministrativas	Е	1-1	Total de despesas administrativas da viagem.	N				
7	TotalViagem	Е	1-1	Valor total da viagem.	N				
8	TotalCustosViagem	E	0-1	Total de custos da viagem.	N				
9	ValorQuebraClausula	Е	0-1	Valor de quebra de clausulas ou penalidades	N				
10	ValorFreteTonelada	E	0-1	Valor do frete por tonelada.	N				
11	ValorUnitarioCarga	Е	0-1	Valor unitário da carga transportada.	N				
12	PesoCarga	E	0-1	Peso da carga transportada (TON - Tonelada).	N				
13	PesoCargaEntregue	E	0-1	Peso da carga entregue (TON - Tonelada).	N				





Pág.: 146 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador Versão TI/CGMP 1.2

14	QuantidadeCarga	Е	0-1	Quantidade de carga transportada (UN - Unidade).	N
15	QuantidadeCargaEntregue	Е	0-1	Quantidade de carga entregue (UN - Unidade).	N
	Resumo Financeiro Processor Strandord Strandor	alorType frete apurado FreteLiquido alorType uldo do frete. Abastecimento alorType abastedmento. Pedagio alorType pedágio. Impostos Retic alorType impostos reticos na frete. Administrativa alorType viagem alorType viagem custos Viagem xs:decimal restriction QuebraClaus	10s	Frdc: ValorFreteTonelada type xs:decimal derivedBy restriction Valor do frets por binelada Frdc: ValorUnitarioCarga type xs:decimal derivedBy restriction Valor unitario de carga de viagem. Frdc: PesoCarga type xs:decimal derivedBy restriction Peso de Carga Transportades (ten) Frdc: PesoCargaEntregue type xs:decimal derivedBy restriction Peso de Carga Entregue type xs:decimal derivedBy restriction Frdc: PesoCargaEntregue type xs:decimal derivedBy restriction Frdc: QuantidadeCarga type xs:init Quantidade de Carga Transportade Frdc: QuantidadeCargaEntregue type xs:init Quantidade de Carga Entregue type xs:init Quantidade de Carga Entregue	

	DetalheProgramacaoViagem									
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo					
1	<u>OperacaoViagem</u>	Е	1-N		-					
	DetalheProgramac Armazena as informações da viagem.			rdc:OperacaoViagem 1∞						

CNHMotorista							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	NumeroCNH	E	0-1	Número do Cartão Sem Parar Empresas	S		
2	CNHCategoria	Е	0-1	Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	S		






Pág.: 147 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	Contato								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	TipoContato	E	1-1	Tipos do Contato C - Comercial; E - Entrega; R - Residencial	S				
2	Nome	Е	1-1	Nome do contato	S				
3	Telefone	Е	0-1	Telefone do Contato	S				
4	Celular	Е	0-1	Celular do Contato	S				
5	Email	Е	0-1	Email do Contato	S				
6	MeioComunicacaoPreferido	E	0-1	Meio de Comunicação Preferido do Contato: Correio Email Fax Telefone	S				
	MeioComunicacaoPreferido	E	0-1	Fax					






Pág.: 148 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	Rota								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	CodigoRota	E	1-1	Código Identificador da Rota na base de dados da Sem Parar Empresas. Quando existir compra de Vale Pedágio, esta tag é obrigatória.	N				
2	NomeRota	Е	1-1	Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja consultar	s				
3	DescricaoRota	Е	0-1	Descrição da Rota	S				
4	<u>OrigemRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Origem da Rota	-				





5	<u>DestinoRota</u>	Raiz	1-1	Dados de Destino da Rota	-
6	DistanciaTotal	Е	0-1	Distância total da Rota	N
7	TempoTotal	Е	0-1	Tempo total da Rota	N
	·w <u>u</u>	0∞ ados da Rota		type xs:int Código Identificador da Rota na base de dados da DBTRANS. Quando existir compra de Vale Pedágio esta tag é obrigatória rdc:NomeRota type xs:string derivedBy restriction min/maxLen 0 100 Armazena o nome ou parte do nome da rota que se deseja cadastrar ou consultar. rdc:DescricaoRota type xs:string derivedBy restriction min/maxLen 0 1000 Descrição da Rota rdc:OrigemRota rdc:OrigemRota rdc:DistanciaTotal type xs:decimal derivedBy restriction Distância Total da Rota rdc:TempoTotal type xs:decimal derivedBy restriction Distância Total da Rota	

	OrigemRota						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	UFOrigem	Е	0-1	UF da Origem da Rota	S		
2	LocalidadeOrigem	E	0-1	Localidade da Origem da Rota	S		
3	CodigolBGEOrigem	Е	0-1	Código do IBGE do Município de Origem da Rota	S		
4	CodigoLocalidade	Е	0-1	Código da Localidade para o cadastro da rota	N		






Pág.: 150 / 157

Produto
SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	DestinoRota							
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo			
1	UFDestino	E	0-1	UF do Destino da Rota	S			
2	LocalidadeDestino	Е	0-1	Localidade do Destino da Rota	S			
3	CodigoIBGEDestino	Е	0-1	Código do IBGE do Município de Destino da Rota	S			
4	CodigoLocalidade	Е	0-1	Código da Localidade para o cadastro da rota	N			
5	Latitude	Е	0-1	Latitude da Rota	N			
6	Longitude	E	0-1	Longitude da Rota	N			






Pág.: 151 / 157

Produto SEM PARAR FRETE

Documento

Manual de Integração

Especificador TI/CGMP



	Praca						
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo		
1	IdPraca	E	1-1	Identificação da Praça de Pedágio	N		
2	NomePraca	E	1-1	Nome da Praça de Pedágio	S		
3	LocalPraca	Е	0-1	Local da Praca	S		
4	Concessionaria	Е	0-1	Nome da Concessionária	S		
5	Informativo	Е	0-1	Informativos Referentes as Praças de Pedágio	S		
6	PossuiTarifaEspecial	E	0-1	Identificador de Possui Tarifa Especial	В		
7	LocalidadeOrigem	Е	0-1	Localidade de origem da rota	S		
8	LocalidadeDestino	Е	0-1	Localidade de destino da rota	S		
9	SentidoCobranca	E	0-1	Sentido da Cobrança da Praça C - Crescente conforme Localidade de Origem e Localidade de Destino D - Decrescente conforme Localidade de Origem e Localidade de Destino A - Ambos sentidos	S		
10	IDPracaAuxiliar	Е	0-1	Identificação auxiliar da praça de vale pedágio.	S		
	•	•	•	,			






Pág.: 152 / 157


Produto
SEM PARAR FRETE

Documento Manual de Integração Especificador TI/CGMP



	ContratoAgregado								
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo				
1	NumeroContrato	Е	1-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	S				
2	CIOT	Raiz	0-1	CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte.	-				
3	<u>Transportador</u>	Raiz	0-1	Dados do Transportador da Viagem	-				
4	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S				
5	DataVigencia	Е	1-1	Motivo do Cancelamento e Retificação do CIOT	D				







	arract include an integral				
6	SituacaoContrato	Е	0-1	Situação do Contrato: AND = Em Andamento CAN = Cancelado ENC = Encerrado PRO = Programado.	S
7	<u>VeiculosViagem</u>	Raiz	1-N	Veículos que irão compor o contrato de frete agregado.	-
8	<u>ViagemAgregada</u>	Raiz	0-N	Viagens Agregadas associadas ao Contrato Agregado	-
	ContratoAgrega Tipo Contrato Agrega			Trdo:NumeroContrato type xs:string Numero do Contrado agregado xocxxxxxx rdo:CIOT	

	ViagemAgregada					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo	
1	NumeroViagem	Е	0-1	Identificação do número da viagem Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx)	S	
2	DocumentoRef	Е	0-1	Número de documento de Identificação da viagem para o contratante.	S	
3	<u>RotaViagem</u>	Raiz	0-1	Rota definida para a Viagem	-	








ListaExtrato					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	<u>Extrato</u>	Raiz	0-1	Lista de lançamentos na conta Sem Parar Empresas.	-
rdc:ListaExtrato Lista contendo os lançamento no Extrato Rodocred. Lista de Lançamento no Extrato Rodocred.					

Extrato					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	SeqLancamento	Е	0-1	Sequencia do Lançamento, será retornado somente no extrato detalhado.	N



SEM † PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 155 / 157
Produto SEM PARAR FRETE	Documento Manual de Integração	Especificador TI/CGMP	Versão 1.2

SLIVI I F	NANTINETE IVIAITUALUE IIILE	gração		11/03/4/1	1.2
2	DataLancamento	Е	1-1	Data do lançamento no extrato.	D
3	DescricaoLancamento	Е	1-1	Descrição do tipo de lançamento no extrato.	S
4	QtdeLancamento	E	0-1	Quando consolidado será retornado a quantidade de lançamentos do tipo.	N
5	NomeEstabelecimento	E	0-1	Quando detalhado poderá retornar o nome do estabelecimento que foi feito o lançamento.	S
6	NumeroViagem	E	0-1	Identificação do número da Viagem no Sem Parar Empresas (xxx.xxxx.xxx).	s
7	TipoLancamento	E	1-1	Tipo de Lançamento: C -Crédito D - Débito	S
8	ValorLancamento	E	1-1	Valor do Lançamento do extrato.	N
9	Saldo	Е	1-1	Saldo da conta RODOCRED no momento do lançamento.	N
Trdc: SeqLancamento Type xs:int Sequends do Lancamento Frdo: DataLancamento					




Comprometimento					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 156 / 157
Produto	Documento	Especificador	Versão
SEM PARAR FRETE	Manual de Integração	TI/CGMP	1.2


	ı			T	
1	Servico	Е	1-1	Descrição do serviço	S
2	ValorComprometimento	Е	1-1	Valor que está comprometido no momento da consulta.	N
3	ValorLimite	Е	1-1	Valor do limite de comprometimento do serviço.	N
	rdc:Comprometime Detalhe do Comprometime Valores	0∞	 -	Trdc:Servico type xs:string Descrição do Serviço. Trdc:ValorComprometimento type xs:decimal derivedBy restriction Valor que está comprometido no momento da consulta. Trdc:ValorLimite type xs:decimal derivedBy restriction	



DadosContratante					
#	Campo	Elm	Ocor	Descrição/Observação	Tipo
1	CNPJCPFContratante	Е	1-1	CNPJ ou CPF do contratante da viagem. Enviado somente em viagem RFC	S



SEM T PARAR	Detalhamento Técnico da Integ	ração Sem Parar Empresas	Pág.: 157 / 157
Produto SEM PARAR FRETE	Documento Manual de Integração	Especificador TI/CGMP	Versão 1.2



3. Referência Rápida - Endereços eletrônicos

Função	URL
Portal Sem Parar Empresas	www.sempararempresas.com.br
Endereço de Acesso aos WebServices Sem Parar Empresas	https://ws.sempararempresas.com.br/Rodocred.asmx
Portal Rodocred de homologação	http://homologacao.rodocred.com.br
Endereço de Homologação para acesso aos WebServices Rodocred –	
Canal Não Seguro	http://homologacao.ws.rodocred.com.br/Rodocred.asmx

