La ecuación de Vander Walls para un gas real es:

$$(P+(a/V^2))(V-b)=RT$$

Donde:

- 1. P = Presión en atm
- 2. T = temperatura en K
- 3. R = Constante universal de los gases = 0.08205
- 4. V = Volumen molar del gas
- 5. a,b = constantes particulares para cada gas

Para los siguientes gases calcule V a 80°C para presiones de 10, 20, 30 y 100 atm

GAS	а	b
CO2	3,599	0,042
Dimetilamina	37,49	0,197
He	0,0341	0,023
Óxido nitrico	1,34	0,027

Solución

La solución 1 también puede escribirse como:

$$PV^3 - bPV^2 - RTV^2 + aV - ab = 0$$

Que es un polinomio cúbico en el volumen molar V; entonces para una P, y una T dadas puede escribirse como una funcion de la variable V:

$$f(V) = p V^3 - (P b + R T) V^2 + aV - ab = 0$$

Esta ecuación se resuelve con el método de posición falsa para encontrar el volumen molar.

iteración	V_M (L / gmol)	$ f(V_M) $
1	2.603856	0.1362×10^{2}
2	2.734767	0.5711×10^{1}
. 3	2.785884	0.2141×10^{1}
-4	2.804528	0.7685
5	2.811156	0.2716
6	2.813489	0.9546×10^{-1}
7	2.814309	0.3348×10^{-1}
8	2.814596	0.1173×10^{-1}
9	2.814697	0.4113×10^{-3}
10	2.814732	0.1441×10^{-1}
11	2.814744	0.5050×10^{-1}
12	2.814749	0.1769×10^{-1}
13	2.814750	0.6200×10^{-1}

Se utilizó el criterio de exactitud $|f(V)| < 10^4$ aunque puede verse que desde la iteracion 7, el cambio de los valores Vm son solamente en la cuarta cifra decimal, que en este caso representa decimas de mililitro