## Implantação Proxy Squid

#### Cenário

- 2 máquinas virtuais através o VirtualBox:
- Ubuntu 16.10
  - Squid
  - IPTables
  - ► ISC DHCP
  - 2 placas de rede
    - ▶ 1 rede NAT, pegando IP por DHCP do VirtualBox
    - ▶ 2 rede interna, IP manual
- Windows 7
  - 1 placa de rede, pegando IP pelo DHCP instalado no Ubuntu

#### Instalação do Squid

Atualização dos índices dos repositórios:

# apt-get install update

Atualização dos pacotes do sistema:

# apt-get install upgrade

Instalação do pacote Squid e suas dependências:

# apt-get install squid

ou

# apt-get install squid3

- Backup da configuração original do Squid:
- # mv squid.conf squid.conf-original
- Criação de um novo arquivo de configuração para o Squid:
- # gedit squid.conf

auth\_param basic program /usr/lib/squid/basic\_pam\_auth

auth\_param - parâmetro de autenticação

basic autenticação básica

program - executável do Squid que trata das autenticações, esse executável vem com squid

/usr/lib/squid3/basic\_pam\_auth - caminho padrão que contem as contas do Linux

auth\_param basic children 10

children 10 - Define quantos processos simultâneos podem ter no servidor. No caso foi parametrizado com 10 conexões simultâneas.

- auth\_param basic realm Autentique-se para acessar a Internet
   realm Tela de autenticação para o usuário
- auth\_param basic credentialsttl 4 hours
   credentialsttl -Tempo de vida de autenticação enquanto o browser estiver aberta
- auth\_param basic casesensitive off
   casesensitive off Desligar o case sentitive, aceitar qualquer coisa entre maiúscula e minúscula

- ### Controle de Acesso (ACL) ###
- acl all src all

Define tudo no universo ACL

acl localhost src 127.0.0.1/32

**ACL Padrões** 

- ### Meus Controles de Acesso###
- acl usuários proxy\_auth REQUIRED
   ACL para autenticação de nome usuários.
   REQUIRED obriga a um usuário digitar uma autenticação
- acl negados url\_regex sexy playboy sexo xxx ultrasurf
  Não quer que passe pelo proxy. Coloca as palavras negadas
- acl liberados url\_regex libsexy computador sexoesaude
  Exceções no proxy
- acl downloads urlpath\_regex \.avi\$ \.rmvb\$ \.mp3\$ \.avi? \.rmvb? \.mp3?
  Capturar nomes de arquivos na URL

### HTTP\_ACCESS ###

Controle de acessos com as ACLs que foram criadas. Iremos informar o que deve acontecer com as ACLs e devemos colocar em ordem

- http\_access allow liberados
- http\_access deny negados
- http\_access deny downloads
- http\_access allow usuarios
- http\_access allow localhost
- http\_access deny all

Nega tudo para o todo tipo de ip.

- ### Configurações gerais ###
- http\_port 3128

Define a porta de saída

cache\_mem 256 MB

Quanto de memória RAM a ser utilizado para oproxy

maximum\_object\_size\_in\_memory 4 MB

Tamanho máximo por arquivo de objeto individual na memória RAM.

cache\_dir ufs /var/spool/squid 3000 16 256

ufs - tipo de arquivo unix

/var/spool/squid3 - local

3000 16 256 - Tamanho em Megabyte do cache, 16 subdiretórios, e 256 subdiretórios

- access\_log /var/log/squid/access.log squid Log de acesso do Proxy
- cache\_mgr email@email.comContado do adm do proxy para caso de probles
- visible\_hostname squid-ubuntuNome da máquina
- error\_directory /usr/share/squid/errors/pt-br
   Páginas com as mensagens de erro do squid

#CONFIGURACOES DNS#

dns\_nameservers 8.8.8.8 dns\_nameservers 8.8.4.4

Configuração adicionado pois os endereços de DNS devem passar diretamente pelo proxy.

#### Utilizando o Squid

Reinicie o serviço com um dos comando abaixo# /etc/init.d/squid restart ou # service squid restart

Log do SquidLocal que está o log de acesso:tail -f /var/log/squid/access.log

#### Utilizando o Squid

Criação de um usuário

useradd -s /bin/false -d /dev/null teste

- -s /bin/false não irá logar no Linux, somente testar o Squid
- -d /dev/null Não cria diretório home
- Alterar a senha do usuário criado

passwd teste

#### Alternativa de Verificação de Logs

Para verificar o log através de um software de monitoramento, recomenda-se a utilização do aplicativo SARG.

# apt-get install sarg

Entrar no arquivo de configuração do SARG

# gedit /etc/sarg/sarg.conf

Linha 144

output\_dir /var/www/squid-reports

ou

output\_dir /var/www/sarg

#### Alternativa de Verificação de Logs

Em seguida instalar o servidor WEB caso não tenha sido instalado # apt-get install apache2

Digitar sarg para rodar o programa# sarg

Em seguida no browser digitar 127.0.0.1/squid-reports ou sarg

#### Problema

- Ubuntu com duas placas de redes não navega.
- Problemas com a rota de saída da máquina
- Solução: configurar proxy para ajustar rotas de saída, passando tráfego da segunda placa sempre pelo proxy
- Melhoria: adição do serviço de DHCP para distribuição de endereços de IP aos equipamentos clientes que utilizaram o proxy.

#### Configurando redirecionamento

Habilite o redirecionamentosudo gedit /etc/sysctl.conf

edite a linha:

net.ipv4.ip\_forward=0 para net.ipv4.ip\_forward=1

depois aplique as mudanças:

sysctl -p

#### Regras de Firewall

Aplique as configurações de firewall para compartilhar e redirecionar a porta para o Squid:

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
# iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 -j ACCEPT
```

- No caso se for usar o Squid em modo transparente, também adicionar a regra:
- # iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
- Salve as configurações do seu firewall:
- # iptables-save > /etc/firewall.conf

# Configurando 2º placa de rede no Ubuntu

Configure as suas placas de rede:

# gedit /etc/network/interfaces

auto lo iface lo inet loopback

- Placa ligada à internet auto enp0s1 <- nome da placa iface enp0s1 inet dhcp
- Comando para restaurar as regras de firewall pre-up iptables-restore /etc/firewall.conf

# Configurando 2º placa de rede no Ubuntu

- Rede Interna
  auto enp0s8
  iface enp0s8 inet static
  address 192.168.0.1
  netmask 255.255.255.0
- Salve e saia
- Reinicie o serviço para verificar se as configurações estão corretas
   #/etc/init.d/networking restart
   ou

# service networking restart

#### Configurando DHCP

Instale o servidor de dhcp para configurar automaticamente a sua rede:
# apt-get install dhcp3-server ou # apt-get install isc-dhcp-server

Configure:

# gedit /etc/isc-dhcp-server/dhcpd.conf

```
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.0.10 192.168.0.220; option subnet-mask 255.255.255.0; option broadcast-address 192.168.0.255; option routers 192.168.0.1;}
```

#### Configurando DHCP

Configurar o dhcp para que escute somente na rede interna.

# gedit /etc/default/dhcp

INTERFACES="enp0s8"

- Salve e saia.
- Reinicie o serviço

#/etc/init.d/isc-dhcp-server restart ou # service ics-dhcp-server restart

#### Resultado

Servidor navegando normalmente, fornecendo endereços IP para os clientes e logando as atividades realizadas através do proxy.

 Cliente obtendo IP automaticamente por DHCP e tendo todo seu tráfego direcionado ao proxy, com as devidas restrições de conteúdo.