# Controle de Internet com Squid

#### Passo 1 - Entrar como Root

apt-get install squid

```
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
root@henrique-linux:/# apt-get install squid
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
Os pacotes extra a seguir serão instalados:
    squid-common squid-langpack
Pacotes sugeridos:
    squidclient squid-cgi logcheck-database resolvconf winbind
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
    squid squid-common squid-langpack
O pacotes atualizados, 3 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 388 não
atualizados.
É preciso baixar 1.343kB de arquivos.
Depois desta operação, 8.372kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar [5/n]?
```

#### Passo 2 - Entrar na parta /etc/squid

Nessa pasta contem o arquivo squid.conf, que é o arquivo de configuração, mas ele vem todo comentado. Iremos renomear esse arquivo e criar um novo.

# mv squid.conf squid.conf-original

# nano squid.conf

### Passo 3 - Começar a criar os blocos de configurações e parametrizações.

Primeiro bloco será o de autenticação, onde será tratado das funções de autenticação.

#### ##Autenticação##

auth param basic program /usr/lib/squid3/pam auth

auth\_param → parâmetro de autenticação

basic → autenticação básica

program → executável do squid que trata das autenticações, esse executável vem com squid

/usr/lib/squid3/pam\_auth → caminho padrão que contem as contas do Linux

## auth\_param basic children 10

**children 10 →** Define quantos processos simultâneos podem ter no servidor. No caso foi parametrizado com 10 conexões simultâneas.

#### auth\_param basic realm Autentique-se para acessar a Internet

realm → Tela de autenticação para o usuário

auth\_param basic credentialsttl 4 hours

credentialsttl → Tempo de vida de autenticação enquanto o browser estiver aberta

auth\_param basic casesensitive off

**casesensitive off** → desligar o case sentitive, aceitar qualquer coisa entre maiúscula e minúscula

### Controle de Acesso (ACL) ###

Bloco de controle de acessos

acl all src all

Define tudo no universo acl

acl localhost src 127.0.0.1/32

ACL Padrões.

### Meus Controles de Acesso###

Minhas regras.

acl usuarios proxy\_auth REQUIRED

ACL para autenticação de nome usuários.

**REQUIRED** → obriga a um usuário digitar uma autenticação

acl negados url\_regex sexy playboy sexo xxx ultrasurf

Não quer que passe pelo proxy. Coloca as palavras negadas

acl liberados url\_regex libsexy computador sexoesaude

Exceções no proxy

acl downloads urlpath\_regex \.avi\$ \.rmvb\$ \.mp3\$ \.avi? \.rmvb? \.mp3?

Capturar nomes de arquivos na URL

# ### HTTP\_ACCESS ###

Controle de acessos com as ACLs que foram criadas.

Iremos informar o que deve acontecer com as ACLs e devemos colocar em ordem

http\_access allow liberados

http\_access deny negados

http\_access deny downloads

http\_access allow usuarios

###

http\_access allow localhost

http\_access deny all

Nega tudo para o todo tipo de ip.

## ### Configurações gerais ###

http\_port 3128

Define a porta de saída

cache\_mem 256 MB

Quanto de memória RAM a ser utilizado para o proxy

maximum\_object\_size\_in\_memory 4 MB

Tamanho máximo por arquivo de objeto individual na memória RAM.

cache\_dir ufs /var/spool/squid3 3000 16 256

ufs → tipo de arquivo unix

/var/spool/squid3 → local

3000 16 256 → Tamanho em Megabyte do cache, 16 subdiretórios, e 256 subdiretórios

access\_log /var/log/squid3/access.log squid

Log de acesso do Proxy

cache\_mgr email@email.com

#### visible\_hostname kelton-linux

nome da máquina

## error\_directory /usr/share/squid3/errors/pt-br

Páginas com as mensagens de erro do squid

#### **SALVE O ARQUIVO**

## Passo 4 - Reinicie o serviço com alguns dos comando abaixo

/etc/init.d/squid3 restart ou service squid3 restart

## Passo 5 - Log do squid

Local que está o log de acesso, tail -f /var/log/squid3/access.log

## Passo 6 - Criação de um usuário

useradd -s /bin/false -d /dev/null usuarioteste

- -s /bin/false → não irá logar no Linux, somente testar o squid
- -d /dev/null → Não cria diretório home


passwd usuarioteste

#### Passo 7 - TESTAR O PROXY

Entrar no navegador e colocar o endereço do servidor e a porta



Em seguida irá aparecer a tela de login, isso significa que funcionou o proxy.



sudo chmod u+s /usr/lib/squid3/pam\_auth (para autorizar os usuários)

#### Passo 8 - Para verificar o log do squid:

Esse comando irá mostrar o log do proxy.

tail -f /var/log/squid3/access.log

## Alternativa de verificação de log:

Para verificar o log através de um software de monitoramento, recomenda-se a utilização do aplicativo SARG

apt-get install sarg

Entrar no arquivo de configuração do SARG

/etc/sarg

nano sarg.conf

```
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

ONU nano 2.2.4 Arquivo: sarg.conf Modificado

# Romanian
Russian_koi8
# Russian_UTF-8
# Russian_windows1251
# Stovak
# Slovak
# Spanish
# Turkish
Language Portuguese

E# TAG: access log file
# Where is the access.log file
# where is the access.log file
# caccess_log /var/log/squid/access.log
# TaG: graphs yes|no
# Tuse graphics where is possible.

TG Obter AjudTO Gravar R Ler o Arq TY Pág Anter TK Recort TxtTC Pos Atual
TX Sair 2 Justificar W Onde está? TV Próx Pág 2 U Colar Txt TI Para Spell
```

Trocar a linguagem para desejada

Se atentar ao access\_log verificar se é o mesmo caminho do seu squid normalmente o caminho é squid3

E deve ser alterado o diretório WEB de saída dos log.

## Linha 144

#### output\_dir /var/www/sarg

colocar /var/www/sarg, que será o diretório padrão. Se não tiver esse diretório deverá ser criado:

Salvar o arquivo e criar o diretório.

## mkdir -p /var/www/sarg

## Passo 9 - Em seguida instalar o servidor WEB caso não tenha sido instalado

apt-get install apache2


Entar no diretório do SARG e verificar se tem algum arquivo

Is /var/www/sarg → não deve ter nada, pois não rodou nada ainda.

Digitar sarg para roda o programa

Em seguida no browser digitar 127.0.0.1/sarg





#### ##Autenticação##

auth\_param basic program /usr/lib/squid3/pam\_auth auth\_param basic children 10 auth\_param basic realm Autentique-se para acessar a Internet auth\_param basic credentialsttl 4 hours auth\_param basic casesensitive off

### Controle de Acesse (ACL) ###
#acl all src all
#acl localhost src 127.0.0.1/32

### Meus Controles de Acesso###

#acl usuarios proxy\_auth REQUIRED

#acl negados url\_regex sexy playboy sexo xxx ultrasurf

#acl liberados url\_regex libsexy computador sexoesaude

#acl downloads urlpath\_regex \.avi\$ \.rmvb\$ \.mp3\$ \.avi? \.rmvb? \.mp3?

### HTTP\_ACCESS ###

#http\_access allow liberados

#http\_access deny negados

#http\_access deny downloads

#http\_access allow usuarios

###

#http\_access allow localhost

#http\_access deny all

http\_access allow all

### Configurações gerais ###
http\_port 3128
cache\_mem 256 MB
maximum\_object\_size\_in\_memory 4 MB
cache\_dir ufs /var/spool/squid3 3000 16 256
access\_log /var/log/squid3/access.log squid
cache\_mgr email@email.com
visible\_hostname Kelton-linux
error\_directory /usr/share/squid3/errors/pt-br