#### Administración de memoria

- -Motivación/Objetivos
- -Memoria Virtual
- -Implementación de memoria virtual
- -Políticas de asignación de memoria

### Motivación/Objetivos

- 1.Realojamiento
- 2. Protección
- 3.Compartición
- 4.Intercambio de memoria: swapping

#### 1)Realojamiento

- Imposible saber de antemano que otros procesos se ejecutarán al mismo tiempo.
- El programador no puede hacer referencias a posiciones de memoria absolutas

## 2)Protección

- Un proceso no debe tener acceso a la memoria de otro
  - TODOS los accesos a memoria se deben checar en tiempo de ejecución, para asegurarse de que se refieren al espacio de memoria del proceso actual

#### 3)Compartición

- A veces hace falta compartir memoria entre procesos.
  - Ejemplo: 58 instancias del mismo programa pueden convenientemente compartir una sola copia del programa
  - Ejemplo 2: Consumidores/Productores deben compartir un buffer

#### 4)Intercambio de memoria: swapping

- La RAM es típicamente pequeña: conviene usar discos para "extender" la memoria
- Se puede hacer a mano (overlay programming)
  - Complicado, Propenso a errores
- O con ayuda de la computadora (Memoria de intercambio)

Memoria Virtual

#### Memoria Virtual

- Mecanismo de traducción de direcciones (mapeo de direcciones)
- Distinción entre
  - · direcciones de programa (programador, procesador), y
  - direcciones de memoria (hardware)
- Espacio de direcciones virtuales, Espacio de memoria física
  - $f: D \rightarrow M$

#### Espacio de direcciones virtual

No necesariamente lineal

• Puede ser mayor, menor, o igual que el espacio de memoria

• El programador "ve" y "usa" una memoria virtual, diferente a la memoria física.

### Implementación de memoria virtual

Registros base y límite Paginación Segmentación Registros base y límite

### Registros base y límite

- El registro base contiene la menor dirección accesada por el proceso
  - Todo acceso a la memoria de este proceso es relativo a esa dirección base

• 
$$f(a) = B + a$$

- La relocalización es trivial
- La protección se lleva a cabo limitando la máxima dirección referenciable: registro límite
- Ayuda a cubrir los requisitos de relocalización y protección

## Motivación/Objetivos

- 1.Realojamiento
- 2.Protección
- 3.Compartición
- 4.Intercambio (swapping)

## Registros base y límite (Cont.)

1)si a < 0: violación de memoria


$$2)a' = B + a$$

3)si a' > límite: violación de memoria

4)a' es la dirección física solicitada



- el espacio de direcciones es lineal
- el espacio de direcciones es menor o igual que el espacio de memoria
- => No hay 3)compartición



#### Una variación más eficiente:

• base + límite

Vs. base + tamaño

1)si a < 0: violación de memoria

$$2)a' = B + a$$

3)si a' > límite: violación de memoria

4)a' es la dirección física solicitada

1)si a < 0 o a >tamaño: violación de memoria

$$2)a' = B + a$$

3)a' es la dirección física solicitada


### Registros base y límite (Cont.)

- Por desempeño, ambos registros deben ser registros físicos (rápidos)
- Impractico tener un par de registros por cada proceso
  - => Hay un par de registros por cada CPU, los cuales se cargan con los valores "base" y "límite" del proceso actual. Estos son parte del contexto de hardware (o entorno volatil) de cada proceso
- Procesos con el mismo ejecutable: dos conjuntos de registros.

# Segmentación


#### Segmentación

- Es la generalización de la estrategia "registros base-límite".
- Ahora hay varios segmentos por proceso; cada uno con su dirección "base" y "límite".
- Su propósito es dividir el espacio de memoria virtual de un proceso, en bloques de direcciones lógicamente relacionadas.




# Segmentación (Cont.)

- Compartir Código de solo lectura entre aplicaciones es trivial con segmentación.
- Cada segmento se marca con ciertos permisos (lectura, escritura y ejecución).
  - Esto brinda protección a los accesos a memoria, y ayuda a descubrir errores de programación!



## Segmentación

- Requiere ayuda del Hardware (unidad de segmentación)
- Tabla de Segmentos. Tiene una entrada por cada segmento: Base/Límite/permisos/...
  - Una por proceso!
- El formato de una dirección de memoria es ampliado a un par <segmento, dirección>.
  - Ejemplo 386: 16+32=48 bits



Registro de segmento:


Dirección del segmento:

16 bits [0000]

32 bits

## Segmentación (cont.)

- Ejemplo IA32:
  - Seis registros de segmento:
    - · CS (Code)
    - DS (Data)
    - SS (Stack)
    - ES (Extra)
    - FS, GS (Extras)



## Paginación


#### Paginación

- Un problema con registros base-límite, es que el espacio de direcciones es menor o igual que la memoria física instalada.
  - La paginación ayuda a resolver esto, dando en efecto la ilusión de tener más memoria disponible que la que realmente hay
  - Lo hace "abstrayendo" la diferencia entre memoria RAM y secundaria
- Técnica muy vieja pero de gran impacto (Universidad de Mánchester,60's)

### Páginas

- El espacio de direcciones virtual se divide en páginas
  - Bloque de direcciones de memoria de tamaño fíjo
- La memoria RAM se divide en márcos de página
  - Bloque de direcciones de memoria de tamaño fíjo
- Los marcos de página se reparten entre los procesos.
  - En un momento dado, un proceso tiene paginas

en RAM (activas) y páginas en disco (inactivas)



#### Funciones del mecanismo de paginación

- 1.Llevar a cabo el mapeo de direcciones virtuales a físicas:
  - 1.1.Determinar a qué página pertenece una dirección virtual
  - 1.2.Determinar a que márco de página corresponde esa página
- 2. Transferir páginas entre disco y RAM (intercambio)
  - 2.1.De disco a RAM cuando se ocupe una dirección de memoria inactiva
  - 2.2.De RAM a disco, para liberar espacio que pueda usar otro proceso


## ¿En qué página se localiza el byte con dirección A?


Ejemplo con direcciones de 32 bits y tamaño de página de 4KB (Linux/Intel)

pag(A)= Entera(A/4096)	0xFFFFFFF	PAG FFFFF
byte(A)=Residuo(A/4096)	0xFFFFF000 0xFFFFE000	Pag FFFFE
	 0x00003000	Pag 3
(Bits altos/bajos)	 0x00002000	Pag 2
Calculadas por HW!	 0x00001000	Pag 1
	0x00000FFF  0x00000000	Pag 0

## ¿A qué página física corresponde la página virt. p?


- Tabla de páginas (esquema simple):
  - Una tabla por proceso: un apuntador a la tabla del proceso actual se carga en un registro del procesador.
  - La entrada p-ésima indica el marco de página que le corresponde a la página p, y un poco de información administrativa:
    - Cuantas veces la página se ha referenciado
    - Tiempo de última referencia
    - Si se ha escrito a esa dirección (dirt page)





#### Dirección virtual -> Dirección física

- Mapeo de direcciones
  - A=(p,b) // Dividimos la dirección en Página/Byte
  - f(A) = f(p,b) = p' + b
  - Donde:
    - z := tamaño de página
    - p := Entera(A/z),
    - b := Residuo(A/z)
    - p' := Tabla\_de\_páginas[p]




#### Problema con una tabla tan simple


- Tabla enorme (hagamos cuentas)
  - Tamaño de página 4K, Espacio de memoria 4GB:
    - 2<sup>32</sup>/2<sup>12</sup>= 2<sup>20</sup> entradas, cada una de cuatro bytes:
      - el tamaño es 2^22 bytes = 4MB
  - => No podemos implementarla en registros
  - Una tabla por proceso!
    - 100 procesos: 400 MB sólo de tablas de páginas!!

- Se divide el total de páginas en "directorios" de tamaño fijo. (se puede repetir varias veces.)
  - Pentium y posteriores: dos niveles.

page n	umber	page offset
$p_1$	$p_2$	d
10	10	12


- Sparc (32 bits): 3 niveles.
- Motorola 68030 (32 bits): 4 niveles.
- Se realiza un acceso a RAM por cada nivel de "pagina"






Se realiza un acceso a RAM por cada nivel de "pagina".

#### Múltiples niveles de tablas (cont.)



Se realiza un acceso a RAM por cada nivel de "pagina".


 Se divide el total de páginas en "directorios" de tamaño fijo. (se puede repetir varias veces.)



ARM64: tres niveles (hay más posibilidades)


Se realiza un acceso a RAM por cada nivel de "pagina"

 Se divide el total de páginas en "directorios" de tamaño fijo. (se puede repetir varias veces.)



Se realiza un acceso a RAM por cada nivel de "pagina"

 Se divide el total de páginas en "directorios" de tamaño fijo. (se puede repetir varias veces.)




· Se realiza un acceso a RAM por cada nivel de "pagina"

#### Múltiples niveles de tablas

- Pros: El espacio usado por la tabla de páginas puede disminuir mucho.
  - Subárboles que sólo contienen hojas no "activas" no ocupan memoria
  - Ejemplo: Intel32.
- Cons: Cada nivel requiere UN acceso a memoria.
  - En niveles muy profundos, esto aumenta mucho el tiempo total de acceso a una dirección física a partir de una virtual.


#### Solución: TLB (tabla asociativa)

- TLB: Translation Lookaside Buffer
- También llamado "associative store"
- Permite hacer búsquedas en paralelo
- Consta de parejas página/marco




#### Práctica: Combinación de TLB y PT

- Casi toda la operación hecha por HW
- El sistema operativo entra cuando la página no se encuentra en la tabla.



### ¿Y si la página no se encuentra en la PT?

El kernel toma el control



### Diferentes espacios de memoria para diferentes procesos...

- un apuntador a la tabla del proceso actual se carga en un registro del procesador.
- Para cambiar de proceso actual,
  - recuperamos la dirección de la TP del nuevo proceso a partir de su descriptor de HW, y la escribimos en el registro adecuado de la MMU.
  - Invalidamos las entradas del TLB.
  - Restauramos el resto del entorno volatil del proceso a ejecutar

#### Ejemplos de aplicaciones de paginación:

- Compartir memoria:
  - · Páginas virtuales de diferentes procesos se asocian a la misma página física.
- Si la memoria no es "totalmente compartida": copy-on-write
  - Es un mecanismo que permite posponer la copia de bloques de memoria hasta que uno de los procesos hace una modificación sobre ese bloque.
- Archivos mapeados a memoria:
  - Es una técnica para facilitar el acceso a archivos: el archivo se vé como un "arreglo" en memoria.
- ZSWAP: Compresión de memoria en lugar de mandarla a almacenamiento secundario (en la práctica: combinación de ZSWAP e intercambio)




#### Motivación

- Cuando una falla de página ocurre, puede ser necesario traer la página referenciada de memoria secundaria a RAM.
  - !Es posible que no haya una página física libre para poder copiar esta página en ella!
  - Debemos entonces "hacer espacio" en la RAM.
  - ¿De qué manera podemos "hacemos espacio"?
    - Mandar "todo" un proceso a disco.
    - !Estrategias de reemplazo de páginas!

### Estrategias de reemplazo de páginas

- Las que "no" usan estadísticas de uso.
- Las que "sí" usan estadísticas de uso.
  - referenced bit
  - dirty bit



#### Las que "no" usan estadísticas de uso


- FIFO: El primero en entrar es el primero en salir.
  - Muy fácil de implementar. Sólo hace falta implementar una cola (lista doblemente ligada p. ej.).
  - Desempeño pobre:
    - Ignora que la página más vieja puede ser la más referenciada!
    - Puede suceder el fénomeno de la "anomalía de Belady":
      - ¡¡¡Incrementar la memoria baja el desempeño!!!

#### Anomalía de Belady

• Secuencia de referencias:

1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5

· Gráfica de fallos de página contra número de páginas físicas:



#### Las que "sí" usan estadísticas de uso

- Intentan predecir el uso futuro a partir del historial de uso anterior.
  - Esto se justifica mediante el "principio de localidad de referencia".
    - Reloj: Modificación simple de FIFO. (Esquema más simple usado en la práctica)
    - LRU:La del último acceso "más viejo". (Usada en la práctica.)
    - LFU: Menos usadas frecuentemente.
- La implementación es un poco más complicada y requiere ayuda de HW.
- Se puede demostrar que LRU (y cualquier otra técnica con la stack property) no presenta la anomalía de Belady.

### En un mundo utópico: técnica de reemplazo OPT

- Si conocemos de antemano la secuencia de referencias, podemos tener una técnica óptima (genera el mínimo número posible de fallos de página).
  - Regla greedy simple: la página víctima será la que tarde más tiempo en volver a ser reverenciada.
- No realizable en la práctica, pero ayuda a diseñar otras técnicas.
  - LRU se puede comprender como una implementación de OPT, bajo la hipótesis de que *el futuro es un reflejo del pasado*.

#### Hiperpaginación

#### (Thrashing)

thrash  $\mid \theta \text{ ra sh } \mid$ 

verb [trans.]

beat (a person or animal) repeatedly and violently with a stick or whip : she thrashed him across the head and shoulders | [as n. ] ( **thrashing**) what he needs is a good thrashing.

noun


- 1 [usu. in sing.] a violent or noisy movement, typically involving hitting something repeatedly: the thrash of the waves.
- 2 (also thrash metal) a style of fast, loud, harsh-sounding rock music, combining elements of punk and heavy metal.

#### Hiperpaginación

 "La situación en la que una creciente cantidad de recursos son utilizados para hacer una cantidad de trabajo cada vez menor"

- Todos la hemos vivido alguna vez: muchos procesos en computadoras con poca RAM.
  - El sistema casi deja de responder: pasa la mayor parte del tiempo moviendo páginas entre disco y RAM para hacer espacio para nuevos procesos.
    - El acceso a disco es lentísimo!!!

### Jerarquía de memoria simplificada



Tecnología de memoria

#### Posibles estrategias para minimizarla

- Añadir más memoria principal
- Escoger una buena estrategia de reemplazo de páginas
- Disminuir el número de procesos
- Reemplazar programas que usan mucha memoria con equivalentes que usan menos
- Implementar una política de "conjunto de trabajo"

# Modelo de "conjunto de trabajo"

Peter J. Denning, 1968. [USA]

"Resource allocation in multiprocess computer systems" Ph.D. Thesis, MIT.



# Modelo de "conjunto de trabajo"

Peter J. Denning, 1968. [1942,USA]

Un proceso puede estar en RAM sí y solo sí todas las páginas que está usando (Considerando las páginas que ha usado recientemente) pueden estar en RAM.

Es un "todo o nada": Si el uso de páginas aumenta y no hay RAM, *todo* el proceso es enviado a disco para liberar memoria para otros procesos.

-- Es una estrategia que combina administración de memoria con administración de tiempo de CPU.



### Modelo de "conjunto de trabajo"

 $w(t,h) = \{ página i | i aparece en las últimas h referencias \}$ 

Hay que buscar el valor de *h* adecuado.

Un proceso puede estar en RAM sí y solo sí todas las páginas que está usando (Considerando las páginas que ha usado recientemente) pueden estar en RAM.

Es un "todo o nada": Si el uso de páginas aumenta y no hay RAM, todo el proceso es enviado a disco para liberar memoria para otros procesos.



### Segmentación + paginación

