



Guide d'utilisation du 03/12/2020



Contenu

1- La fonctionnalité d'Impr'INEO	4
2- Comment lancer Impr'INEO ?	5
3- Page d'accueil d'Impr'INEO : le choix des fichiers sources et leur classement	6
3.1- Accès au guide utilisateur	6
3.2- Choisir le dossier racine source	7
3.2.1- Méthode 1 : Choisir le dossier racine avec le bouton « Choisir le dossier source »	7
3.2.2- Méthode 2 : Utiliser le bouton « Coller »	9
3.3- Chargement du contenu du dossier racine	11
3.4- Affichage du dossier source.	12
3.5- Désélectionner un fichier ou un dossier à l'impression avec les case à cocher.	13
3.6- Désélectionner un fichier ou un dossier à l'impression avec le filtre par date.	15
3.7- Déplacer des sous-dossier ou fichiers afin de modifier l'ordre d'impression des fichiers.	17
Technique du « Glisser-Déposer » :	17
3.7.1- Classer les dossiers dans l'arborescence	18
3.7.2- Classer les fichiers	19
3.7.2.1- Déplacement de fichier à l'intérieur d'un dossier :	20
3.7.2.2- Déplacement de fichier dans un autre dossier :	21
3.7.2- Suppression de dossiers et de fichiers	21
3.8- Définir le type de schéma	22
4- Passage à la 2^{ème} fenêtre : liste détaillée des fichiers sélectionnés	23
4.1- Modifier le classement d'un ou des fichiers dans l'ordre d'impression	24
4.2- Sélectionner ou désélectionner sur les fichiers DWG l'onglet « Objet » et/ou ses présentations	24
5- Page de programmation des tâches d'impression	25
5.1- Programmation d'une tâche d'impression	25
5.1.1- Choix de la couleur, de la sortie d'impression, du nombre d'exemplaires et de la réalisation d'un PDF groupe.	26
La couleur d'impression	26
La sortie des documents	26
Le nombre d'exemplaire	26
Réaliser un PDF groupé	27
5.1.2.- Gestion spécial d'impression de grande taille sur PDF.	27
• Divisé en plusieurs PDF :	27
• A l'échelle du format papier	27
5.1.3- Sélection des fichiers soumis à la tâche d'impression.	28
5.2- Gestion des tâches d'impression	28
6- Page des impressions – Déroulement des impressions	30

6.1-	Etape 1 : la progression dans les tâches d'impression	30
6.2-	Etape 2 : Rapport d'impression	30
6.3-	Option : PDF groupé	32
6.4-	Etape 3 : Compression des fichiers et dossiers pour archivage	33
6.5-	Etape 4 : Transfert vers toulouse37	33
6.6-	Travail terminé	34


1- La fonctionnalité d'Impr'INEO

Impr'INEO est un logiciel développé en interne qui a pour but de pouvoir figer la version des fichiers produits par le bureau d'étude Signalisation.

Impr'INEO vous permet de figer à l'instant T en masse différents types de fichiers que cela soit issu de logiciels comme Word, Excel ou d'Autocad ainsi que des fichiers au format PDF en produisant une impression papier ou un format numérique (format PDF) ainsi qu'en générant l'archivage des fichiers originaux et de fichiers résultants de l'application Impr'INEO.


Impr'INEO peut traiter ces fichiers pour les destinations suivants :

- Transmission des fichiers sur l'application Océ Publisher pour commander des impressions vers notre imprimeur.
- Numérisation des fichiers transmise sur Stock-ISF afin de pouvoir récupérer l'archivage numérique des fichiers.
- Impression en interne sur notre traceur en passant par la plieuse et le serveur Reprodesk-tisf qui gère l'automatisation module (tout fichier déposé dans un dossier d'automatisation de ce serveur est transmis au contrôleur de notre traceur pour être imprimé).




2- Comment lancer Impr'INEO ?

L'application Impr'INEO est installée sur des postes dédiés afin que le temps de travail de traitement d'une certaine quantité de fichiers ne monopolise pas les ressources de votre ordinateur et pénalise votre productivité.



Pour accéder à ces machines, vous devez exécuter l'application Windows de votre machine appelée « Connexion bureau à distance » qui vous permet de vous connecter au postes virtuels où est installé Impr'INEO




Ces postes sont actuellement nommé « isf-imprineo » + un numéro qui est dédié à votre équipe et les identifiants sont ceux de « isf.interimair ».



Après, il vous suffit de Double-cliquer sur le raccourci d'Impr'INEO V3.1 présent sur le bureau Windows de ce poste.

3- Page d'accueil d'Impr'INEO : le choix des fichiers sources et leur classement



3.1- Accès au guide utilisateur

En cliquant sur le livre, vous ouvrez le fichier PDF de ce guide d'utilisation.

3.2- Choisir le dossier racine source


Pour commencer, vous devez définir quels fichiers doivent être traités.

Pour cela, Impr'INEO a besoin de connaître le dossier racine où sont stockés ces fichiers.

Pour y parvenir, 2 méthodes sont possibles :

Méthode 1 : par le bouton « Choisir le dossier source ».

Méthode 2 : par le bouton « Coller ».




3.2.1- Méthode 1 : Choisir le dossier racine avec le bouton « Choisir le dossier source »

Appuyez sur le bouton « Choisir le dossier source »

Une fenêtre exploratrice apparaît. Par défaut, cette fenêtre s'ouvre sur « \\toulouse30\BESIGNALO\Affaires ».

Naviguez dedans jusqu'à ce que vous atteigniez votre dossier racine englobant tous les fichiers que vous souhaitez imprimer.




Puis Cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier.

3.2.2- Méthode 2 : Utiliser le bouton « Coller »

Cette méthode utilise le « Copier-Coller » de Windows.


Utilisez l'Explorateur Windows du PC jusqu'à ce que vous arriviez à l'emplacement de votre dossier racine où tous les fichiers DWG que vous souhaitez imprimer sont enregistrés.




Sélectionnez dans la barre d'adresse, l'adresse affichée et copiez-la (soit un clic droit et sélectionnez « Copier », soit utilisez les touches « CTRL » + « C » du clavier) afin de copier dans le presse-papier de Windows le chemin du dossier que vous désirez exploiter.



Ensuite dans la fenêtre d'accueil d'Impr'INEO cliquez sur le bouton Coller



L'adresse s'affichera dans « Emplacement source » et Impr'INEO va charger tous les fichiers.




Si Impr'INEO n'arrive à accéder à votre dossier (comme par exemple dans des erreurs de sélection dans des Copier-Coller), une fenêtre s'affiche vous informant du problème rencontré et vous êtes invités à redéfinir l'emplacement de votre dossier source.

3.3- Chargement du contenu du dossier racine

Le dossier source choisi, Impr'INEO charge l'ensemble des éléments que ce dossier contient.

Suite à ce chargement, vous pouvez retrouver les informations suivantes



- a- En premier lieu, Impr'INEO, vous informe du nombre de fichiers contenus dans le dossier racine que vous avez sélectionné
- b- Puis il parcourt tous les fichiers afin de lire leurs propriétés. La différence des fichiers lus est due à la présence de fichiers cachés et d'adresse de dossiers remontés par Windows.
- c- Ensuite, Il copie en local les fichiers au format :
 - DWG (Autocad),
 - DOC et DOCX (Word),
 - XLS, XLSX et XLSM (Excel),
 - PDF (Adobe Acrobat).


3.4- Affichage du dossier source.

Une fois tous les fichiers chargés, vous voyez apparaître l'arborescence de votre dossier source.


Vous allez pouvoir faire virtuellement des modifications sur votre dossier source qui devient un dossier de travail. Ces manipulations que vous pouvez réaliser sur Impr'INEO n'impacte en rien le dossier original car Impr'INEO a copié en local votre dossier.

Vous allez pouvoir :

- Désélectionner un fichier ou un dossier pour ne pas le soumettre à l'impression mais que cet élément fasse parti de l'archivage.
- Supprimer un dossier ou un fichier afin qu'il ne soit ni imprimé et ni archivé.
- Changer l'emplacement d'un dossier ou d'un fichier afin d'établir un ordre d'impression afin de ne pas à avoir à les trier à la sortie.



Avant de vous détaillez les différentes procédures pour manipuler votre dossier de travail, voici comment est organisé l'affichage.



a- L'espace « Dossiers » où est affiché en arborescence les sous-dossiers de votre dossier de travail avec leur numéro d'ordre d'impression. Vous pouvez fermer ou déployez l'arborescence par un clic gauche de la souris sur les triangles situés à la gauche des sous-dossiers parents.

- b- Affichage du nom du sous-dossier sélectionné dont les fichiers contenus sont affichés dans l'espace « Fichiers ».

		Nom	Dernière modification	Extension
1	☒	S00000-BORD-0006500681370	24-09-2018 09:01:19	.dwg
2	☒	S00000-001D-000650068137	19-09-2018 16:30:11	.dwg
3	☒	S00000-0001-000650068137	19-09-2018 16:53:12	.dwg

- c- L'espace « Fichiers » listant les fichiers contenus dans le sous-dossier que vous avez sélectionné.


Chaque ligne représente un fichier avec son numéro de classement par dossier, sa date de dernière modification (Date système Windows) ainsi que l'extension du fichier.

- d- L'espace « Zone Tampon », c'est une zone où vous pouvez y glisser temporairement des dossiers et des fichiers qui peuvent être soit déplacés soit en vue d'être supprimés.
- e- L'espace « Historique » trace les différentes manipulations que vous effectuez sur votre dossier de travail.


3.5- Désélectionner un fichier ou un dossier à l'impression avec les cases à cocher.

Il est à noter que seuls les fichiers sélectionnés (par des cases à cocher qui sont cochées) seront soumis à l'impression. Les fichiers non sélectionnés seront traités en archives mais pas soumis à l'impression.

Il s'avère que bien souvent nous avons dans le dossier racine un ou plusieurs fichiers dont nous ne souhaitons pas soumettre à l'impression.




Lorsque vous souhaitez soumettre à l'archivage un sous-dossier (et son contenu) mais que vous ne souhaitez pas que celui soit soumis à l'impression alors vous pouvez le désélectionner via sa case à cocher. La désélection est définie par une case à cocher vide et le nom du sous-dossier qui est grisé et non plus noir.



De même si vous désélectionnez un sous-dossier parent, les sous-dossiers enfants de celui-ci seront désélectionnés. Il en va de même pour les fichiers contenus dans les sous-dossiers désélectionnés, ceux-ci ne seront pas soumis à l'impression.

Le fait de sélectionner et de désélectionner un dossier va influencer la sélection de tous les fichiers contenus dans celui ainsi que dans les sous-dossiers impactés.



Pour la sélection des fichiers, le principe de la case à cocher est le même avec la couleur grisée.

Par contre, cela n'impacte pas sur la sélection du sous-dossier parent. Mais le fichier sera quand même soumis à l'impression s'il est coché et que le dossier auquel il appartient ne l'est pas.

La case à cocher d'un sous-dossier influence sont contenus mais celle d'un fichier n'influence pas son contenant.

3.6- Désélectionner un fichier ou un dossier à l'impression avec le filtre par date.

Lorsque vous souhaitez sélectionner à l'impression que les fichiers modifiés à partir d'une certaine date, Impr'INEO vous permet de le réaliser facilement en utilisant le filtre par date.



- 1- Par défaut, il sera affiché la date du jour sur le calendrier. Cliquez sur le haut du calendrier pour définir une date à partir de laquelle les fichiers seront sélectionnés




- 2- Vous pouvez définir l'année par un clic gauche sur la zone où est affiché le mois est l'année. Le calendrier se modifie au niveau de la présentation et vous pouvez vous aider des flèches qui sont à gauche (année ultérieure) ou à droite (année postérieure) pour sélectionner l'année désirée.

- 3- Cliquez sur le mois que vous souhaitez définir.




4- Cliquez sur le jour désiré.

- 5- Pour Exécuter le filtrage par date, appuyez sur le bouton « Filtrer à partir de la date choisie » situé au-dessus du calendrier.
- 6- Les fichiers seront alors sélectionnés à partir de la date définie (date incluse).
- 7- Cliquer sur le bouton « Effacer Filtre par date » si vous ne voulez plus ce filtrage.



3.7- Déplacer des sous-dossier ou fichiers afin de modifier l'ordre d'impression des fichiers.



L'ordre d'impression est défini automatiquement comme tel :

- De haut en bas.
- Du contenu du sous-dossier parent puis du contenu des sous-dossiers enfants de haut en bas.
- Par le nommage alphabétique des sous-dossiers et des fichiers.
- Si un fichier est nommé BOR ou PDG, celui-ci sera le premier fichier du sous-dossier de la liste de fichiers contenus dans celui-ci.
- Si un fichier porte le même nom qu'un autre fichier mais finissant par la lettre « D » pour déposer celui-ci précèdera ce dernier ne portant pas la lettre.

Vous avez la possibilité de définir manuellement le classement de l'ordre d'impression des fichiers que vous avez sélectionné par la technique du « Drag and Drop » appelé en français la technique du « Glisser-Déposer ».

Technique du « Glisser-Déposer » :

Pour ce faire, il faut cliquer sur un élément graphique du bouton gauche de la souris maintenir ce bouton enfoncé, et ne le relâcher que lorsque le pointeur a atteint sa cible.


3.7.1- Classer les dossiers dans l'arborescence

Sélectionnez le dossier que vous voulez déplacer.

Puis faites un « Glisser-Déposer » dans l'arborescence à l'endroit voulu.

Volontairement, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul dossier à la fois.

Par contre si vous sélectionnez un dossier possédant des sous-dossiers. Les sous-dossiers suivent le dossier parent.



Le trait signifie que vous déposez le dossier sélectionné entre 2 dossiers.



Le rectangle signifie que vous déposez le dossier sélectionné en sous-dossier du dossier encadré par ce rectangle.



Lorsque la souris affiche ce panneau, cela vous informe que vous ne pouvez pas effectuer votre « Glisser-Déposer » à l'emplacement désigné par le pointeur de la souris.

Par exemple : Il est Impossible de déplacer un dossier dans la zone de liste de fichiers

☒	0	E00E02E115
☒	7	E00E02E116
☒	8	E00E02E117
☒	9	E00E02E118
☒	10	E00E02E119
☒	11	E00E02E124
☒	12	E00E03
☒	13	E00E03E133
☒	14	E00E03E131

Lorsqu'un déplacement d'un dossier a été effectué et qu'un autre dossier est sélectionné. Impr'INEO vérifie l'arborescence des dossiers.

Si des dossiers ont été modifiés par rapport à l'origine, le nom du dossier sera souligné et écrit en rouge.

Les modifications prises en compte sont le changement de numéro d'ordre ainsi que la modification des fichiers (ajout, suppression et déplacement) à l'intérieur des dossiers.

3.7.2- Classer les fichiers

Le classement de fichier à l'intérieur d'un dossier s'effectue tout comme pour les dossiers par la technique du « Glisser-Déposer ».

Le déplacement de fichiers en multi-sélection (sélectionner plusieurs fichiers à la fois) est possible aussi bien par la touche SHIFT que par la touche CTRL.



			Dernière modification
1	☒	E00104-BORD-566079-SEI055	11-09-2014 14:14:56
2	☒	E00104-0003-566079-SEI055	09-09-2014 09:12:27
3	☒	E00104-0004-566079-SEI055	11-09-2014 14:02:41
4	☒	E00104-0009-566079-SEI055	11-09-2014 14:03:39
5	☒	E00104-0010-566079-SEI055	11-09-2014 14:04:14


Le trait signifie que vous déposez le fichier sélectionné entre 2 fichiers ou avant un fichier.



Lorsque la souris affiche ce panneau, cela vous informe que vous ne pouvez pas effectuer votre « Glisser-Déposer » à l'emplacement désigné par le pointeur de la souris.

Par exemple : Il est Impossible de déplacer un fichier dans la zone d'arborescence des dossiers.


3.7.2.1- Déplacement de fichier à l'intérieur d'un dossier :




Ici, j'ai sélectionné un dossier (le E00E02E115) et je vais déplacer le 2^{ème} fichier (le E00115-0003-566079-SEI055) pour le mettre à la fin de cette liste à l'intérieur du dossier sélectionné.

Après avoir effectué mon déplacement et avoir changé ma sélection. Impr'INEO scrute les fichiers et les dossiers pour m'informer de leur modification par rapport à l'état d'origine en soulignant tous dossiers dont le contenu a été modifié et les fichiers qui subissent une modification dans leur numéro d'ordre d'impression en les soulignant en rouge.

Après déplacement du 2^{ème} fichier :



3.7.2.2- Déplacement de fichier dans un autre dossier :




Sélectionnez-le(s) fichier(s) à déplacer et déposez-le(s) dans la zone tampon en réalisant un « Glisser-Déposer ».



Ensuite, sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez déposer le(s) fichier(s)



Sélectionnez-le(s) fichier(s) et faites un « Glisser-Déposer » de la zone tampon vers la liste de fichiers du dossier cible.



3.7.2- Suppression de dossiers et de fichiers

La suppression de dossiers et de fichiers peut être nécessaire quand on ne souhaite pas que des fichiers ou dossiers ne soient ni traités à l'impression et ni archivés.



Faites un « Glisser-Déposer » de tous les dossiers et fichiers que vous ne souhaitez pas archiver vers la zone de tampon. Puis Sélectionnez-les et appuyez sur la touche « Suppr » de votre clavier pour les supprimer (virtuellement bien sûr !). Il vous faudra appuyer sur la touche « Suppr » autant de fois qu'il y a d'éléments. La multi-sélection d'éléments fonctionne dans la zone tampon (exemple : dans la zone tampon sélectionnez un 1^{er} élément puis faites « CTRL » + « A » au clavier et tous les fichiers sont sélectionnés).

Attention, il est impossible d'accéder à la page suivante d'Impr'INEO tant que la zone tampon possède des éléments. Ce n'est qu'une fois que cette zone est vide que vous pouvez accéder au bouton « Suivant » permettant d'accéder à la page suivante.

3.8- Définir le type de schéma



Quel impact a cette option ?


- **EXE** : (Sélection définie par défaut.) Elle va permettre aux impressions teintées sur les fichiers DWG d'avoir un surlignage appliqué sur les lignes définies sur les calques POSE et DEPOSE. De plus, cela définit que sur tous les fichiers DWG, l'onglet « Objet » sera sélectionné par défaut pour l'impression.
- **PT** : Elle va permettre aux impressions teintées sur les fichiers DWG de ne pas appliquer de surlignage. Les fichiers DWG ont l'onglet « Objet » qui sera sélectionné par défaut pour l'impression.
- **PV** : Elle va permettre aux impressions teintées sur les fichiers DWG de ne pas appliquer de surlignage. Les fichiers DWG ont leur 1^{ère} présentation qui sera sélectionné par défaut pour l'impression. Si la 1^{ère} présentation n'existe pas alors ce sera l'onglet « Objet » qui sera sélectionné.

Il est à noter que la sélection des onglets présentations et objet des fichiers DWG peut être redéfinie à la 2^{ème} fenêtre (après avoir cliqué sur le bouton « Suivant »...).

4- Passage à la 2^{ème} fenêtre : liste détaillée des fichiers sélectionnés



Après avoir cliqué sur le bouton « suivant » de la première fenêtre d'Impr'INEO, vous avez ceci qui s'affiche avant l'affichage de la 2^{ème} fenêtre. Impr'INEO vous fait patienter car entre les 2 fenêtres celui exécute une lecture de tous les fichiers dont les fichiers au format DWG afin de relever plusieurs éléments nécessaires dont des informations qui doivent s'afficher à cette deuxième fenêtre.




Sur cette 2^{ème} fenêtre, Impr'INEO vous affiche la liste détaillée des fichiers avec les informations suivantes :

N° Ordre	Nom du fichier	Ext.	Objet	1ère Présentation	Autres présentations	Date Modif.	Emplacement
1	Q5046385PO-000672011047	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 26 X 45	☐ Signaux Nbre plis : 1 X 1		22-01-2020 11:22:27	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV
2	4638-PT-12	.xslm				20-01-2020 07:55:00	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\Excel
3	4638-PT-12A	.xsls				20-01-2020 07:55:00	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\Excel
4	4638-PT-2	.xsls				02-03-2020	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\Excel
5	4638-PT-3	.xslm				20-01-2020 07:55:00	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\Excel
6	PT300-7V1	.xsls				28-02-2020 09:38:59	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\Excel
7	S00000-BORD-0006500681370	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 4	☐ 04 plis PDF Nbre plis : 1 X 4	☐ RICOH_Bord_PT_4plis_A3_Recto Nbre plis : 1 X 2	24-09-2018 09:01:19	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT
8	S00000-001D-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 17 X 1	☐ 17 plis PDF Nbre plis : 1 X 9	☐ RICOH_Bord_PT_4plis_A3_Verso Nbre plis : 2 X 1	19-09-2018 16:30:11	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT
9	S00000-0001-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 17 X 1	☐ 17 plis PDF Nbre plis : 1 X 9		19-09-2018 16:53:12	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT
10	S00012-BORD-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 2 X 1			20-09-2018 09:09:00	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12
11	S12001-0001-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 1 X 1			24-07-2018 14:39:39	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12
12	S12001-0003-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 2 X 1			24-07-2018 14:41:03	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12
13	S12001-0004-000650068137	.dwg				22-06-2018 08:30:24	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12
14	S12001-0005-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 1 X 1			27-07-2018 11:38:25	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12
15	S12001-0006-000650068137	.dwg	☒ Objet Nbre plis : 1 X 1			27-07-2018 11:38:44	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12
16	S12001-0007-000650068137	.dwg				21-06-2018 11:26:48	C:\A TESTS IMPRINEO\PT_PV\PT-SP\650063--AT\PT\12

- Le numéro de classement de l'ordre d'impression des fichiers.
 - Si le fichier n'a pas été sélectionné pour l'impression, son numéro de classement est « 0 » et la ligne est grisée.
- Le nom du fichier.
- L'extension du fichier
- La sélection de l'onglet « Objet » dans le cas de fichier DWG ainsi que ses dimensions en plis (1 pli = format A4 = 297 x 210 mm)
- Le nom, la dimension et la sélection de la première présentation du fichier DWG.
- Le nom, la dimension et la sélection de chacune des autres présentations du fichier DWG
- La date de dernière modification du fichier
- L'emplacement d'origine du fichier (à partir de l'adresse du fichier source).

9. Une couleur rouge signifie que l'onglet peut provoquer un incident à son impression (ne pas être imprimé, être coupé ou bien être mis à l'échelle)



- a. Pour en connaître la raison, il vous suffit de survoler avec le pointeur de la souris le nom de l'onglet affiché en rouge.

Les impressions PDF ne peuvent pas être supérieures à 24 plis. De plus, Les impressions programmées avec Autocad ne supporte pas dans le nommage des présentations les accents et les espaces.

4.1- Modifier le classement d'un ou des fichiers dans l'ordre d'impression




Tout comme la fenêtre précédente, vous pouvez déplacer un ou plusieurs fichiers en réalisant un « Glisser-déposer » afin de modifier l'ordre d'impression de ces fichiers.


4.2- Sélectionner ou désélectionner sur les fichiers DWG l'onglet « Objet » et/ou ses présentations

La sélection et la désélection d'onglet sur les fichiers DWG se réalise comme sur la fenêtre précédente.


Vous pouvez aussi sélectionner ou désélectionner tous les onglets en faisant un clic droit sur l'entête de la colonne concernée qui va déployer un menu contextuel selon la colonne concernée :



Un clic droit sur l'entête de la colonne Objet.




Un clic droit sur l'entête de la colonne 1^{ère} Présentation.



Un clic droit sur l'entête de la colonne autres Présentations.


5- Page de programmation des tâches d'impression

Sur cette page, vous planifier les travaux d'impressions qu'Impr'INEO doit réaliser.



Impr'INEO peut réaliser plusieurs types d'impressions sur les mêmes fichiers.

5.1- Programmation d'une tâche d'impression




Il est nécessaire de paramétrer chacune de tâches d'impressions que vous désirez réaliser.

- 1- Sélection de la couleur d'impression
- 2- Sélection du format de sortie d'impression (sur papier en interne, envoi numérique vers Imprimeur, en format numérique documentaire (PDF))
- 3- Nombre d'exemplaire de la liste de fichiers à imprimer
- 4- Réalisation d'un PDF groupé (option activée par défaut)
- 5- Gestion de document de grande taille

Chaque tâche paramétrée est ajoutée à la liste des tâches en appuyant sur le bouton « Ajouter cette impression dans la liste ».

5.1.1- Choix de la couleur, de la sortie d'impression, du nombre d'exemplaires et de la réalisation d'un PDF groupe.

La couleur d'impression




En cliquant sous Impression, un menu déroulant vous permet de choisir la couleur que vous souhaitez dans votre tâche d'impression.

La couleur «Teintée EXE» prend en compte le noir ainsi que le rouge et jaune (notion de pose et dépose, dans la condition que ces éléments soient posés dans les calques respectifs sur le folio).

La couleur «Teintée PT/PV» prend en compte le noir, le rouge, le jaune ainsi que la couleur bleu.

La sortie des documents



En cliquant sous « Sortie des documents », un menu déroulant vous permet de choisir le type sortie de document que vous souhaitez.

- **« En fichier PDF »** : tous les fichiers de la tâche seront imprimés en format PDF
- **« Vers R.I. (via OCE Publisher) »** : tous les fichiers de la tâche seront imprimés en format PLT et inscrit dans un fichier au format DXP pour être exécuter sous OCE Publisher afin de transmettre ces documents à notre imprimeur (via le serveur mgirod).
- **« Vers traceur (interne) »** : Impression des documents sur nos traceurs. Les impressions Noir & Blanc sont envoyées sur la PW900.


Seul les impressions Noir & Blanc peuvent être effectuées en interne.

Le nombre d'exemplaire

Vous ne pouvez modifier le nombre d'exemplaires que pour la réalisation d'impressions internes (sur traceur). Cela vous permet de spécifier le nombre d'exemplaires de la collection qui doit être sorti sur nos traceurs.


Le nombre d'exemplaire pour les envois chez R.I. sont à spécifier sur la commande et sur les PDF il suffit de copier les fichiers par conséquent le nombre d'exemplaire dans ces 2 situations est bloqué par défaut à 1.

Réaliser un PDF groupé



Quel que soit le type de sortie de documents que vous programmez, cette option activée par défaut vous permet de réaliser un PDF groupé de l'ensemble des fichiers rattachés à la tâche d'impression.

5.1.2.- Gestion spécial d'impression de grande taille sur PDF.



La réalisation de fichier PDF est soumise à une contrainte technique, il n'est pas possible d'imprimer des fichiers PDF de taille supérieure à 5040x841 (plus de 24 plis).

Par conséquent, un choix est à faire lorsque des folios dépassent la taille maximale et que des fichiers PDF doivent être réalisés :

- **Divisé en plusieurs PDF** : Vous définissez la taille de la zone de superposition qui vous permettra de pouvoir superposer des schémas sur une partie de la surface imprimer et d'aligner correctement les fichiers (par défaut la zone de superposition est de 20mm mais elle est paramétrable manuellement). De plus, par défaut la coupe est tous les 24 plis (taille maximale) mais vous pouvez la paramétrer en une taille inférieure dont l'unité est en nombre de plis (210mm).
- **A l'échelle du format papier** : Dans le cas du fichier dépassant la taille maximale, le format de papier le plus grand va être sélectionné et le fichier sera imprimer à une échelle adaptée au format papier sélectionné.

5.1.3- Sélection des fichiers soumis à la tâche d'impression.

Fichiers		
Ordre	Select.	Fichier
1	☒	E00104-BORD-566079-SEI055
2	☒	E00104-0003-566079-SEI055
3	☒	E00104-0004-566079-SEI055
4	☒	E00104-0009-566079-SEI055
5	☒	E00104-0010-566079-SEI055
6	☒	E00002-BORD-566079-SEI055
7	☒	E00101-BORD-566079-SEI055
8	☒	E00103-BORD-566079-SEI055
9	☒	E00103-0001-566079-SEI055
10	☒	E00103-0002-566079-SEI055
	☐	

Sur cette partie de la fenêtre, vous définissez la liste de fichiers que vous voulez incorporer dans la tâche d'impression.

Pour désélectionner un fichier de la tâche d'impression, vous pouvez décocher la case dont la ligne affiche le nom du fichier soumis aux impressions. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne du nom de fichier et appuyer sur la touche « SUPPR » de votre clavier pour le supprimer de la liste pour cette tâche. La liste est réinitialisée après chaque enregistrement de tâche.

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et les supprimer de la liste via la touche « SUPPR ».



Une fois tous les paramètres réglés pour votre tâche d'impression (couleur, sortie, fichiers,...), appuyer sur la touche « Ajouter cette impression dans la liste » pour l'enregistrer dans la liste des tâches d'impression à effectuer.

5.2- Gestion des tâches d'impression

2-Liste des tâches d'impression programmées				
Nom du Dossier cible : AA_test_concpt				
Impression	Sortie	Nbre Ex.	PDF Groupé	Nbre Fichiers
Noir & Blanc	Noir & Blanc_En fichiers PDF_PDFGroupe_Div_Zs20_NbPlis24	1	☒	15
Teintée EXE	Teintée EXE_Vers R.I. (via OCE Publisher)_PDFGroupe_Div_Zs20_NbPlis24	1	☒	15
Noir & Blanc	Noir & Blanc_Vers traceur (interne)_PDFGroupe_Div_Zs20_NbPlis24	1	☒	15
Teintée PT/PV	Teintée PT/PV_Vers R.I. (via OCE Publisher)	1	☐	15
Couleur	Couleur_En fichiers PDF_Div_Zs20_NbPlis24	1	☐	15
			☐	

Sur cette partie de la page, vous avez la liste des tâches d'impressions que vous avez programmée :

- Dans la colonne « **Impression** » : vous avez la couleur d'impression.
- Dans la colonne « **Sortie** » : vous avez le type de sortie (interne, en PDF ou vers R.I.).


- Dans la colonne « **Nbre Ex.** » : vous avez le nombre de copie à la tâche.
- Dans la colonne « **PDF groupé** » : si l'option PDF Groupé est activée ou pas.
- Dans la colonne « **Nbre Fichiers** » : le nombre de fichiers soumis à la tâche d'impression.

Sur ce tableau, il est impossible de modifier les tâches. Toutefois, si la tâche enregistrée ne vous convient pas. Vous pouvez la retirer de la liste en la sélectionnant et en appuyant sur la touche « **SUPPR** » de votre clavier.




Vous pouvez personnaliser le nom du dossier cible où sera enregistré les résultats d'impression en ressaisissant par-dessus le texte proposé.

Exemple :



Une fois que toutes vos tâches d'impressions sont présentes dans la liste, appuyez sur le bouton « **Valider** » afin d'exécuter les impressions.

6- Page des impressions – Déroulement des impressions



Vous avez programmé vos tâches d'impression et sur cette fenêtre vous voyez Impr'INEO exécuter au fur et à mesure différente étape de travail.

6.1- Etape 1 : la progression dans les tâches d'impression



Dans cette partie, vous voyez défilé un travail d'impression.

Dans la barre de progression, Impr'INEO vous informe de son déroulement d'impression. Le nombre total de fichiers à imprimer ainsi que le niveau d'impression.

6.2- Etape 2 : Rapport d'impression



La rédaction du rapport d'impression vous permet de connaître le traitement effectué pour chaque fichier. Le rapport d'impression est effectué sur un fichier Excel.

Tâche d'impression							
Effectué le : mardi 8 décembre 2020 13:17:54				Affaire			
				Nom forfait		A4	
Emplacement d'origine	Nom de fichier	Block NomDate	Date NomDate	Version Autocad	Onglet	Nom du fichier Imprimé	-PDFGroupe- Noir & Blanc
C:\A TESTS IMPRINEO\A4	E0001-0001-890135-BGD42	E0001-0001-890135-BGD42 28/01/2013 12:56 (UTC)	28/1/2013 12:56:00	AutoCAD 2004	Objet	0001_E00001_0001 42.pdf	BGD
C:\A TESTS IMPRINEO\A4	E00026-0004-890135-BGD42	E00026-0004-890135-BGD42 03/06/2013 09:36 (UTC)	3/6/2013 09:36:00	AutoCAD 2004	Objet	0002_E00026_0004_890135_BGD 42.pdf	X
C:\A TESTS IMPRINEO\A4	E00301-0003-890135-BGD42	E00301-0003-890135-BGD42 16/05/2013 09:49 (UTC)	16/5/2013 09:49:00	AutoCAD 2013	Objet	0003_E00301_0003_890135_BGD 42.pdf	X

Dans le rapport d'impression, vous trouvez en entête :

1. La date et l'heure du travail d'impression
2. Le nom de l'affaire (fonctionne idéalement quand le dossier racine appartient au dossier Affaire dans BESIGNALO)
3. Forfait de l'affaire (fonctionne sur le même principe que le nom)
4. Emplacement d'origine sur le réseau du fichier soumis à l'impression.
5. Le nom du fichier
6. La récupération du NomDate dans le fichier
7. Date extraite du NomDate
8. La version d'Autocad au dernier enregistrement du fichier
9. L'onglet soumis à l'impression dans le cas de fichier DWG. « Objet » ou le nom de la présentation.
10. Le nom du fichier imprimé
11. Les tâches d'impressions effectuées.

Puis vous avez la liste des fichiers (fichier par fichiers avec un « X » si le fichier a été soumis à une des tâches d'impression.

Si une erreur a été constatée, la ligne propre au fichier apparaît en rouge avec l'erreur détectée.

Exemple :

oncpt\PVI		08:37 (UTC)				01 pli PDF			
C:\A TESTS IMPRINEO\AA_test_c oncpt\PVI	Q00005-00A1-000650068137	Q00005-00A1-000650068137 25/09/2018 08:37 (UTC)	25/9/2018 08:37:00	AutoCAD 2004		01 pli PDF	0020_Q00005_00A1_0006500681 37.pdf	X	Le nom de la présentation "01 pli PDF" ne doit pas avoir d'espace pour être imprimable.
C:\A TESTS IMPRINEO\AA_test_c oncpt\PVI	Q00007-00A1-000650068137	Q00007-00A1-000650068137 25/09/2018 08:44 (UTC)	25/9/2018 08:44:00	AutoCAD 2007	Objet		0021_Q00007_00A1_0006500681 37.pdf	X	
C:\A TESTS IMPRINEO\AA_test_c oncpt\PVI	Q00007-00A1-000650068137	Q00007-00A1-000650068137 25/09/2018 08:44 (UTC)	25/9/2018 08:44:00	AutoCAD 2007	Présentation2		0022_Q00007_00A1_0006500681 37.pdf	X	Le nom de la présentation "Présentation2" ne doit pas avoir d'accent pour être imprimable.

6.3- Option : PDF groupé

```

graph LR
    S2[Etape 2 - Rapport d'impression] --> S3[Etape 3 - Compression de fichiers et dossiers pour Archivage]
    S2 --> O2[Option - PDF groupé]
    O2 --> M2[La Réalisation de PDF groupé est terminée.]
  
```

L'option PDF groupé regroupe tous les fichiers de tâche d'impression dans un seul et même PDF.

De plus, il récupère les bordereaux afin de reconstituer une arborescence dans le PDF pour plus de facilité à la lecture au sein du PDF groupé.


Example :

[illegible]

6.4- Etape 3 : Compression des fichiers et dossiers pour archivage


Dans le fichier compressé, vous trouverez

- La copie du dossier racine (tel que vous l'avez définie dans la première page d'Impr'INEO).
- Les impressions produites (PDF & PLT)
- Les PDF groupés
- Le rapport d'impression



6.5- Etape 4 : Transfert vers reprodesk-tisf


Phase dans laquelle, Impr'INEO transfère tout son travail vers le Stock ISF du serveur reprodesk-tisf.



Dans ce dossier transféré, vous y trouvez :

- Un dossier Système (utile pour le Débogage d'Impr'INEO)
- Des dossiers de PDF unitaires produits ainsi que des dossiers sur les PLT
- Les PDF groupés
- Le fichier compressé d'archivage (.zip)
- Le rapport d'impression
- Les fichiers DXP pour les envois vers R.I. et/ou XML pour les impressions internes.


6.6- Travail terminé



Lorsque toutes les étapes sont réalisées vous pouvez consulter le travail d'impr'INEO :

1. Soit copier le lien vers le dossier de travail réalisé par Impr'INEO.
2. Soit appuyer sur le bouton pour accéder directement sur le dossier.

Si un envoi a été programmé vers R.I vous avez OCE Publisher qui s'ouvre automatiquement avec la liste de fichiers chargée, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton traiter de l'interface OCE.



Si une impression Noir & Blanc sur traceur a été programmée alors la liste des fichiers est envoyée à l'impression sur Toulouse37 que vous retrouverez à la sortie du traceur PW900.

Si une erreur a été rencontrée lors des impressions vous avez ce genre d'avertissement.

