第2章调用OMC-OpenModelica编译器/解释器子系统

可以通过两种方式调用OpenM Odelica编译器/解释器子系统(OMC):

- 作为整个程序,在操作系统级调用,例如作为命令。作为服务器,通过
- CORBA客户端-服务器接口从客户端应用程序调用。

在下文中,我们将更详细地描述这些选项。

2.1 编译器/解释器的命令行调用

OpenModelica编译子系统称为OMC(OpenModelica编译器)。可以为编译器提供下面指定的文件参数,以及后续部分中描述的标志。

OMC文件.Mo OMC文件.MOF 通过代码实例化file.Mo文件中的最后一个类返回平面Modelica,将file.Mo中最后一个类的代码实例化生成的平面Modelica放在名为file.MOF的文件中。运行名为file.MOS的Modelica脚本文件。不带参数调用OMC将显示帮助:

OMC file.MOS OMC\$./OMC OpenModelica Compiler 1.8.1 (r11525) Copyright Linkoping University 1997-2012在OMSC-PL和GPL下分发,请参阅www.openmodelica.org用法: OMC[-runtimeOptions+omcoptions] (model.Mo|script.MOS) [libraries|.Mo-files|*libraries: 要在处理模型或脚本之前加载的库的完全限定名称。*库应由空间分隔: lib1 lib2..。Libn.*RuntimeOptions: 调用OMC-帮助查看运行时选项*OMCOptions: +D,+DEBUG设置调试标志。使用+HELP=DEBUG查看可用标志。+HELP显示帮助文本。有效选项: DEBUG,OPTMODULES+RUNNING-运行TestSuite时使用的TestSuite。++V,+VERSION打印版本并退出。+target设置要使用的目标编译器。有效选项: GCC,MSVC+G,+语法设置要接受的语法和语义。有效选项: modelica,metamodelica,parmodelica+annotationversion设置应使用的注释版本。1.有效选项:X,2.X,3.X+STD设置应使用的语言标准。1.有效选项:X,2.X,3.1,3.2,3.3+ShowErrormesSages在发生错误时立即显示错误消息。+ShowAnnotations显示平面化代码中的注释。+NoSimplify如果设置,则不简化表达式。+PreOptModule设置要在后端使用的预优化模块。有关详细信息,请参阅+help=o ptmodules。有效选项: *RemoveSimpleEquat Ions*InlinearRayEgn*RemoveFinalParameters

*RemoveEqualFuncti OnCalls*RemoveProtectedPA参数*RemoveUnusedParam Eter*RemoveUnusedVaria Bles*PartitionIndepend EntBlocks*CollapseIndepende NtBlocks*ExpandedPoperator*ResidualForm+IndexReducti OnMethod设置要使用的索引缩减方法。有效选项: *DummyDerivative*DynamicStateSelec tion+PostOptModul es设置要在后端使用的后优化模块。有关详细信息,请参阅+help=o ptmodules。有效选项: *lateinline*RemoveSimpleEquat lons Fast*RemoveSimpleEquat lons*RemoveEqualFuncti OnCalls*InlinearRayEqn*RemoveUnusedParam Eter*ConstantLinearSys TEM*DumpComponentsGra PhStr+SimCodeTarge T设置代码生成的目标语言有效选项: CSharp,CPP,ADEVS,QSS,C,C,Dump+OrderConnect lons Orders Connect Equatio NS如果设置,则+modelicaoutp ut+p,+paramsstruct+Q,+silent打开静默模式。+C,+corbasession name如果使用+d=interactivecorba,则设置orba会话的名称。+N,+numprocs设置要使用的处理器数量.+l,+latency设置并行执行的延迟.+B,+bandwidth设置并行执行的带宽.+l,+instClass实例化完全限定路径给定的类.+V,+vectorizatio nlimit设置矢量化限制,大于此值的数组和矩阵将不会被矢量化.+s,+SimulationCG打开模拟代码生成。+EvalAnnotati OnParams设置是否评估注释中的参数。+GenerateLabe LEDSimCode打开归约算达的标记SMC代码生成。+ReduceTerms打开归约算达的归约项。+ReductionMet Hod设置要使用的还原方法。有效选项:删除,代换,Linearization+PlotSilent定义绘图命令是否应打开内外口T可求仅输出结果。*示例:OMC Model.Mo将在标准输出OMC+S Model.Mo上生成展平模型。模型将生成模型的模拟代码:*Model.C模型C代码*模型_函数。模型函数C代码*Model.Makefile编译模型的生成文件。*模型_init.XML初始值OMC Script.MOS将从Script.MOS运行命令。OMC Model.Mo Modelica 将首先加载1.Modelica库,然后在标准输出OMC ModellMo Model2.Mo上生成平展模型将加载Model1.Mo和Model2.Mo,并在标准输出*.Mo(Modelica文件)*.MOS(Modelica脚本文件)

以下是与调试或跟踪不特别相关的用途的常规标志:

OMC+S文件.Mo/.MOF 为file.Mo或file.MOF中的最后一个模型生成模拟代码。将生成以下文件:

modelname.CPP、modelname.H、modelname_init.txt、

modelname.Makefile。

OMC+Q OMC+D=BLT OMC+D=交互式 安静地运行编译器,不输出到stdout。对方程进行BLT变换。使用套接字通信在交互模式下运行编译器。此功能已过时,并被较新的CORBA通信模块所取代,但在某些情况下仍可用于调试通信。此标志仅适用于Linux和Cygwin。使用CORBA通信在交互模式下运行编译器。这是用于交互模式的标准通信。实例化由完全限定路径类路径给定的类,而不是默认情况下文件中的最后一个类。返回OMC编译器的版本号。

OMC+D=InterActiveCorba

OMC+I=类路径

OMC++V

2.1.1.1生成独立模拟代码示例要从命令行运行OMC并生成模拟代码,请使用以下标志:

OMC+S型号.Mo

目前,类加载器不会自动从Modelicapath加载包,因此.Mo文件必须包含所有使用的类,即必须创建"总模型"。一旦生成了C代码(和Makefile等),就可以使用

make-f modelname.makefile

2.1.2编译器调试跟踪标志

使用逗号分隔的不带空格的标志列表运行OMC,

"OMC+D=FLG1, FLG2, .."

这里是FLG1, FLG2, ...是下面标志描述最左边一列中的标志名称之一。名为ALL的特殊标志打开所有标志。

通过为打印函数提供标志名称来打开调试跟踪打印,如:

debug.fprint ("Li", "查找信息:..")

如果OMC使用以下命令运行:

OMC+D=foo, Li, bar, ..

该行将出现在stdout上,否则不会出现。对于尚未整理的调试打印的向后兼容性,旧的调试打印调用:

调试.打印

已更改为如下所示的呼叫:

调试.fprint ("OldDebug", ..)

因此,如果OMC使用调试标志OLDDEBUG(或ALL)运行,则将显示这些消息。对debug.print的调用最终应更改为适当标记的调用。

此外,将"-"放在旗子前面会关闭该旗子,即:

OMC+D=全部,-转储

这将打开除转储以外的所有标志。使用Graphviz对抽象语法树进行可视化,可以通过给出一个Graphviz标志并将输出重定向到文件来完成。然后运行"dot-TPS filename-o filename.PS"或"dotty

文件名。

以下是所有可用调试跟踪标志的简短说明。现在,当最近开发的带有数据结构查看器的交互式调试器可用时,不再需要使用其中的某些标志。•All Debug Tracing All打开所有调试跟踪。

如果漆给出任何标志,则此标志的默认值为True。•常规

信息 一般信息。

打印版戲劃旧调试的消息。打印•转储

解析转储 转储解析树。 转储 转储Absyn树。

DumpGraphviz 以Graphviz格式转储Absyn树。

Daedump 以打印形式转储DAE。

以在mphyizA就转储DAE。daedumpdebug以表达式形式转储DAE。

转储跟踪。BeforeFixModOut在将修改公式移动到var声明中之前,以表达式形式转储PDAE。

类型TF类型和功能。TYTR类型跟踪。•查找Li查找信息。LOTR查找轨迹。LOCOM查找比较。•静态SEI信息setr跟踪•eLab_ClassDef的SCODE ECD跟踪。实例化Insttr代码实例化跟踪。•环境

环境打印环境图 在每个类实例化时转储环境。与EnvPrint相同,形扩展打印 但使用Graphviz。公式精化时的转储环境。

ExpendGraph 公式精化时的转储环境。

2.1.2.1日志信息生成示例

\$OMC+S+SIMCODETARGET=转储mymodel.Mo Modelica+I=my.model.name

打印日志,如:

当(#2): 时间>0.5时, I=整数 (R)[a.Mo:7:5-7:19]部分: 在

m内; 实例OptLst: ConnectEquationOptLst: 类

型Lst: 操作(0):

2.1.3编译器优化标志

后端优化阶段的简化示意图如图2-1所示。



图2-1:后端优化阶段的简化方案在优化前阶段和优化后阶段,几个优化模块被相继应用。因此,该顺序对于该过程是高度基本的。

2.1.3.1预优化模块使用逗号分隔的无空格标志列表运行OMC,以指定自定义预优化阶段:

"OMC+前置模块=FLG1, FLG2, …"

这里是FLG1, FLG2, ...是标志描述最左边一列中的标志名称之一。可以使用"OMC+HELP=PreOptModules"生成标志描述。以下是默认情况下使用的模块列表:

"OMC+PreOptModules=Evaluatere PlaceFinalEvaluateParameters, SimplifyIfEquations, RemoveEqua lFunctionCalls, PartitionIndependentBlocks, ExpanderOperator, FindStateOrder, ReplaceEdgeChange, InlinearRayEQN, RemoveSimpleEquations"

有效选项包括:

*RemoveSimpleEquations*RemoveAllSimpleEquations*InlinearRayEqn*EvaluateFinalParameters*EvaluateEvaluateParameters*EvaluateReplaceEvaluateParameter
ers

*EvaluateReplaceFinalEvaluatePA参数

 ${\tt *RemoveEqualFunctionCalls*RemoveProtectedParameters*RemoveUnusedParameter*RemoveUnusedVariables*PartitionInterval ({\tt Parameters*RemoveUnusedParameters*Rem$

2.1.3.2 转型阶段

此阶段使用索引缩减方法组合匹配和排序。因此,可以使用以下标志: CheapMatchingAlgorithm

" OMC+CheapMatchingAlgorithm=0"

设置要使用的廉价匹配算法。一个廉价的匹配算法通过启发式给出了一个跳跃开始匹配。有效选项包括:

* 0 *

1 * 3

匹配算法

"OMC+匹配算法=PFplus"

设置要使用的匹配算法。有关详细信息,请参阅+HELP=OptModules。有效选项包括:

*BFSB*DFSB*MC21A*PF*PFPLUS*HK*HKDW*ABMP*PR*DFSBEXT*BFSBEXT*MC21AEXT*PFEXT*PFPLUSEXT*HKEXT*HKDWEXT*

匹配算法

" OMC+IndexReductionMethod=UOD E "

设置要使用的索引缩减方法。有关详细信息,请参阅+HELP=OptModules。有效选项包括: *uode*dynamicStateSelection

2.1.3.3 后优化模块

使用逗号分隔的不带空格的标志列表运行OMC,以指定自定义优化后阶段:

"OMC+PostOptModules=FLG1, FLG2, ..."

这里是FLG1, FLG2, ...是标志描述最左边一列中的标志名称之一。可以使用"OMC+HELP=PostOpTM odules"生成标志描述。以下是默认情况下使用的模块列表:

"OMC+PostOptModules=RelaxSyst EM, InlinearRayEQN, ConstantLinearSystem, SimplifySemilinear, RemoveSimpleEquations, EncapsulateWhenConditions, TearingSystem, CountOperations, RemoveUnused Functions, InputDerivatives Used, DetectJacobi anSparsePattern, RemoveConstants"

有效选项包括:

*EncapsulateWhenConditions*LateInlineFunction*RemoveSimpleEquationsFast*RemoveSimpleEquations*EvaluateFinalPar s*EvaluateReplaceFinalParameters*EvaluateReplaceEvaluateParameters*EvaluateReplaceFinalEvaluateEPA 参数

*RemoveEqualFunctionCalls*InlinearRayEQn*Remoun


2.1.4模拟初始化标志

您可以通过以下模拟标志使用不同的初始化配置: "-IIM State": [default]将执行正常初始化"-IIM None": 将不执行初始化->使用起始值"-IOM Nelder_Mead_Ex": [default]将使用新的优化方法->全局同伦"-IOM Nelder_Mead_Ex2": 将使用新的优化方法->不使用全局同伦

simplex ":将使用来自OM1.8.0的旧的单纯形初始化,仅与新的事件处理等一起使用。"-IIF<matfile> ":从给定的MATLAB文件(时间0.0或-iit<time>)导入所有变量的起始值"-iit<time>":以上IIF标志的时间点

2.2 OpenModelica客户端-服务器架构

OpenModelica客户端-服务器架构如图2-2所示,显示了两个典型的客户端:图形模型编辑器和用于命令解释的交互式会话处理程序。解析客户端:图形模型编辑器服务器:主程序包括编译器、解释器等。客户端:omshell交互式会话处理程序代码交互式客户端:eclipse



等等。图2-2。编译器/解释器主程序和交互工具接口的客户端-服务器互连结构。来自CORBA接口的消息有两种。第一组由表达式或用户命令组成,它们由CEVAL模块计算。第二组是经由交互模块处理的类、变量等的声明、赋值和客户端-服务器API调用,该交互模块还在环境结构的顶层存储关于交互声明/赋值的项的信息。SCODE模块简化了ABSYN表示,公共组件收集在一起,受保护的组件收集在一起,等等。交互式模块提供非类型化API、更新、搜索和保持抽象语法表示。环境结构不会保留/缓存,而是由inst在每次调用时构建。在某些情况下,请调用Inst以进行更精确的实例查找。当编译某些东西时,整个AbsynAST被转换为SCODE,例如,转换整个标准库,如果有的话。命令或Modelica表达式通过CORBA接口以文本形式从客户端发送,由主程序解析并分为两组: •各类类、类型、函数、常量等的声明,以及方程和赋值语句。此外,对非类型化API的函数调用也属于这个组

27检查函数名称是否属于API名称。交互式模块处理这组声明和非类型化API命令。•表达式和类型检查API命令,由CEVAL模块处理。非类型化API调用不通过SCODE和INST传递给CEVAL的原因是CEVAL只能处理类型化调用—类型始终被计算和检查,而非类型化API优先考虑性能和类型灵活性。主模块检查被调用函数名的名称,以确定它是否属于非类型化API,并应路由到Interactive。此外,交互模块在顶层维护所有交互给定的声明和赋值的环境,这是这些项目需要由交互模块处理的原因。

2.3 用于脚本的客户端-服务器类型检查命令API

以下是用于OpenM Odelica环境的类型检查脚本命令/交互式用户命令的简短摘要。重点是用户命令的安全性和类型检查,而不是第2.4节中描述的非类型化命令接口中的高性能运行时命令解释。这些命令对于加载和保存类、读取和存储数据、绘制结果以及各种其他任务非常有用。传递给脚本函数的参数应遵循Modelica和相关脚本函数的语法和类型规则。在下面的表格中,我们通过下面的符号简要地指出函数的形式参数的类型或特征:

- 字符串类型参数,例如 " Hello " 、 " myfile.Mo " 。TypeName-类、包或函
- 数名称,如MyClass、Modelica.Math。VariableName-变量名称,如v1、
- v2、vars1[2].X等。整型或实型参数,例如35、3.14、XintVariable。
- OPTIONS-带有命名形参传递的可选参数。

.

以下是OpenModelica环境中可用的最常用脚本命令的简要说明。在文件animate(类名,选项)(notyetimplemented)CD(dir)中也有一些示例调用。

	T
	显示最新模拟的三维可视化。输入:
	TypeName类名;输出:布尔RES;
	更改目录。输入:字符串dir;
	输出:布尔RES;
CD()检查型号(类名)(未 实现)清除()。	返回当前工作目录。输出:字符串res;实例化模型,优
75.007 /15/00 (/ 0	化方程,并报告错误。
	输入: 类名类名; 输出: 布尔RES;
	清除所有内容: SymbolTable和变量。
	输出:布尔RES;
ClearClasses ()	从SYMBOLTABLE中清除所有类别定义。
(NotYetImplemented) ClearLog () (NotYetImplemented)	输出:布尔RES;
ClearVariables () ClosePlots ()	清除日志。输出:布尔RES;清除所有用户定义的变量。输
(NotYetImplemented) GetLog () (NotYetImplemented)	出:布尔RES;关闭所有绘图窗口。输出:布尔RES;以字符
InstantiateModel (类名)	串形式返回目志。输出:字符串目志;实例化模型,生成展平 Modelica的.MOF文件。
	MOUCHCagy.MOF文件。
	输入: 类名类名; 输出: 布尔RES;
列表 (类名)	打印类别定义。输入: 类名类名;
	输出:字符串ClassDef;
LIST () LISTVARIABLES	打印所有加载的类定义。输出:字符串ClassDefs;打印用户
() LOADFILE (filename)	定义的变量。输出:variableName Res;从文件加载模型。
(
	输入:字符串文件名输出:布尔值res;
loadModel (类名)	加载与类对应的文件,使用Modelica类名到文件名的映射来定位文件。
	输入: 类名类名输出: 布尔res;
绘图 (变量,选项)	绘制变量, 它是变量名称的向量。

_	
	输水 ableName变量;字符串标题;布尔图例;布尔网格线; 实Xrange[2]I。
E.{xmin, xmax}; 实Yrange[2]l。E.{Ym 选项)	in, Ymax}; 输出: 布尔RES; 绘图(变量 <i>,</i>
	少也有头.ca
输入:variableName var;字符串标题;	绘制名为var的变量。 布尔图例;布尔网格线;实Xrange[2]I。
E.{xmin, xmax}; 实Yrange[2]l。E.{Ym (Vars1,	in, Ymax}; 输出: 布尔RES; 绘图参数
Vars2 _, 选项)	从的向量中画出每对相应的变量。 变量vars1,vars2作为参数图。
输入:variableName vars1[:]; variableName vars1[:]; variableName vars1[:]; 输出: 布尔萨	pleName vars2[size(variables1,1)];字符串标题;布尔图例;布
打印参数(var1,var2,选	将变量var2与var1绘制为参数图。
	将文重VGI2与VGI1公前为参数图。 ar2;字符串标题;布尔图例;布尔网格线;实数范围[2,2];输出:布
将矢量V1和V2绘制为X-Y图。输入:vari 尔RES;ReadMatrix(文件名,	ableName(? notyetimplemented)V1;变量名称v2;输出:布
MatrixName) 输入: String filename; 尔矩阵[: , :]; ReadMatrix(文件名,	从给定filename和matrixname的文件中读取矩阵。 字符串MatrixName; (? notyetimplemented)输出: 布
	从文件中读取矩阵,给定文件名,矩阵名称,#行 #列。输入:字符串文件名; xName;整数nrows;整数列;输出:实数res[nrows,
ReadMatrixSize(文件名,矩阵 条於)字符本变种名;字符串MatrixNam	从给定矩阵名称的文件中读取矩阵维度。 ne;输出:整数大小[2];读取模拟结果(
宿伤是阵 辱————————————————————————————————————	读取变量列表的模拟结果,并返回 量的值)。结果的大小也作为输入给出。输入:字符串文件名;
	variableName变量[:]; 整数大小; 输出: 实数res[size (variables, 1), size)];
ReadSimulationResultSize(文件 名)(? 未实现)RunScript(文件 名)	从文件中读取轨迹矢量的大小。输入:字符串 文件名;输出:整数大小;
	执行作为参数给定的脚本文件。 输入:字符串文件名;输出:布尔RES;
SaveLog(文件名)(? NotYetImplemented)SaveModel (文件名,类名)	将日志保存到文件。 输入:字符串文件名;输出:布尔RES;
(NotYetImplemented) Save (类名)	将类定义保存在文件中。输入:字符串文件名; TypeName类名输出:Boolean res;
	将模型(A1)保存到从中加载模型的文件中。

CaveTetalMedal (文件々 米々) (2	输入: 类名类名
SaveTotalModel(文件名,类名)(? NotYetImplemented)Simulate(类 名,选项)	将总类定义保存到类的文件中。输入:字符串 文件名;TypeName类名输出:Boolean res;
	模拟模型,可选择设置模拟值。输入:
	TypeName类名;实际开始时间;实际停止时间;整数区间数;实输出区间;字符串方法;真正的宽容;实固定步长;字符串OutputFormat;输出:SimulationResult SimRes;
系统 (文件名)	执行系统命令。输入:字符串文件名;输出:
	整数RES: 实例化模型,优化方程,生成代码。输入:
TranslateModel(类名)(? NotYetImplemented) WriteMatrix(文件名,矩阵名,矩	TypeName类名;输出: SimulationObject res;
阵)(? NotYetImplemented)	在给定矩阵名称和矩阵的情况下,将矩阵写入文件。 输入:字符串文件名;字符串MatrixName;实矩阵[:,:];输 出:布尔RES;

2.3.1 例子

OpenModelica中的以下会话说明了上述几个函数的使用。

>>模型测试真实X;结束测试;确定>>S: =列表(测试); >>S模型测试真实X; 方程der(X)=X;结束测试; ">>InstantiateModel(Test)" FClass Test Real X; 方程der(X)=X;结束测试; ">Simulate(Test)Record ResultFile=" C: \OpenModelica1.6.0\Test_Res.PLT "End Record>A: =1:10{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}>A*2{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}>ClearVariables()True>List(Test)" Model Test Real X; 方程der(X)=X;

结束测试; >> 清除 () true>>列出 () {}

模拟后接绘图的常见组合:

>模拟(我的电路,停止时间=10。0);1.>绘图({RV});

有几种可能的输出格式。默认值为"PLT",PLT是当前唯一能够使用Val()或PLOT()功能的格式。 CSV(逗号分隔值)在数据密集的模拟中大约快两倍,并且在模拟期间不需要在RAM中分配所有输出数据。Empty根本没有输出,应该是目前为止最快的。

模拟 (., 输出格式= "CSV") 模拟 (., 输出格式= "PLT") 模拟 (., 输出格式= "EMPTY")

2.4用于模型查询的客户端-服务器非类型化高性能API

以下API主要设计用于客户端通过CORBA(或套接字)接口调用OpenModelica编译器/解释器,以获取有关模型结构的信息并操作模型结构,但这些函数也可以作为用户命令和/或脚本命令直接调用。API具有以下常规属性: •无类型,不执行类型检查。原因是高性能,每次调用的开销低。•所有命令都作为Modelica语法中的字符串发送;所有结果都以字符串形式返回。•多态类型命令。命令在内部被解析为Modelica抽象语法,但在某种程度上并不强制统一类型(类似于注释所允许的类型)。例如,像{true,3.14, "hello"}这样的向量可以被传递,即使这些元素具有混合的元素类型,这里是(Boolean,real,string),这在Modelica类型系统中是不允许的。交互式/的API增量开发由交互模块中的一组Modelica函数组成。对这些函数的调用可以作为纯文本从客户端发送到交互式环境,并使用Modelica的表达式解析器进行解析。如果被调用的函数名在此API的名称集中,则对此API的调用将被解析并从主模块路由到交互模块。所有API函数都返回字符串,例如,如果返回值true,则文本"true"将被发送回调用方,但不带字符串引号。•当函数无法执行其操作时,将返回字符串"-1"。•这些函数的所有结果都作为字符串返回(不带字符串引号)。该API可由人类用户在交互构建模型时直接使用,或通过使用脚本间接使用,但也可由例如想要与符号表交互以添加/更改/删除模型和组件等的模型编辑器使用。(?未来扩展:还描述了OpenModelica内部相应的内部调用)

一个 参数编号例如,A1是第一个参数,A2是第二个参数,等等。标识 <ident><string><**锛**pr**树如**M或Modelica。Modelica字符串,例如"Nisse"或" Foo"。任意Modelica表达式..类引用,即类的名称,例如电阻 器。

2.4.2 呼叫示例

调用满足正常的Modelica函数调用语法。例如:

保存模型 (" myresistorfile.Mo ", myre sistor)

将模型MyResistor保存到文件"MyResistorFile.Mo"中。对于创建新模型,最实用的方法是向API发送模型声明,因为API还接受Modelica声明和Modelica表达式。例如,发送:

型号FOO END FOO;

将创建一个名为foo的空模型,而发送:

连接器端口端口;

将创建一个名为Port的新的空连接器类。在OpenModelica TestModels目录中的OMNotebook文件 ModelQueryAPIExamples.onb中可以找到更多的API示例调用。

2.4.3 用于模型查询和操作的非类型化API函数

以下是OpenModelica环境中可用的非类型化API函数的简要说明,这些函数用于获取有关模型和/或操作模型的信息。API调用由交互式包中的EvaluateGraphicalAPI和EvaluateGraphicalAPI2解码。调用的结果以文本字符串的形式返回(没有字符串分隔符"")。类型化API(第2.3节)中的函数由CEVAL包处理。OpenM Odelica TestModels目录中的文件ModelQueryAPIExample.onb中提供了对这些函数的可执行示例调用。在单独的文件OMC_API-HOWTO.PDF中提供了带有示例(包括下面未提及的一些函数)的附加的、更广泛的文档。

-源文件-getSourceFile (A1<字符

串>) setSourceFile (A1<字符串	
>, A2<字符串>)	
, , ,	├ 获取作为参数(A1)给出的类的源文件。将作为第一个参数
	(A1)给出的类与作为第二个参数(A2)给出的源文件关
	联,检索具有指定名称的环境变量。将具有指定名称的环境
	变量(A1)设置为给定值(A2)。加载文件中的所有模型。
	也在类型化API中。返回加载文件中顶级类的名称列表。加
-环境变量-GetEnvironmentVar	
1 702 1 = 1	载文件中的所有模型。也在类型化API中。返回的列表
(A1 <string>) SetEnvironmentVar</string>	
(A1 <string>, A2<string>)-类和模型-</string></string>	
LoadFile (A1 <string>)</string>	
Loadrile (ATCString>)	
LoadFileInteractiveQualified	
	·

(A1<字符串>)LoadFileInteractive	加载的文件中顶级类的限定名。将给定的文件作为参数
(A1<字符串>)	加载到编译器符号表中。与LoadFile的区别是什么?
	יאראט אריי אוויי אריי איי אריי איי אריי איי אריי אר
备荷模型(Ademotadical ibranch本地)	事如我的正确文件求如我模型(A1) 埃安文件内的联方模型加
通过性等OpenMedellCalibrary中国找到	型加载的正确文件来加载模型(A1)。将该文件中的所有模型加
	字符串(A1)指定的文件中。此调用也在类型化API中。注
	存到先前从中加载模型的文件中。此调用也在类型化API中。从
 符号素中删除类。将_名称为A1的现有类	重命名为_名称(A2)。在引用类A1的所有已加载模型中递归
执行董命名。]注意:"允该实现目前有很多	错误/非常慢。检索给定类(A1)中所有元素的info属性。这
包含元素类型、文件名、IsReadOnly、	行信息、名称等的信息,以包含记录构造函数形式rec(.)上
的元素描述符的向量的形式,例如: {re	(attr1=value1.
· ·	(3111.1.1313.1)
保存(A1 <cref>)</cref>	
则及坐 / A 1	
删除类(A1 <cref>)重命名类</cref>	
(A1 <cref>, A2<cref>)</cref></cref>	
N/ El III	
-类属性-getElementsInfo	
(A1 <cref>)</cref>	
	属性2=值2.),.,记录(属性1=值1,属性2=值2.)}
.cl	
setClassComment (A1 <cref>, A2<stri< td=""><td>设置类(A1)字符串注释(A2)。</td></stri<></cref>	设置类(A1)字符串注释(A2)。
ng>) addClassAnnotation (A1 <cref>,</cref>	
annotate= <expr>)</expr>	将A2给出的注释(格式为Annotate=ClassMod())添加
	到A1引用的模型定义中。应用于添加图标图和文档注释。返回
	由A1命名的类的图标注释。返回由A1命名的类的关系图注
	释。注1:由于图注释可以在基类中找到,因此执行部分代码实
GetIconAnnotation (A1 <cref>)</cref>	例化,使继承层次结构扁平化,以便找到所有注释。注2:由于
GetDiagramAnnotation (A1 <cref>)</cref>	部分展平,返回的格式不符合图表注释的Modelica标准。返
detbiagramamiotation (ATCTEI2)	回由命名的类/包中所有包的名称
获取软件包(A1 <cref>)</cref>	
20-40-40 T I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	A1作为列表,例如:{电气,块,力学,常数,数学,
	SIUNITS}
GetPackages () 。	 返回全局范围中所有包定义的名称。返回类/包中所有类定义
deirackayes () 。	的名称。返回全局范围中所有类定义的名称。返回客户端中作
	为模拟候选对象的所有"打开模型"的列表。
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
获取类别名称(A1 <cref>)获取类别</cref>	
名称()获取类别名称模拟()	

为模拟设置类名(A1 <st ring="">)</st>	在客户端中设置作为模拟候选的所有"打开模型"的列表。字符串必须符合以下格式:"{model1, model2, model3}"以以下格式返回所有可能的类信息:		
GetClassAttributes (A1 <cref>)</cref>	,		
	记录(属性1=值1,属性2=值2)		
GetClassRestriction (A1 <cref>)</cref>	返回 <cref>的限制类的种类,例如"模型", "连接器"、"功能"、"封装"等</cref>		
GetClassInformation (A1 <cref>)</cref>	返回有关类A1的以下信息的列表:{ " restriction ", " comment ", " filename.Mo ", {bool, bool, bool}, { " re adonly writable ", int}}如果类是基元类型,则返回 "		
受限类谓词IsPrimitive (A1 <cref>)</cref>	true " ,否则返回		
	"假的"。		
IsConnector (A1 <cref>) IsModel (A1<cref>) IsRecord (A1<cref>) IsBlock (A1<cref>) IsType (A1<cref>) IsFunction</cref></cref></cref></cref></cref>	如果类是连接器,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如 果类是模型,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如果类 是记录,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如果类是 块,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如果类是类型,		
(A1 <cref>) IsPackage (A1<cref>) IsClass</cref></cref>	则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如果类是函数,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如果类是包,则返回 "		
(A1 <cref>) IsParameter (A1<cref>)</cref></cref>	true " ,否则返回 " false " 。如果A1是类,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。如果A1是参数,则返回 " true " , 否则返回 " false " 。注: ?尚未实施。如果A1为常量,则返		
	回 " true " ,否则返回 " false " 。注: ? 尚未实施。如果A1 受保护,则返回 " true " ,否则返回 " false " 。注: ? 尚未 实施。如果类存在于SymbolTable中,则返回 " true " ,否则 返回		
是常数(A1 <cref>)</cref>			
IsProtected (A1 <cref>)</cref>			
ExistClass (A1 <cref)< td=""><td>"假的"。</td></cref)<>	"假的"。		
-组件-获取组件(A1 <cref>)</cref>	返回类A1中的组件声明列表:		
	"{atype, varida, " commenta "}, {btype, varidb, " commentb "}, {.}"		
setComponentProperties (A1 <cref>, A2<cref>, A3<boolean>, A4<boolean>, A5<boolean>, A6<boolean>, A7<string>, A8<{Boolean}, Boolean}>,</string></boolean></boolean></boolean></boolean></cref></cref>	设置类(A1)中组件(A2)的以下属性。		
	-A3最终(对/错)		
A9 <string>)</string>	-A4流(对/错)		
	-A5受保护(正确)或公开(错误)		
	-A6可替换(对/错)		
	-A7变量: "恒定"或"离散"或 "参数"或""		
	-A8动态_ref: {inner, outer}-两个布尔值。		

	-A9因果关系:"输入"或"输出"或"返回A1中所有组件的
GetComponentAnnotations (A1 <cref>)</cref>	所有注释的列表{-},顺序与组件相同,每个组件一个注
detections (*** vereis)	释。获取组件引用文件和位置信息。
GetCrefInfo (A1 <cref>)</cref>	
	返回一个列表:{文件,只读 可写,开始行,开始列,结束 行,结束列}
	[1],知未沙]
	>>getcrefinfo (bouncingball) {C: /openmodelica1.4.1/
	testmodels/bouncingball。Mo,可写,1,1,20,17
}添加组件(A1 <ident>, A2<cref>,</cref></ident>	
J/M加班 (ATSIGETIE), AZSCICIE,	
A2 count > TV county	添加具有名称(A1)、类型(A2)和类别(A3)的组件
A3 <cref>, 注释=<expr>)</expr></cref>	作为论据。可选的注释由命名参数Annotate提供。删除类
	(A2) 中的组件(A1)。
deleteComponent (A1 <ident>,</ident>	
A2 <cref>) updateComponent</cref>	
(A1 <ident>, A2<cref>,</cref></ident>	
a3 <cref>, annotate=<expr>)</expr></cref>	以名称(A1)、类型(A2)和类(A3)为参数更新现有组
	件。可选的注释由命名参数Annotate提供。将名称为(A1)
	的类中定义的名称为A2的现有组件重命名为新名称(A3)。
■ 重会夕知供(Alzerofy	 在引用类A2中声明的组件的所有已加载模型中递归执行重命
重命名组件(A1 <cref>, A2<ident>, A3<ident>)</ident></ident></cref>	名。注意:?该实现目前有很多错误/非常慢。返回类/组件
AZ <ident>, A3<ident>)</ident></ident>	A1中第n个组件(A2)(第一个没有1)的展平注释记录。由
	15个值的逗号分隔字符串组成,参见下面第2.4.4节中的注释,例如"FALSE,10,30,"返回第n个组件(A2)的修
	释,例如 "FALSE, 10, 30," 返回第n个组件(A2)的修
	改,其中第一个没有类/组件A1的1)。返回类(A1)中组件
	(如变量、参数、常量等) (A2)的值。将类 (A1) 中的组
GetNthComponentAnnotation	件(例如变量、参数、常量等)(A2)的modfier值设置为表
(A1 <cref>, A2<int>)</int></cref>	达式 (未求值) 在A3中。检索? 的名称类中的所有组件。
GetNthComponentModification	
(A1 <cref>, A2<int>) GetComponentModifierValue (A1<cre< td=""><td></td></cre<></int></cref>	
f>, A2 <cref)< td=""><td></td></cref)<>	
SetComponentModifierValue (A1 <cre< td=""><td></td></cre<>	
f>, A2 <cref>, A3<exp>)</exp></cref>	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
getComponentModifierNames (A1 <cre< td=""><td></td></cre<>	
f>, A2 <cref>) -继承-</cref>	
getInheritanceCount (A1 <cref>)</cref>	
getNthinHeritedClass (A1 <cref>,</cref>	返回类的继承类的数量(以字符串形式)。返回类的第∩个继
A2 <int>) getExtendsModifierNames (A1<cref>)</cref></int>	承类的类型名称。第一个类的编号为1。返回对EXTENDS子句
(AIXCIEIZ)	进行修改的修饰符名称。例如:
	模型试验扩展A(P1=3, P2(Z=3)); 结束测试;
	getExtendsModifierNames (test, a) =>{P1, P2}
GetExtendsModifierValue (A1 <cref>)</cref>	
	的扩展子句的子修饰符值。

I			
	实例,"模型测试扩展A(P1=3,P2(Z=3));结束测试;" getExtendsModifierValue(Test,A,P1)=>=3		
-连接-getConnectionCount			
(A1 <cref>) getNthConnection (A1<cref>, A2<int>)</int></cref></cref>	返回模型中的连接数(以字符串形式)。		
	返回第n个连接,以逗号分隔的连接器对的形式,例如 1."RN,R2.P"。第一个有数字1。		
GetNthConnectionAnnotation(分子展中记录的值)请参见下面第2.4.4	以逗号分隔列表的形式返回第n个连接批注 节中的注释。		
添加连接(A1 <cref>,A2<cref>, A3<cref>,注释=<expr>)</expr></cref></cref></cref>	将连接CONNECT(A1,A2)添加到模型A3,其中 由命名参数Annotate提供的注释。更新已存在的连		
UpdateConnection (A1 <cref>, A2<cref>, A3<cref>, Annotate=<expr>) DeleteConnection</expr></cref></cref></cref>	接。		
(A1 <cref>, A2<cref>, A3<cref>) - Equations-Addequation (A1<cref>, A2<expr>, A3<expr>) (?</expr></expr></cref></cref></cref></cref>	删除A3给出的类中的连接CONNECT(A1, A2)。		
Notyetimplemented) GetQuationCount (A1 <cref>)</cref>			
detQuationCount (ATCHEI2)	将等式A2=A3添加到由A1命名的模型中。		
返回名为A1的模型(?NotYetImpleme	nted)中的方程数(以字符串形式)。(包括连接)		
缓回曲风计带名的模型的第 n个2代点)方程式。 (a.B, C.a)"。第一个有	例如(?notyetimplemented)"der (X) =-1"或"connect		
	1号。		
删除方程(A1 <cref>, A2<int>) (? 未实现)</int></cref>	删除由A1命名的模型中的第n个(A2)方程。第一个有数字 1。		
-杂项-检查设置			
() 。	GetSettings()的改进版本。用于调试用户的设置。它检查编译器是否已安装并正常工作,是否设置了环境变量,使用了哪个操作系统,等等。		
GetVersion () GetASTACorbastrin G ([FileName= <string>])</string>	返回OMC版本,例如"1.4.2"此命令使用UnionTypes的 Java CORBA格式将所有加载文件的内部AST解析为文本。如果给出了文件名,则将文本转储到该文件,而不是通过 CORBA发送。这很有用,因为您可以将内部AST保存在文件中 以供将来使用。如果您在通过CORBA发送大文本时遇到问 题,您还可以使用该文件作为中间输出,以克服32位平台上 的CORBA或RML实现中的错误和限制。		
dumpXMLDAE(模型名[, asInSimula tionCode= <boolean>][, FilePrefix=<string>][, StoreIntemp=<boolean>][, AddMathMLCode=<boolean>])</boolean></boolean></string></boolean>	此命令使用XML表示转储模型的数学表示,并带有可选参数输入:类型名称类名;布尔型ASInSimulationCode;字符串FilePrefix;布尔存储EMP;布尔型AddMathMlCode;		
	输出:字符串XmlFile		
	特别是,ASInSimulationCode定义了停止的位置		
<u> </u>	,		

	在转换过程中(在转储模型之前),其他选项与文件存储有 关:FilePrefix用于指定不同的名称,StoreIntemp用于使用 临时目录。可选参数
	AddMathMLCode 提供了不在XML文件中打印MathML代码的可能性,以使其更 具可读性。用法很简单,只需:AddMathMLCode=true/ false(默认值为false)。有关示例,请参见第2.5.5节。
导出DaetomatLab(模型名)	将模型的关联矩阵转储为MATLAB格式。见第2.5.6节。
SetDebugFlags (A1= <string>) 在交互式会话中启用调试标志。即使启动任何标志),也可用于启用故障跟踪。</string>	OMC时未设置标志(大多数交互式客户端启动OMC时未设置

2.4.3.1 错误处理

当上述任何函数发生错误时,将返回字符串"-1"。

2.4.4 注释

注释可以出现在几种Modelica构造中。

2.4.4.1 变量注释

变量注释(即元件注释)是对以下(展平的)Modelica记录的修改:

记录放置布尔值visible=true; 实变换.X=0; 实变换.y=0; 实变换.scale=1; 实变换.aspectratio=1; 布尔变换.fliphoriz ontal=false; 布尔变换.flipverti cal=false; 实变换.旋转=0; 实数 IconTransformation.X=0; 实数 IconTransformation.y=0; 实数 IconTransformation.Scale=1; 实数 IconTransformation.aspectratio=1; 布尔型 icontransformation.fliph orizontal=false; 布尔型 icontransformation.flipv ertical=false; 实数 iconTransformation.Rotation=0; 末端放置;

2.4.4.2 连接注释

连接注释是对以下(展平的) Modelica记录的修改:

记录线实点[2][:]; 整数颜色[3]= $\{0,0,0\}$; 枚举 (无,实线,虚线,点,点划线,点划线)模式=实线;实际厚度=0.25; 枚举 (无,开放,填充,半F)箭头[2]= $\{$ 无,无 $\}$;实际箭头大小=3.0;

布尔平滑=假;端线;

这是平面记录图标,用于图标图层注释

记录图标实坐标系统.extent[2, 2]={{-10, -10}, {10, 10}}); GraphicItem[:]图形;结束图标;

这种平面记录的文本表示在某种程度上更为复杂,因为图形向量在概念上可以包含不同的子类,如线条、文本、矩形等。为了解决这个问题,我们将使用记录构造函数作为这些函数的表达式。例如,以下注释:

注释(图标(坐标系统={-10, -10}, {10, 10}, 图形={矩形(范围={-10, -10}, {10, 10}), 文本({-10, -10}, {10, 10}, 文本字符串="图标")}));

将生成平面记录图标的以下字符串表示形式:

 $\{-10,\ 10\},\ \{10,\ 10\},\ \{Rectangle\ (Tru\ e,\ \{0,\ 0,\ 0\},\ \{0,\ 0,\ 0\},\ LinePattern.Solid,\ FillPattern.None,\ 0.25,\ BorderPattern.None,\ \{-10,\ -10\},\ \{10,\ 10\},\ 0)\ ,\ Text \ (\{-10,\ -10\},\ \{10,\ 10\},\ TextString=\ "icon"\)\ \}$

以下是图表注释的平面记录:

记录图实坐标系统.extent[2, 2]={{-10, -10}, {10, 10}}); GraphicItem[:]图形; 端面图;

平面记录字符串表示形式与图标注释的平面记录相同。

2.4.4.3图元平面记录

记录行布尔可见=真; 实点[2,:]; 整数颜色[3]={0,0,0}; 线阵图案=线阵n.solid; 实际厚度=0.25; 箭头箭头 [2]={arrow.none, ar row.none}; 实际箭头大小=3.0; 布尔平滑=假; 端线; 记录多边形布尔值visible=true; 整数 LineColor[3]={0,0,0}; 整数FillColor[3]={0,0,0}; 线阵图案=线阵n.solid; fillpattern fillpattern=fillpattern.none; 真实线度=0.25; 实点[2,:]; 布尔平滑=假; 结束多边形; 记录矩形布尔可见=真; 整数LineColor[3]={0,0,0}; 整数FillColor[3]={0,0,0}; 线阵图案=线阵n.solid; fillpattern fillpattern=fillpattern.none; 真实线度=0.25;

border pattern border pattern=Bo rderpattern.none; 真实范围 [2, 2]; 真实半径; 端矩形; 记录椭圆布尔可见=真; 整数 LineColor[3]={0, 0, 0}; 整数FillColor[3]={0, 0, 0}; 线阵图案=线阵n.solid; fillpattern fillpattern=fillpa ttern.none; 真实线度 =0.25; 真实范围[2, 2]; 端椭圆; 记录文本布尔值visible=true; 整数 LineColor[3]={0, 0, 0}; 整数FillColor[3]={0, 0, 0}; 线阵图案=线阵n.solid; fillpattern fillpattern=fillpa ttern.none; 真实线度 =0.25; 真实范围[2, 2]; 字符串TextString; 实际字体大小; 字符串字体名称; 文本样式文本样式[:]; 结束文本; 记录位图布尔值 visible=true; 真实范围[2, 2]; 字符串文件名; 字符串 ImageSource; 结束位图;

2.5 类型化命令API的Modelica标准化探讨

交互功能接口可以是Modelica规范或基本原理的一部分。为了添加这一点,不同的实现 (OpenModelica、Dymola和其他)需要在通用API上达成一致。本节介绍了在决定标准API时需要考虑 的一些命名约定和其他API设计问题。

2.5.1 命名约定

建议:函数名称应该以非大写字母开头,并且名称中的每个新单词都有一个大写字母,例如

加载模型打开模 型文件

2.5.2 返回类型

当前的实现之间存在差异。OpenModelica非类型化API返回字符串"OK"、"-1"、"false"、"true"等,而类型化OpenM Odelica命令API和Dymola返回布尔值,例如true或false。

建议:所有不返回信息的函数,例如getModelName,应该返回一个布尔值。(?注意:这不是最终的解决方案,因为我们还需要处理返回信息的函数的失败指示,当异常处理可用时,这可以做得更好)。

2.5.3参数类型

关于某些函数的参数类型,实现之间也存在差异。例如,Dymola使用字符串来表示模型和变量引用,而OpenModelica直接使用模型/变量引用。例如,Dymola中的LoadModel("Resistor"),而OpenModelica中的LoadModel(Resistor)。由于Modelica在不久的将来可能会出现功能过载,因此也可以同时支持这两种替代方案。

2.5.4 API函数集

当然,主要的问题是要包括哪些功能子集,以及它们应该做什么。下面是合并在一起的Dymola和 OpenModelica函数表。该表还包含对可能标准的建议。

<s>=字符串<Cr>=组件引用[]=列表构造函数,例如[<s>]=字符串的向量Dymola OpenModelica描述建议

列表 () 列表变量 ()		列出所有用户定义的List	Variables () 变
		量。列出内置函数ListFu	nctions () 名称和
ListFunctions () -		说明。列出所有加载的类 表(<cref>)或<cref>的</cref></cref>	
			17]衣侯至足人。
	列出()。		
-			
	列表(<cref>)</cref>		
-		LIST (<string>) 返回当前</string>	CurrentDirectory ()。
ClassDirectory () CD () a			
		人名地址录删除	
Eraseclasses ()	清除类 () 清除	模型。	ClearClasses () 。
清除()。	() 。	删除所有(包括清除所有)()模型
		和变量。	
-	ClearVariables()删除所有用	户ClearVariables () 。	
		定义的变量。	
-	ClearClasses()删除所有类Cl	earClasses ()。	
		定义。从文件加载所有定	义。包含LoadModel
OpenModel(<字符串>)Load	File (<字符串>)	(<cref>)的加载文件,</cref>	加载文件(<字符串>)
OpenModelFile (<字符串>			
SaveTotalModel (-<字符串 >, <字符串>)		模型。LoadModel(<strir< td=""><td>ng>)保存总模型</td></strir<>	ng>)保存总模型
2, 5千何中2)		SaveTotalModel (<st< td=""><td></td></st<>	
		 Ring>、 <cref>中模型的</cref>	完ツ)
			た へ)

	SaveTotalModel (<string>, < 中。SaveModel (<string><str <string>) CreateModel (<cre< th=""><th>ng>),<cref>)或SaveM</cref></th><th>odel (<string>,</string></th></cre<></string></str </string></string>	ng>), <cref>)或SaveM</cref>	odel (<string>,</string>
-	Stilligz) CreateModel (Scre	I/)的建制的主CleateMod	et (Stiel)
-)或创建模型(<字符串>)删除	模型。(<cref>)从删除模型</cref>	(<cref>)中删除模型</cref>
擦除类({<字符串 >})		符号表)或	删除模型(<字符串>)
实例化模型(实例化类(<字	符串> <cref>)</cref>	类的实例化。cref>) 或	实例化类(< 实例化类(<字符串>)

2.5.5 从模型导出XML的示例

下面是使用函数dumpXMLDAE导出模型的XML表示的示例。

模型电路1参数实数C(最小值=5e-07,最大值=2e-06) =1e-06;参数实数R1=50;参数实数R2=50;参数实数R3(最小值=500,最大值=2

000)=1000;输入实数IO; 真实的I1; 真正的I3; 真实V1; 真实的V2; 输出实数V3; 方程C*der (V1) =I0-I1; V1-V2=I1*R1; V2-V3=I1*R2; C*DER (V3) =I1-I3;

V3=R3*I3; 结束电路1;

1.loadFile ('./path_Mo_文件的_/circu itMo');转储 XMLDAE (电路1);

将产生以下结果: { "<? XML version=" 1.0 " encoding=" UTF-8 "? ><DAE xmlns: P1=" HTTP: / www.w3.org/1998/math/mathml " xmlns: XLink=" HTTP: / www.w3.org/1999/XLink " xmlns: xsi=" HTTP: / www.w3.org/2001/xmlschema-instance " xsi: noNamespaceSchemaLocation=" HTTP: / home.dei.polimi.it/donida/projects/autoedit/images/DAE.XSD "><Variables Dimension=" 11 "><OrderedVariables Dimension=" 6 "><VariablesList><Variable ID=" 1 " Name=" V3 " Variability=" ContinuousState " Direction=" Output " Type=" Real " Index=" -1 " Origname=" V3 " Fixed=" True " Flow=" NonConnector "><ClassesNames></ClassesNames></Variable><Variable ID=" 2 " Name=" V2 " Variability=" Continuous" Direction=" None"

type="real" index="-1" origname="v2" fixed="false" flow="nonconnector" ><ClassesNames><Element>circuit 1</Element></ClassesNames></Variable><Variable><Variable D="3" name="v1" variability="continuousState" direction="none" type="real" index="-1" origname="v1" fixed="true" flow="nonconnector"><ClassesNames><Element>circuit 1</Element></ClassesNames></Variable><Variable ID="4" name="i3" variability="continuous "direction="none" type="real" index="-1" origname="i3" fixed="false" flow="nonconnector"><ClassesNames><Element>circuit 1</Element></CLASSESNAMES></VARIABLE></ARIABLE></ENDEX="T1" VARIABLY="CONTINUOUS" DIRECTION="NONE" TYPE="REAL" INDEX="-1" ORIGNAME="11" FIXED="False" FLOW="NONCONNECTOR"><CLASSESNAMES><ELEMENT> type="REAL" index="-1" ORIGNAME="11" FIXED="False" FLOW="NONCONNECTOR"><CLASSESNAMES><ELEMENT> type="REAL" index="-1" origname="\$dummy " variability=" continuousState" direction="none" type=" real" index="-1" origname="sdummy" index="-1" origname="sdummy" index="-1" origname="sdummy" index="-1" origname=" none" type=" real" index="-1" origname=" none" in

2.5.6从模型中导出MATLAB的示例

根据几个可选参数,命令export转储模型的XM L表示。

ExportDaetomatLab (模型名);

此命令使用M atlab表示法转储模型的数学表示法。示例:

\$cat daequery.MOS加载文件("bouncingball.Mo");出口Daetomatlab(弹跳球);readFile("弹跳球_imatrix.m");\$OMC DAEQUERY.MOS TRUE "方程式系统被转储到MATLAB文件:BouncingBall_IMATRIX.M" "%关联矩阵%=%行数:6 IM={[3, -6], [1, {'if', 'true', '='{3}, {}, }], [2, {'if', 'edge (impact) '{3}, {5}, }], [4, 2], [5, {'if', 'true', '=='{4}, {}, }], [6, -5]};VL={'foo', 'V_new', 'impact', 'flying', 'V', 'H'}; eqstr={'impact=H<=0.0; ', 'foo=if impact then 1 else 2; ', 'when{H<=0.0 and V<=0.0, impact}then V_new=if e dge (impact) then (-e) *pre (V) else 0.0; 结束当; ', '当{H<=0.0和V<=0.0, 影响}然后飞行=V_新>0.0; End when; ', 'der (V) =if flying then-G else 0.0; ', 'der (H) =V; '}; oldeqstr={'fClass BouncingBall', '参数Real e=0.7 "恢复系数"; ', '参数Real G=9.81 "重力加速度"; ', 'Real H (start=1.0) "球的高度"; ', 'Real V "球的速度"; ', 'Boolean flying (start=true) "true,如果球在飞"; ', 'boole an impact; ', 'real V_new; ', 'integer foo; ', 'equation', 'impact=H<=0.0; ', 'foo=if impact then 1 else 2; ', 'der (V) =if flying then-G else 0.0; ', 'der (H) =V; ', '当{H<=0.0且V<=0.0, 影响}则', 'V_new=if ed ge (影响) then (-e) *pre (V) else 0.0; ', '飞行=V_new>0.0; ', 'reinit (V, V_new); ', '结束when; ', '结束弹跳球; ', ''};

第3章OpenModelica软件包的详细概述

本章概述了OpenModelica编译器/解释器和服务器功能中的所有软件包,以及模块之间的详细互连结构。

3.1编译程序包的详细互连结构

?中描述了互连结构的详细视图,即OpenModelica编译器中模块之间的主要数据流和依赖关系。下图 3-1。




图3-1。OpenModelica编译器中的模块连接和数据流。注意:许多新模块尚未包括在此图片中。