### STRUKTURA MATERIAŁU I METODY JEJ BADANIA

Slaid 1

Slajd 2;

Atomy w wiekszosci materialow ulozone sa regularnie. Jak to można opisac i jak ogladac? Slajd 3:

Popatrzmy na ten krysztal z roznych stron. Mało jest idealnych duzych monokrysztalow w przyrodzie; najwazniejsze i zwykle pokazywane to kryształy soli w Wieliczce. Ale prawie każdy material, chociazby wszystkie metalowe czesci w tej sali, to substance polikrystaliczne, Gdybyscie je bardzo mocno powiekszyli, to okazoloby ie, ze sa zlozone z wielkiej liczby, chaotycznie uzlozonych krysztalow: polikrysztalow.

Idealny krysztal jest zbudowany z powtarzajacych się w przestrzeni identycznych jednostek strukturalnych. W najprostszych krysztalach jednostka strukturalna jest pojedynczy atom, ale najmniejsza jednostka strukturalna może tez zawierac wiele atomow czy czasteczek Strukture wszystkich krysztalow można opisac za pomoca **sieci**, w ktorej z kazdym punktem jest zwiazana grupa atomow: **baza**. Dzieki powtarzaniu bazy w przestrzeni powstaje struktura krystaliczna.

Siec krystaliczna jest zdefiniowana przez 3 podstawowe wektory translacji sieci a, b, i c , takie, ze ulozenie atomow wyglada tak samo z punktu r i z punktu

R=n1\*a+n2\*b+n3\*c

gdzie n1, n2, n3 sa dowolnymi liczbami calkowitymi. Zbior punktow r' dla wszystkich n wlasnie definiuje siec.

Siec jest matematyczna abstrakcja; strukture krystaliczna otrzymujemy wtedy, gdy baza atomow jest jednoznacznie przyporzadkowana kazdemy wezlowi

## sieć + baza = struktura krystaliczna

#### slaid 4:

Istnieje kilka Rozach sposobow ułożenia baz atomow w przestrzeni: 7 ukladow krystalograficznych.

#### slaid 5:

## OPIS POLOZEN ATOMOW, kierunkow w krysztale i plaszczyzn sieciowych

Polozenia podaje się w ukladzie wspolrzednych okreslonym przez siec (czyli jednostka dl. nie musi być stala)

Kierunek w krysztale okresla wektor, który zapisuje się jako kombinacje liniowa wektorow sieci. Plaszczyzny krystalograficzne numeruje się nastepujaco:

- .znajduje się wspolrzedne punktow przeciecia szukanej plaszczyzny z osiami a, b i c sieci.
- . Odwrotności tych liczb sprowadza się do najmniejszych liczb calkowitych majacych wspolny mianownik
- .wynik należy podac w nawiasach.

Tak okreslone wskazniki plaszczyzn sieciowych nazywa się wskaznikami Millera To w wielkim skrocie okresla sposób opisu regularnego ulozenia atomow i ich obserwacje promieniowaniem X. My jednak potrzebujemy znacznie dokladniejszego opisu.

#### Slaid 6

#### Slajd 7:

Przypominam wiedze z I roku: jeśli fala elektromagnetyczna (tu: plaska, która najlatwiej opisac: ma ona stala amplitude w calej przestrzeni, gorne wzory opisuja fale rozchodzaca się wzdluz x (a pozostale wzdluz kierunku r), jest spolaryzowana: wektor pola E, który dziala na elektrony w naszych oczach jest w kierunku y prostopadlym do ekranu) wychodzi z dwoch zrodel (zolte kulka z krzyzem) i rozchodzi się rownomiernie na wszystkie strony (lecz nie w gore: tu natezenie=0), wliczajac w to ekramn, to na ekranie fale z owych dwoch zrodel się nakladaja: lokalne pole E jest

suma pol od kazdej fali z osobna. Takie natezenie policzone jest ponizej i widac, ze w zalezności od roznicy drog r1 i r2 (i wyniklej z tego roznicy faz) amplituda natezenie będzie się zmieniac. W zsczegolności będę punkty w których natezenie jest duze (gdy miejsce obserwacji, pod katem theta) spelnia rownanie dsin(theta)=n\*lambda i miejsca, w których natezenie jest zero.

#### Slajd 8:

Proszę zauwazyc, ze zwiekszenie liczby zrodel (lub szczelin; to jest obojetne) dramatycznie udokladnia nam obraz interferencyjny: piki sa bardzo ostre i wrecz da się siatke dyfrakcyjna wykorzystac w analizie swiatla wysylanego czy to przez zwiazki, czy tez gwiazdy. Tuż przed końcem XIX w W. Rentgen odkrył nowy rodzaj promieniowania emitowany przez strumień elektronów (promienie katodowe) padający na szklo. Poczatkowo nie wiedziano czym jest to promieniowanie, ale w 1912 Max von Laue zauwazyl, ze jeśli bylyby to fale o dl. ok. 0.1nm, to krysztal powinien stanowic dla promieni X dobra siatke dyfrakcyjna. Dlaczego tak jest? Proszę zobaczyc: aby kat pod którym wystapi max. wynosil ok. 30, to wynika, ze dla dl. fali ok. 0.1nm odleglosc szczelin powinna wynosic mniej wiecej tyle samo. A to jest mniej wiecej odleglosc miedzy atomami.

W kazdym razie jeśli promienie X padaja na atomy, to elektrony w tych atomach drgaja (bo pada na nie zmienna fala elektromagentyczna), czyli tez promieniuja fale. Z duzym prawdopodobienstwem można powiedziec, ze jest ona taka sama jak fala padajaca, ale rozchodzi się izotropowo: dlatego wlasnie takie atomy można uznac za zrodla promieniowania rentgenowskiego, jak z dwoma zrodlami swiatla.

Promienie X z takich zrodel nakladaja się, a ponieważ pzrestrzen w ktorej sa promieniujace atomy jest duza 9w skali odleglosci miedzyatomowych) to tych atomow-zrodel jest duzo: powstaje atomowa siatka dyfrakcyjna, przy czym warunek wzmocnienia jest prawie taki sam jak poprzednio: 2dsin(theta)=n\*lambda

### Slaid 9:

W wyniku takich zjawisk pojawilo się wiele..

### TECHNIK DOSWIADCZALNYCH

Jeśli pojedynczy krysztal oswietlimy wiazka promieni Rentgena o okreslonej dl. fali (czyli promieniowaniem monochromatycznym), to to kat padania może być taki, ze nie wystapi ani jedno silne odbicie od plaszcyzn krystalograficznych. Aby doprowadzic do spelnienia warunku Bragga należy zmienic wartosc  $\theta$  lub  $\lambda$ . Te dwa rozne sposoby spelnienia warunku Bragga stanowia podstawe standardowych metod dyfrakcyjnych stosowanych do analizy krysztalow. Dwie najczesciej uzywane techniki to:

-metoda Lauego, wykorzystujaca niemonochromatyczne (tzw. biale, gdzie wszystkie dl. fali sa reprezentowane) promieniowanie, sluzy do orientowania monokrysztalow

-technika proszkowa Debye-Scherrera sluzy do badania materialow polikrystalicznych i jest w technice zdecydowanie najczesciej uzywana. Tutaj monochromatyczna wiazka promieni X pada na polikysztal. Wśród wielkiej liczby czastyek o przypadkowych orientacjach sa takie dla których dla danego kata spelniony jest warunek Bragga.. Sa tez jednak katy dla których żadne plaszczyzny warunku Bragga nie spelniaja. Zmieniajac polozenie obu ramion: kierunku promieniowania padajacego i licznika, tak, żeby zaweszer dostac warunki odbicia zwierciadlanego dostaje się czasem wzmocnienie (w rzeczywistosci rusza się krysztalem i licznikiem, a kierunek promieni padajacych jest ustalony).

Piki widma sa o roznej wielkosci. Z drugiej strony wiadomo, ze te piki które pochodza od plaszcyzn o malych hkl (czyli od glownych plaszczyzn) sa silne. Identyfikujac wstepnie te piki można obliczyc odleglosc miedzy plaszczyznami, a stad stale sieci.

Jak już wspomnialem rentgenografia strukturalna jest najbardziej znana technika doswiadczalna XX wieku, bez ktorej rzadna porzadna analioza materialowa własciwie nie istnieje.

### Slajd 10:

Milczaco zakladalem dotychczas, ze jesli promieniowanie pada na material, to kazdy atom staje sie zrodlem takiego samego, w szczegolności o tej samej energii, promieniowania. Oczywiście tak nie jest i metoda XRF na tym własnie polega, ze promienie X wzbudzaja elektrony. Oczywiście czesc promieni nie oddziałuje i wychodzi, a czesc pobudza elektrony. Ale jest czesc, które "odbija się elastycznie" co opisalem własnie poprzednio jako wypromieniowanie przez atom identycznego jak padajace promieniowana. Z punktu widzenia dyfrakcji promieni X (XRD) taki "kanal" oddziaływania promieni X z materia najbardziej nas interesuje.

### Slajd 11:

Rozpatrzmy warunki dyfrakcji dokladniej: jeśli wezme pod uwage fale "odbita" od atomu A i B, to interferencja będzie prowadzila do wzmocnienia jeśli na odcinku CB+BD miesci się calkowita liczba dlugosci fali. Ten warunek można zapisac poprzez rozniece wektorow falowych padajacych i "odbitych " fal w taki sposób (a to mowie bez dowodu), ze wektory K musza być rowne G. Ponieważ G ma wymiar odwrotnosci R (czyli m^-1), to zapiszmy te G w pewnej bazie wektorow, nie wiemy jeszcze jakich, ale tez majacy wymiar m^-1: a\*, b\*, c\*.i które sa rowne....

#### Slajd 12:

Takie warunki spelniaja wektory a\*, b\*, c\*, które definiuja wektory bazowe sieci odwrotnej. Każda struktura ma związane ze soba dwie sieci: sieć krystaliczną i sieć odwrotna, Obraz dyfrakcyjny kryształu jest obrazem sieci odwrotnej kryształu (bo różnice wektora falowego rozproszonego i padajacego są wektorami sieci odwrotnej). Obraz mikroskopowy, jeśli tylko rozdzielczośc jest wystarczająco duża, przedstawia strukture krystaliczną w przestrzeni rzeczywistej. Obydwie sieci są ze sobą powiązane; tak więc, gdy obracamy krysztal, obracamy zarówno sieć rzeczywistą jak i odwrotną.

Można inaczej sformulowac warunki dyfrakcji: jest to dosc wygodne i w literaturze spotykane.

#### Slaid 13:

Siec odwrotna jest niezwykle waznym i uzytecznym pojeciem. Nie można mowic o własciwosciach materii skondensowanej nie znajac tego pojecia i go nie uzywajac. Na kolejnych słajdach pokazane sa niektóre właściwości sieci odwrotnej.

Pierwsze, najwazniejsza własnosc, to to co poprzednio dowiedlismy: jeśli promienie X o wektorze falowym ki pada na metariał to "odbije " się sprezyscie od niego majac taki wektor falowy kd, żeby kd-ki=G, czyli ktoremus wektorowi sieci odwrotnej.

Można to zobrazowac rysujac uzyteczna konstrukcje Ewalda: Jeśli mam wezly sieci odwrotnej (czyli tez zwiazane z nimi wezly sieci rzeczywistej), to mogę narysowac wektor falowy padajacego promieniowania w taki sposób, żeby koniec wektora (strzalka) dotknela jakiegos wezla sieci. Teraz, jeśli sfera o srodku w poczatku wektora promieniowania padajacego i o promieniu rownym dlugosci tego wektora przetnie jakis wezel sieci odwrotnej, to nastapi "odbicie" od materialu w takim kierunku, ze wektor falowy promieniowania "odbitego" będzie wektorem od srodka sfery do tego wezla sieci odwrotnej, który przez sfere przechodzi.

Można tez latwo wykazac (ale tu tego dowodu brak), ze ten warunek dyfrakcji jest rownowazny z prawem Bragga.

#### Oto dalsze właściwości sieci odwrotnej:

Jeśli utworze wektor sieci odwrotnej, tj. wektor laczacy poczatek ukladu z jakims wezlem sieci, to przeciez ten wektor jest tez jakos zorientowany w stosunku do sieci prostej, która jest przeciez sztywno zwiazana z z siecia odwrotna. Otoz ten wektor sieci odwrotnej jest prostopadly do plaszczyzny atomowej sieci prostej. Na slajdzie to zostalo pokazane, ponieważ jeslu zaloze, ze plaszczyzna prostopadla do wektora sieci odwrotnej przechodzi przez jeden wezel seci prostej, to

mogę znalezc tez takie wezly, przez które przechodzi ta sama plaszczyzna.

Co wiecej, i to jest wlasnosc #4, Jeśli składowe wektora G nie mają wspólnego dzielnika, tolGl jest odwrotnie proporcjonalne do odległości pomiędzy płaszczyznami prostopadłymi do G.

Wnioskiem z obu tych własności jest, ze Najprostszym sposobem scharakteryzowania płaszczyzn w sieci jest podanie wektorów do nich prostopadłych wyrażonych w postaci sieci odwrotnej

## Slajd 14

Jesli sie chce zrozumiec korzysci z obserwacji rozpraszania promieni X na sieci krystalicznej trzeba dokladniej popatrzec na natezenie wiazki rozproszonej od krysztalu. W rezultacie okazuje sie, ze to natezenie jest proporcjonalne do modulu funkcji F, nazwanej czynnikiem struktury. Poniewaz , jak powiedziano poprzednio, tylko takie K sa dozwolone dla ktorych K=G, to mozna powiedziec, ze obraz sieci odwrotnej jaki dostaje sie w wyniku obserwacji rozproszenia promieni X jest zmodulowany wlasnie o czynnik struktury.

Czynnik struktury zalezy od sposobu ulozenia i rodzaju atomow w komorce elementarnej. Ten rodzaj atomow widoczny jest przez czynnik atomowy.

### Slajd 16:

Ten czynnik atomowy zalezy silnie od kata obserwacji (dlatego mniejsze katy sa wygodniejsze), ale, co jest tu bardzo wazne, zalezy od liczby atomowej Z (to proste: zalezy od liczny elektronow atomu). To sprawia, ze lekkich atomow prawie nie widac i nie jest mozliwe np. ulozenie atomow wodoru w materiale. Praktycznie rozpraszanie X zaczyna byc technika przydatna dla C. Co wiecej, jesli atomy niewiele roznia sie liczba elektronow (czyli Z) to ich nie mozna odroznic. I wreszcie, ostatnia wazna sprawa: czynnik struktury jest liczba.

Ale wiemy, ze czasem kwant energii (czyli kwant promieni X) moze wzbudzic atom do wyzszego stanu: elektron przechodzi wtedy do wyzszej energii. Jesli taka sytuacja nastapi, to wtedy f ma bardzo skomplikowana postac: jest macierza (tensorem) i bardzo zalezy od otoczenia danego atomu. To drastycznie zwieksza mozliwości techniki rozpraszania promieni X na materiale, ale tez bardzo utrudnia analize.

Jednak, zeby z tego skorzystac musimy miec mozliwosc manipulowania energia, a to mozliwe jest wylacznie w synchrotronie. Na normalneym aparacie rentgenowskim z jakim macie do czynienia w laboratorium taka zaleznosc f od energii jest przeszkoda.

### Slajd 17:

Jako ilustracja korzysci jakie mozemy miec z obsrwacji rozpraszania X blisko krawedzi absorpcji popatrzmy na rozpraszanie od zwiazku KBr. Mamy tam, w szczegolności, plaszczyzny atomowe K i Br, od ktorych rozpraszanie jest rozne, bo liczba jest elektronow w obu atomach.

Zalozmy, ze jest "odbicie" od plaszczyzn szarych (lewy rysunek). Oznacza to, ze roznica drog 2x wynosi lambda. Jesli jednak mamy zwiazek KCl, to poniewaz liczby elektronow w K+ i Cl-, czyli jonach tego zwiazku sa identyczne, to promieniowanie widze atomy K i Cl jako takie same. A jesli tak, to zamiast roznicy drog 2x mamy polowe z tego. . Albo inaczej, odleglosc miedzy plaszczyznami maleje dwukrotnie i 2dsin(theta) nie jest juz rowne dlugosci fali, lecz polowie z tego, czyli takich odbic juz brak: ten refleks bedzie wygaszony.

Jednak W rezonansowej dyfrakcji promieni X f jest bardzo czuły na drobne różnice i na otoczenie: można rozróżnić atomy o zbliżonej liczbie elektronów i te same atomy w innym otoczeniu. Czyli obserwujac ten zwiazek w rezonansowej dyfrakcji taki refleks bedzie widoczny.

Slajd 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26

#### Slaid 27:

Troche wyprzedze nasze dalsze rozwazania, ale okaze się, ze z kazda czastka materialna, taka jak elektron, proton, neutron zwiazana jest fala. Okazuje się, ze dlugoscio niektórych z tych fal sa tez w

okolicy 1A. Przedstawilem to na rys.

I rzeczywiscie, do badania struktury materialow uzywa się:

- -promieni rentgena
- -dyfrakcji neutronow
- -dyfrakcji elektronow

Ale w warunkach technicznych, np. do badania materialow potrzebnych w mechanice uzywa się promieni Rentgena.

### Slajd 28:

Chce teraz powiedziec cos na temat struktury magnetytu,materialu, ktorym zajmuje sie od wielu lat. Magnetyt zawsze fascynowal swoimi wlasnosciami i robi to dalej.

Od najdawniejszych już lat, a własciwie od poczatku istnienia zywych organizmow wskazywal kierunek przestrzeni, czy to w postaci masywnej, czy tez nanopostaci, jak u ptakow, u nas, u bakterii.

A teraz uzyjemy go być moze w elektronice spinowej, gdzie wykorzystuje się fakt, ze tylko spiny o jednej polaryzacji mogą przewodzic prad. Będziemy tez zapewne manipulowac nanokrysztalami, które wyslemy do komorek nowotworowych w celu ich lokalnego zatrucia lub podgrzania, co może wymagac monokrysztalow o regulowanym ksztalcie.

### Slajd 29:

To sa bardzo interesujace rzeczy, które mogą wiele zmienic w naszym zyciu. Ale jednak tak będzie, jeśli zrozumiemy subtelne własności tego materialu i własnie o podstawowych chce teraz powiedziec. A najbardziej spektakularnym zjawiskiem w magnetycie, wiazacym sie zarowno ze struktura krystaliczna jak i elektronowa jest przemiana fazowa Verweya, w ktorej wiele własności fizycznych ma spektakularna anomalie. Np., obserwowany jest nieomal nieskonczonej wysokości pik w cieple własciwym, co oczywiście dowodzi, ze jest to przemiana I rodzaju z cieplem utajonym. Przewodnośc materialu spada o dwa rzedy wielkości ponizej temperatury przemiany, a zmiennopradowa podatnośc ma skok, co akurat wcale nie jest dowodem na to, ze własności magnetyczne w istotny sposób zmieniaja sie w przejściu. Wrecz przeciwnie: jestesmy prawie pewni i taki jest tez ogolny poglad, ze magnetyzm nie uczestniczy w przemianie.

Obserwuje się także skokowe zmiany w strukturze. Struktura wysokotemperaturowa jest kubiczna i może być rozumiana jako siec tlenowa, w ktorej wystepuja polozenia oktaedryczne i tetraedryczne, niektóre z nich zajete przez atomy zelaza. W pozycjach tetraedrycznych zelazo jest trojwarttosciowe, a w pozycjach oktaedrycznych zarówno troj, jak i dwuwartosciowe. Ta nieokreslowa wartosciowosc zelaza w pozycjach oktaedrycznych sprawia wlasnie, ze magnbetyt jest tak interesujacy.

Po schlodzeniu magnetytu ponizej Tv pojawia się dystorsja sieci kubicznej prowadzaca do symetrii jednoskosnej. Jak widac z tego rysunku, taka zmiana symetrii można otrzymac przez rozciagniecie szescianu wzdluz kier. [110] z lekkim nachyleniem osi z w tym kierunku i podwojeniu osi w kierunku z.

#### Slaid 30:

Ulozenie atomow i struktura elektronowa sa scisle powiazane i dlatego, miedzy innymi, poznanie struktury krystalograficznej zajelo 70 lat. Udalo sie to rozwiazac w koncu 2011, ale dopiero wtedy, gdy zmierzono kryssztal o rozmiarze 40 mikrometrow. Wszystkie wieksze probki miały domeny strukturalne: obszary o roznej orientacji si krystalograficznych. Do rozwiazania truktury potrzebnych było 91433 refleksów braggowskich. W rezultacie stwierdzono, ze atomy zelaza grupuja sie w trojki: trymerony. Wartosciowosc zelaza w ramach takiej trojki jest ulamkowa, a orbitale elektronowe sa uporzadkowane ("uporzadkowanie orbitalne"). Calkowita struktura w niskich T ponizej temperatury przemiany Verweya jest jednoskosna.

### STRUKTURA ELEKTRONOWA I JEJ BADANIA

Slajd 1

#### Slaid 2:

Jestesmy zlozeni z atomow, w ktorych sa elektrony. Nie wchodzac zbyt gleboko w strukture tychze mozna powiedziec, ze wszystko co nas otacza i my sami zalezymy od tego jakie sa mozliwe stany elektronowe w tych atomach i jak sie one zmieniaja pod wplywem zewnetrznych czynnikow. A zatem jakie sa mozliwe stany elektronowe w atomach? W tym celu musimy znac sily jakie na te atomy dzialaja, oraz miec metode jak na podstawie tych sil zachowanie elektronow przewidziec. Pokazalem tu 3 przypadki takich sil:

Pierwszy to typowe przedstawienie atomu: a wiec elektrony sa pod dzialaniem sily Coulomba, co na tym rysunku jest pokazane jako potencjal -1/r w ktorym elektrony sie poruszaja. Od razu mozna tu zapytac o oddzialywanie wzajemne elektronow. W wiekszosci przypadkow mozna zalozyc , ze to oddzialywanie nie ujawnia sie. Przeskalowuje energie elektronow, ale widoczne nie jest. Mozliwe zachowanie sie elektronow w takim potencjale nie jest latwo obliczyc, ale sie to robi i wynik jest tu zasugerowany: tylko niektore energie elektronow sa mozliwe.

Oczywiscie materia, to wiele elektronow i inny potencjal: periodyczny, ale zaburzony na krancach. Tu jest to symbolicznie pokazane w postaci struktury krystalicznej. Mozna powiedziec, ze jest to wiele atomow zblizonych do siebie, wiec odpowiedni potencjal powinien byc podobny do nalozenia potencjalu od wielu atomow. Skutek jest taki, ze mozliwe energie (poziomy energetyczne) nie sa juz kreskami, lecz pasmami: elektron moze miec energie z pewnego pasma energii. Powiem dalej jakie sa tego konsekwencje, ale tu chcialem pokazac najprostsza sytuacje w jakiej moze znalezc sie elektron: w pustce ograniczonej tylko scianami nie do przebycia. Jest to "nieskonczena studnia potencjalu", cos co omawialismy na I roku. Paradoksalnie, z pozoru, okazuje sie, ze taka sytuacja calkiem dobrze opisuje wiele własciwosci elektronowych materii: nazywa sie to model swobodnych elektronow i od tego zaczniemy.

Tu chcialem tylko powiedziec, przypomniec, bo o tym tez na I roku mowilem, ze zeby znalezc mozliwe energie E trzeba rozwiazac rownanie Schroedingera. Dostaje się stany (czyli zachowania) elektronow ψ, ktore sa numerowane "liczbami kwantowymi". Dla pojedynczego atomu sa 4 liczby kwantowe, a dla elektronu w materii dochodzi jeszcze 3 (ktore tworza wektor): k. A dla jednowymiarowej studni to tylko jedna liczba, ktora tutaj nazwana jest jako n. Jakie sa skutki takich stanow elektronowych z punktu widzenia właściwości materialów?

### Slaid 3:

Jedne z bardziej rozpoznawalnych właściwości skutkuja podzialem materialow na metale, izolatory i cos posredniego: polprzewodniki. Przede wszystkim trzeba popatrzyc na tabele: te same elektrony w materiale zbudowanym z atomow, ulozonych periodycznie mogą mieć kolosalnie inne właściwości: opornosc teflonu i srebra dzieli 32 rzedy wielkosci! I to nie dlatego, ze oddzialywania sa inne: to te same oddzialywania elektromagnetyczne to sprawiaja.

Zupelnie inne jest tez zaleznosc opornosci materialow od temperatury. O ile w metalach opornosc rosnie wraz z T, o tyle w polprzewodnikach jest odwrotnie: maleje.Na srodkowym wykresie jest troche zasugerowane dlaczego tak się dzieje: liczba elektronow mogacych uczestniczyc w przewodzeniu rosnie z temperature, co jest efektem dominujacym nad zwiekszonym rozpraszaniem nosnikow.

W przypadku izolatorow trudno cos pokazac, ale tu jest cos ciekawego: można zaobserwowac dramatyczna zmiane właściwości z metalicznych w wysokich T do izolujacych w niskich. I ta zmiana jest spododowana wylacznie wplywem temperatury. Chcemy to choc troche zrozumiec.

#### Slaid 4:

Ta roznica we własciwościach materialow, to nie tylko właściwości elektryczne, chociaz te, które tu

wymieniam niewatpliwie się z tamtymi wiążą. Te inne właściwości, wyraznie oddzielajace metale od niemetali sa w tej tabeli. A tu, w ukladzie okresowym widac, ze wiekszosc materialow z pierwiastkow to jednak metale.

### Slajd 5:

Skoro wiemy, ze własności materialow sa glownie zdeterminowane stanami elektronowymi, to naturalne jest, ze chcielibysmy stworzyc model takich stanow elektronowych. Powiedzielismy juz, ze , paradoksalnie, calkiem niezłym modelem stanow elektronowych w materii jest zalozenie, ze elektrony poroszaja sie swobodnie. Scisle mowiac, jest to model metalu, polprzewodnikow i izolatorow tak sie opisac nie da.

Jednak gdyby elektrony rzeczywiscie poruszaly sie swobodnie , to pod wplywem pola eleketrycznego bardzo szybko osiagaly by predkosc bliska c, a tak nie jest. W rzeczywistosci Elektrony poruszają się swobodnie tak długo aż nie zostaną rozproszone na niedoskonałościach da nie zderzeniu traci pamięć kierunku ruchu i przyśpieszanie rozpoczyna się na nowo. Średnia prędkość ładunków (prędkość unoszenia) jest stała.

Kazda niejednorodnosc ulozenia atomow rozparasza elektrony: Opór w metalach spowodowany jest nieregularnym ułożeniem jonów (rozpraszanie ładunków na defektach, lub drganiach sieci krystalicznej: fononach). Natomiast Opór w półprzewodnikach, poza nieporządkiem, zalezy glownie od zmiennej z temperatura, liczby n elektronow bioracych udzial w przewodnictwie. Zalozmy zatem, ze elektrony tworza taki gaz elektronowy i zobaczmy do czego nas to doprowadzi.

### Slajd 6:

Jasne, ze nie wszystkie elektrony można potraktowac jako swobodne: tylko te, które sa daleko od jadra i sa slabo zwiazane, tu oznaczone jako Z. To są właśnie te elektrony, które sa swobodnie wymieniane w trakcie tworzenia się wiązań chemicznych. Proszę zauwazyc, ze każdy atom ma ok. 1 takiego elektronu i ze objetosc jaka na niego przypada, to około jednej sfery o promieniu atomu Bohra.

#### Slajd 7:

A teraz już zobaczmy jakie sa konsekwencje takiego modelu.

Wiadomo, ze jeśli chce poznac właściwości elektronow, to musze dla nich napisac, a potem rozwiazac, rownanie Schroedingera. To rownanie, dla pojedynczego elektronu, przedstawilem w pierwszym wykladzie i ma ono czlon zwiazany z energia kinetyczna (suma 2 pochodnych) i z silami dzialajacymi (tu te sily nie dzialaja, bo ww pudla szarego elektron jest swobodny, a an zewnatzr jest nieprzenikniona dla nich sciana.) Możliwe rozwiazania takiego rownania, czyli możliwe stany elektronu sa podane jako funkcje psi(r) i te stany sa numerowane wektorami k, których wspolrzedne zmieniaja się jak widac. Następnym rezultatem z rozwiazania rSch jest mozliwa energia stanu kwantowego. Kazdy stan, reprezentowany pezez liczbe kwantowa k, ma swoja energie. Ale wzor na energie to rownanie kuli w przestrzeni k. A jesli tak, to, po pierwsze, mozna zapisac, ze E jest proporcjonalne do k^2, a poza tym, ze ta sama energia maja stany k takie dla ktorych kx^2+ky^2+kz^2=E. A wiec te stany leza na powierzchni kuli (kuli Fermiego). Otoz powierzchnia w przestrzeni k ktorej odpowiada najwyzsza energia nazywa sie powierzchnia Fermiego (liczba elektronow jest skonczona; kazdy wektor k to dwa elektrony: ze spinem w gore i w dol). W stanie podstawowym, najnizszym, elektrony zajmuja stany k ponizej kuli F; jakiekolwiek wzbudzenie do wyzszego stanu możliwe jest tylko z waskiego obszaru tuż pod kula. To ma poważne konsekwencje, o ktorych za chwile. Prosze jeszcze zauwazyc, ze zaleznosc E(k) (czyli "relacja dyspersji") jest kwadratowa. Nie da sie tego pokazac jako funkcja 3 zmiennych (bo widzimy tylko w 3 wymiarach), wiec tu pokazano to dla 2 wymiarow.

#### Slajd 8:

Własnie to, ze jakiekolwiek wzbudzania pochodza z waskiej powłoczki, pokazanej na dolnym rysunku, bardzo wpływaja na własności elektronowe. Zupelnie kluczowa wielkościa jest gestośc stanów: ilość stanów  $\rho(E)$  przypadająca na jednostkowy przedział energii (gęstość stanów elektronowych) i jednostkową objętość. Do jej obliczenia zliczamy najpierw liczbe stanow w kuli Fermiego o promieniu k , majac na uwadze, ze kazdy stan k ma "objetośc" rowna  $(2\pi/L)3$ . Ta liczbe stanow mozna zamienic na zalezność liczby możliwych stanow od E i na liczbe stanow na jednostke objetości, ktorych energia nie przekracza E. Gestość stanow  $\rho(E)$ \*dE jest liczba stanow dn, ktorych energia zawiera sie w przedziale od E do E+dE.

# Slajd 9:

Tu pokazalem typowe wielkości charakterystyczne dla modelu swobodnych elektronow i na ich podstawie obliczone. W szczegolności prosze zauwazyc, ze energia F jest bardzo duża w srosunku do energii odpowiadającej temperaturze pokojowej (300K)

Zanim zobaczymy konsekwencje modelu swbodnych elektronow, trzeba zauwazyc, ze potrafi on calkiem niezle wyjasnic przewodnosc elektryczna i cieplna, elektronowe cieplo własciwe i podatnosc magnetyczna, ale zupelnie nie potrafi wyjasnic roznorodnosci własciwosci elektrycznych. W dalszej czesci bedziemy kolejno wspomianc o tym co sie da wyjasnic, a nastepnie przejdziemy do tego, czego wyjasnic sie nie da.

## Slajd 10:

Zaczynamy od spraw najbardziej oczywistych: przewodnictwa. Przewodnictwo jest reakcja na przylozenie do probki pola elektrycznego. Co sie dzieje? Nie zostalo to poprzednio pokazane, ale wektor falowy k wiaze sie z pedem elektronu. Z 2 zasady dynamiki wynika, ze zmiana pedu w czasie wiaze sie z sila na elektrony dzialajaca. Oznacza to, ze elektron zmienia swoje stany kwantowe, czyli zmienia wektor falowy i nabywa energii. Jesli taka sila dzialala by zawsze, to elektron zyskalby nieskonczony ped, ale, jak poprzednio powiedzielismy, elektron jest rozpraszany po czasie relaksacji τ. Poniewaz kazdy układ w przyrodzie dazy do minimalnej energii, to owo rozproszenie bedzie rozproszeniem do stanu o energii jak najmniejszej, najczesciej do stanow po drugiej stronie kuli F. W rezulacie kula nie bedzie sie poruszala, lecz bedzie stabilnie przesunieta o odcinek δk. W kazdym razie wystepuje nadmiar jednego kierunku ruchu elektronow i patrzec na rysunek przesunietej kuli widzimy, ze natezenie pradu (tu jest gestosc natezenia, czyli natezenie na jednostkowy przekroj przewodnika) zalezec musi od wielkości wektora k, czyli od energii Fermiego, oraz liczby dozwolonych dla tej energii stanow, czyli od gestości stanow na powierzchni F. A wielkosc przesuniecia zalezy od pola elektrycznego E. I to jest trescia prawa Ohma, a wspołczynnik proporcjonalności nazywa się przewodnictwem wlasciwym, ktore jest odwrotnościa opornosci wlasciwej.

#### Slaid 11:

Jak widac bylo, przewodnictwo pozwoli wiele powiedziec o wlasciwosciach stanow elektronowych. Jest tez je dosc latwo mierzyc, choc wystepuje problemy z kontaktami i dosc ciezko jest dostac wyniki ilosciowe. Tu jest pare przykladow wynikow pomiarowych.

Idac od gory , lewej, najpierw mamy znany juz (pokazany na poczatku) V2O3 domieszkowany Cr. Widac (lewa strona, niskie T), ze opor skacze 7 rzedow wielkości przechodzac od polprzewodnika (najnizsze T) do metalu, apotem ponownie polprzewodnika.

Ponizej kilka pomiarow dla roznych probek miedzi. W tej najnozszej prawie nie ma defektow, w najwyzszej jest ich pelno.

Srodkowe 2 rysunki to komplet pomiarow: cieplo własciwe, ktore zobaczy przemiany fazewe (ale takze własciwości elektronowe) i opornośc vs. T. Z porownania wynika, ze jesli probka sie porzadkuje, to w tej T opornośc maleje. Maleje, bo jest wiekszy porzadek, a czym wiekszy chaos, tym opor wiekszy. Poprawej ponownie przemiana polprzewodnik (wysokie T)-metal (nskie) w

"manganitach": to sa materialy, w opoarciu o ktore zrobione sa glowice do dyskow dzialajace w oparciu o giganyczny magnetoopor

### Slajd 12:

Ze zjawiska Halla dwniej juz omawianego, można, niezależnie, uzyskać gestosc elektronow. Pomiar Efektu Halla wchodzi w zakres typowych pomiarów elektrycznych materialu. W szczegolności, dla polprzewodnikow, da sie z pomiarow okreslic nie tylko koncentracje nośnikow, ale tez ich znak. Okazalo sie, dla polprzewodnikow, ze czasem maja one znak dodatni, tak, jakby to dodatnie czastki przewodzily.

# Slajd 13:

Cieplo własciwe jest jednym z najwazniejszych wielkości, ktore mowi globalnie o własnościach materialu. Ogolnie, ale tez szczegolnie o własnościach elektronowych.

Oto zarowno mowi, jaka jest gestosc stanow na poziomie F, ale takze moze okreslic mase nosnikow energii, tzn. elektronow. Poczartkowa teoria gazu elektronowego traktowala rzeczywiscie elektrony jak gaz klasyczny, a nie jak gaz fermionow. Wyniki, jakie sie dostaje sa zupelnie bledne, co nasunelo wlasnie model elektronow podlegających zakazowi Pauliego.

Konsekwencja zakazu Pauliego jest to, ze elektrony "podlegaja rozkładowi prawdopodobieństwa Fermiego Diraca", tj. ze sa fermionami. Oznacza to, ze prawdopodobienstwo, ze stan elektronowy o energii E jest obsadzony przez elektron jest 1 ponizej EF, a 0 powyzej. Tak sie jednak dzieje w temperaturze 0K, a gdy T rosnie, to rozklad F sie troche wygladza. Jednak szerokosc tego wygladzenia, czyli szerokosc przedzialu, gdzie obsadzenie stanow elektronowych moze sie zmienaic wynosi jak 300K/ 100000K=3/1000 (od 3/100). Czyli rozmycie rozkladu F-D jest bardzo male. Jesli teraz zapytac jaka energie trzeba dostarczyc do probki, zeby jej T wzrosla o 1K (majac na uwadze definicje pojemnosci cieplnej), to z ukladu elektronowego tylko elektrony z cienkigo przedzialu energii, a nie wszystkie elektrony, musze zwiekszyc ta energie. A zatem z gestosci wszystkich elektronow n tylko czesc T/TF o energii T/TF \*kBT może ta energię zmienic. Stad dostaje sie formule przyblizona na elektronowe cieplo wlasciwe, ktora jest bardzo podobna do formuly dokladnej. Wazne jest to, ze cieplo elektronowe zalezy liniowo od T i jest duze wylacznie w bardzo niskich T.

## Slajd 14:

Oczywiscie, to nie jest jedyny poduklad w materiale, ktory chlonie dostarczane do materialu cieplo. Cieplo własciwe typowego metalu składa sie z wielu czynnikow, z ktorych cieplo elektronowe jest bardzo male na tle , przede wszystkim, ciepla sieci krystalicznej, ale rowniez ciepla pochodzacego od dyskretnych stanow elektronowych.(cieplo Schotkiego)

## Slajd 15:

Moga byc obecne takze inne czynniki, np. jesli mamy do czynienia z przemiana fazowa: cieplo dostarczane wykorzystane jest do zmiany uporzadkowania materialu i czasem, jak w przypadku lodu, nie zmienia temperatury, a tylko to uporzadkowanie: oznacza to, ze istnieje cieplo utajone, co oznacza, ze C=Q/delT jest teoretycznie nieskonczone. Uwidacznia sie to w postaci bardzo ostrego maksimum.

Jesli jednak tego brak, to dla metali w niskich T dominujacymi czynnikami sa cieplo sieci krystalicznej, zalezne od T jak T^3 i cieplood gazu elektronoewgo, zmieniajace sie jak T. Oznacza to, ze C/Tjest liniowe w T^2 i latwo stad odczytac wspolczynnik gamm elektronoewgo ciepla wlasciwego.

#### Slaid 16:

Na tych dwoch slajdach pokazane sa podstawy dwoch technik pomiarowych ciepla własciwego. Technika adiabatyczna polega na dostarczeniu ciepla DelQ (np. w postaci energii wydzielanej na oporniku) i pomiarowi wyniklego z tego wzrostu temperatury delT. "Adiabatyczny" oznacza, ze probka nie wymienia ciepla z otoczeniem: jej temperatura przed i po dostarczeniu ciepla jest stala.

#### Slaid 17:

Druga metoda opiera sie na w pewnym sensie przeciwnej zasadzie: dostarczamy cieplo do probki, a to cieplo idzie zarowno na podgrzanie probki, jak i do otoczenia. W rezultacie probka sie grzeje, ale po chwili tyle ciepla doplywa ile odplywa i temperatura sie ustala. Mozna w ten sposob obliczyc wspolczynnik przewodnictwa cieplnego k. Jesli teraz przerwie sie grzanie, to probka bedzie sie chlodzila do otoczenia i ta zaleznosc T zawiera w sobie zarowno poprzednio wyznaczony wspolczynnim przewodnictwa jak i cieplo własciwe. Mierzac czas relaksacji tau i znajac przewodnictwo mozna obliczyc cieplo własciwe. Ponieważ metodę relaksacyjną łatwo można zautomatyzować, i nadaje się do małych próbek, to obecnie stosuje się ją powszechnie w nowych aparaturach (PPMS).

### Slaid 18:

Przewodnictwo cieplne w metalach jest nastepnym zjawiskiem, ktore mozna opisac poslugujac sie modelem elektronow swobodnych. Prawo Fouriera mowi cos oczywistego: ze szybkosc przekazu ciepla z konca goracego do zimnego jest proporcjonalna do tego jak szybko zmienia sie wzdluz preta T, oraz od pola przekroju preta A. Wspolczynnikiem proporcjonalnosci jest przewodniosc cieplna K. Otoz to K, gdyby przewodzil ceplnie gaz, zalezy od ciepla własciwego gazu, predkosci czasteczek przekazujacych energie i sredniej drog swobodnej. Jesli przyjac, ze przewodzi gaz elektronow swobodnych, co odpowiednie wielkosci mozna obliczyc.

Przewodniosc elektryczna ma postac prawa Ohma, identyczna do prawa Fouriera. W modelu elektronow swobodnych przewodnictwo wlasciwe mozna obliczyc.

Biorac jedno i drugie pod uwage mozna obliczyc L, ktore powinno byc stala uniwersalna. Jest to Prawo Wiedemanna-Franza.

## Slajd 19:

A tu widac, ze faktycznie tak jest: wilekości rzeczywiste nie sa zbyt od tego odlegle. Oczywiscie ten model działa tylko dla elektronow, czyli dla metali. Cieplo przenosza jeszcze drgania sieci krystalicznej. Na prawym rysunku pokazano jakie jest przewodnictwo cieplne w innych materialach.

# Slajd 20:

Model swobodnych elektronów dobrze opisuje przewodność elektryczną, przewodność cieplną, ciepło właściwe, podatność magnetyczną (cos na ten temat powiemy). Natomiast nie wyjaśnia różnicy między metalami, a półprzewodnikami, nie mowi dlaczego istnieja izolatory. Dlaczego? Poniewaz nie zawsze elektron da sie wzbudzic mala energia do wyzszego stanu energetycznego: istnieja energie, ktorych elektron miec nie moze. Podobnie jak jest w atomie. Jesli takie atomy lacza sie w cialo stale, to powoduje to zgrupowanie poziomow energetycznych roznych atomow w pasma energetyczne: jest to zbior bardzo blisko, praktycznie nieskonczenie blisko, lezacych energii. Ale wystepuja przerwy: tych energii elektron w materiale miec nie moze. W kazdym pasmie jest tyle mozliwych stanow elektronowych ile atomow w materiale (X2 ze wzgled na spin). moze sie zdarzyc, ze pasmo jest calkowicie wypelnione przez elektrony: nie ma stanow wolnych. Jesli tak jest i jesli jest duza odleglsoc w skali energii do nastepnego pasma, to elektron sie nie wzbudzi, nie moze uczestniczyc w przewodzeniu pradu: jest to izolator. Pasma czasem przedstawia sie tak, jak na gornym rysunku po prawej.

A zatem kazdy stran elektronowy bedzie tak samo numerowany jak stan elektronu w atomie. Ale sa

takie elektrony, zwykle majace duza energie ktore moga przemieszczac sie miedzy roznymi atomami: sa to elektrony wedrowne, ktore maja jeszcze jedna liczbe kwantowa: wektor falowy k, taki sam jak w modelu elektronow wsobodnych. Co wiecej, funkcja falowa takich elektronow jest iloczynem fali palskiej i funkcji periodycznej z okresem sieci. To stanowi tresc twierdzenia Blocha, centralnego twierdzenia dotyczacego stanow elektronowych w sieci periodycznej.

### Slajd 21:

Na tym slajdzie zebralem to co o stanach elektronowych w potencjale periodycznym mozna powiedziec.

Po pierwsze jest to wspomniane juz tw. Blocha: funkcja falowa elektronu w potencjale periodycznym jest iloczynem funkcji elektronu swobodengo exp(ikr) i funkcji periodycznej z okresem sieci prostej. Taka funkcja jest numerowana zarowno wektorem falowym k, jak i liczba, numerem pasma, mowiacym z jakiego poziomu atomowego powstalo pasmo.

Druga cecha to, że nie wszystkie wektory k sa dobrymi liczbami kwantowymi. Wektor z wektorem k i wektorem k+G sa tymi samymi stanami. W rzeczywistosci jest tak, ze k mozna ograniczyc do I strefy Brillouina. Jesli k i k+G reprezentuja ten sam stan, oznacza to, ze rowneiz energia tych stanow jest taka sama. Co mozna zapisac, ze energia jest funkcja periodyczna z okresem wektora sieci odwrotnej.

Na dolnym rysunku napisalem co oznacza okreslenie "I strefa Brillouina". Poniewaz stany elektronowe rysuje sie w funkcji wektora k, a jest to wektor w przestrzeni 3 wymiarowej, dlatego zeby cokolwiek zobaczyc trzeba narysowac w funkcji k w jakims kierunku. Stad oznaczenia na obrazie I strefy Brillouina dla dwoch struktur: kubicznej powierzchniowo centrowanej i kubicznej prostej

## Slajd 22:

Tu pokazalem typowy obraz struktury elektronowej materialu. Siec krystaliczna okresla siec odwrotną, w ktorej okreslony jest wektor k. Zaleznosc energii od wektora falowego pokazuje sie w roznych kierunkach w I strefie Brillouina. Czym bardziej plaska jest zaleznosc, tym jednej energii odpowiada wiecej stanow. Zatem wtedy gestosc stanow elektronowych jest wieksza. Ta gestosc stanow zwykle rysuje sie obok. Na rysunku widac, ze brak jest wolnych stanow powyzej energii Fermiego, ktora tu oznaczaona jest jako 0. A zatem taki material jest izolatorem, ale poniewaz przerwa nie jest duza (1 eV to 11000K; w tm przypadku ok 5000K) to oznacza, ze jest to polprzewodnik.

#### Slaid 23:

Na zakonczenie podaje podsumowanie struktury pasmowej roznych materialow.

### Slajd 24:

Strukture elektronowa można zobaczyc i badac metoda spektroskopii fotoemisji. Spektroskopia fotoelektronów (XPS: X ray Photoemission Spectroscopy) to metoda badawcza struktury elektronowej powierzchni ciała stałego, w której mierzone są rozkłady energetyczne elektronów emitowanych z próbki badanego materiału, naświetlanego promieniowaniem elektromagnetycznym. Jako wynik można dostac gestosc stanow elektronowych w zaleznosci od energii, a także, w specjalnej wersji tej metody, relacje dyspersji czyli zaleznosc energii od wektora falowego

#### Slaid 25:

Metoda jest oparta o zjawisko fotoelektryczne. Jeśli Na badaną próbkę padają kwanty promieniowania o znanej energii hv, to z próbki, z jednej z powłok (np. K), albo tez z pasma przewodnictwa zostaje wybity elektron, przechodząc w stan swobodny z określoną energią kinetyczną EK. Mierzac energię kinetyczną wybitego elektronu można określic energię wiązania tego elektronu na powłoce, z której został wybity.

# Slajd 26:

Spektroskopia fotoelektronów jest jedną z najczęściej używanych metod badania powierzchni ze względu na prostotę i prostą interpretację wyników. Metoda umozliwia:

Identyfikacja pierwiastków i stan chemiczny pierwiastka

Względny skład powierzchni materiału

Struktura pasma walencyjnego

Cena jaka się placi jest koniecznosc bardzo dokladnego przygotowania powierzchni, oraz bardzo wysoka proznia (żeby ta powierzchnia nie była zatruta) jaka trzeba zapewnic.