
Zaliczenie wykładu z Sieci Komputerowych 1

1. Zdefiniuj pojęcia kapsułkowania i dekapsułkowania. Podaj przykłady w architekturze TCP/IP.

Kapsułkowanie - mechaniz dodawania informacji do danych przez protokoły w modelu OSI lub TCP/IP. Kapsułkowanie wykonywane jest po stronie nadawczej i polega na umieszczeniu danych z warstwy wyższej w polu danych warstwy niższej przed nadaniem pakietu komunikacyjnego. Wynikiem kapsułkowania jest tzw. ramka Ethernet.

Dekapsułkowanie - operacja odwrotna do kapsułkowania, wykonywana po stronie odbiorcy. Odebrane ramki zamieniane są w pakiety, pakiety w segmenty, a warstwa transportowa składa je we właściwej kolejności, by ostatecznie trafić do warstwy aplikacji i zostać wyświetlonymi.



2. Scharakteryzuj technologię sieciową nazwaną klasycznym Ethernetem. Podaj w punktach algorytm CSMA/CD, określ do jakich zastosowań technologia klasycznego Ethernetu się nie nadaje.

Ethernet jest standardem wykorzystywanym do budowy głównie lokalnych sieci komputerowych. Standard ten obejmuje specyfikację przewodów, sygnałów nimi przesyłanych, atakże format ramek i protokoły dwóch najniższych warstw modelu OSI. Jego specyfikacja opisana jest w standardzie IEEE. Standard ten bazuje na idei węzłów podłączonych do wspólnego medium i wysyłających i odbierających za jego pomocą specjalne komunikaty (ramki). Nazwa metody tej komunikacji to CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Technologia ta nie nadaje się do stosowania w urządzeniach mobilnych (Smartphone, tablet). Jako, że na przestrzeni lat technologia ta została wielokrotnie ulepszona, klasyczny Ethernet nie nadaje się także do bardzo szybkiego przesyłu danych.

Opis algorytmu CSMA/CD:

K <- liczba prób wysłania ramki

R <- liczba losowa z przedziału $0 - 2^{K} - 1$

 T_B <- czas oczekiwania na ponowną próbę (R * T_{FR}), gdzie T_{FR} to średni czas transmisji ramki.

K=0

- 1. Sprawdź czy kanał jest wolny: jeżeli nie, wykonaj ponownie ten krok.
- 2. Sprawdź czy udało się wysłać dane, czy nastąpiła kolizja. Jeśli nie nastąpiła, wykonaj ponownie ten krok. Jeżeli wszystko zostało wysłane, zakończ z sukcesem.
- 3. Wyślij sygnał zagłuszający. Zwiększ K o 1.
- 4. Jeśli K >= X (X z góry określona maksymalna liczba powtórzeń), zakończ z niepowodzeniem.
- 5. Wygeneruj losową liczbę R i odczekaj liczbę sekund $(T_{\mbox{\tiny B}})$. Wróć do kroku 1.

3. Dokonaj podziału sieci o adresie IP 201.2.3.0/24 na 4 podsieci o różnym rozmiarze (VLSM). Podział jest następujący: 1/8, 1/8, 1/4, 1/2.

(1)

Adres podsieci: 201.2.3.0

Maska podsieci: 255.255.255.224 (/27)

Zakres adresów użytkowych: 201.2.3.1 - 201.2.3.30 (30 adresów)

Adres rozgłoszeniowy: 201.2.3.31

(2)

Adres podsieci: 201.2.3.32

Maska podsieci: 255.255.255.224 (/27)

Zakres adresów użytkowych: 201.2.3.33 - 201.2.3.62 (30 adresów)

Adres rozgłoszeniowy: 201.2.3.63

(3)

Adres podsieci: 201.2.3.64

Maska podsieci: 255.255.255.192 (/26)

Zakres adresów użytkowych: 201.2.3.65 - 201.2.3.126 (62 adresy)

Adres rozgłoszeniowy: 201.2.3.127

(4)

Adres podsieci: 201.2.3.128

Maska podsieci: 255.255.255.128 (/25)

Zakres adresów użytkowych: 201.2.3.129 - 201.2.3.254 (126 adresów)

Adres rozgłoszeniowy: 201.2.3.255

Aby obliczyć liczbę adresów na komputery i interfejsy należy odjąć od liczby dostępnych adresów adres sieci i rozgłoszeniowy

Adresów przed podziałem: 256 - 2 = 254Adresów po podziale: 30+30+62+126 = 248