
Simulación Laboratorio 4 con Packet Tracer

1.- Cree la siguiente topología en Packet Tracer:

NOTA: Utilice switches del modelo 2950T-24 (el segundo modelo de izquierda a derecha)



- Puerto GigaEthernet 1/1 del Switch1 al puerto GigaEthernet 1/1 del Switch2
- Puerto GigaEthernet 1/2 del Switch1 al puerto GigaEthernet 1/2 del Switch3
- Puerto FastEthernet 0/1 del Switch1 al único puerto FastEthernet del PC1
- Puerto GigaEthernet 1/2 del Switch2 al puerto GigaEthernet 1/2 del Switch4
- Puerto FastEthernet 0/1 del Switch2 al único puerto FastEthernet del PC2
- Puerto FastEthernet 0/1 del Switch3 al único puerto FastEthernet del PC3
- Puerto FastEthernet 0/1 del Switch4 al único puerto FastEthernet del PC4

2.- Configure los puertos GigaEthernet y FastEthernet correspondientes de los switches según el siguiente ejemplo para el Switch1:

NOTA: recuerede que los PC 1 y 2 están en la vlan 10 y los PC 3 y 4 en la vlan 20

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config) #vlan 10
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config) #vlan 20
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config-vlan) #exit
Switch(config) #interface gigabitEthernet 1/1
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 10
```

```
Switch (config-if) #switchport trunk allowed vlan add 20 Switch (config-if) #exit
Switch (config) #interface gigabitEthernet 1/2
Switch (config-if) #switchport mode trunk
Switch (config-if) #switchport trunk allowed vlan 10
Switch (config-if) #switchport trunk allowed vlan add 20
Switch (config-if) #exit
Switch (config) #interface fastEthernet 0/1
Switch (config-if) #switchport mode access
Switch (config-if) #switchport access vlan 10
Switch (config-if) #exit
Switch (config-if) #exit
Switch (config) #exit
```

3.- Configure las IP's y sus máscaras de subred de sus computadores de la siguiente forma:

IP: 192.168.100.X (donde X es el número del PC)

Subnet mask: 255.255.255.0

NOTA: Con este procedimiento ya puede realizar hasta la actividad 11 del laboratorio. De ahora en adelante se explicará como hacer las actividades del laboratorio que no queden claras en Packet Tracer, es decir, se respetarán la numeración del laboratorio original.

11.- Elimine las vLAN's 10 y 20 de los switches:

En cada switch debe hacer lo siguiente:

Switch#enable Switch#vlan database Switch(vlan)#no vlan 10 Switch(vlan)#no vlan 20 Switch(vlan)#exit

12.- Deje todos los puertos en uso en modo access

En cada switch debe hacer esto, a modo de ejemplo lo haremos en el Swtich1:


```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config) #interface range gigabitEthernet 1/1-2 //este
comando "range" nos sirve para configurar un rango de interfaces
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range) #exit
Switch(config) #interface FastEthernet0/1
Switch(config-if) #switchport access vlan 1
Switch(config-if) #exit
```

13.- Obtenga el Bridge ID del switch al cual está conectado y registrela.


Por cada switch realice lo siguiente:

Switch>enable Switch#show spanning-tree

Haciendo esto, debería entregar una cierta cantidad de informaciónde la siguiente forma:



14.- Implemente la siguiente topología



- Puerto FastEthernet 0/2 del Switch1 al puerto FastEthernet 0/2 del Switch4
- Puerto FastEthernet 0/2 del Switch2 al puerto FastEthernet 0/2 del Switch3

El color naranja indicara que la interfaz esta limitada, ya que el protocolo spannigtree ha elegido la interfaz de ese modo para evitar redundancia en la red.

15.- Determine el root bridge, los bridges designados y puertos designados usando los valores designados en la figura y obtenga la topología activa.

Esto debe hacerlo ud. a modo de ejercicio (papel y lápiz).

16.- Compare sus resultados con los switches verificando el estado de los puertos.

```
Switch>enable
Switch#show spanning-tree
```

- 17.- Simule una falla en un enlace activo (a elección) y calcule nuevamente la topología activa.
- 18.- Compruebe sus resultados en los switches y con la conectividad entre los PC's.
- 19.- Deshabilite STP en los switches y observe que pasa con ellos y la comunicación entre los PC's. ¿Por qué pasa esto?.

En cada switch debe ingresar los siguientes comandos:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#no spanning-tree vlan 1
Switch(config)#exit
```