



Notificaciones e Inbox

Dirigido a: **Administradores de tenant (Tenant Admin), System Admin y cualquier usuario con tareas humanas asignadas**

Este manual cubre todo lo relacionado con las **notificaciones** y las **bandejas de entrada** de la plataforma. Aprenderás a configurar los canales y preferencias de notificación en tres capas (plataforma, tenant y usuario), a consultar el histórico de notificaciones enviadas con su estado y reintento manual, y a gestionar tu bandeja personal de tareas humanas asignadas.

Las tres secciones son independientes: la **configuración de notificaciones** (qué transportes existen y a quién avisan), la **bandeja de notificaciones** (el inbox in-app con el histórico de envíos) y la **bandeja personal de tareas** (tu inbox de validación y trabajo humano). Algunas acciones requieren permisos de Tenant Admin o System Admin; la propia interfaz muestra u oculta los controles según tu rol.

Contenido

- 01** Configuración de Notificaciones — visión general
- 02** Pestaña Canales — listado de canales configurados
- 03** Crear o editar un canal de notificación
- 04** Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal
- 05** Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)
- 06** Bandeja de notificaciones — histórico in-app
- 07** Marcar como leído, reintentar y paginar la bandeja
- 08** Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas)
- 09** Acciones sobre una tarea asignada: aceptar, rechazar, completar y escalar
- 10** Entregar una tarea completada
- 11** Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas

1 Configuración de Notificaciones — visión general

Esta pantalla, encabezada por **Notificaciones**, centraliza la configuración de canales y preferencias en **tres capas**: plataforma, tenant y usuario. Está organizada en pestañas situadas bajo el título.

- **Canales**: pestaña abierta por defecto; define los canales concretos (Telegram, Email, Slack, etc.) de tu tenant o personales.
- **Preferencias**: reglas de enrutado que deciden qué eventos llegan por qué transporte.
- **Plataforma**: solo visible para el **System Admin**; habilita globalmente qué transportes pueden usarse.

El backend es siempre la fuente de verdad de permisos (RBAC + RLS): aunque veas un botón, la acción solo se aplica si tu rol lo permite.




Figura 07.1 — Configuración de Notificaciones — visión general

2 Pestaña Canales — listado de canales configurados

En la pestaña **Canales** ves la lista de los canales de notificación ya configurados. Cada canal se muestra como una tarjeta con su **nombre** y una serie de etiquetas: el **tipo de transporte** (p. ej. `telegram`), el **ámbito** (`tenant` o `user`), el estado (**activo** / **inactivo**) y si tiene **secreto** configurado (indicando si está en *Vault* o *cifrado en reposo*) o aparece **sin secreto**.

Si todavía no hay canales, se muestra un mensaje invitando a pulsar **Nuevo canal**. Los Tenant Admin disponen, en cada tarjeta, de botones para **editar** (icono de lápiz) y **eliminar** (icono de papelera); al eliminar se pide confirmación.




Figura 07.2 — Pestaña Canales — listado de canales configurados

3 Crear o editar un canal de notificación

Pulsa **Nuevo canal** (arriba a la derecha, solo Tenant Admin) para abrir el diálogo de creación. En él rellenas: **Ámbito** (*Tenant (compartido)* o *Usuario (solo yo)*), **Transporte** (solo se ofrecen los transportes habilitados por la plataforma), **Nombre** del canal, **Config** en formato JSON (sin secretos; p. ej. `{ "chat_id": "12345" }`) y un **Secreto** opcional (token del bot, contraseña o clave).

El secreto se cifra en reposo antes de guardarse y el sistema nunca lo devuelve en claro. La casilla **Canal activo** determina si el canal está operativo. Al editar un canal existente no puedes cambiar ámbito ni transporte, y dejar el secreto vacío conserva el actual. Confirma con **Crear** o **Guardar**; si el JSON de config es inválido, la interfaz lo advierte.




Figura 07.3 — Crear o editar un canal de notificación

4 Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal

La pestaña **Preferencias** muestra una **matriz de enrutado**: en las filas los tipos de evento del sistema (`task_blocked` , `plan_approved` , `review_needed` , `budget_alert`) y en las columnas los transportes que tu tenant tiene configurados. Cada celda es una casilla que activa o desactiva (opt-in / opt-out) la entrega de ese evento por ese transporte.

Por defecto todos los eventos llegan (casilla marcada) salvo que crees una regla que lo desactive. Los Tenant Admin pueden cambiar las casillas; el resto de usuarios ven el estado en modo de solo lectura (*sí / no*). Si aún no hay ningún canal configurado, la pestaña te invita a crear primero al menos un canal.




Figura 07.4 — Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal

5 Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)

Esta pestaña solo es visible para el **System Admin**. Presenta la lista de **transportes disponibles** en la plataforma con una casilla por cada uno (Telegram, Email, Slack, etc.). Marcar o desmarcar un transporte determina si los tenants pueden configurar canales de ese tipo: un tenant solo puede crear canales de transportes habilitados aquí.

Tras ajustar las casillas, pulsa **Guardar** para aplicar los cambios globalmente. Si no eres System Admin, esta pestaña no aparece y no puedes alterar la configuración de plataforma.




Figura 07.5 — Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)

6 Bandeja de notificaciones — histórico in-app

La **Bandeja de notificaciones** muestra el histórico de notificaciones enviadas a los canales de tu tenant, con su estado y la posibilidad de reintento manual. En la barra superior verás un contador de **sin leer**, un filtro por **Estado** (Todos, **queued**, **sent**, **delivered**, **failed**, **retrying**, **dead_letter**), una casilla **Solo sin leer** y un botón **Marcar todo como leído**.

Cada entrada de la lista indica el **tipo de evento**, el **transporte**, el **estado** (con color según resultado), el número de intento si es mayor que 1, el posible mensaje de error y la fecha de creación. Las notificaciones no leídas se destacan con un punto y un borde lateral. El marcador de leído es por usuario, de modo que cada administrador tiene su propio inbox.




Figura 07.6 — Bandeja de notificaciones — histórico in-app

7 Marcar como leído, reintentar y paginar la bandeja

En cada notificación no leída tienes el botón **Marcar leído**; para vaciar de un golpe el contador usa **Marcar todo como leído** en la barra superior (se desactiva si no hay pendientes).

Las notificaciones en estado **dead_letter** (fallidas tras agotar reintentos) muestran, solo para Tenant Admin, un botón **Reintentar** que vuelve a encolar el envío reutilizando el canal original. Al pie de la lista hay un contador de resultados (p. ej. 1–25 de 120) y los botones **Anterior** y **Siguiente** para navegar entre páginas de 25 elementos. Los filtros de estado y de no leídos reinician la paginación.




Figura 07.7 — Marcar como leído, reintentar y paginar la bandeja

8 Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas)

La pantalla **Tareas asignadas a mí** es la bandeja personal de cualquier usuario logueado: lista las tareas humanas que tienes asignadas y activas. Se organiza en dos pestañas, **Activas** e **Histórico**. En **Activas**, cada tarea aparece como una tarjeta con su **título**, una breve descripción, el **proyecto y plan** asociados, el **estado** de la tarea (Asignada, En curso, En revisión) y, si procede, el **plazo de aceptación** (p. ej. *Aceptar en ~5 h* o *Plazo de aceptación vencido*).

Si no tienes tareas, se muestra un mensaje indicándolo. Solo ves tus propias asignaciones; nunca las de otros usuarios o tenants.




Figura 07.8 — Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas)

Acciones sobre una tarea asignada: aceptar, rechazar, completar y escalar

Cada tarjeta de la pestaña Activas ofrece acciones según su estado. Cuando la tarea está pendiente de aceptación puedes **Aceptar** (pasa a aceptada y la tarea entra en curso) o **Rechazar**. Al rechazar se abre un diálogo donde debes escribir una **justificación obligatoria**; la tarea pasa a bloqueada para que un administrador la reasigne.

Una vez aceptada, aparece **Marcar completada**, que abre el formulario de entrega. En cualquier momento dispones de **Escalar al admin**, que abre un diálogo con un **motivo opcional**, bloquea la tarea y notifica a los administradores del tenant. Si una acción falla, el error se muestra dentro de la propia tarjeta.




Figura 07.9 — Acciones sobre una tarea asignada: aceptar, rechazar, completar y escalar

10 Entregar una tarea completada

Al pulsar **Marcar completada** se abre el formulario **Entregar tarea**. En él describes el trabajo en el campo **Resultado / output** y puedes añadir **adjuntos** como evidencia mediante los botones **Añadir URL**, **Añadir archivo** y **Añadir captura**. Cada adjunto tiene un tipo, una **etiqueta** y su destino (una URL, o una referencia tipo `minio://...` para archivos y capturas).

Opcionalmente puedes indicar las **Horas trabajadas** (un número no negativo, con decimales), que alimentan el coste humano y tus métricas. El botón **Entregar y enviar a revisión** solo se habilita si aportas un resultado o al menos un adjunto válido. Al enviar, la tarea pasa a *en revisión* y se registra una sesión de trabajo.




Figura 07.10 — Entregar una tarea completada

11 Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas

La pestaña **Histórico** muestra tus datos personales en dos bloques. Primero, **Mis métricas**: cuatro indicadores con tu **tiempo medio de aceptación**, tu **tiempo medio de ejecución**, el **porcentaje de tareas aprobadas a la primera** y tus **horas medias registradas**. Estas métricas alimentan las estimaciones futuras del Project Manager agente.

Debajo, **Tareas pasadas** lista las sesiones de trabajo que has entregado, cada una con la tarea, el proyecto y plan, la fecha de entrega, las horas registradas, los comentarios y el número de adjuntos. Si aún no has entregado nada, se muestra un mensaje indicándolo. Todos estos datos están limitados estrictamente a tu propio usuario y tenant.




Figura 07.11 — Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas