第二章

插值方法

— Matlab插值函数

Matlab插值函数

■ Matlab 中的插值函数

interp1 %分段插值(线性, Hermite, 样条)

spline %三次样条插值

csape %可以指定边界条件的三次样条插值

ppval、fnval % 计算插值函数在给定点的值

更多插值方法见 Curve Fitting Toolbox

interp1

● 一维函数插值

```
yh=interp1(x,y,xh)
```

- \bullet x 为包含插值节点的 n 维向量
- \bullet y 为函数在插值节点的值,也是 n 维向量
- xh 为需要插值点,可以是一个点,也可以是向量
- 采用分段线性插值方法

interp1

● 一维函数插值:指定插值方法

```
yh=interp1(x,y,xh,method)
```

- 可指定插值方法: 'nearest', 'linear', 'spline', 'pchip'
- 缺省为分段线性插值,即 'linear'
- 'pchip' 为分段三次 Hermite 插值
- 'spline' 为样条插值,等价于 spline

例: 函数 $f(x) = \sin(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的插值

```
yi=sin(xi); % 插值节点处的函数值
xh=0:pi/30:pi; % 需要插值的点
yh=interp1(xi,yi,xh); % 根据插值函数求出的近似值
plot(xi,yi,'.b', xh,yh,'s-');
```

xi=0:pi/5:pi; % 将插值区间分成若干等距小区间

yh=interp1(xi,yi,xh,'nearst'); % 用邻近的值近似

```
yh=interp1(xi,yi,xh,'pchip'); %三次 Hermite
```

```
yh=interp1(xi,yi,xh,'spline'); %三次样条
```

spline

● 三次样条插值

```
yh=spline(x,y,xh)
```

- \bullet x 为包含插值节点的 n 维向量
- xh 为需要插值的点,可以是一个点,也可以是向量
- 采用三次样条插值方法

spline

三次样条插值(返回插值函数的分段表达式)

```
pp=spline(x,y)
```

返回一个结构类型的数据

- pp.breaks 插值节点
- pp.coefs 插值分段多项式系数
- pp.pieces 多项式个数
- pp.order 分段多项式系数个数,即次数+1
- pp.dim 插值维数
- 计算插值函数在给定点的值,可以使用 ppval 或 fnval

```
yh=ppval(pp,xh)
yh=fnval(pp,xh)
```

spline

- 边界条件
 - $\exists x = y$ 的长度相等,则边界条件为: (not-a-knot)

$$S^{(3)}(x_1^-) = S^{(3)}(x_1^+), \quad S^{(3)}(x_{n-1}^-) = S^{(3)}(x_{n-1}^+)$$

即要求插值函数在第二点和倒数第二个点处三阶连续可导

● 若 y 比 x 多 2 个分量,则采用第一类边界条件:

$$y = [f'(x_0), y_0, ..., y_n, f'(x_n)]$$

spline 举例

demo_2_9.m

例: 函数 f(x) 定义在[27.7, 30] 上,插值节点及函数值如下,求三次样条插值 S(x) ,边界条件 S'(27.7)=3.0, S'(30)=-4.0

X	27.7	28	29	30
f(x)	4.1	4.3	4.1	3.0

```
xi=[27.7, 28, 29, 30]; %插值节点
yi=[4.1, 4.3, 4.1, 3.0]; %节点处的函数值
df0=3.0; dfn=-4.0; %边界条件
pp=spline(xi,[df0, yi, dfn]);
```

```
xh=27.7:0.1:30; % 需要插值的点
yh=ppval(pp,xh); % 通过插值求得的近似值
plot(xh,yh,'o-');
```

csape

• 可以指定边界条件的三次样条插值

$$pp = csape(x,y,conds)$$

边界条件由 conds 给出:

● 'complete' : 第一类边界条件(缺省边界条件)

$$f_0'=y(1), f_n'=y(n+2)$$

● 'not-a-knot' : 非扭结

● 'periodic' : 周期(第三类)边界条件

● 'second' : 第二类边界条件

$$f_0''=y(1), f_n''=y(n+2)$$

● 'variational': 自然边界条件

CSape 属于 Curve Fitting Toolbox 工具箱

csape 举例

```
xi=[27.7, 28, 29, 30]; %插值节点
yi=[4.1, 4.3, 4.1, 3.0]; %节点处的函数值
df0=3.0; dfn=-4.0; %边界条件
pp=csape(xi,[df0, yi, dfn]);
```

```
xh=27.7:0.1:30; % 需要插值的点
yh=fnval(pp,xh); % 通过插值求得的近似值
plot(xh,yh,'o-');
```