


#### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA




### Corso di Sistemi Operativi

# Sincronizzazione dei processi




#### Docente:

Domenico Daniele Bloisi







# Domenico Daniele Bloisi

- Ricercatore RTD B Dipartimento di Matematica, Informatica sensors GPS Lengine control ed Economia Università degli studi della Basilicata http://web.unibas.it/bloisi
- SPQR Robot Soccer Team Dipartimento di Informatica, Automatica e Gestionale Università degli studi di Roma "La Sapienza" http://spqr.diag.uniroma1.it





# Informazioni sul corso

- Home page del corso: <u>http://web.unibas.it/bloisi/corsi/sistemi-operativi.html</u>
- Docente: Domenico Daniele Bloisi
- Periodo: I semestre ottobre 2020 febbraio 2021
  - Lunedì 15:00-17:00
  - Martedì 9:30-11:30



Le lezioni saranno erogate in modalità esclusivamente on-line Codice corso Google Classroom:

https://classroom.google.com/c/MTQ2ODE2NTk3ODIz?cjc=67 646ik

### Ricevimento

Su appuntamento tramite Google Meet

Per prenotare un appuntamento inviare una email a

domenico.bloisi@unibas.it



# Programma – Sistemi Operativi

- Introduzione ai sistemi operativi
- Gestione dei processi
- Sincronizzazione dei processi
- Gestione della memoria centrale
- Gestione della memoria di massa
- File system
- Sicurezza e protezione

# Processo cooperante

### Un processo cooperante è un processo che:

- può influenzare un altro processo in esecuzione nel sistema
- può subire l'influenza di un altro processo in esecuzione nel sistema

### I processi cooperanti possono condividere:

- uno spazio logico di indirizzi (codice e dati)
- solo dati attraverso file o messaggi

 Una race condition si verifica quando i processi hanno accesso concorrente ai dati condivisi e il risultato finale dipende dal particolare ordine in cui si verificano gli accessi.

 Le race condition possono portare a valori corrotti dei dati condivisi.




Figura 6.2 Race condition durante l'assegnamento del pid.

Supponiamo di avere la seguente situazione:

Variabile condivisa counter che vale 5

Processo 1 (produttore)

counter++

Processo 2 (consumatore)

counter--

Se Processo 1 e Processo 2 sono in esecuzione concorrente, quale sarà il valore di counter al termine dell'esecuzione dei due processi?

counter++ could be implemented as

```
register1 = counter
register1 = register1 + 1
counter = register1
```

counter-- could be implemented as

```
register2 = counter
register2 = register2 - 1
counter = register2
```

Consider this execution interleaving with "count = 5" initially:

```
S0: producer execute register1 = counter {register1 = 5}
S1: producer execute register1 = register1 + 1 {register1 = 6}
S2: consumer execute register2 = counter {register2 = 5}
S3: consumer execute register2 = register2 - 1 {register2 = 4}
S4: producer execute counter = register1 {counter = 6}
S5: consumer execute counter = register2 {counter = 4}
```

- How do we solve the race condition?
- We need to make sure that:
  - The execution of

#### counter++

is done as an "atomic" action. That is, while it is being executed, no other instruction can be executed concurrently.

- actually no other instruction can access counter
- Similarly for

#### counter--

The ability to execute an instruction, or a number of instructions, atomically is crucial for being able to solve many of the synchronization problems.

### Sezione critica

Una sezione critica (CS) è una porzione di codice in cui i dati condivisi possono essere manipolati

while (true) { first section Quando un processo è in sezione d'ingresso entry section esecuzione nella propria sezione critica, non si consente ad alcun sezione critica critical section altro processo di essere in sezione d'uscita exit section esecuzione nella propria sezione sezione non critica remainder section critica

Figura 6.1 Struttura generale di un tipico processo.

# Problema della sezione critica

 Il problema della sezione critica consiste nel progettare un protocollo che i processi possano usare per cooperare.

 Ogni processo deve chiedere il permesso per entrare nella propria sezione critica.

# Soluzione al problema della sezione critica

Una soluzione del problema della sezione critica deve soddisfare i tre seguenti requisiti.



Progresso

Attesa limitata

# Mutua esclusione

Se un processo  $P_i$  è in esecuzione nella propria sezione critica, nessun altro processo  $P_j$  può essere in esecuzione nella propria sezione critica

Se nessun processo è in esecuzione nella propria sezione critica e qualche processo desidera entrare nella propria sezione critica, solo i processi che si trovano fuori dalle rispettive sezioni non critiche possono partecipare alla decisione riguardante la scelta del processo che può entrare per primo nella propria sezione critica

Questa scelta non si può rimandare indefinitamente

# Progresso – analisi passo per passo

Progress: If no process is executing in its critical section and some processes wish to enter their critical sections, then only those processes that are not executing in their remainder section can participate in deciding which will enter its critical section next, and this selection cannot be postponed indefinitely.

### If no process is executing in its critical section

If there is a process executing in its critical section (even though not stated explicitly, this includes the leave section as well), then this means that some work is getting done. So we are making progress. Otherwise, if this was not the case...

### and some processes wish to enter their critical sections

If no process wants to enter their critical sections, then there is no more work to do. Otherwise, if there is at least one process that wishes to enter its critical section...

# then only those processes that are not executing in their remainder section

This means we are talking about those processes that are executing in either of the first two sections (remember, no process is executing in its critical section or the leave section)...

can participate in deciding which will enter its critical section next, Since there is at least one process that wishes to enter its CS, somehow we must choose one of them to enter its CS. But who's going to make this decision? Those process who already requested permission to enter their critical sections have the right to participate in making this decision. In addition, those processes that may wish to enter their CSs but have not yet requested the permission to do so (this means that they are in executing in the first section) also have the right to participate in making this decision.

### and this selection cannot be postponed indefinitely.

This states that it will take a limited amount of time to select a process to enter its CS. In particular, no deadlock or livelock will occur. So after this limited amount of time, a process will enter its CS and do some work, thereby making progress.

# Attesa limitata

Se un processo  $P_i$  ha già richiesto l'ingresso nella propria sezione critica, esiste un limite al numero di volte che si consente ad altri processi di entrare nelle rispettive sezioni critiche prima che si accolga la richiesta di  $P_i$ 

# Gestione delle sezioni critiche


La due strategie principali per la gestione delle sezioni critiche nei sistemi operativi sono:

1. kernel con diritto di prelazione

2. kernel senza diritto di prelazione

# Kernel con diritto di prelazione


kernel con diritto di prelazione



Consente che un processo funzionante in modalità di sistema sia sottoposto a prelazione, rinviandone in tal modo l'esecuzione. NON è immune da race condition

# Kernel senza diritto di prelazione

kernel senza diritto di prelazione



non consente di applicare la prelazione a un processo attivo in modalità di sistema. È immune da race condition

# Soluzione di Peterson

- La soluzione di Peterson è una soluzione software al problema della sezione critica
- È limitata a due processi, P<sub>0</sub> e P<sub>1</sub>,
  ognuno dei quali esegue
  alternativamente la propria sezione
  critica e la sezione non critica.
- P<sub>0</sub> e P<sub>1</sub> condividono
   int turn;
   boolean flag[2];

```
while (true) {
    flag[i]= true;
    turn = j;
    while (flag[j] && turn == j);
      /*sezione critica*/
    flag[i] = false;
      /*sezione non critica*/
```

Figura 6.3 Struttura del processo P, nella soluzione di Peterson.

indica se un processo è pronto a entrare in CS

# Riordino delle istruzioni

### Variabili globali

```
boolean flag = false;
int x = 0;
```

Non ci sono dipendenze tra le variabili flag e x

#### **Thread 1**


# while(!flag) ; print x;

#### **Thread 2**

```
x = 100;
flag = true;
```

Cosa viene stampato da Thread 1?

# Riordino delle istruzioni



# Soluzione di Peterson

Si consideri ciò che accadrebbe se gli assegnamenti che compaiono nella sezione d'ingresso della soluzione di Peterson della Figura 6.3 venissero riordinati. In questo caso sarebbe possibile avere entrambi i thread attivi nelle loro sezioni critiche contemporaneamente, come mostrato nella Figura 6.4.




Figura 6.3 Struttura del processo P, nella soluzione di Peterson.




Figura 6.4 Effetti del riordino delle istruzioni nella soluzione di Peterson.

### Supporto hardware per la sincronizzazione

Soluzioni basate sul software (come quella di Peterson) non garantiscono il loro funzionamento su architetture elaborative moderne

# Modello di memoria

un modello di memoria rientra in una delle due categorie **Fortemente ordinato** una modifica alla memoria su un processore è immediatamente visibile a tutti gli altri processori

**Debolmente ordinato** le modifiche alla memoria su un processore potrebbero non essere immediatamente visibili agli altri processori

# Barriere di memoria

barriere di memoria (memory barrier) o recinzioni di memoria (memory fence)



assicurano che le operazioni di store siano completate e visibili ad altri processori prima che vengano eseguite le operazioni di load e store future

# Barriere di memoria

#### Variabili globali

```
boolean flag = false;
int x = 0;
```

#### **Thread 1**

```
while(!flag)
     memory_barrier();
print x;
```

Non ci sono dipendenze tra le variabili flag e x

#### Thread 2

```
x = 100;
memory_barrier();
flag = true;
```

### Cosa viene stampato da Thread 1?

# Istruzioni hardware

Molte delle moderne architetture offrono particolari istruzioni che permettono di controllare e modificare il contenuto di una parola di memoria, oppure di scambiare il contenuto di due parole di memoria, in modo **atomico** – cioè come un'unità non interrompibile.

```
boolean test_and_set(boolean *obiettivo){
   boolean valore = *obiettivo;
   *obiettivo = true;

return valore;
}
```

Figura 6.5 Definizione dell'istruzione atomica test\_and\_set().

# Istruzioni hardware

Le istruzioni hardware sono utilizzabili per risolvere il problema della sezione critica in modo relativamente semplice

lock inizializzata a false

```
do {
  while (test_and_set(&lock));
  ; /*non fa niente*/

  /*sezione critica*/

  lock = false;

  /*sezione non critica*/
} while (true);
```

Figura 6.6 Realizzazione di mutua esclusione con test\_and\_set().

# compare and swap()

```
int compare_and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
  int temp = *value;

if (*value == expected)
    *value = new_value;

return temp;
}
```

Figura 6.7 Definizione dell'istruzione atomica compare\_and\_swap().

CAS viene eseguita atomicamente. Se due istruzioni CAS vengono schedulate simultaneamente (ciascuna su un core diverso), verranno eseguite sequenzialmente in ordine arbitrario.

# compare and swap()

lock inizializzata a 0

```
while (true) {
    while (compare_and_swap(&lock, 0, 1) != 0)
        ; /* non fa niente */

        /* sezione critica */

lock = 0;

    /* sezione non critica */
}
```

Figura 6.8 Realizzazione di mutua esclusione con compare\_and\_swap().

Questo algoritmo soddisfa il requisito della mutua esclusione, ma non quello dell'attesa limitata

#### compare and swap () con attesa limitata

#### Variabili globali

```
boolean waiting[n];
boolean lock;
```

lock inizializzata a 0

tutti gli elementi di waiting inizializzati a false

```
while (true) {
    waiting[i] = true;
    key = 1;
    while (waiting[i] && key ==1)
       key = compare and swap(&lock, 0, 1);
    waiting[i] = false;
       /* sezione critica */
    j = (i + 1) % n;
    while ((j != i) && !waiting[j])
       j = (j + 1) % n;
    if (j == i)
       lock = 0;
    else
       waiting[j] = false;
       /* sezione non critica */
```

Figura 6.9 Mutua esclusione con attesa limitata con compare\_and\_swap().

#### Variabile atomica

variabile atomica → fornisce operazioni atomiche su tipi di dati di base come interi e booleani.

Le variabili atomiche possono essere utilizzate per garantire la mutua esclusione in situazioni in cui potrebbe esserci una race condition su una singola variabile durante il suo aggiornamento

#### Lock mutex

strumenti più robusti che risolvono le race condition



lock mutex



protegge le regioni critiche e quindi prevenire le race condition Il termine mutex deriva da mutual exclusion

```
while (true) {

acquisisci lock

sezione critica

rilascia lock

sezione non critica
}
```

Figura 6.10 Soluzione al problema della sezione critica con lock mutex.

#### Lock mutex

```
acquisisci lock() {
  while(!disponibile)
         ; /* busy wait */
  disponibile = false;
rilascia lock() {
   disponibile = true;
```

I lock mutex generano busy waiting, per questo sono anche detti spinlock

# Busy waiting

Si verifica una situazione di attesa attiva ("busy waiting") quando un processo che vorrebbe entrare nella propria sezione critica è costretto a ciclare continuamente richiedendo

"posso accedere alla mia sezione critica?"

Il busy waiting comporta uno speco di cicli di CPU

# Vantaggio degli spinlock

Gli spinlock hanno il vantaggio di non rendere necessario alcun context switch (che richiede un considerevole aggravio in termini di costi di esecuzione) quando un processo deve attendere un lock.

Sono quindi molto utili quando si prevede che i lock saranno trattenuti per tempi brevi.

#### Semafori

semafori



uno strumento più robusto in grado di comportarsi in modo simile a un lock mutex, ma capace anche di fornire metodi più complessi per la sincronizzazione delle attività dei processi

#### Semafori

Un semaforo S è una variabile intera cui si può accedere, escludendo l'inizializzazione, solo tramite due operazioni atomiche predefinite: wait() e signal().

#### Uso dei semafori

Can solve various synchronization problems

- A solution to the CS problem.
  - Create a semaphore "synch" initialized to 1

```
wait(synch)
    CS
signal(synch);
```

- Consider  $P_1$  and  $P_2$  that require code segment  $S_1$  to happen before code segment  $S_2$ 
  - Create a semaphore "synch" initialized to 0

```
P1:

S<sub>1</sub>;

signal(synch);

P2:

wait(synch);

S<sub>2</sub>;
```

#### Semafori contatore

semafori contatore



trovano applicazione nel controllo dell'accesso a una data risorsa presente in un numero finito di esemplari.

#### Semafori binari

semafori binari



sono simili ai lock mutex e vengono utilizzati al loro posto per la mutua esclusione nei sistemi dove i lock mutex non sono disponibili

#### Semafori

Benché i *semafori* costituiscano un meccanismo pratico ed efficace per la sincronizzazione dei processi, il loro uso scorretto può generare errori difficili da individuare

#### Monitor

Una strategia per gestire possibili errori nell'uso dei semafori consiste nell'incorporare semplici strumenti di sincronizzazione in costrutti linguistici di alto livello: i monitor

```
monitor monitor name
     /* dichiarazione di variabili condivise */
     function P1 ( . . . ) {
     function P2 ( . . . ) {
     function Pn ( . . . ) {
     initialization_code ( . . . ) {
```

Figura 6.11 Sintassi di un monitor in pseudocodice.

#### Monitor

Il costrutto monitor assicura che all'interno di un monitor possa essere attivo un solo processo alla volta, in modo tale che non si debba codificare esplicitamente il vincolo di mutua esclusione (Figura 6.12)




Figura 6.12 Schema di un monitor.

#### Monitor

Un programmatore che necessiti di implementare un proprio particolare schema di sincronizzazione può definire una o più variabili di tipo condition (condizionali):

condition x, y;

Un monitor utilizza variabili condizionali per consentire ai processi di attendere che si verifichino determinate condizioni e di segnalarsi reciprocamente quando ciò avviene




Figura 6.13 Monitor con variabili condition.

#### Liveness

Il termine **liveness** fa riferimento a un insieme di proprietà che un sistema deve soddisfare per garantire che i processi facciano progressi durante il ciclo di vita della loro esecuzione.

Un processo che attende *indefinitamente* è un esempio di "mancanza di liveness" (liveness failure).

#### Liveness

Due situazioni possono portare a mancanza di *liveness*:

stallo o deadlock inversione di priorità

#### Deadlock

- Deadlock two or more processes are waiting indefinitely for an event that can be caused by only one of the waiting processes
- Let **S** and **Q** be two semaphores initialized to 1

#### Starvation

- Starvation indefinite blocking
  - A process may never be removed from the semaphore queue in which it is suspended

La starvation può essere causata per esempio dall'uso di una lista LIFO associata ad un semaforo

# Inversione di priorità

- Priority Inversion Scheduling problem when lowerpriority process holds a lock needed by higher-priority process
  - Solved via priority-inheritance protocol

#### Mars Pathfinder

Mars Pathfinder è stata una missione scientifica della NASA per l'esplorazione di Marte


 prima missione ad aver trasportato un rover, Sojourner, sul pianeta.

Lancio: 4 dicembre 1996


Arrivo: 4 luglio 1997 (7 mesi dopo)


 Il lander operò come una stazione meteorologica

 Il rover analizzò il suolo e le rocce del sito di atterraggio ed effettuò diversi esperimenti sulla superficie.



### Inversione di priorità





#### Livello di contesa

I vari strumenti che possono essere utilizzati per risolvere il problema della sezione critica e per sincronizzare l'attività dei processi possono essere valutati a seconda del livello di contesa.

Alcuni strumenti funzionano meglio con un certo livello di contesa rispetto ad altri.

#### Livello di contesa

Le seguenti linee guida identificano delle regole generali per distinguere le prestazioni della sincronizzazione basata su compare\_and\_swap() (CAS) e della sincronizzazione tradizionale (come i lock mutex e i semafori) al variare del livello di contesa:

Nessuna contesa


Contesa moderata Alta contesa

#### Valutazione delle soluzioni

- Nessuna contesa. Sebbene entrambe le opzioni siano generalmente veloci, la protezione CAS sarà leggermente più veloce della sincronizzazione tradizionale.
- Contesa moderata. La protezione CAS sarà più veloce e in alcuni casi molto più veloce rispetto alla sincronizzazione tradizionale.
- Alta contesa. Con carichi molto elevati, la sincronizzazione tradizionale sarà in definitiva più veloce della sincronizzazione basata su CAS.



#### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA



#### Corso di Sistemi Operativi

# Sincronizzazione dei processi



#### Docente:

Domenico Daniele Bloisi

